

规格严格 功夫到家



第1章 C数据类型

——变量的类型决定了什么?



哈尔滨工业大学 苏小红

sxh@hit.edu.cn


本讲要讨论的主要问题

- * 在高级语言中为什么要引入数据类型? C语言中有哪些数据类型? 基本数据类型有哪些?
- * 变量的类型决定了什么?
- * 在C语言中,如何计算变量或类型所占内存空间的大小?



数据类型(Data Type)

- * 在冯·诺依曼体系结构中
 - * 程序代码和数据都是以二进制存储的
 - * 对计算机系统和硬件本身而言,数据类型的概念并不存在






数据类型(Data Type)

- * 问题: 高级语言为什么要区分数据类型?
 - * 更有效地组织数据,规范数据的使用
 - * 有助于提高程序的可读性,方便用户的使用
- * 在程序设计语言中引入数据类型的好处
 - * 带来了程序的简明性和数据的可靠性
 - * 有助于提高程序执行效率、节省内存空间



C语言中的数据类型



基本整型 长整型 短整型 无符号整型 单精度实型 双精度实型 长双精度实型

变量的类型决定了什么?

- * 占用内存空间的大小
- * 数据的存储形式
- * 合法的表数范围
- * 可参与的运算种类



(1)不同类型数据占用的内存大小不同

- int—基本整型, C标准未规定, 系统相关
- short int, 简写为short
 - * 短整型, 2个字节
- long int, 简写为long
 - * 长整型, 4个字节
- unsigned—无符号整型(正整数和0)
 - * 用来修饰int、short和long



(1)不同类型数据占用的内存大小不同

- float
 - * 单精度实型, 4个字节
- double
 - * 双精度实型, 8个字节
- long double
 - * 长双精度实型, IEEE规定10个字节,系统相关
 - * VC++中占8个字节
- char
 - *字符型,1个字节





如何计算变量或类型占内存的大小

- 问题:如何计算变量占内存空间的大小?
 - 用sizeof运算符
 - 一元运算符
- 用sizeof运算符计算变量占内存空间的大小的好处
 - 增加程序的可移植性
 - 编译时执行的运算符,不会导致额外的运行时间开销



如何计算变量或类型占内存的大小

■ 一般形式:

| 语法形式 | 运算结果 |
|----------------|--------------------|
| sizeof(类型) | <u>类型</u> 占用的内存字节数 |
| sizeof(变量或表达式) | 变量或表达式所属类型占的内存字节数 |



(2)不同数据类型的表数范围不同

Visual C++


有符号和无符号整数的表数范围也不同

| 数据类型 | 占内存的字节数 | 下限值 | 上限值 |
|------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|
| char (signed char) | 1 | -128 | 127 |
| unsigned char | 1 | 0 | 255 |
| short int (signed short int) | 2 | -32768 | 32767 |
| unsigned short int | 2 | 0 | 65535 |
| unsigned int | 4 | 0 | 4294967295 |
| int (signed int) | 4 | -2147483648 | 2147483647 |
| unsigned long int | 4 | 0 | 4294967295 |
| long int (signed long int) | 4 | -2147483648 | 2147483647 |
| float | 4 | -3.4×10 ⁻³⁸ | 3.4×10 ³⁸ |
| double | 8 | -1.7×10 ⁻³⁰⁸ | 1.7×10 ³⁰⁸ |
| long double | 8 | -1.7×10 ⁻³⁰⁸ | 1.7×10 ³⁰⁸ |

(2)不同数据类型的表数范围不同

* 以2字节(16位)短整型为例

- * 有符号整数的最高位是符号位,使 其数据位比无符号整数的数据位少 了1位
- * 有符号整数能表示的最大整数的绝对值仅为最大无符号整数的一半



| 了 & D 与 *** *** ** * | | | | | |
|------------------------|-------|----------------------------------|--------|--|--|
| | 是数据位) | 有符号短整型(最高位是符号位) | | | |
| 二进制补码 十进制 | | 二进制补码 | 十进制 | | |
| 00000000 00000000 | 0 | d0000000 00000000 | 0 | | |
| 00000000 00000001 | 1 | d0000000 00000001 | 1 | | |
| 00000000 00000010 | 2 | d0000000 00000010 | 2 | | |
| 00000000 00000011 | 3 | q0000000 00000011 | 3 | | |
| | | | | | |
| 01111111 11111111 | 32767 | 0 <mark>1111111 111111111</mark> | 32767 | | |
| 10000000 00000000 | 32768 | 10000000 00000000 | -32768 | | |
| 10000000 00000001 | 32769 | 10000000 00000001 | -32767 | | |
| | | | | | |
| 11111111 11111110 | 65534 | <mark>1</mark> 1111111 11111110 | -2 | | |
| 11111111 11111111 | 65535 | <mark>1</mark> 1111111 11111111 | -1 | | |

■ 整型数

■ 一个多字节的数据是如何存放到存储单元中的呢?

- 小端次序
 - 便于计算机从低位字节向高位字节运算
- 大端次序
 - 与人们从左到右的书写顺序相同,便于处理字符串

| ••• |
|------|
| 低位字节 |
| 高位字节 |
| ••• |

小端次序(Little-endian)

| ••• |
|------|
| 高位字节 |
| 低位字节 |
| ••• |

大端次序(Big-endian)

■ 整型数

■ 一个多字节的数据是如何存放到存储单元中的呢?

低位字节高位字节…

小端次序(Little-endian)

■ 问题:如何存储实型数呢?

■ 关键:确定小数点的位置

高位字节 低位字节 ...

大端次序(Big-endian)

- 整型数
 - 一个多字节的数据是如何存放到存储单元中的呢?

- 问题:如何存储实型数呢?
 - 关键:确定小数点的位置

- 问题:如何表示实型数?
 - 小数形式
 - 指数形式——科学计数法

■ 定点数(Fixed Point)


- 小数点的位置固定
- 定点整数
- 定点小数

整数部分


小数部分

* 定点数

* 定点小数(纯小数)——小数点位于符号位和最高数值位之间



* 定点整数——小数点位于数值位的最低位



- 问题:如何表示实型数?
 - 小数形式
 - 指数形式——科学计数法


| 整数部分 | 小数部分 |
|------|------|
| | |
| 指数部分 | 小数部分 |

- 定点数(Fixed Point)
 - 小数点的位置固定
- 浮点数(Floating-Point)
 - 小数点的位置不固定

- * 浮点数实现小数点位置可浮动的主要原因
 - * 将实数拆分成了阶码(Exponent)和尾数(Mantissa)分别存储
 - * 对于同样的尾数, 阶码的值越大, 则浮点数所表示的数值的绝对值就越大



* 同样是4个字节(32位)



- * 定点数表数范围受其二进制位数的限制——值域都是有限的
- 在计算机中通常是用定点数来表示整数和纯小数
- 用浮点数表示既有整数部分、又有小数部分的实数

- 字符型数据(英文字母、数字、控制字符)
 - 以二进制编码方式存储,一个字节保存一个字符
- 字符编码方式
 - * 取决于计算机系统所使用的字符集
 - * ASCII(美国标准信息交换码)字符集
 - * 每个字符有一个编码值(查ASCII码表)
 - * 字符常数就是一个普通整数




| 'H' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

| 十进制 ASCII 码 | 字 符 | 十进制 ASCII 码 | 字 符 | 十进制 ASCⅡ 码 | 字 符 |
|-------------|-----------|-------------|-----|------------|-----|
| 0 | NUL | 43 | + | 86 | v |
| 1 | SOH(^A) | 44 | , | 87 | w |
| 2 | STX(^B) | 45 | _ | 88 | x |
| 3 | ETX(^C) | 46 | | 89 | Y |
| 4 | EOT(^D) | 47 | / | 90 | Z |
| 5 | EDQ(^E) | 48 | 0 | 91 | 1 |
| 6 | ACK(^F) | 49 | 1 | 92 | 1 |
| 7 | BEL(bell) | 50 | 2 | 93 |] |
| 8 | BS(^H) | 51 | 3 | 94 | ^ |
| 9 | HT(^I) | 52 | 4 | 95 | - |
| 10 | LF(^J) | 53 | 5 | 96 | , |
| 11 | VT(^K) | 54 | 6 | 97 | a |
| 12 | FF(^L) | 55 | 7 | 98 | ъ |
| 13 | CR(^M) | 56 | 8 | 99 | c |
| 14 | SO("N) | 57 | 9 | 100 | d |
| 15 | SI(^O) | 58 | : | 101 | e |
| 16 | DLE(^P) | 59 | ; | 102 | f |
| 17 | DC1(^Q) | 60 | < | 103 | g |
| 18 | DC2(^R) | 61 | = | 104 | h |
| 19 | DC3(^S) | 62 | > | 105 | i |
| 20 | DC4(^T) | 63 | ? | 106 | j |
| 21 | NAK(^U) | 64 | @ | 107 | k |
| 22 | SYN(^V) | 65 | A | 108 | 1 |
| 23 | ETB(^W) | 66 | В | 109 | m |
| 24 | CAN("X) | 67 | С | 110 | n |
| 25 | EM(^Y) | 68 | D | 111 | 0 |
| 26 | SUB(^Z) | 69 | E | 112 | p |
| 27 | ESC | 70 | F | 113 | q |
| 28 | FS | 71 | G | 114 | r |
| 29 | GS | 72 | H | 115 | 5 |
| 30 | RS | 73 | I | 116 | t |
| 31 | US | 74 | l | 117 | u |
| 32 | Space(空格) | 75 | K | 118 | v |
| 33 | ! | 76 | L | 119 | w |
| 34 | 22 | 77 | M | 120 | x |
| 35 | # | 78 | N | 121 | у |
| 36 | \$ | 79 | 0 | 122 | z |
| 37 | 96 | 80 | P | 123 | { |
| 38 | & | 81 | Q | 124 | I I |
| 39 | , | 82 | R | 125 | } |
| 40 | (| 83 | S | 126 | ~ |
| 41 |) | 84 | T | 127 | del |
| 42 | | 85 | U | | |

(4)不同数据类型可参与的运算不同

■ 整型

- * 加、减、乘、除、求余
- 实型
 - * 加、减、乘、除
- 字符型
 - * 加、减(整数)
 - * 对ASCII码值的运算
- * 指针类型
 - * 加、减(整数)和比较运算



小结

- 不同类型的变量
 - 占用内存空间的大小不同
 - 用sizeof运算符计算变量占内存空间
 - 数据在内存中的存储形式不同
 - 合法的表数范围不同
 - 可参与的运算种类 不同



讨论

- * 计算机为什么采用浮点数而非定点数来表示实数?
- * 浮点数是实数的精确表示吗?
- * 既然浮点数相对于整数能够表示更大的数,那么是否可以用浮点数取代整数呢?

