# 苏州大学实验报告

实验名称 乙酰苯胺的重信酶

#### 一. 实验目的

- 1.学习重估晶法提纯固体有机化合物的原理和实验方法.
- 2.掌握趁热过渡、减压过滤及剪、折叠滤纸的实验操作.

#### 二.实验原理

若把固体溶解在热的溶剂中达到饱和,冷却时由于溶解废降低,溶液变成过饱和而析出晶体。利用溶剂对被提纯物质及杂质的溶解度不同,通过加热溶解又冷却结晶的形成,将杂质除去以达到分离伤化固体物质的目的,整个操作过程, 旅为重结晶。

主要步骤.

# 1. 选择溶剂

○不与被提供物反应 ②较高温时,溶剂能溶解被提纯物,宣温或低温时溶解度小 ④杂质在该溶剂中溶解度要么很小,要么很大 ④溶剂的沸点,适中⑤被提供物在该溶剂中能析出较好晶体 ⑥价廉易得,毒性低,回收率高,操作安全。

# 2.溶解粗产品

加入比需要量略少的溶剂,加热至沸腾至物质完全溶解,记录溶剂用量,加沸石,烧瓶上每堪回流冷凝隆,选择运专热浴,加溶剂时,应移火源,3. 脱色

加吸附剂:活性炭,极性溶剂(水.乙醇)1~5%,稍冷后加入Al20,非极性溶剂(基.石油配)

# 4.热过渡

除去不溶性杂质

# 5.冷却信局

快速冷却,故在冰水中搅拌和自然,冷却.

### 6.抽像洗涤

布氏偏斗斜口雪远离抽气口,布氏漏斗中铺的图形滤纸应较漏斗的内径略小, 家贴于漏斗的底壁, 抽滤前先用少量溶剂把滤纸润温,然后抽像.

### 7. 干燥

使用的溶剂沸点,比较低时,可在室温下使溶剂自然,挥发而达到干燥的目的,当使用的溶剂沸点,比较高而产品又不易分解和升华,可用红外灯烘干.

#### 三. 仪器与药品

1.仪器、台称、量筒、烧杯、解形瓶、破棒、漏斗、安全瓶、老面皿、酒精灯 趁热过滤装置

2.药品,乙酰苯胺,活粒炭

## 四.实验步骤

1. 装置图



加热装置



**趁热过滤装置** 



减压抽滤装置

#### 2. 流程图

积 2 酰苯胺 3 触形板 30ml ho 如热煮沸至全熔 移纹源 稍冷却 活性炭 > 振荡 煮沸 准备好过滤装置 3 流 趁热过滤 盖面皿 冷却信品 → 抽滤 — > 得品体 → 晾干 → 称量

# 五. 实验数据处理

样品: 29 产量. 0.80169

序率· 40.08%

# 苏州大学实验报告

院、	<b>**</b>	年级专业	姓名	学号
课程	名称	***************************************		成绩
指导	- 教师	同组实验者	实验	日期

实验名称 乙酰苯胺的重结酶

#### 六.思考殿

- 1. 如何选择重估晶溶剂?加热,溶解样品时,为什么先加入比计算量少的溶剂,而渐添加至完全溶解后却还要多加少量的溶剂?
- 答. 重信品溶剂的选择。①溶剂不与被提供物起仪学反应②较高温度时溶剂能溶解被提供物,而在室温或更低温度对被提供物的溶解量很少,③杂质在溶剂中的溶解度要么很大要么很小④溶剂的沸点适中⑤被提供物在该溶剂中能析出较好的晶⑥价廉易得,毒性低,回收率高,操作安全.

先加入以计算量少的溶剂。待重信晶样品中含有少量杂质

完全溶解后却还要多加少量的溶剂,在热过滤时溶剂的挥发,温度的降低会引起晶体过早地在滤纸上析出不造成产品损失。

- 2. 为什么话性发要在固体物质全部溶解后加入? 为什么不能在溶液沸腾时加油性类
- ①活性炭的作用是除去不熔性杂质,若固体未全部溶解,则会被活性炭吸附,影响实验结果.
- ②传性发不能加到已沸腾的烧液中,防止液体暴沸,甚至冲出容器
- 3.抽滤时如何防止滤纸被穿破?

抽滤过程中将液体转入布氏漏斗时,要保证漏斗中有一定的液体量,若等到漏斗中的液体已被抽干后,再加料,料液容易冲破滤纸,易发生穿孔现象此时, 应暂缓抽气, 待加料后再继续抽气过滤。

- 4.如果溶剂量过多造成晶体析出太少或根本不析出,应如何处理?
  - 山用玻璃棒摩擦容器内壁 四用冰水或其他制冷溶液冷却
  - 的投入"晶种"

- 5. 停止抽滤时如不先打开安全瓶上的活塞就关闭水泵,可能会产生什么后果? 为什么? 水泵中的废液有可能会倒吸进抽滤瓶内污染母液。因为抽滤瓶内 接近真空状态, 压强极低。
- 6. 用有机溶剂和以水为溶剂进行重信晶时,在仪器装置和操作上有什么不同? 以有机溶剂易挥发,故加热溶解时应加上冷凝回流装置
  - 四有机溶剂易燃,烧,故热过滤时应将酒精灯熄灭,停止加热漏斗
- 7. 重信晶操作过程中,固体用溶剂加热,溶解后,卷溶液呈无色透明、无不溶性杂质,此后应如何操作?

应省去 脱色和热过滤的步骤,直接进行冷却信晶.

教务处制

以此,在等情物也,因如我后再必使相及性情。