```
2
   APRS2RRD Instrukcja instalacji i użytkowania
3
   4
   WAŻNA DLA WERSJI 0.8.11-30082015
5
6
7
   Autor: Mateusz Lubecki SP8EBC
8
   kontakt: sp8ebc@gmail.com
9
   tel: +48 660 43 44 46
10
11
   SPIS TREŚCI
12
13
   1. Wstep
14
   2. Licencja
15
   3. Wymagania sprzętowe i programowe
   4. Instalacja
16
17
   4a. Przygotowanie bazy danych
```

4b. Przygotowanie plików RRD

5. Uruchomienie

1. Oprogramowanie APRS2RRD służy do pobierania i przetwarzania danych pogodowych generowanych przez stacje pracujące w ramach sieci APRS. Aplikacja pozyskuje odczyty przez połączenie ustanawiane do wybranego przez użytkownika serwera APRS-IS (APRS Internet System). Po przetworzeniu, dane są zapisywane do plików RRD (Round Robin Database), oraz opcjonalnie do bazy danych MySQL. Ostatecznie są one prezentowane uzytkownikowi na wygenerowanej stronie WWW zawierającej dane numeryczne, oraz wykresy utworzone przy pomocy RRDtool.

Pierwsza, bardzo wczesna i niedbale napisana wersja aplikacji powstała na przełomie 2013 i 2014 roku a jej celem było zastąpienie niedokładnych wykresów kreślonych na portalu aprs.fi. Dodatkowo autor chciał w pełni uniezależnić się od zewnętrznej infrastruktury, która może zniknąć z dnia na dzień pozostawiajać stację pogodową niezbyt użyteczną w celach lotniczych.

2. APRS2RRD jest rozprowadzane na zasadach otwartego oprogramowania, wraz z pełnymi kodami źródłowymi. Każda osoba może swobodnie pobierać/udostępniać/modyfikować kod źródłowy aplikacji, jak również skompilowaną wersję binarną (choć nie jest to zalecane z powodów technicznych). Użytek komercyjny jest dozwolony tylko i wyłącznie za wiedza i zgodą autora. Bez niej niedopuszczalne jest opdłatne rozpowszechnianie, używanie w oprogramowaniu o zamkniętym kodzie. Niedozwolone jest również odpłatne udostępnianie danych powstałych na skutek pracy programu. Jeżeli wynikowa strona WWW, wykresy uzyskane z plików RRD lub baza danych MySQL jest udostępniana osobm trzecim lub jest udostępniana publicznie, musi się to odbywać bez pobierania dodatkowych opłat w jakiejkolwiek formie.

3. Aplikacja została napisana w języku C++ z myślą o uruchomieniu w środowisku systemu Linux (w szczególności Debian lub Ubuntu). Ze względu na marginalne generowane obciążenie nie posiada własnych, szczegułowych wymagań sprzętowych. Maszyna na której jest uruchomiona powinna posiadać wystarczającą moc obliczeniową do poprawnej i sprawnej pracy wybranego systemu operacyjnego.

Autor oprogramowania nie testował możliwości kompilacji w systemach operacyjnych innych niż Linux i nie gwarantuję, że podjęte próby zakończą się powodzeniem. Aplikacja do poprawnej pracy wymaga zainstalowania następujących pakietów

- 37 ~> screen Umożliwia uruchomienie aplikacji w tle
- 38 ~> rrdtool
- 39 ~> libconfig++ oraz libconfig++-dev (wersja 1.4.9) Biblioteka obsługująca odczyt plików konfiguracyjnych

- 40 ~> libmysql++ oraz libmysql++-dev (wersja 3.2.1) Interfejs MySQL dla języka C++
  41 ~> mysql-client (wersja 5.5.43) Klient MySQL umożliwiający ustanawiania połączeń do
  bazy danych
- 42 ~> mysql-server (werska 5.5.43)
- 43 ~> g++ Kompilator języka C++
- 44 ~> make lub odpowiednik (np. cmake) System zarządzania procesem kompilacji umożliwiający kompilację jednym poleceniem
- 45 ~> Apache Serwer WWW

46

48 49

52

54

56

58

- 47 Moduły bazy danych można pominąć jeżeli użytkownik zdecyduje się na nie używanie bazy MySQL do zapisu danych. Podane w nawiasach wersje oprogramowania odpowiadają tym, które były używane do tworzenia i testowania aktualnej wersji oprogramowania. Aplikacja powinna bez problemu działać na starszej wersji podanych pakietów, o ile będą one w pełni zgodne z wymienionymi. Oprócz w/w pakietów oprogramowania należy zainstalować wszelkie wymagane zależności, zgodnie z zaleceniami używanego menadżera pakietów (aptitude, apt-get)
- 50 51 4. Instalację nalezy rozpocząć od instalacji wszystkich wymaganych pakietów i ich zależności. Proces różni się od wybranego menadżera pakietów ale w systemie Debian i Ubuntu sprowadza się do wydania następującego polecenia w terminalu z uprawnieniami
- 53 aptitude install screen libconfig++9 libconfig++-dev libmysql++3 libmysql++-dev mysql-client mysql-server g++ cmake apache2-bin apache2-data
- Dygresja: Należy pamiętać, że wszystkie systemy Linuksowe a w szerszym ujęciu Uniksowe (FreeBSD, MacOS itp) są 'case sensitive', co oznacza, że rozróżniają wielkość liter w nazwach plików i poleceniach systemowych.
- Aptitude automatycznie uzupełni listę o brakujące zależności, ściagnie odpowiednie paczki deb z internetu a na końcu je zainstaluje. Należy pamiętać, że podczas normalnego użytkownika systemu operacyjnego pracuje się na koncie z ograniczonym dostępem (w systemach Ubuntu bezpośrednie logowanie na roota jest wyłączone). Uzyskanie praw administratora w konsoli odbywa się przez wpisanie 'su' w Debianie, albo 'sudo -i' w Ubuntu
- 59 Po instalacji w/w oprogramowania należy rozpakować pobrane z internetu archiwum do osobnego katalogu a następnie wykonać w nim komendę 'make'. Nastąpi kompilacja oparta o dostarczony razem ze źródłami plik makefile, na skutek której zostanie utworzony katalog 'bin' a w nim plik binarny 'aprs2rrd' będący aplikacją w stanie zdolnym do uruchomienia. Przed uruchomieniem należy jednak przygotować odpowiednią konfigurację przez edycję dostarczonego szablonu 'config.conf.example'. Zawiera on wyczerpujące komentarze dotyczące działania każdej z opcji, dlatego dokładny opis nie będzie tutaj powielany. Po zakończeniu konfiguracji plik należy zapisać razem z plikiem 'aprs2rrd' w jego katalogu 'bin', nadając mu przy tym nazwę 'config.conf'. Do edycji można wykorzystać prosty w obsłudzie edytor 'nano', którego klawiszologia została opisana tutaj: http://blog.keepmind.eu/nano-bez-tajemnic-cz-1-kodowanie-i-skroty.html (najważniejsza jest kombinacja CTRL+o do zapisu i CTRL+x do zamkniecia pliku). Na koniec można spróbować uruchomić tymczasowo program i sprawdzić czy nie wyśweitla on błedów związanych z parsowaniem pliku konfiguracyjnego. Po weryfikacji należy zakończyć program przez kombinację ^C (CTRL + C), ponieważ przed utworzeniem plików RRD i tak nie będzie działać poprawnie.
  - 4a. Jeżeli użytkownik zdecydował się na użycie MySQL do zapisu otrzymywanych danych, należy odpowiednio przygotować serwer i bazę danych. Jeżeli w docelowej konfiguracji zapis ma się odbywać na inną maszynę niż ta na której uruchomiony będzie APRS2RRD, należy upewnić się czy serwer MySQL zezwala na połączenia przychodzące (czy nie pracuje tylko lokalnie, co jest domyślnym zachowaniem). W tym celu należy otworzyć na serwerze bazodanowym plik konfiguracyjny /etc/mysql/my.cnf (dotyczy systemów Debian i Ubuntu) i sprawdzić wartość parametru 'bind-address' w sekcji mysqld. Jeżeli

wspomniany parametr jest poprzedzony znakiem komentarza oznacza to, że serwer będzie oczekiwał nadchodzących połączeń na wszystkich interfejsach sieciowych obecnych w maszynie. Wartość 127.0.0.1 oznacza pracę tylko i wyłącznie lokalną, natomiast każdy ionny adres IP zgodny z konfiguracją sieci, oznacza przypisanie do jednego obecnego interfejsu. Dodatkowo należy sprawdzić czy ewentualne ustawienia firewalla nie będą uniemożliwiały zdalnych połączeń. W tym celu należy wydać komendę 'iptables -vL --line-numbers', która pokażę wszystkie reguły obecne w tablicy 'filter'. Przykładowy wynik działania jest przedstawiony poniżej i logicznie skutkuje blokowaniem wszystkich przychodzących połączeń na porcie usługi mysql (reguła 4) za wyjątkiem jawnie zdefiniowanych dwóch hostów zewnętrznych (2 oraz 3), jak również pętli lokalnej (1)

```
65
    Chain INPUT (policy ACCEPT 11771 packets, 1349K bytes)
66
67
    num pkts bytes target prot opt in out source
                                                                  destination
          28 4957 ACCEPT
68
    1
                           tcp
                               - -
                                    any any
                                            localhost
                                                                  anywhere tcp dpt:mysql
                               - -
69
    2
           0
                 0 ACCEPT
                          tcp
                                   any any
                                            v082029.home.net.pl
                                                                  anywhere tcp dpt:mysql
                               - -
70
    3
           0
                 0 ACCEPT
                          tcp
                                    any any
                                             go4adventure.pl
                                                                  anywhere
                                                                           tcp dpt:mysql
71
    4
                40 DROP
                           tcp
                               - -
                                    any any
                                                                  anywhere tcp dpt:mysql
72
73
    Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
74
          pkts bytes target prot opt in out source
                                                                  destination
75
76
```

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 12384 packets, 4231K bytes)
num pkts bytes target prot opt in out source destination

77

78 79

80

83

84 85 86

88

92

W dalszym ciagu konfiguracji należy utworzyć bazę danych, przypisać do niej użytkowników a następnie zaimportować dostarczony szablon konfiguracji. W tym celu najwygodniej posłużyć się narzędziem phpMyAdmin (instalowany z osobnej paczki), który w domyślnej konfiguracji jest dostępny pod adresem http://adreserwera/phpmyadmin. Po zalogowaniu na konto roota (koniecznie) należy z górnej belki wybrać zakładkę "Bazy danych" a następnie w sekcji "Utwórz bazę danych", wpisać interesującą nas nazwę (zgodną z konfigruacją) i wybrać kodowanie jako "utf8\_polish\_ci". W dalszej kolejności należy przejść do zakładki "Użytkownicy" i poniżej widniejącej tam listy kliknąć "Dodaj Użytkownika". Nazwa i hasło są dowolne. Jeżeli serwer bazy danych jest uruchomiony na tej samej maszynie co APRS2RRD, pole Host powinno zostać ustawione jako "Host Lokalny". Jeżeli jest inaczej, to ze względów bezpieczeństwa zaleca się aby użyć wartości "Użyj pola tekstowego: " i wpisać tam konkretną nazwę hosta aby ograniczyć możliwości włamania się. Należy tutaj pamiętać, że MySQL w momencie odebrania połączenia przychodzącego zawsze stara się wykonać RevDNS i zamienić adres IP na odpowiadającą mu nazwę domenową.

Użytkownik utworzony do komunikacji z bazą powinien mieć maksymalnie ograniczone prawa dostępu. W tym celu należy kliknąć 'edytuj uprawnienia' przy jego pozycji, następnie odznaczyć wszystkie globalne uprawnienia a w sekcji "Uprawnienia specyficzne dla baz danych" wybrać odpowiednią nazwę i przyznać prawa tylko do polecenie INSERT i SELECT

Na koniec należy wgrać dostarczony szablon schema.sql, przy czym przed importem należy go otworzyć i w linijce zawierającej: CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dzialy` zamienić wartośc 'dzialy' na taką odpowiadającą konfigiracji

4b. Przed ropoczęciem normalnego korzystania z programu użytkownik musi przygotować pliki RRD służące do przechowywania odczytów stacji pogodowej. W przyjętej architekturze każdy plik RRD posiada jedno źródło danych (jeden DS), jedno archiwum kołowe (RRA) i wynikowo służy do przechowywania jednego parametru. Tworzy się je przez wydanie następujących komend w katalogu przechowywania:

```
89 rrdtool create szkwaly.rrd --start N --step 260 DS:szkwaly:GAUGE:300:U:U RRA:AVERAGE:0.5:1:650
```

90 rrdtool create predkosc.rrd --start N --step 260 DS:predkosc:GAUGE:300:U:U RRA:AVERAGE:0.5:1:650

91 rrdtool create kierunek.rrd --start N --step 260 DS:kierunek:GAUGE:300:U:U RRA:AVERAGE:0.5:1:650

93 Znaczenie poszczególnych, "nie trywialnych" parametrów wywołania jest następujące:

- 94 --start N ; definiuje początkowy timestamp w bazie danych. Ponieważ aplikacja nie będzie zapisywała niczego z wsteczną datą można wpisać tutaj N czyli aktualny czas 95
- 96 --step 260 ; odstęp czasu pomiędzy kolejnymi próbkami. Definiuje odstep w sekundach pomiędzy kolejnymi komórkami w pliku RRD. Wartość ta powinna być równa interwałowi w jakim wybrana stacja pogodowa nadaję swoje pakiety
- 98 GAUGE ; Jeden z typów źródła danych. Typ GAUGE oznacza wartość bezwzględną zapisywaną w takiej samej postaci w jakiej została przekazana do rrdtool. Innym jest np. COUNTER, czyli licznik zwiększający wartość w bazie danych o tyle o ile zwiększyła się przekazywana wartość (jest używany np. do monitorowania oraz archiwizacji ilości pobranych przez użytkownika danych, nawet jeżeli np. licznik w urządzeniu dostępowym zeruje się na skutek odłączenia go od zasilania)
- 100 300 (występujące po GAUGE); Maksymalny dopuszczalny czas pomiędzy kolejnymi zapisami wartości. Jeżeli dane nie spłyną w zapisanym tutaj okresie, wtedy RRDtool zapiszę do bazy danych symbol "NaN" (Not a Number) zamiast konkretnej liczby. W efekcie przełoży się to na dziurę na wykresie
- 102 U:U; Minimalna i maksymalna dopuszczalna wartość ustawiona jako nieznana (Unknown) co oznacza, że baza przyjmie dowolną.
  103
- 104 AVERAGE; Typ RRA, czyli archiwum przechowywania Round Robin. AVERAGE oznacza, że baza przechowuje wartość średnią z danych wejściowych.

  105
- 106 0.5 107

101

108
109 5. Po zakończeniu przygotowania pliku konfiguracyjnego i stworzeniu plików RRD oraz skonfigurowaniu bazy danych można prystąpić do uruchomienia aplikacji. W aktualnej wersji pracuje ona w trybie interaktywnym i wyświetla całe swoje wyjście na konsoli tekstowej z której jest uruchomiona. Aby działała ona w tle należy posłużyć się aplikacją screen. W katalogu "doc" znajduje się przykładowy plik rc.aprs2rrd, który może służyć do automatycznego zamykania a następnie uruchamiania programu w tle. Należy jedynie zmienić widoczną w nim ścieżkę do pliku binarnego na prawdziwą