

Linux 进程管理



李明

E-mail/QQ: samlee@lampbrother.net



课程大纲

- □进程的概念
- □进程管理命令
- □计划任务



进程和程序的区别

- 1、程序是静态概念,本身作为一种软件资源长期保存;而进程是程序的执行过程,它是动态概念,有一定的生命期,是动态产生和消亡的。
- 2、程序和进程无一一对应关系。一个程序可以由 多个进程共用;另一方面,一个进程在活动中有 可顺序地执行若干个程序。



父进程与子进程

- 1、子进程是由一个进程所产生的进程,产生这个 子进程的进程称为父进程。
- 2、在Linux系统中,使用系统调用fork创建进程。 fork复制的内容包括父进程的数据和堆栈段以及 父进程的进程环境。
- 3、父进程终止子进程自然终止。



前台进程和后台进程

前台进程:

在Shell提示处打入命令后,创建一个子进程,运行命令, Shell等待命令退出,然后返回到对用户给出提示符。这条命令与Shell异步运行,即在前台运行,用户在它完成之前不能执行另一个命令。

后台进程:


在Shell提示处打入命令,若后随一个&,Shell创建的子进程运行此命令,但不等待命令退出,而直接返回到对用户给出提示。这条命令与Shell同步运行,即在后台运行。后台进程必须是非交互式的。



- ■就绪:进程已经分配到资源,但因为其它进程正占用CPU,所以暂时不能运行而等待分配CPU的状态。
- 等待: 因等待某种 事件而暂时不能运 行的状态。
- ■运行:进程分配到 CPU,正在处理器 上运行。


进程状态

进程基本状态及其变化





进程状态细化



www.lampbrother.net



进程状态细化

- □ 用户态运行: 在CPU上执行用户代码
- □ 核心态运行: 在CPU上执行核心代码
- □ 在内存就绪:具备运行条件,只等调度程序为它分配CPU
- □ 在内存睡眠: 因等待某一事件的发生, 而在内存中排队等待
- □ 在外存就绪: 就绪进程被交换到外存上继续处于就绪状态
- □ 在外存睡眠: 睡眠进程被交换到外存上继续等待
- □ 在内存暂停:因调用stop程序而进入跟踪暂停状态,等待其 父进程发送命令。
- □ 在外存暂停: 处于跟踪暂停态的进程被交换到外存上
- □ 创建态:新进程正在被创建、但尚未完毕的中间状态
- □ 终止态: 进程终止自己



查看用户信息w

- ■w显示信息的含义
 - ■JCPU: 以终端代号来区分,该终端所有相关的进程执行时,所消耗的CPU时间会显示在这里
 - ■PCPU: CPU执行程序耗费的时间
 - ■WHAT: 用户正在执行的操作
- □ 查看个别用户信息: w 用户名



查看用户信息w

w显示信息的含义

- ■load average:分别显示系统在过去1、5、15分钟内的平均负载程度。
- ■FROM:显示用户从何处登录系统,":0"的显示代表该用户时从X Window下,打开文本模式窗口登录的
- ■IDLE: 用户闲置的时间。这是一个计时器, 一旦用户执行任何操作, 该计时器便会被重置



常用选项

- ■a: 显示所有用户的进程
- ■u: 显示用户名和启动时间
- ■x: 显示没有控制终端的进程
- ■e: 显示所有进程,包括没有控制终端的进程
- ■1: 长格式显示
- ■w: 宽行显示,可以使用多个w进行加宽显示



ps常用输出信息的含义

- ■PID: 进程号
- ■PPID: 父进程的进程号
- ■TTY: 进程启动的终端
- ■STAT: 进程当前状态 S休眠状态, D不可中断的休眠状态, R运行 状态, Z僵死状态, T停止
- ■NI: 进程优先级



ps常用输出信息的含义

- ■TIME: 进程自从启动以来启用CPU的总时间
- ■COMMAND/CMD: 进程的命令名
- ■USER: 用户名
- ■%CPU: 占用CPU时间和总时间的百分比
- ■%MEM: 占用内存与系统内存总量的百分比



- ps应用实例
- #ps 查看隶属于自己的进程
- # ps -u or -l 查看隶属于自己进程详细信息
- # ps -le or -aux 查看所有用户执行的进程的 详细信息
- # ps -aux --sort pid 可按进程执行的时间、PID、UID等对进程进行排序



```
ps应用实例
# ps -aux | grep sam
# ps -uU sam
查看系统中指定用户执行的进程
# ps -le | grep init
查看指定进程信息
```



kill - 杀死进程

为什么要杀死进程

- ■该进程占用了过多的CPU时间
- ■该进程缩住了一个终端,使其他前台进程 无法运行
- ■运行时间过长,但没有预期效果
- ■产生了过多到屏幕或磁盘文件的输出
- ■无法正常退出



kill – 关闭进程

- □关闭进程: kill 进程号
- □ kill -9 进程号(强行关闭)
- □ kill -1 进程号(重启进程)
- □关闭图形程序: xkill
- □结束所有进程: killall
- □ 查找服务进程号: pgrep 服务名称
- □ 关闭进程: pkill 进程名称



nice和renice

- □ nice
 - ■指定程序的运行优先级
 - 格式: nice -n command
 - 例如: nice -5 myprogram
- □ renice
 - ■改变一个正在运行的进程的优先级
 - 格式: renice n pid
 - 例如: renice -5 777
 - *优先级取值范围为(-20, 19)*



nohup

使进程在用户退出登陆后仍旧继续执行, nohup命令将执行后的数据信息和错误信息默认储存到文件nohup.out中格式:

nohup program &



进程的挂起和恢复

- □进程的中止(挂起)和终止
 - ■挂起(Ctrl+Z)
 - ■终止(Ctrl+C)
- □进程的恢复
 - ■恢复到前台继续运行(fg)
 - ■恢复到后台继续运行(bg)
- □查看被挂起的进程(jobs)



top

作用:进程状态显示和进程控制,每5 秒钟自动刷新一次(动态显示) 常用选项:

■d: 指定刷新的时间间隔

■c: 显示整个命令行而不仅仅显示命令名



top

常用命令:

- ■u: 查看指定用户的进程
- ■k: 终止执行中的进程
- ■h or?: 获得帮助
- ■r: 重新设置进程优先级
- ■s: 改变刷新的时间间隔
- ■W:将当前设置写入~/.toprc文件中



计划任务

- □为什么要设置计划任务
- □计划任务的命令
 - ■at 安排作业在某一时刻执行一次
 - ■batch 安排作业在系统负载不重时执 行一次
 - ■cron 安排周期性运行的作业



at命令的功能和格式

功能:安排一个或多个命令在指定的时间运行一次

at的命令格式及参数

- at [-f 文件名] 时间
- at -d or atrm 删除队列中的任务
- at -1 or atq 查看队列中的任务



at命令指定时间的方式

- □绝对计时方法
 - midnight noon teatime
 - hh:mm [today]
 - hh:mm tomorrow
 - hh:mm 星期
 - hh:mm MM/DD/YY
- □相对计时方法
 - now + n minutes
 - \blacksquare now + n hours
 - \blacksquare now + n days



at命令指定时间的方式

- □指定在今天下午 17:30 执行某命令(假设现在时间是下午14:30,2011年1月11日)。
- □命令格式如下:
 - at 5:30pm
 - at 17:30
 - at 17:30 today
 - \blacksquare at now + 3 hours
 - \blacksquare at now + 180 minutes
 - at 17:30 11.1.11
 - at 17:30 1/11/11



at命令使用范例

- □ 交互方式 at 9:00
- □使用命令文件方式
 - 1. 生成文件at.script:
 - 2. 使用at命令
 - at -f at.script 9:00 2/2/11

or

at < at.script 9:00 2/2/11



at配置文件

作用: 限制哪些用户可以使用at命令

- ■/etc/at.allow
- ■/etc/at.deny



at的执行结果和配置文件

如果/etc/at.allow文件存在,那么只有列在此文件中的用户才可以使用at命令;若/etc/at.allow文件不存在,则检查/etc/at.deny文件是否存在。若/etc/at.deny存在,则在此文件中列出的用户都不能使用at命令。如果两个文件都不存在,则只有超级用户可以使用at命令。如果两个文件都存在而且均为空,则所有用户都可以使用at命令。



batch命令

- □作用:安排一个或多个命令在系统负载较轻时运行一次(一般情况下负载较轻指平均负载降到0.8以下)。
- □ 使用方法同at



crontab命令格式

- □作用:用于生成cron进程所需要的crontab文件
- □ crontab的命令格式

crontab {-l|-r|-e}

- ■-1 显示当前的crontab
- ■-r 删除当前的crontab
- ■-e 使用编辑器编辑当前的crontab文件。



crontab文件格式

☐ minute hour day-of-month month-of-year day-of-week commands

□其中

■Minute 一小时中的哪一分钟 [0~59]

■hour 一天中的哪个小时 [0~23]

■day-of-month 一月中的哪一天 [1~31]

■month-of-year 一年中的哪一月 [1~12]

■day-of-week 一周中的哪一天 [0~6]

■ commands 执行的命令



书写注意事项

- □选都不能为空,必须填入,不知道的值 使用统配符*表示任何时间
- □每个时间字段都可以指定多个值,不连续的值用,间隔,连续的值用-间隔。
- □命令应该给出绝对路径
- □用户必须具有运行所对应的命令或程序 的权限



crontab应用示例

```
应用范例:
# crontab -e
55 17 * * 1-5 /usr/bin/wall < /etc/motd
0 18 * * 1-5 /sbin/init 5
0 0 1,15 * 1 /bin/cp -R /etc /backup/etc.0111
* crontab文件建立好以后可以到/var/spool/cron
目录确认
```



cron配置文件

作用: 限制哪些用户可以使用crontab命令

- /etc/cron.allow
- ■/etc/cron.deny



进程处理方式

- standalone 独立运行
- □ xinetd 进程托管
- □ atd、crond 计划任务



Thanks



技术交流 视频下载

http://www.lampbrother.net/linux.php http://www.lampbrother.net/video.html