가상메모리




물리 메모리의 한계

설치된 물리 메모리보다 큰 프로세스를 실행시킬 수 있을까? 프로세스들을 합친 크기가 설치된 물리 메모리보다 클 때 이들을 실행시킬 수 있 을까?

- → 프로세스 전체가 물리 메모리에 꼭 적재되어야 하는가?
- → 실행에 당장 필요한 프로세스의 일부 메모리만 적재한 채로 실행 시킬 수는 없나?

가상 메모리란?

- 위 질문과 같은 물리 메모리의 한계를 극복하기 위한 해결책
- 가상 메모리 기법
 - 。 물리 메모리를 디스크 공간으로 확장
 - 물리 메모리 ~ 하드디스크로 메모리 연장
 - 프로세스를 물리 메모리와 하드 디스크에 나누어서 저장
 - 사용자나 실행되는 프로세스 입장에서는 실행하기에 충분히 큰 메모리가 존재 한다고 착각하게 만드는 메모리 관리 기술임
 - 。 스외핑
 - 메모리가 부족할 때, 실행에 필요하지 않는 부분은 하드 디스크로 이동
 - 실행에 필요한 경우 하드디스크로부터 물리 메모리로 이동 시킨다.
 - 물리 메모리를 확장하여 사용하는 디스크 영영을 스왑영역이라고 함
 - swap out : 물리메모리 → 스왑 영역
 - swap in : 스왑 영역 → 물리 메모리
- 가상 메모리는 운영체제마다 구현 방법이 다름



가상 메모리 구현 방법

- demand paging (요구 페이징)
 - 페이징 기법을 토대로 프로세스 일부 페이지들만 메모리에 할당,
 - ㅇ 페에지가 필요할 떄 메모리를 할당받고 페이지를 적재시키는 메모리 관리 기법
 - 페이징 + 스와핑
- demand segmentation
 - 세그먼테이션 + 세그먼트 스와핑

가상 메모리에 대한 문제


- 스레싱 문제 : 물리 메모리 디스크의 스왑영역 사이에 입출력이 너무 빈번하지 않나?
- 페이지 테이블 : 페이지 테이블은 어떻게 구성?
- 페이지 폴트: 가상 주소를 물리주소로 변환할 때 페이지가 프레임에 없는 경우는?

- 페이지 할당 : 프로세스의 어떤 페이지를 물리 메모리에 두고 어떤 페이지를 하드 디스크에 둘건지?
- 스왑영역: 스왑영역의 크기는?
- 작업 직합: 프로세스는 일정 시간 범위에서 실행 중에 몇 개의 프레임을 실제로 사용하고 있는지?
- 페이지 교체 알고리즘 : 필요한 페이지를 읽어 오기 위해 프레임 중 하나를 비울떄 어떤 프레임을 비울지

요구 페이징

- 요구 페이징
 - 현재 실행에 필요한 일부 페이지만 메모리에 적재하고 나머지는 하드 디스크에 두 며 페이지가 필요할 때 메모리에 적재하는 방식
- 요구 페이징 구현
 - 。 첫 페이지만 물리 메모리에 적재
 - 。 실행 중 다음 페이지가 필요하면 그때 적재시키는 방법
- 스왑 영역
 - 。 메모리가 부족할 때, 메모리를 비우고 페이지를 저장해두는 하드 디스크 영역
 - 리눅스 : 스왑 파티션에 구성
 - 윈도우 : C:pagefile.sys
- 페이지 테이블 항목
 - ∘ presence/ valid bit : 해당 페이지가 물리 메모리에 있는지?
 - 비트 1이면 해당 페이지 프레임 번호의 메모리에 존재
 - 비트 0이면 해당 페이지 디스크에 존재
 - o modified/dirty bit : 해당 페이지 수정 여부
 - 비트 1이면 페이지가 프레임에 적재 후 수정됨
 - 비트 0아면 페이지 수정X
 - physical address
 - presence bit가 1이면 해당 페이지가 적재되어 있는 프레임 번호

- presence bit가 0이면 해당 페이지가 있는 디스크 블록 번호
- 페이지 폴트
 - CPU가 access 하려는 페이지가 물리 메모리에 없는 경우 발생
 - 페이지 폴트 발생 시 빈 프레임 할당 후 스왑 영역이나 실행 파일로부터 페이지 적재 한다.



요구 페이징

페이징 폴트

- CPU가 발생시킨 가상 주소 페이지가 메모리 프레임에 없는 상황
- MMU가 가상 주소를 물리 주소로 바꾸는 과정에서 발생한다.
- 처리
 - 테이블 확인 → invalid reference → abort process

- 。 비어있는 frame 찾기
- 。 해당 페이지 disk에서 memory로 읽어옴
- 。 프로세스가 cpu 잡고 다시 재개
- 。 중단된 instruction 재개

비어있는 프레임이 없는 경우

- · page replacement
 - ㅇ 어떤 프레임을 빼앗을지 결정
 - 。 곧바로 사용되지 않을 page를 쫓아내는 것이 좋다
- replacement algorithm
 - 페이지 폴트 최소화를 목표로 프로세스 작업 집합에 포함될 페이지들을 수용할만한 개수의 프레임을 할당한다.

페이지 교체 알고리즘

- 최적 교체 알고리즘 : 가장 먼 미래에 사용될 페이지를 교체 대상으로 결정
- FIFO: 가장 오래전에 적재된 페이지 선택
- LRU: 가장 최근에 사용되지 않았던 페이지 선택
- Clock : LRU 단순화

Optimal page Replacement

- 가장 먼 미래에 사용될 페이지를 교체 대상으로 결정함
- 미래 페이지 사용 패턴을 알 수없어 비현실적이다.

FIFO

- 페이지가 적재된 시간을 저장하여 가장 오래전에 적재된 페이지를 선택한다.
- 이해가 쉽고 구현이 단순하다.

• 다만 오래된 페이지에도 자주 사용되는 변수나 코드가 있을 수 있기에 성능면에서 떨어진다.

LRU

- 가장 최근에 사용되지 않는 페이지 선택함
- 좋은 알고리즘으로 평가받으며 많이 사용됨
- 구현 방식
 - 。 타임 스탬프 이용
 - 모든 프레임에 참조 시간 기록할 수 있는 비트 추가
 - cpu가 페이지 참조 시 마다 참조 시간을 기록한다.
 - 。 하드웨어 이용, 참조 비트 사용
 - 페이지 테이블 항목에 1개의 참조 비트 추가함 (Ref 비트)
 - ref 비트 1이면 최근 참조
 - 0이면 최근 참조 X
 - cpu가 페이지 참조 시 H/W로 참조 비트를 1로 설정

Presence Dirty Ref Bit Bit Bit				Physical address
0	1	0	1	
1	1	0	1	
2	0	0	0	logical block number
3	0	0	0	logical block number
4	0	1	0	logical block number
5	1	1	0	

페이지 테이블


LFU

- 참조 횟수가 가장 적은 페이지를 선택
- 장점
 - 。 LRU와 비교하여 참조시점 뿐만 아닌 장기적인 시간을 두고 보기에 보다 정확함
- 단점
 - LRU보다 구현 복잡함

Clock(second chance)

- 프레임당 1비트 참조비트 사용
 - 。 프레임을 원형 큐로 연결하여 관리함

- 。 페이지 참조 시 참조비트 1로 셋
- 희생 프레임 선택
 - 。 원형 큐에서 검색 시작하는 프레임 위치를 포인터라고 부름
 - 포인터에서 시작하여 시계방향으로 원형 큐를 따라 이동한다.
 - 참조 비트 0이면 해당 프레임 선택
 - 참조 비트 1이면 0으로 바꾸고 다음 프레임 이동
 - 。 한바퀴돌면 처음 프레임 선택



프레임 할당

- 프로세스에게 작업집합에 포함된 페이지들을 적재할 충분한 메모리 할당
- 페이지 폴트를 줄이고 스레싱을 예방하는 것이 목적
- 방법
 - equal allocation
 - 균등할당
 - 프로세스에게 동일한 개수의 프레임 할당
 - 단순하지만 작은 프로세스에게는 프레임 낭비이며 큰 프로세스는 페이지 폴트 빈번한 발생가능성
 - proportional allocation
 - 비례할당
 - 프로세스 크기에 비례하여 프레임 할당

- 장점은 페이지 폴트 줄임
- 단점은 프로세스 크기를 어떻게 아는지, 실행 도중 작업 집합 판단해야함
- priority allocation
 - 순위 할당
 - 우선순위에 따라 다르게 할당



고민해볼 사항

페이지 폴트 빈번하게 발생하면 시스템 성능 저하?

→ 스레싱이라고 부름, 프로그램 실행 초기에는 페이지 폴트 발생하지만 이후에 는 필요한 페이지들이 메모리에 올라와서 적게 발생한다.

처음부터 한번에 로딩하면 안되나?

→ 어떤 페이지가 참조될지 모르는데 어떻게 올리나

프로세스에게 할당할 수 있는 메모리 프레임의 제한은?

→ 한 프로세스에게 할당되는 최대 메모리 프레임의 개수는 제한됨. 프로세스가 필요로 하는 모든 페이지에 대해 메모리 프레임을 할당할 수는 없다.

프레임수와 페이지 폴트의 관계?

→ 프레임의 개수가 많을수록 페이지 폴트 횟수는 줄어듬

스래싱

- 스레싱
 - 페이지 폴트가 계속 발생하여 메모리 프레임에 페이지가 반복적으로 교체되고 디스 크 입출력이 급하게 증가하는 현상
 - → CPU 활용률이 감소
 - 。 페이지 폴트 → 스래싱과정
 - 페이지 폴트 발생하면 스레드 실행 중단 후 디스크 입출력을 동반한 페이지 교 체 발생

- 페이지 교체는 메모리의 페이지 아웃, 아웃된 페이지 접근 시 다시 페이지 폴트 유발
- 시스템은 계속 페이지 폴트 처리하느라 정신없고 스레드는 계속 대기

• 원인

- 。 다중 프로그래밍 정도가 너무 과한경우
- 잘못된 메모리 할당, 페이지 교체 알고리즘 적용
- 。 메모리양이 너무 작으면
- 。 갑자기 너무 많은 프로세스 실행


• 발생 시점

- 。 다중 프로그램 정도(DOM)이 높아지면 CPU 활용률 증가하는데
- 。 임계점을 넘어가면 스래싱이 발생한다.

• 해결 방법

。 윈도우 : process explorer

o 리눅스: top, htop, vmstat



Working Set(작업 집합)

- 일정 시간 범위 내 프로세스가 참조한 페이지들의 집합
 - 작업 집합에 포함된 페이지들이 모두 메모리에 적재되어 있는 것이 프로세스 실행 최고 성능
- 페이지 폴트: 작업 집합을 메모리에 적재하는 과정이다.

- 참조의 지역성으로 인해 일정 시간 내 작업 집합 형성
- 참조의 지역성 → 페이지 폴트 → 메모리에 작업 집합 형성



reference of locality (참조의 지역성)

- cpu가 짧은 시간 내 일정 구간의 메모리 영역을 반복적으로 참조하는 현상
- 현재 프로세스 실행 패턴을 관찰하면, 가까운 미래에 프로세스 코드와 데이터 사용을 합리적으로 예측하여 메모리 할당과 페이지 교체 전략에 활용한다.
- 시간의 지역성 : ex) 반복문
- 공간 지역성 : ex) 순차 읽기, 쓰기
- 작업 집합 이동
 - 프로세스가 실행되는 동안 작업집합 이동
 - 。 시간이 지나면 새로운 작업 집합 형성