



- 0. 시작하기 앞서
- 1. Classful Addressing (Subnetting)
- 2. Classless Addressing (Subnetting)
- 3. Private Network
- 4. Gateway
- 5. NAT (network address translation)



Internet Protocol Version 4

- 인터넷에 연결된 각 장치를 구분하기 위해 TCP/IP 프로토콜의 IP Layer (Network Layer)에서 사용하는 식별자를 IP Address(인터넷 주소)라고 한다.
- IP 주소는 Unique(유일해야 한다)하고, Universal(주소의 형식이 정해져 있어야 한다)하다.
- IPv4는 32 bit 주소이다.

주소 공간

- IPv4같은 프로토콜은 주소 공간을 가지고 있다.
- 주소 공간이란 프로토콜에서 사용되는 주소의 총 갯수이다.
- bit는 0과 1로 이루어져 있으므로, 32 bit의 주소를 가지는 IPv의 주소 공간(만들 수 있는 주소의 갯수)은 2^32 (4,294,967,296)개이다.
- 공간이 유한하므로 사용자의 수가 계속 증가한다면 언젠가는 이 주소 공간이 고길 될 텐데, 이를 방지하기 위한 방법들을 나중에 볼 것이다.

표기법

- 주소 표기법으로는 2진수로 표현하는 2진 표기법과 10진수로 표현하는 점 10진 표기법이 잘 알려져 있다.
- 아래 둘은 동일한 주소를 다르게 표기한 것이다.
- 2진 표기법 1000001 00001011 00001011 11101111
- 점 10진 표기법 129.11.11.239
- 2진수를 10진수로, 10진수를 2진수로 바꾸는 계산을 통해 자유롭게 계산할 수 있다.
- .을 기준으로 나뉜 공간 하나당 8비트를 부여하면 된다.

주의사항

- 111.56.045.78 : 다음과 같이 0이 앞에 오면 안된다.
- 75.45.301.14: 8bit를 점 10진 표기법으로 최대 표현 가능한 수는 255이다.
- 221.34.7.8.20 : 4개의 덩어리만 가능하다.
- 11100010.23.14.67 : 혼용해서 사용하면 안된다.

여담

- 16진수로 나타내는 16진 표기법이라는 방법도 있다.
- 이는 4비트씩 끊어서 계산한다.
- 10000001 00001011 00001011 11101111
- -> 0x810B0BEF (0x는 16진수임을 나타내는 기호)

IP 주소의 구조

- IP 주소의 구조에 대해 이야기해보자. 여기에는 2가지가 있다.
- Classful addressing (클래스 기반 주소 지정)
- Classless addressing (클래스 없는 주소 지정)
- IP 주소는 초기에는 클래스라는 개념을 사용했으나, 이후에 클래스가 없는 주소 지정이라는 것이 나오며 원래의 구조를 대체하였다.
- 우선 우리는 클래스 기반 주소 지정에 대해 살펴보겠다.


Classful Addressing

Classful addressing(클래스 기반 주소 지정)

• 클래스 기반 주소 지정이란 사용할 수 있는 양(크기)을 정해놓았다는 것이다.

• Classful addressing에서는 IP 주소 공간을 5개의 클래스 (A,B,C,D,E)로 나눈다.

클래스의 주소 공간 점유율



Class A:
$$2^{31} = 2,147,483,648$$
 addresses, 50%
Class B: $2^{30} = 1,073,741,824$ addresses, 25%


Class C:
$$2^{29} = 536,870,912$$
 addresses, 12.5%

Class D:
$$2^{28} = 268,435,456$$
 addresses, 6.25%

Class E: $2^{28} = 268,435,456$ addresses, 6.25%

- 전체 주소 공간: 2^32
- Class A : 2^31(전체의 절반)
- Class B: 2^30 (전체의 4분의 1, A의 절반)
- Class C: 2^29 (전체의 8분의 1, B의 절반)
- Class D : 2^28 (전체의 16분의 1, C의 절반)
- Class E: 2^28 (전체의 16분의 1, C의 절반)


그래서, 주소의 클래스를 어떻게 찾는데?



- 첫 번째 비트를 보면 된다.
- Class A: 0~으로 시작 (0-127)
- Class B: 10~으로 시작 (128-191)
- Class C: 110~으로 시작 (192-223)
- Class D: 1110~으로 시작 (224-239)
- Class E: 1111~으로 시작 (240-255)

Netid & Hostid

- Classful addressing에서 클래스 A,B,C의 IP 주소는 netid과 hostid로 나뉜다.
- Netid : 네트워크의 ID(식별자)
- Hostid: 네트워크에 연결된 기기의 ID(식별자)
- 이들의 길이는 클래스에 따라 다른데, 이는 아래와 같다.




클래스 D와 E의 경우는 멀티캐스팅과 예약된 주소(특수 목적)로 사용하기 위해 설계된 클래스이다.

Class & Block

- 일반적으로 netid에 포함된 network address가 같은 address를 블록(Block)이라고 한다.
- Class A의 첫 번째 byte인 0.~.~.~ 블록과 마지막 byte인 127.~.~.~ 블록은 Special block이다.
- 첫 주소 : ~.0.0.0 (Network Address, 네트워크라는 것을 알려주는 주소)
- 끝 주소 : ~.255.255.255 (Special, 이는 예약된 자리이다.)
- Class D의 경우, 멀티캐스팅을 하기 위해 설계되었고, 오직 1개의 블록만을 갖는다.
- Class E의 경우, 예약된 주소로 사용하기 위해 설계되었고, 역시 1개의 블록만을 갖는다.


Classful addressing에서의 정보 추출



- Netid를 통해 첫 번째 주소와 마지막 주소를 찾을 수 있다.
- 블록 안에 몇 개의 주소가 있는지도 알 수 있다.
- 라우터는 Netid를 통해 네트워크를 찾고, 해당 네트워크에서 Hostid를 통해 기기를 찾는다.


Classful addressing에서의 정보 추출 예시






- 그림에서 netid는 73이다. (Class A)
- Network address는 첫 번째 주소인 73.0.0.0/8 이고, 마지막 주소인 73.255.255.255는 나중에 사용하기 위해(special) 이라 쓰이지 않는다.
- 기기가 할당받을 수 있는 ip address의 범위는 73.0.0.1 ~ 73.255.255.254 이다.

Network Mask




- 패킷에 담긴 destination address(목적지 주소)안에서 network address를 빠르게 찾기 위해 Network Mask를 사용한다.
- 각 클래스 별로 네트워크 마스크가 정해져 있는데, 이를 Default Mask 라고 한다.

Network Mask




• 위와 같이 목적지 주소에 Network mask(Default mask)와 AND 연산을 사용해서 Network address를 찾는다.


Subnetting




- 큰 네트워크(블록)를 여러 개의 작은 네트워크(블록)로 분할하는 것을 Subnetting이라 한다.
- 나누어진 네트워크(블록)을 Subnet, 나누어진 네트워크의 netid를 subnetid라고 한다.
- 이 Subnetting은 다음과 같은 이유로 사용된다.
 - 네트워크 관리의 효율성 증가
 - 보안 강화
 - IP 주소 낭비 감소
 - 트래픽을 분리하여 네트워크 성능 향상




- 그림의 Class는 B이므로 hostid는 2^16개 존재한다.
- 이 때 관리해야 할 주소가 너무 많으니 분할해서 관리하겠다는 것이다.





- 주소를 4개의 그룹으로 쪼갰다.
- 그룹이 4개이므로 이를 구분하기 위해서는 2bit가 필요하다. [00, 01, 10, 11]
- 그림은 원래 Class B였으므로 netid에 할당된 bit 수가 16개였으나 서브넷을 4개로 분할하면 구분을 위해 2 bit가 추가로 필요하니 총 (16+2) 18 bit이다.
- 즉, 서브넷으로 분할하면 각 서브넷은 또 각자 고유한 network address를 필요로 하므로 더 많은 network address를 구분 하기 위해 hostid에 할당될 bit가 줄어들고 이를 netid에 할당하는 것이다.

Subnetwork Mask (Subnet Mask)



- 서브넷을 사용하면 Subnet Mask라는 것을 사용하게 된다.
- 서브넷 마스크란, IP 주소를 네트워크 부분과 호스트 부분으로 나누기 위해 사용되는 32비트의 비트 마스 크로
- 즉, 서브넷 구조에서 사용되는 네트워크 마스크이다.
- Network Mask (Default Mask)를 쓸 때보다 훨 씬 유연하고 세분화된 네트워크 범위를 정의할 수 있 다.
- 즉, 효율적인 IP 할당이 가능해진다.

Classful addressing의 문제점

- IP 주소 낭비
 - 클래스 A, B, C로 IP 주소를 고정된 크기로 나누었기 때문에, 실제 필요 이상의 많은 IP 주소를 할당하게 되는 경우가 많다.
- 네트워크의 비효율적인 크기 할당
 - 고정된 네트워크 크기가 있었기 때문에, 실제로 적은 수의 주소를 사용하는 네트워크가 큰 주소 범위를 차지하게 될 수 있다.
- 위 문제점들은 곧 주소 고길 문제로 이어진다.

문제 해결 방법


- 주소라는 것은 한정적이기 때문에, 사용자가 많아지면 결국 고길 될 것이다.
- 이를 해결하기 위한 2가지 방법이 있다.
- long-term solution: IPv6
- short-term solution: classless addressing
- Classless addressing은 IPv4의 주소 고길 문제를 해결하기 위해 고안된 short-term solution이다.
- 현재는 Classful Addressing이 거의 사용되지 않으며, 대부분의 네트워크에서는 이 Classless Addressing (CIDR) 방식이 사용되고 있다.

Classless Addressing

Classless addressing(클래스 없는 주소 지정)


- 주소 공간이 정해져 있었던 Classful addressing에서는 netid와 hostid를 할당하는 비트의 크기가 고정되어 있었다.
- 즉, 추가 네트워크를 만들어서 사용하고 싶을 경우, subnetting을 통해 netid에 할당된 bit를 늘려줬 어야 했다.
- 그런데 classless addressing에서의 주소 공간(netid + hostid)은 변할 수 있는 가변 길이 블록으로 나뉜다.
- 단, 블록에 포함되는 주소의 수는 2의 제곱수가 되도록 설정해야 한다.
 - (ex. 10개 x -> 16개 o)

2단계 주소 체계 Prefix & Suffix



- prefix = netid
- suffix = hostid
- classless addressing은 IPv4에서의 solution이므로, classful addressing과 같은 32 bit 주소이다.

/ 표기법 (Slash notation)



- / 뒤의 ი은 다음을 나타낸다.
- classful addressing: netid의 길이 (8, 16, 24)
- classless addressing: prefix의 길이
 - class가 없기 때문에 prefix의 길이가 정해져야 주소가 어느 블록에 속한지 일 수 있다.
- 주의) n이 잘못 설정되면 주소가 속한 블록이 아예 달라질 수 있다.

Classless Addressing에서의 Subnetting

- 이전에 classful addressing에서 네트워크 수는 적은데 그 안에 있는 host의 수가 많다면 네트워크를 쪼개서 여러 네트워크로 분할하는 서브네팅을 했었다.
- Classless addressing에서도 subnetting이 존재한다.
 - 네트워크 안의 네트워크 안의 네트워크... 이런 식의 액자식 구성을 효율적으로 관리하기 위함
- 할당 받은 주소 덩어리를 분할해서 subnet들로 나눌 수 있다.
- prefix의 길이가 증가해서 subnet prefix 길이를 결정한다.


Subnetting 조건

- 블록에 포함된 주소의 수는 2의 제곱이 되도록 설정해야 한다.
- 서브넷의 prefix 길이는 다음 식을 이용해 구해야 한다.
- n = 원래 prefix 길이
- N = 주소의 수 (2^{suffix} 길이)
- Nsub = 서브넷에 부여된 주소 수
- nsub = 서브넷의 prefix 길이


$$n_{\rm sub} = n + \log_2(N/N_{\rm sub})$$


(사실 식 안써도 구할 수 있다.)

• 큰 네트워크(prefix가 큰 블록)부터 주소 할당




• 4개의 서브블록과 각 서브블록 안에 같은 수의 host을 요청했을 때





- b. Subblocks
- 서브블록의 안의 주소의 수가 120, 60, 10개가 되도록 요청했을 때
- 큰 네트워크(∩의 값이 크다)부터 할당한다.
 120 -> 128
 60 -> 64
 10 -> 16 이 되도록 할당한다.



- 중앙 office에 32개, 왼쪽, 오른쪽 office에 16개씩의 주소를 요청했을 때
- 왼쪽, 오른쪽를 나눌 때의 순서(주소 범위)는 바뀌어도 되지만, 중앙 office는 무조건 먼저 분할해야 한다.
 - 큰 네트워크부터 분할해야 하므로.

아무튼 결국은 IPv4는 동이 날 것..

- 2011년 2월, 인터넷 관리 기구인 IANA는 더 이상의 IPv4 할당이 없을 것이라고 선 언.
- 너무 빠른 인터넷의 수요 중가로 인한 한정된 주소(약 42억개)를 더 이상 할당할 수 없게 되었기 때문..
- 그런데 14년 전에 이미 동나버린 IPv4임에도 여태껏 이걸 잘 사용하고 있다. 왜일까?
- 많지 않은 수의 IPv4를 가지고 현재까지 잘 인터넷을 사용할 수 있는 이유는 바로 사설 네트워크(Private Network) 덕분이라고 해도 과언이 아니다.



사설 네트워크? 사설망? 그게 뭔데?

- 사설 네트워크(= 사설망, Private Network)는 IPv4 중 특정 대역을 공인 네트워크 (인터넷 등)를 의미한다.
- 사설 네트워크에 소속된 IP(사설 IP 대역)은 다음과 같다.


RFC1918 이름	IP 주소 범위	주소 개수	클래스 내용	최대 사이더 블록 (서브넷 마스크)	호스트 ID 크기
24비트 블록	10.0.0.0 - 10.255.255.255	16,777,216	클래스 A 하나	10.0.0.0/8 (255.0.0.0)	24 비트
20비트 블록	172.16.0.0 - 172.31.255.255	1,048,576	16개의 인접 클래스 B	172.16.0.0/12 (255.240.0.0)	20 비트
16비트 블록	192.168.0.0 - 192.168.255.255	65,536	256개의 인접 클래스 C	192.168.0.0/16 (255.255.0.0)	16 비트

• 위 IP는 오로지 사설 네트워크에서만 사용이 가능하기 때문에 공인 네트워크(인터넷 등 외부 네트워크)에서는 사용할 수 없다.

사설 네트워크? 사설망? 그게 뭔데?

• 집에서 사용하는 PC, 휴대폰, ipTV, PS와 같은 게임기 등은 공유기가 할당해주는 사설 IP를 사용한다.

 이는 기업 등도 마찬가지로, 스위치나 라우터, 방화벽 같은 네트워크 장비 등에 사설 IP와 서브넷 마스크를 지정하고 이를 게이트웨이(사설 IP 할당)로 사용하며 여기 연 결된 컴퓨터에 사설 IP를 할당한다.



역기서 잠깐, 게이트웨이란? (Gateway)

게이트웨이?



사전적 의미로는 당연히 프로토스 게이트웨이 역시 게이트웨이다.

gate·way

1. (문이 달려 있는) 입구 2. (...로 가는) 관문 3. ~에 이르는 길

발음 미국·영국[ˈgeɪtweɪ]












- 사전적 의미로 '입구', '관문'
- 즉, a 장소에서 b 장소 출입할 때 이용하는 출입문이라는 것.


게이트웨이?

- 네트워크 입장에서 보면, 게이트웨이는 해당 네트워크에서 다른 네트워크로 나가는 출구이며, 다른 네트워크로 들어가는 입구이다.
- 데이터 입장에서 보면, 게이트웨이는 데이터가 외부 네트워크로 나거나 외부 네트워 크로 들어갈 때 반드시 지나가야 하는 통로이다.
- 즉 게이트웨이란, 다른 네트워크로 나가거나 다른 네트워크에서 들어오도록 하기 위해 꼭 필요한 통신 기기(스위치나 라우터, 방화벽 같은 네트워크 장비 등)의 일부분이다.

게이트웨이: 왜 필요한데?




(간편하다)



(비효율적이고, 복잡하다)


 같은 네트워크에 있는 소수의 호스트끼리 통신 시에는 직접 서로 통신해도 괜찮지만, 서로 다른 네트워 크에 있는 다수의 호스트들이 서로 통신을 할 경우, 경로가 방대해지고 복잡해지기 때문에 매우 비효율 적이다.

게이트웨이: 필요하겠는데?



- 그렇기 때문에 통신 경로를 단순화하고, 효율적으로 관리하기 위해 호스트들을 여러 그룹으로 나눈다.
- 이 때 각 그룹의 접속 지점 즉, 연결 관문이 바로 게이트웨이이다.

게이트웨이: 주택에 비유하자면..




• 각 방 : 호스트 PC

• 대문:게이트웨이

• 각 방 끼리는 대문을 거치지 않고도 통신 가능하다.

게이트웨이 주소: 대문 번호도 필요하다.



- 대문을 표시하기 위한 대문 번호도 필요한데, 이 대문에 할당된 번호를 게이트웨이 주소라고 할 수 있다.
- 게이트웨이 주소란? 주택 내부에 있는 여러 문들 중 대문을 식별하기 위해 지정된 번호

다시 사설 네트워크 설명으로 돌아와서..

- 이렇듯, 사설 네트워크와 공인 네트워크는 각각 사설 IP 주소와 공인 IP 주소를 사용하여 서로 분리된다.
- 그러나 사설 IP 주소는 사설 네트워크에서만 유효하며, 공인 네트워크(ex. 인터넷)에 서 직접 사용할 수 없다.
 - 이는 동일한 사설 IP 주소가 여러 네트워크에서 사용될 수 있기 때문에, 공인 네트워크로 나갈 때 IP 충돌을 피하기 위함이다.
- 이 때문에 사설 네트워크에서 공인 네트워크로 나가고자 할 때 사설 IP를 공인 IP로 변환 할 필요가 생겼다.
- 이를 위해 필요한 것이 바로 NAT(네트워크 주소 변환) 과정이다.




NAT(네트워크 주소 변환) 이란?

네트워크 주소 변환(영어: network address translation, 줄여서 NAT)은 컴퓨터 네트워킹에서 쓰이는 용어로서, IP 패킷의 TCP/UDP 포트 숫자와 소스 및 목적지의 IP 주소 등을 재기록하면서 라우터를 통해 네트워크 트래픽을 주고 받는 기술을 말한다.

출처 : 위키백과

NAT(네트워크 주소 변환) 이란?




- 쉽게 말해, 사설 네트워크(LAN), 공인 네트워크(인터넷) 간 IP 주소를 변환해주는 기술
- 이를 통해 사설 네트워크 내부의 여러 장치가 한 개의 공인 IP 주소를 사용할 수 있게 된다.
- 여기서의 NAT 라우터가 곧 게이트웨이의 역할을 한다.
- › 인터넷에서는 해당 전역 주소를 가지는 라우터를 제외한 LAN의 나머지 부분은 볼 수 없다.

NAT 라우터와 주소 변환




- 외부로 전송되고자 하는 패킷들은 패킷의 source address를 전역 주소로 바꾸는 NAT 라우터를 통해 전송된다.
- 외부에서 들어오는 패킷들도 NAT 라우터를 통해 들어오고, 라우터는 패킷의 destination address를 그에 맞게 적절한 사설 주소로 변경한다.

변환 테이블



- 변환 테이블은 사설 네트워크(LAN)을 위해 할당된 블록으로부터 선택된 사설 주소를 전역 주소로 변환하는데 사용된다.
- 변환 테이블은 사설 IP 주소(내부, 외부)와 인터넷 IP 주소, 2가지의 정보를 담은 열을 가지고 있다.

변환 테이블



- LAN 안의 클라이언트가 특정 패킷을 외부로 전송하고 싶다면, 라우터가 이를 확인하고 라우터 테이블 안에 LAN 안의 클라이언트의 발신지(Source) 주소를 기록해둔다.
- 그 후 외부 목적지(Destination)로부터 응답이 도착하면, 라우터는 테이블을 확인하며 어느 발신지가 보낸 목적지로부터 온 패킷인지 확인하며 짝을 맞춘다.
- NAT 메커니즘에서는 항상 사설 네트워크(LAN)에서의 통신부터 시작되어야 한다.

감사합니다.