Вывод именных уравнений.

Уравнение Вант-Гоффа для осмотического давления.

Осмотическое давление возникает при мембранном равновесии в двухкомпонентной системе А-В.

Система состоит из двух фаз. Одна из них - чистый растворитель А. Другая - жидкий раствор В в А. Фазы разделены мембраной, которая препятствует движению компонента В и позволяет поддерживать фазы под разными давлениями. Условия мембранного равновесия имеют вид

$$T^{(2)}=T^{(1)}$$
 (1)
$$\mu_{A}^{(2)}=\mu_{A}^{(1)}$$

Компонент A имеет одинаковый химический потенциал в фазах $^{(1)}$ (чистая жидкость) и $^{(2)}$ (раствор). Температура фаз одинакова, однако, давления, оказываемые на фазы, не совпадают.

$$p^{(2)} \neq p^{(1)}$$

Химический потенциал компонента В в фазах не выравнивается. Мембрана не позволяет! Распишем уравнение (1) для химического потенциала А, считая, что мольная доля растворителя А в растворе близка к единице, и для А выполняется закон Рауля:

$$\mu_A^{(1)} = \mu_A^0(T, p^{(1)}) = \mu_A^{(2)} = \mu_A^0(p^{(2)}, T) + RT \ln x_A$$
 (2)

Давления над фазами $^{(1)}$ и $^{(2)}$ не совпадают, поэтому условие (2) может быть выполнено. Получаем

$$\mu_A^{0}(T, p^{(1)}) = \mu_A^{0}(T, p^{(1)}) + \int (\partial \mu_A^{0}/\partial p)_T dp + RT \ln x_A$$
 (3)

Интегрирование в правой части ведется от давления $p^{(1)}$ до $p^{(2)}$. Известно, что

$$(\partial \mu_A^0 / \partial p)_T = V_A^0(p) \tag{4}$$

 $V_{A}^{\ \ 0}\left(p\right) -$ мольный объем чистого растворителя А.

Используем простое приближение, согласно которому производная (4) не зависит от давления при постоянной температуре.

Тогда можно записать:

$$\int (\partial \mu_A^{0}/\partial p)_T dp = (p^{(2)} - p^{(1)}) V_A^{0} = \pi V_A^{0}$$

Величину π называют осмотическим давлением. Глядя на уравнение (3), видим, что π положительно (поскольку $\ln x_A < 0$), т.е. давление на раствор $p^{(2)}$ должно быть больше давления на растворитель $p^{(1)}$, что бы сдержать перетекание чистого растворителя сквозь мембрану. Еще несколько арифметических преобразований:

$$-\pi V_A^0 = RT \ln x_A = RT \ln (1-x_B) = RT \{-x_B\}$$

 $(X_A-близко к единице, X_B-близко к нулю)$ и получаем закон Вант-Гоффа для осмотического давления:

$$\pi = RT \{x_B\} / V_A^0$$

Можно перевести мольные доли в моляльности, так исторически принято.

Уравнения Гиббса-Гельмгольца.

Эти соотношения следуют непосредственно из определения энергии Гельмгольца

$$F(T,V,n_i) = U - TS$$
; $dF = -SdT + Vdp + \sum \mu_i dn_i$

и энергии Гиббса

$$G(T,p,n_i) = U - TS + pV = H - TS; dG = -SdT + Vdp + \sum_{i} u_i dn_i$$
 (1)

Энтропия является частной производной

$$S = - (dG/dT)_{p,ni} \text{ M } S = - (dF/dT)_{V,ni}$$
 (2)

Подставляя (2) в (1) получаем уравнения Гиббса – Гельмгольца

$$G = H - TS = H + T (dG/dT)_{p,ni}; (-d(G/T)/dT) = H/T^2$$

$$F = U - TS = U + T (dF/dT)_{V,ni}$$
; $(-d(F/T)/dT) = U/T^2$

Уравнение Гиббса-Дюгема.

Фундаментальное уравнение Гиббса имеет вид:

$$dU = TdS - pdV + \sum \mu_i dn_i (1)$$

T,- p, μ_i - это частные производные внутренней энергии. $\mu_i = (\partial U/\partial n_i)_{S,V,nj}$ - химический потенциал.

По определению, внутренняя энергия U является однородной функцией первого порядка от своих естественных переменных (S, V, n_1, n_i) . Все переменные - экстенсивные параметры. Однородность означает, что

$$U = f(S, V, n_{1,...} n_{i})$$
 (2a)

И

$$aU = f(aS; aV; an_1 \quad an_i)$$
 (26)

а — любое положительное число.

Примеры однородных функций первого порядка:

$$Z(X,Y) = X+Y; X^2/Y + Y;$$

Пример неоднородной функции:

$$Z(X,Y) = (X^3/Y) + Y$$

Для однородных функций выполняется теорема Эйлера. Для U она имеет вид:

$$U = (\partial U/\partial S)_{V,nj}S - (\partial U/\partial V)_{S,nj}V + \sum (\partial U/\partial n_i)_{S,V} \ n_i = TS - pV + \sum \mu_i n_i \ (3)$$

Теорема доказывается дифференциированием обеих частей (2б) по **a**, как по переменной. Затем, **a** приравнивают единице.

(В нашем примере:
$$Z(X,Y) = (\partial Z/\partial X)_Y X + (\partial Z/\partial Y)_X X = X+Y$$
)

Очевидно, что T, p, μ являются однородными функциями нулевого порядка от переменных (S,V, n_i). Например,

$$T = g(S,V, n_i) = g(aS;aV;an_i)$$

При одновременном изменении объема, энтропии, всех чисел молей в равновесной системе в а раз, температура системы не меняется!

Теперь возьмем полный дифференциал от выражения (3) и сравним с (1). Видим, что

$$SdT - Vdp + \sum n_i d\mu_i = 0 \ (4)$$

Выражение (4) называется *уравнением Гиббса-Дюгема*. При условии T=const; p=const получаем известную форму этого уравнения:

$$dT,dp=const; \sum n_i d\mu_i = 0$$
 (5)

Уравнение Гиббса-Дюгема выполняется в состоянии равновесия для любой гомогенной системы, для любой фазы гетерогенной системы. Уравнение Гиббса — Дюгема — прямое следствие однородности внутренней энергии U, как функции объема, энтропии, всех чисел молей.

Обобщенное уравнение Гиббса – Дюгема.

G,F,H - однородные функции первого порядка переменных $S,\,V,\,$ и всех n_i . Например, энергия Гельмгольца

$$F = U - TS$$
 и $aF = aU - TaS$

поскольку U – однородная функция первого порядка, а T – однородная функция нулевого порядка $S,\ V,$ и всех n_i .

С другой стороны, $\,F\,$ всегда можно представить как функцию температуры, давления и числа молей:

$$F = f \{T(S, V, n_i), p(S, V, n_i) n_1 ..., n_i\} u$$

$$aF = f \{T(aS, aV, an_i), p(aS, aV, an_i) an_1 ..., an_i\}$$
 (1)

или в дифференциальной форме:

$$dF = (\partial F/\partial T)_{,p,ni} dT + (\partial F/\partial p)_{T,ni} dp + \Sigma (\partial F/\partial n_i)_{T,p,nj} dn_i \quad (2);$$

$$daF = (\partial aF/\partial T)_{p,ni} dT + (\partial aF/\partial p)_{T,ni} dp + \Sigma(\partial aF/\partial an_i)_{T,p,ni} dan_i (3);$$

Дифференциируя (3) по a как по переменной и принимая a=1, получим

$$F = \sum (\partial F/\partial n_i)_{T,p,nj} n_i$$
 (4)

Мы применили теорему Эйлера к функции $F=F\left(T,\,p,\,n_i\right)$ и воспользовались тем обстоятельством, что F - однородная функция первого порядка, а температура и давление – однородные функции нулевого порядка от переменных $S,\,V,\,$ и всех n_i .

(Для тех, кто хочет понять математический фокус, я предлагаю рассмотреть функцию

$$Z = X + Y$$

и представить ее в виде

$$Z = f(X/Y, Y)$$

Z – однородная функция первого порядка, а X/Y – однородная функция нулевого порядка от переменных X и Y. Убедитесь, что

$$Z = X + Y = (\partial Z / \partial Y)_{x/y} Y$$

Величина

$$F_i = (\partial F/\partial n_i)_{T,p,n_i}$$

называется *парциальной мольной величиной*, в данном случае парциальной мольной энергией Гельмгольца.

Возьмем полный дифференциал от (4)

$$dF = \sum (\partial F/\partial n_i)_{T,p,n_i} dn_i + \sum n_i dF_i$$

и вычтем полученное выражение из уравнения (2). Получим т.н. обобщенное *уравнение* Γ иббса — Дюгема

$$(\partial F/\partial T)_{,p,ni} dT + (\partial F/\partial p)_{T,ni} dp - \sum \{n_i dF_i\} = 0$$
 (5)

Вместо F в уравнение (5) можно подставить любую однородную функцию первого порядка.

Формула Закура-Тетроде.

Формула Закура-Тетроде определяет вклад поступательной суммы по состояниям в энтропию идеального газа.

Молекулярная сумма по состояниям для трех степеней свободы поступательного движения имеет вид

$$Q^3 = (2\pi mkT)^{3/2} V/h^3$$

Используем Q для расчета Z и термодинамических функций:

$$Z = Q^{3N}/N! = ((2\pi mkT)^{3N/2} \ V^N/h^{3N}/N! \ ;$$

$$ln \ Z = \ N \ ln \ \{(2\pi mkT)^{3/2} \ V/h^3 \ \} \ -N \ ln \ N+N \ ln \ e =$$

$$N \ ln \ \{(2\pi mkT)^{3/2} \ e \ V/h^3/N\}$$

Для энтропии получаем:

$$S = k \ln Z + kT (\partial \ln Z/\partial T)_v = R \ln \{(2\pi mkT)^{3/2} e V/h^3/N\} + 3/2 R$$

Это и есть формула Закура-Тетроде.

Уравнение Клаузиуса - Клапейрона (Clapeyron).

Рассмотрим фазовое равновесие между фазами ⁽¹⁾ и ⁽²⁾ в однокомпонентной системе. Согласно правилу фаз, система в этом случае имеет одну степень свободы

$$c = k+2 - \phi = 1+2-2 = 1$$

Геометрическим образом такого равновесия будет линия в трехмерном пространстве $\{T,p,\mu\}$

Запишем условия равновесия при двух значениях переменных на этой линии:

$$\begin{split} T^{(1)} &= T^{(2)} \\ p^{(1)} &= p^{(2)} \\ \mu_1^{(1)} &= \mu_1^{(2)} \end{split}$$

$$T^{(1)} + dT^{(1)} &= T^{(2)} + dT^{(2)} \\ p^{(1)} + dp^{(1)} &= p^{(2)} + dp^{(2)} \\ \mu_1^{(1)} + d\mu_1^{(1)} &= \mu_1^{(2)} + d\mu_1^{(2)} \end{split}$$

Следовательно,

$$dT^{(1)} = dT^{(2)}, dp^{(1)} = dp^{(2)}, d\mu_1^{(1)} = d\mu_1^{(2)}$$
 (1)

В однокомпонентной системе химический потенциал равен энергии Гиббса в расчете на моль, поэтому, учитывая соотношение (1), можно записать

$$dG^{(1)} = -S^{(1)}dT + V^{(1)}dp = d\mu^{(1)} = d\mu^{(2)} = -S^{(2)}dT + V^{(2)}dp = dG^{(2)}$$

Температуры и давления в фазах $^{(1)}$ и $^{(2)}$ одинаковы, поэтому верхние индексы у них опущены. $S^{(1)}$, $S^{(2)}$ - мольные энтропии в фазах $^{(1)}$ и $^{(2)}$, $V^{(1)}$, $V^{(2)}$ мольные объемы в фазах $^{(1)}$ и $^{(2)}$.

Отсюда

$$dp/dT = \{S^{(1)} - S^{(2)}\}/\{V^{(1)} - V^{(2)}\}$$
 (2)

Полученное дифференциальное уравнение называется уравнением Клаузиуса-Клапейрона. Оно описывает линию двухфазного равновесия в однокомпонентной системе. Заметим, что поскольку

$$\mu_1^{(1)} = H^{(1)} - TS^{(1)} = \mu_1^{(2)} = H^{(2)} - TS^{(2)};$$

(температуры фаз в равновесии одинаковы!) получаем при фазовом равновесии:

$$\{H^{(1)} - H^{(2)}\}/T = S^{(1)} - S^{(2)}$$

и можно записать

$$dp/dT = \{S^{(1)} - S^{(2)}\}/\{V^{(1)} - V^{(2)}\} = \{H^{(1)} - H^{(2)}\}/T/\{V^{(1)} - V^{(2)}\}$$
(3)

Для случая равновесия жидкость $^{(2)}$ – пар $^{(1)}$ или твердое в=во $^{(2)}$ - пар $^{(1)}$ уравнение (2) описывает зависимость давления насыщенного пара от температуры.

Уравнение тогда можно преобразовать:

$$\{V^{(1)}>>V^{(2)}\}\;;\;dp/dT=\;\{S^{(1)}$$
 - $S^{(2)}\}/V^{(1)}=\{H^{(1)}$ - $H^{(2)}\}/T/V^{(1)};\;$ и если пар - идеальный газ, используем уравнение Менделеева – Клапейрона : $V^{(1)}=RT/p$

$$V^{(1)} = RT/p$$

В результате:

$${H^{(1)} - H^{(2)}}/RT^2 = dlnp/dT;$$

Для равновесия твердое в=во – жидкость или твердое в=во – твердое в=во уравнение Клаузиуса – Клапейрона имеет вид (3). Производная слева - это зависимость температуры плавления от давления (или температуры фазового перехода {твердое в=во - твердое в=во} от давления).

Закон Кирхгофа, уравнение Кирхгофа. (Зависимость стандартной энтальпии реакции от температуры).

Вспомним, что изменение энтальпии при постоянном давлении описывается уравнениями

$$dH = \delta Q_p$$
 ; $(\partial H/\partial T)_p = c_p$

или

$$H(T, p = const) = H(T_1, p = const) + \int c_p(T) dT$$

интеграл берется от температуры T_1 до T.

Отсюда для энтальпии химической реакции следует закон Кирхгофа:

$$H$$
(продуктов, T , $p=const$) - H (pearentob, T , $p=const$) = $\Delta H(T,p) = \Delta H(T_1,p) + \int \Delta c_p \ dT$

 $\Delta H(T, p)$ — энтальпия реакции при температуре T и давлении p,

 $\Delta H(T_1, p)$ – энтальпия реакции при температуре T_1 и давлении р

 $\Delta c_{\rm p}\,$ - разность теплоемкостей между продуктами и реагентами. Например, для реакции

$$C(тв) + 1/2 O_2(газ) = CO (газ)$$

$$\Delta c_p = c_p (CO (\Gamma a_3)) - \frac{1}{2} c_p (O_2 (\Gamma a_3)) - c_p (C (TB))$$

Теплоемкости - величины положительные, но Δc_p могут иметь любой знак. Δc_p зависят от давления и температуры.

Энтальпия реакции с температурой может расти и падать, проходить через максимум.

Соотношения Максвелла.

Для равновесных процессов в закрытой системе справедливы соотношения

$$dG = -SdT + Vdp$$
; $dF = -SdT - pdV$;

Перед нами полные дифференциалы энергии Гиббса G и энергии Гельмгольца F. Следовательно:

$$-S = (dG/dT)_p$$
; $V = (dG/dp)_T$; $-S = (dF/dT)_v$; $-p = (dF/dv)_T$

Вторые смешанные производные должны быть равны:

$$(d^2G/dTdp) = (d^2G/dpdT)_{\text{Id}} (d^2F/dTdV) = (d^2F/dVdT)$$

или

-
$$(dS/dp)_T = (dV/dT)_p$$
 и - $(dS/dV)_T = - (dp/dT)_V$

Эти последние уравнения называются соотношениями Максвелла. Они связывают трудно определимые производные энтропии по давлению и объему с ясными по физическому смыслу производными, которые можно экспериментально измерить или посчитать, если мы знаем уравнение состояния системы.

Уравнения Эрнфеста

При фазовом переходе второго рода не наблюдается скачков энтропии и объема, но происходит скачок теплоемкости. В точке перехода выполняются условия фазового равновесия:

$$T^{(1)} = T^{(2)}$$

$$p^{(1)} = p^{(2)}$$

$$\mu_1^{(1)} = \mu_1^{(2)}$$

Выполняется и уравнение Клаузиуса-Клапейрона,

$$dp/dT = \{S^{(1)} - S^{(2)}\}/\{V^{(1)} - V^{(2)}\} (1)$$

но числитель и знаменатель в уравнении (1) равны нулю, поскольку равны энтропии и объемы фаз $^{(1)}$ и $^{(2)}$ (нет скачка энтропии и объема!).

Для того, чтобы понять, чему равно dp/dT применим правило Лопиталя. Дифференциируем числитель и знаменатель в правой части (1) по температуре:

$$dp/dT = \{ (dS^{(1)}/dT)_p - (dS^{(2)}/dT)_p \} / \{ (dV^{(1)}/dT)_p - (dV^{(2)}/dT)_p \} (2)$$

В числителе стоит скачок теплоемкостей, деленный на температуру перехода. В знаменателе - скачок коэффициентов теплового расширения a_V , умноженный на объем, причем объем фаз одинаков. В результате получаем:

$$dp/dT = {\Delta c_p}/{T*V*\Delta a_V}$$
 (3)

Дифференциируем числитель и знаменатель в правой части (1) по давлению:

$$dp/dT = \{ (dS^{(1)}/dp)_T - (dS^{(2)}/dp)_T \} / \{ dV^{(1)}/dp)_T - (dV^{(2)}/dp)_T \} (4)$$

Тогда в числителе - скачок производной $(dS/dp)_T = -(dV/dT)_p = -Va_V$, а в знаменателе - скачок коэффициента объемного расширения k, умноженного на объем $(dV/dp)_T = -k*V$;

(в обоих случаях объем фаз одинаков, и его можно вынести за знак разности)

В результате получаем:

$$dp/dT = \{\Delta a_V\}/\{\Delta k\} \quad (5)$$

Объединяя обе формы, получаем для скачка $\{\Delta c_p\}$ в точке фазового перехода второго рода:

$$\{\Delta c_p\} = T*V*(\Delta a_V)^2/\Delta k = -T*\{\Delta (dV/dT)_p\}^2/\{\Delta (dV/dp)_T\}$$
 (6)

Итак, скачки испытывают вторые производные химического потенциала (мольной энергии Гиббса) по температуре и давлению.

Например,
$$(dV/dp)_T = (d^2G/dp^2)_T$$
 и т.п.

Соотношения (3), (5) и (6) называются уравнениями Эренфеста для фазовых переходов второго рода.