# Windows Server NTP 설정 가이드

### **Author**

이종하(lovemind.tistory.com)

## **Contents**

| 목 적                               | 5  |
|-----------------------------------|----|
| NTP 란?                            |    |
| 윈도우에는                             | 5  |
| 시스템 환경                            | 6  |
| 서버명 및 IP 주소                       |    |
| 내부 NTP 서버                         | 7  |
| 외부 NTP 서버와 시간 동기화                 | 7  |
| 실행서버                              |    |
| 시나리오                              |    |
| 작업                                |    |
| NTP 서비스 제공을 위한 구성 확인              |    |
| 실행서버                              |    |
| 시나리오                              |    |
| 작업                                | 9  |
| Slave 서버                          | 11 |
| Slave 서버 환경 구성                    | 11 |
| 실행서버                              | 11 |
| 시나리오                              | 11 |
| 작업                                | 11 |
| NTP 서버와 시간차 확인                    | 12 |
| 실행서버                              |    |
| 시나리오                              | 13 |
| 작업                                | 13 |
| 정리: NTP 설정 후 동기화 요청 및 동기화 확인      | 14 |
| 참고                                | 15 |
|                                   | 15 |
| 큰 시간 오프셋을 방지하도록 Windows 시간 서비스 구성 |    |
| Windows Server 2008 방화벽 설정        |    |

## 목 적

내부 네트워크 환경으로 구성되어 있는 서버시스템의 시스템 시간을 동일하게 구성하여 데이터의 신뢰성을 높이고자 한다.

## NTP 란?

Network Time Protocol(네트워크 시간 프로토콜)의 약자로 네트워크 환경으로 구성된 장비(서버, PC, 통신장비, 방화벽 장비 등)의 시스템 시간을 동기화 하기 위한 규약이다.

### 윈도우에는

- ◆ 모든 윈도우서버는 NTP 서버가 될 수 있다.
- ◆ 모든 서버의 방화벽에서 UDP 123 번이 열려있어야 한다.
- ◆ NTP 서버와의 시간차이가 많이 날 경우(기본값: 15 시간) 동기화 되지 않는다. 실제 시간과 근접한 시간으로 변경 후 동기화 할 수 있도록 한다.
- ◆ 데이터 일치를 위하여 동기화(Sync)요청을 하더라도 즉시 반영되는 것이 아니라, 조금씩 맞춰 간다.


(예: Server#2 서버가 Server#1 서버 보다 시간이 빠를 경우, Server#1 번의 시간으로 Server#2 의 시스템시간을 동기화 할 경우, 동일한 시간대의 데이터가 생성되므로, 데이터 정합성에 오류가 발생한다. 이에 시간 동기화는 즉시 반영되는 것이 아니라, 조금씩 그 차이를 줄여나가는 방식이다. - 표 12 참조 )

# 시스템 환경

NTP 시간을 제공해주는 서버를 "NTP 서버", NTP 서버로 시간 동기화를 요청하는 서버를 "Slave 서버"로 명명한다.

## 서버명 및 IP 주소

| 서버명      | IP 주소      | 역할       |
|----------|------------|----------|
| Server#1 | 10.10.10.1 | NTP 서버   |
| Server#2 | 10.10.10.2 | Slave 서버 |
| Server#3 | 10.10.10.3 | Slave 서버 |



## 내부 NTP 서버

## 외부 NTP 서버와 시간 동기화

내부 NTP 서버 시스템 시간을 인터넷 표준시(예:time.windows.com)으로 설정한다.

### 실행서버

Server#1(IP:10.10.10.1)

## 시나리오

내부 NTP 서버 역할로 운용할 서버의 시간 동기화 대상을 외부 NTP(예:time.windows.com)으로 설정하고, 설정(레지스트리)값을 확인 후 동기화 작업을 수행한다.

## 작업

- 1. 외부 NTP 서버를 기준으로 시간동기화 설정을 한다.
  - \* 시작 -> cmd
    - -> w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:time.microsoft.com /update

### 표 1: 예상결과

C:₩>w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:time.microsoft.com /update 명령이 성공적으로 완료되었습니다.

- 2. Windows Time 서비스의 설정값(레지스트리) 확인
  - \* 시작 -> cmd -> w32tm /dumpreg /subkey:Parameters

### 표 2: 예상 결과

C:₩>w32tm /dumpreg /subkey:Parameters

\_\_\_\_\_

ServiceMain REG\_SZ SvchostEntry\_W32Time

ServiceDII REG\_EXPAND\_SZ C:\WINDOWS\system32\w32time.dll

NtpServer REG\_SZ time.windows.com,0x1 <- <u>외부 NTP 서버주소</u>

Type REG\_SZ NTP <- 외부 NTP서버 사용

#### 3. Windows Time 서비스 재시작

\* 시작 -> cmd -> net stop w32tm

-> net start w32tm

### 표 3: 예상결과

C:₩>net stop w32time

Windows Time 서비스를 멈춥니다..

Windows Time 서비스를 잘 멈추었습니다.

C:₩>net start w32time

Windows Time 서비스를 시작합니다..

Windows Time 서비스가 잘 시작되었습니다.

#### 4. 시간 동기화

\* 시작 -> cmd -> w32tm /resync

#### 표 4: 예상결과

#### [정상]

C:₩>w32tm /resync

로컬 컴퓨터에 다시 동기화 명령을 보내는 중

명령이 성공적으로 완료되었습니다.

[오류] : 방화벽에서 외부 UDP 123 포트가 막혀있을 경우 발생할 수 있다.

C:₩>w32tm /resync

동기화 명령 전송 - local computer...

사용 가능한 시간 데이터가 없어 컴퓨터가 동기화하지 못했습니다.

## NTP 서비스 제공을 위한 구성 확인

내부 NTP 서버가 외부 NTP 서버를 참조하는지 확인한다.

### 실행서버

Server#1(IP:10.10.10.1)

## 시나리오

내부 NTP 서버 역할로 운용할 서버의 서비스를 확인하여 Slave 서버에서 연결 할 수 있도록 구성 값을 확인한다.

### 작업

- 1. Windows Time 서비스 구동 확인
  - \* 시작 -> cmd -> sc query w32time

### 표 5: 예상 결과

C:₩>sc query w32time SERVICE\_NAME: w32time

TYPE : 20 WIN32\_SHARE\_PROCESS

STATE : 4 RUNNING

(STOPPABLE, NOT\_PAUSABLE, ACCEPTS\_SHUTDOWN)

WIN32\_EXIT\_CODE : 0 (0x0)
SERVICE\_EXIT\_CODE : 0 (0x0)
CHECKPOINT : 0x0

CHECKPOINT : 0x0 WAIT\_HINT : 0x0

- 2. NTP 서비스 구동 확인
  - \* 시작 -> cmd -> netstat -ano | findstr 123

### 표 6: 예상 결과

| C:\psi>netstat -ano   findstr 123 |                     |     |      |
|-----------------------------------|---------------------|-----|------|
| UDP                               | 0.0.0.0: <b>123</b> | *:* | 1128 |
| UDP                               | 0.0.0.0:62123       | *:* | 1428 |
| UDP                               | [::]:123            | *:* | 1128 |

## Slave 서버

## Slave 서버 환경 구성

내부 NTP 서버(IP:10.10.10.1)를 기준으로 Slave 서버의 시스템 시간을 설정한다. 시간차이가 너무 많을 경우 동기화가 되지 않으니, 수동으로 근접한 시간을 맞추고 동기화 할 수 있도록 한다.

### 실행서버

Server#2(IP:10.10.10.2) Server#3(IP:10.10.10.3)

(각 서버별로 수행)

### 시나리오

시간 동기화 대상을 내부 NTP 서버(IP:10.10.10.1)로 설정하고, 동기화 작업을 수행한다.

## 작업

- 1. 내부 NTP 서버(IP:10.10.10.1)를 기준으로 시간동기화 설정을 한다.
  - \* 시작 -> cmd
    - -> w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:10.10.10.1 /update

### 표 7: 예상결과

C:₩>w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:10.10.10.1 /update 명령이 성공적으로 완료되었습니다.

- 2. Windows Time 서비스의 설정값(레지스트리) 확인
  - \* 시작 -> cmd -> w32tm /dumpreg /subkey:Parameters

### 표 8: 예상 결과

C:₩>w32tm /dumpreg /subkey:Parameters

-----

ServiceMain REG\_SZ SvchostEntry\_W32Time

ServiceDII REG\_EXPAND\_SZ C:\WINDOWS\system32\w32time.dll

NtpServer REG\_SZ 10.10.10.1 <- <u>외부 NTP 서버주소</u>

Type REG\_SZ NTP <- <u>외부 NTP 서버 사용</u>

3. Windows Time 서비스 재시작

\* 시작 -> cmd -> net stop w32tm

-> net start w32tm

#### 표 9: 예상결과

C:₩>net stop w32time

Windows Time 서비스를 멈춥니다..

Windows Time 서비스를 잘 멈추었습니다.

C:₩>net start w32time

Windows Time 서비스를 시작합니다..

Windows Time 서비스가 잘 시작되었습니다.

3. 시간 동기화

\* 시작 -> cmd -> w32tm /resync

#### 표 10: 예상결과

C:₩>w32tm /resync

로컬 컴퓨터에 다시 동기화 명령을 보내는 중

명령이 성공적으로 완료되었습니다.

## NTP 서버와 시간차 확인

특정 서버(ex.NTP 서버)와 실행한 서버와의 시간차이를 확인한다.

### 실행서버

Server#2(IP:10.10.10.2)

Server#3(IP:10.10.10.3)

(각 서버별로 수행하여 확인 할 수 있다.)

### 시나리오

특정서버(Master Server:10.10.10.1)와 Slave Server(10.10.10.2)시간 동기화 대상을 Master Server 설정하고, 동기화 작업을 수행한다.

## 작업

- 1. Master Server 를 기준으로 시간동기화 설정을 한다.
  - \* 시작 -> cmd -> w32tm /stripchart /dataonly /computer:10.10.10.1 비교대상 서버와 시간이 일치한다면, 하기와 유사한 결과값을 볼 수 있다.

#### 표 11: 예상결과

```
C:₩> w32tm /stripchart /dataonly /computer:10.10.10.1

Tracking 10.10.10.1 [10.10.10.1].

The current time is 2012-04-18 오후 19:17:13 (local time).

19:17:13, +00.2676328s -> 비교 대상 서버와 +00.2676328 초만큼 차이가 난다.

19:17:15, +00.2593851s

19:17:17, +00.2589499s

19:17:19, +00.2428931s

^C -> 중지하기 위해서는 "Ctrl + c"를 누르면 된다.

+00.xxxxxxxx(또는 -00.xxxxxxxx)로 대상 NTP 서버와 차이나는 시간만큼 표기된다.
예) +120.2428931s -> +120 초 차이가 남
```

## 정리: NTP 설정 후 동기화 요청 및 동기화 확인

### 표 12: Slave 서버 동기화 설정

### ✓ NTP 서버(IP:10.10.10.1) 서버를 시스템 시간으로 설정한다.

C:₩>w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:10.10.10.1/update 명령이 성공적으로 완료되었습니다.

#### ✓ Windows Time 서비스를 재기동한다.

C:₩>net stop w32time

Windows Time 서비스를 멈춥니다..

Windows Time 서비스를 잘 멈추었습니다.

C:₩>net start w32time

Windows Time 서비스를 시작합니다..

Windows Time 서비스가 잘 시작되었습니다.

### ✓ NTP 서버(IP:10.10.10.1)로 지정한 서버와 동기화를 요청한다.

C:₩>w32tm /resync

로컬 컴퓨터에 다시 동기화 명령을 보내는 중 명령이 성공적으로 완료되었습니다.

#### ✓ NTP 서버(IP:10.10.10.1)와 실행 중인 서버와의 시간차이를 확인한다.

C:\#>w32tm /stripchart /dataonly /computer:10.10.10.1

10.10.10.1[10.10.10.1:123] 추적 중

현재 시간은 2012-04-19 오후 22:47:25 입니다.

22:47:25, +23.2364090s

22:47:27, +22.7004942s -> 조금씩이지만 차이가 줄어드는 것을 볼 수 있다.

22:47:30, +22.1639462s

22:47:32, +21.6430236s

^C -> 중지하기 위해서는 "Ctrl + c"를 누르면 된다.

# 참고

### W32Time 서비스의 레지스트리 항목

SITE: http://support.microsoft.com/kb/223184/KO/

### 큰 시간 오프셋을 방지하도록 Windows 시간 서비스 구성

SITE: http://support.microsoft.com/kb/884776/ko

### Windows Server 2008 방화벽 설정

### NTP Sync Response(IN/UDP)

netsh advfirewall firewall add rule name="NTP Sync Response(IN/UDP)" protocol=UDP dir=in action=allow localport=123

( command 창이 관리자 권한으로 실행되어있어야 한다.)