#### 一、 序言

很喜欢小狼毫输入法,喜欢他的简洁,美观以及超强悍的个人定制功能。关于 RIME 输入法。大家都已经争执许多了,没有用户交互界面,导致许多想要使用 RIME 输入法的人最终放弃。吧里有人说, RIME 输入法只是用给程序使用的,因为它实在是太折腾了,貌似只有程序员才能使用。抑或者如 RIME 输入法是符合我们对什么的控制等等。RIME 输入法只是一款软件,因为它的种种优点我们使用它。我个人选择它的第一个原因就是它足够简洁。对于它的个人定制功能,我也只是在有限能力下对它做些修改,当然还是为了简洁。我个人认为,RIME 输入法并不是针对某个人群的,它只是按作者意图创造出来的一款软件,恰巧,这些意图也是我们想要的,我们从不同的角度去接受它,使用它。或是为了精简,或是为了个人定制,但没有要求你必须是什么人。限制 RIME 的不是 RIME 本身,而是我们自己的主观想法,想将它局限于电脑高手→\_→。

#### 二、繁简转换

这是我们使用 RIME 碰上的第一个问题。设置方法: 在已启动 RIME 条件下,按 Ctrl+grave(Tab 上 面 那 个 键 ) 进 行 方 案 选 择

# 〔方案選單〕

1. 朙月拼音 2. 中文 → 西文 3. 半角 → 全角 4. , 。 → , . 5. 漢字 → 汉字

如图,直接按数字 5 就可以了。

## 三、 RIME 常规定制 (针对文件 weasel.yaml)

(1) 托盘图标的显示 左面红框圈住那个而不是右边篮框那个。 修改方法:

第一步:在"用户文件夹"里新建文件一文本文档,重命名为 weasel.custom.yaml(注意扩展名也是要修改的)

#### 三点解释:

- 1、我们不直接修改 weasel.yaml 原因是: wealsel.yaml 文件是 RIME 软件自解压出来的文件,在以后 RIME 更新时,weasel.yaml 将被重置为默认设置,那样你又要重新修改weasel.yaml 文件了。而新建的 weasel.custom.yaml 是你自己建立的,不会修改。更新后只需点击重新部署即可。
- 2、weasel.custom.yaml 文件会根据你的命令修改 weasel.yaml,所以,其实最终修改的

还是 weasel.yaml 文件。

3、重新部署命令就是 RIME 软件接受你所修改的命令,将命令安排部署下去;) 第二步: 打开 weasel.custom.yaml 文件,写下如下命令

patch:

"style/display\_tray\_icon": true

注: patch 即为补丁的意思,也就是你修改对应的 weasel.yaml 文件。里面几个英文也好理解: style一样式风格,display一显示、展示,tray一盘、托盘,icon一图标。

另外 patch 顶格写,"style/display\_tray\_icon": true 是要空两格的。(以下代码均需注意空格)

第三步: 重修部署(在下面每步修改完代码并保存之后你都要重新部署,此部只说这一次,以下从略)

(2) 修改横竖排显示后选项(如本文第一张图所示),显示字体和显示字号 命令如下:

"style/horizontal": true # 横竖排

"style/font\_face": "Microsoft YaHei Mono" #微软雅黑

"style/font\_point": 13 #字号 13

注意: 其中#字符只是一个注释说明的作用, #本身与后面的文字可同时去掉。

(3) 对特定程序程序指定默认输入法。

说明: 在我们快乐的玩耍游戏是我是不是不希望出现这种情况的。



我按 q 键是想进入游戏,而不是打字,这种情况 很恼人的。So,聪明的小狼毫可以设定即便在开启中文输入状态下,一旦进入特定程序也可以转 变为英文输入状态(英文输入状态实际上就是关闭了输入法)。

So,我们要这样做,再上一条命令下继续写命令如下

app\_options/winkawaks.exe:
 ascii mode: true

这里我直接设置了多个程序为 RIME 中文输入状态下进入程序时默认切换为英文切换状态。其中,你只需将

## app\_options/ winkawaks.exe:

ascii\_mode: true

中的 winkawaks.exe 修改为你想要的变化的程序即可。例如你电脑上安装了 ps, Ai 程序, 想做此修改,则,代码书写如下:

app\_options/photoshop.exe:

ascii\_mode: true

app\_options/illustrator.exe:

ascii\_mode: true

## (4) 界面颜色配置

小狼毫颜色定制比较麻烦的一点是,它的颜色不是按 RGB 颜色编码的,而是 BGR。转成十六进制时候就麻烦了一点。群里有个工具是改颜色的,我在这里画蛇添足,在说一些。上图

# 倩女幽魂 zhang guo rong >

1.张国荣 2.张国 3.长过 4.涨过 5.张过

这是 RIME 默认的界面

# 倩女幽魂 zhang guo rong >

1.张国荣 2.张国 3.长过 4.涨过 5.张过

这是我修改的界面, 只差了外边的边框。

(下面这里请容许我复制粘贴一下)代码修改方式如下面这样做就可以了。

#注:这款配色已经在新版本的小狼毫里预设了,做练习时,你可以将文中 starcraft 换成自己命名的标识。

"style/color\_scheme": starcraft # 这项用于选中下面定义的新方案

"preset\_color\_schemes/starcraft": # 在配色方案列表里加入标识为 starcraft 的新方案

name: 星际我争霸 / StarCraft

 $author: \verb| Contralisk| < contralisk| @gmail.com>, | original | artwork| by | \verb| Blizzard| | Entertainment| \\$ 

text\_color: 0xccaa88 # 编码行文字颜色, 24 位色值,用十六进制书写方便些,顺序是蓝绿红

OxBBGGRR

candi date\_text\_col or: 0x30bb55 # 候选项文字颜色, 当与文字颜色不同时指定

back\_col or: 0x000000 # 底色


border\_color: 0x1010a0 # 边框颜色,与底色相同则为无边框的效果

hilited\_text\_color:0xfecb96# 高亮文字,即与当前高亮候选对应的那部份输入码hilited\_back\_color:0x8440dd# 设定高亮文字的底色,可起到凸显高亮部份的作用

hilited\_candidate\_text\_color: 0xffffff # 高亮候选项的文字颜色,要醒目!

#### 效果图:





配置对应选项如图

直接将右侧的生成代码复制粘贴进 weasel.custom.yaml 这是针对 weasel.yaml 文件所做的修改。至此,其中我自己对 weasel.custom.yaml 配置的代码如下:

# patch: "styl

"style/display\_tray\_icon": true

"style/font\_point": 13
"style/horizontal": true

app\_options/photoshop.exe:

ascii\_mode: true

app\_options/illustrator.exe:

ascii\_mode: true

app\_options/winkawaks.exe:

ascii\_mode: true

"style/color\_scheme": nov "preset\_color\_schemes/nov":

back\_color: 0xeceeee border\_color: 0xeceeee text\_color: 0x000000

hilited\_text\_color: 0x000000 hilited\_back\_color: 0xd4d4d4

hilited\_candidate\_text\_color: 0xffffff hilited\_candidate\_back\_color: 0xfa3a0a

candidate\_text\_color: 0x000000

四、 RIME 默认设置的修改。(针对文件 default.yaml)

RIME 的一些默认设置与我们平时所用输入法有些区别,造成用户不太适应,这些都有设置。

(1) RIME 默认设置每页后选项为五个词汇。将其修改为自己喜欢的个数很简单。 第一步:在用户文件夹新建文本文档,重命名 default.custom.yaml 文件,填写 代码如下:

#### patch:

"menu/page\_size": 5

数字5既是你要修改的数值了,六七八九均可。

(2) 据我所知,在某些游戏中 F4 键是大招的快捷键,当你想要发大招时 RIME 的方案选项出来了。这是一件痛苦的事情,所以有必要修改!!! 代码如下:

"switcher/hotkeys":

- "Control+grave"

英文字母便就很清楚的告诉你,你是在修改热键,如此修改,之后便只有

Control+grave 可以呼出方案选项来了。

(3) 左 Shift 键输入字符直接切换为英文上屏,输入状态变为英文。

RIME 默认情况下,在输入中文时按下 Shift 键会临时切换到英文状态,回车输入英文后恢复中文输入状态。许多在搜狗、QQ、Google 输入法上迁移过来的用户不习惯。而是 Shift 键直接上屏,之后切换为英文输入。有的或者会用 Control 进行切换。如此设置都可实现。代码如下:

ascii\_composer/good\_old\_caps\_lock: true ascii\_composer/switch\_key:

Caps\_Lock: noop Shift\_L: commit\_code Shift\_R: inline\_ascii Control L: clear

Control\_R: commit\_text

共七行代码,前两行代码不用管了,直接写就是了。解释下后面的。所有下面这些叙述是在你的 RIME 为中文输入状态下的操作。

①Caps\_Lock: noop 代码:

Caps\_Lock 键就是大写键。noop 是在告诉 Caps\_Lock 键,你丫只能打酱油了,神马事情都与你无关。当然大小写这种与系统有关而与 RIME 无关的事情它还是要管得。

②Shift\_L: commit\_code 代码:

其中 L 指 Left,左的意思。commit-提交。code一代码。

当我们输入一段文字未上屏之前,按此键后字符将被将直接上屏,RIME 切换为英文输入状态。再次按此键 RIME 切换回中文输入状态。

③Shift R: inline ascii 代码:

其中 R 指 Right,右的意思。inline—直接插入。ascii—字符,美国信息交换标准码。

这个设置就是 RIME 的默认设置,在我们输入一段文字未上屏之前,按此键后,不上屏,字符转变为英文输入,按 Enter 键英文字符上屏,之后默认还是中文输入。

④Control L: clear 代码

其中 clear 为清除的意思。

在你输入一段字符后按此键,字符被清除,同时 RIME 输入状态切换为英文输入。在按此键,RIME 输入切换回中文输入。

(告诉大家一下与 clear 类似但不转换输入状态的快捷键是 Esc 键,非常管用)

(5)Control R: commit text 代码

其中 text 为文本的意思。

在你输入一段拼音字符后,按此键,文字上屏,同时 RIME 切换为英文输入。 在按此键,切换回来。

至此,我的 default.custom.yaml 文件内容如下

```
patch:

"menu/page_size": 5

ascii_composer/good_old_caps_lock: true

ascii_composer/switch_key:

Caps_Lock: commit_code

Shift_L: commit_code

Shift_R: commit_code

Control_L: noop


Control_R: noop

"switcher/hotkeys":

- "Control+grave"
```

- 五、 RIME 其他设置(针对文件 luna\_pinyin.custom.yaml; symbol.yaml)
- (1) 特殊符号, 标点的定制

RIME 没有软键盘,有些童鞋说,打特殊字符不方便,其实,那是因为你还未了解到 RIME 强大的特殊字符输出能力。按问号键之后敲入 xl 字符,你便可以看到完整地希腊字符了。如图



这个主要是 symbols.yaml 文件在起作用,打开此文档,你就可以看见 RIME 的所有特殊符号了。通过定制 symbols.yaml 文档,我们可以添加些我们自己常用的表情。

输出这些字符操作步骤如下。

新建 luna pinyin.custom.yaml 文档,打开后,填写代码如下:

patch:

'punctuator/import\_preset': symbols

'recognizer/patterns/punct': "^/([a-z]+|[0-9])\$"

重新部署。

添加自己表情时,我们新建一个 symbols 文档,随意命名,姑且叫它 mysymbols 好了(symbols 文件不能向前面那样通过 custom 来自定义)。我们要注意,RIME 自带的表情符号我们还是要用的,所以,添加自己的表情之前,需先将 symbols.yaml 中的内容复制进 mysymbols.yaml 文件中,然后进行表情的添加,具体怎么添加,你就看着 symbols.yaml中的样式来就好了,此处不予赘述。最后注意要修改 luna\_pinyin.custom.yaml 文件中 'punctuator/import\_preset':指向为 mysymbols。重新部署即可。

令 symbol.yaml 中不仅有特殊符号,还有平时我们所用的标点像是逗号句号等符号。所以,我们在做上述修改时,亦可对普通标点符号进行修改。

我理想中的标点符号修改在英文状态下半角输入(这个不用设置,一定是的)中文状态下也是半角输入(部分字符如逗号句号除外)。小狼毫自身提供的标点符号相当全面,可是大多数我用不到,每个字符都有好几个后选项,一定程度上影响了我的打字效率,本人并不是都用到,所以自己定制了标点输入。即,中文输入状态下为半角输入(逗号句号引号之类中文字符除外,因为 word 里面打文档,你是要正规的去打字符,要用全角的。)

说道半角全角,那么有必要解释一下了。半角字符主要是针对英文字符,如ABCDE,.!@#\$等他们在二进制中占 1B(不懂的话,简单的理解为占用一个空格)空间,而中文字符,如"这些汉字还有""ABCD"。等是占 2B 空间的(占用两个空格)。所以我们可直接直接编辑修改 mysymbols.yaml 文件中的 punctuator 部分。我对普通符号所做修改会在文末给出链接。

如此,便可实现我对标点的设置。

(2) 词库导入设置。


这个在贴吧置顶贴里面已经有详细设置了。我就不在画蛇添足了,所以,从略。。。

(3) RIME 个人词库配置同步。(针对文件 installation.yaml,文件夹 sync)


RIME 本身不可以实现云同步,但我们可以借助第三方云端实现此功能。我本人使用的坚果云网盘,类似的像是百度,360,115 均可。

第一步打开用户文件夹中的 installation.yaml 文件,修改 sync\_dir 指向位置(这个位置将是 RIME 的词典与配置存储的地方)

另外也可修改 installation\_id 为自己喜欢的名称(为字母下划线数字,也可以不修改,我的是修改为了 luna)



第二部做好上述修改后,点击用户同步。同步完毕后,luna文件夹设置为同步文件夹。 右击即可实现设置。



以后若在其他电脑上使用 RIME 可做如下步骤:

- ① 安装好 RIMR 与你的坚果云客户端。
- ② 通过坚果云客户端下载好你的个人词库配置文件等(注意位置要与你在installation.yaml中修改的一致)并修改installation.yaml中的sync\_dir与installation\_id为你上述中的位置名称。
- ③ 点击"用户资料同步"同步个人词库配置等。

我的个人配置等在这里 http://jianguoyun.com/p/DXnNctMQv 3jBRinhwk。

你可以下载下来直接使用,但我本人非常建议你一步一步去做。最后,我说话比较罗嗦,文中言语难免有糟粕之处,如有纰漏,望指摘。不喜勿喷。