



ALE Sync Pro Guide d'utilisation

Qu'est ce que ALE Sync Pro ?

ALE Sync Pro est un utilitaire de synchronisation pour Avid conçu pour accélérer le travail d'assistant monteur.


Bien qu'ALE Sync Pro soit encapsulé dans une application Automator qui le rend plus fonctionnel sur mac, son script sous-jacent en python peut être exécuté en ligne de commande sur PC.

ALE Sync Pro tire parti de la fonctionnalité Avid Log Exchange (ALE), un standard d'échange déjà ancien mais puissant qui permet d'automatiser certaines tâches répétitives de manière externe au logiciel Avid Media Composer.

À quel usage est destiné ALE Sync Pro ?

ALE Sync Pro permet de synchroniser automatiquement les rushes image au rushes son sur de grandes quantités de rushes quand ceux-ci disposent d'un *timecode* commun, lorsque par exemple les cameras sont asservies à l'enregistreur son sur le plateau de tournage.

Dans tous les cas, il convient de configurer son projet Avid en *Film* comme cette option est la seule qui permette d'utiliser la fonction *Slip Perf* pour recaler le son et l'image d'un *subclip* une fois créé. En effet, il est courant de devoir recaler *au clap* son et image de quelques images comme l'asservissement de *timecode* des appareils de tournage entraine son lot d'inexactitude.




Limitations de ALE Sync Pro

- Le nommage automatique des plans se fait en fonction du nom des sons et des Camrolls pour respecter une nomenclature classique de type :
SEQ/PLAN-PRISE CAMERA
- Développer pour un workflow spécifique avec enregistrement du son en multi-piste et *mixdowns* en A1-A2, il se peut que le script ne réponde pas exactement à vos besoins, si par exemple le mixdown n'est que sur une seule piste (workflow courant dans les productions anglo-saxonnes) ou si l'ingénieur du son n'effectue pas un *poly-rotate* de ces *mixdowns*, il conviendrait alors d'adapter le script en conséquence, des connaissances basiques en python étant alors requises.
- De même, ALE Sync Pro étant exclusivement basé sur les metadonnées, si les rushes à synchroniser ne possèdent pas de timecode commun, ou si les metadonnées ne sont pas correctement importées dans Avid Media Composer, ALE Sync Pro ne vous sera d'aucune aide.
- Enfin tous les plans image à *vitesse* (ralentis et accélérés) doivent être exclus des traitements par lot comme ces plans n'ont pas la même durée nominale que les sons correspondants.

Comment se servir de ALE Sync Pro ?

1. Dans Avid : Préparation et Export

- Regroupez vos **Masters Vidéo** et vos **Masters Son** dans un même bin.
- Affichez les colonnes de metadonnées importantes pour le traitement (il est conseillé de créer un réglage personnalisé): **Name, Start, Camroll, Soundroll**. (NB : si c'es informations se trouvent dans d'autres colonnes comme Tape ou Tape ID, il convient de faire une copie de colonnes – cmd+D – pour les reporter)
- Sélectionnez tout > **Output > Export...** > Choisissez le réglage **Avid Log Exchange (ALE)**.



The screenshot shows the ALE Sync Pro application window with a table of data. The table has columns for Name, Start, End, Soundroll, and Camroll. The data is organized into rows, with some rows having a 't' prefix in the Name column. The table is sorted by Name, and the 't' prefix is used to group related data. The 'Soundroll' column contains values like 'CA7075==R1016 1' and 'CA7083==R1016 3'. The 'Camroll' column contains values like 't4==_01.WAV' and 't1==_01.WAV'. The table is displayed in a dark theme with a light gray header.


Name	Start	End	Soundroll	Camroll
R1016 1/t4	08:37:07:00	08:38:29:11	CA7075==R1016 1	t4==_01.WAV
R1016 1/t5	08:40:03:00	08:41:29:10	CA7076==R1016 1	t5==_01.WAV
R1016 1/t6	08:43:05:00	08:44:23:22	CA7077==R1016 1	t6==_01.WAV
R1016 1/t7	08:45:53:00	08:46:28:21	CA7078==R1016 1	t7==_01.WAV
R1016 1/t8	08:46:41:00	08:47:18:07	CA7079==R1016 1	t8==_01.WAV
R1016 1/t9	08:47:31:00	08:48:47:20	CA7080==R1016 1	t9==_01.WAV
R1016 1/t10	08:51:29:00	08:52:51:12	CA7081==R1016 1	t10==_01.WAV
R1016 2/t1	09:01:44:00	09:02:36:01	CA7082==R1016 2	t1==_01.WAV
R1016 3/t1	09:05:18:00	09:06:26:13	CA7083==R1016 3	t1==_01.WAV
R911 1/t1	10:05:23:00	10:07:39:05	CA7084==R911 1	t1==_01.WAV
R911 1/t2	10:10:18:00	10:12:46:07	CA7085==R911 1	t2==_01.WAV
R911 1/t3	10:14:07:00	10:14:40:15	CA7086==R911 1	t3==_01.WAV
R911 1/t4	10:14:53:00	10:15:27:17	CA7087==R911 1	t4==_01.WAV
R911 1/t5	10:15:51:00	10:18:16:00	CA7088==R911 1	t5==_01.WAV
R911 1/t6	10:20:56:00	10:21:24:18	CA7089==R911 1	t6==_01.WAV
R911 1/t7	10:21:39:00	10:23:57:10	CA7090==R911 1	t7==_01.WAV
R911 2/t1	10:35:37:00	10:36:16:20	CA7092==R911 2	t1==_01.WAV
R911 2/t2	10:37:10:00	10:37:50:08	CA7093==R911 2	t2==_01.WAV
R911 2/t3	10:38:03:00	10:41:07:00	CA7094==R911 2	t3==_01.WAV
A031C001_26062...	09:05:17:23	09:06:26:24		A031C001_260627_R2UU
A031C002_26062...	10:05:31:02	10:07:41:06		A031C002_260627_R2UU
A031C003_26062...	10:10:31:08	10:12:42:13		A031C003_260627_R2UU
A031C004_26062...	10:14:08:04	10:14:42:14		A031C004_260627_R2UU
A031C005_26062...	10:15:03:07	10:15:31:00		A031C005_260627_R2UU
A031C006_26062...	10:15:59:16	10:18:14:02		A031C006_260627_R2UU
A031C007_26062...	10:21:01:07	10:21:25:18		A031C007_260627_R2UU
A031C008_26062...	10:21:42:06	10:23:54:19		A031C008_260627_R2UU
A031C009_26062...	10:35:44:22	10:36:18:20		A031C009_260627_R2UU
A031C010_26062...	10:37:14:00	10:37:51:05		A031C010_260627_R2UU
A031C011_26062...	10:38:08:06	10:41:04:14		A031C011_260627_R2UU
B033C001_26062...	08:31:52:04	08:32:43:21		B033C001_260627_R48B
B033C002_26062...	08:33:27:15	08:33:59:16		B033C002_260627_R48B
B033C003_26062...	08:34:18:06	08:35:38:11		B033C003_260627_R48B
B033C004_26062...	08:37:09:19	08:38:27:22		B033C004_260627_R48B

2. ALE Sync Pro : Traitement par lot



- Glissez votre fichier [NOM].ale sur l'icône de l'application **ALE Sync Pro**.
- Un nouveau fichier [NOM]_SUBCLIPS.ale est généré instantanément au même emplacement que l'original et une notification indique combien de subclips ont été créés.

3. Dans Avid : Import et Relink

- **Réglages d'import (Shot Log) :** Choisissez "**Maintain events as logged**" (Ne pas cocher Merge).




- Créez un nouveau bin pour vos subclips.
- Importez le fichier [NOM]_SUBCLIPS.ale. Vous obtenez des clips masters offline.
- Sélectionnez les clips > **Clip** > **Batch Create Subclips**, supprimez les masters.



- **Le Relink Final :**

- Gardez votre bin de masters originaux ouvert et sélectionnez les plans masters image.
- Sélectionnez vos nouveaux subclips > **Clip > Relink > Managed Media**
- Dans la fenêtre Relink, cochez les réglages suivants :



- Procédez de la même manière pour relier les sons en sélectionnant les plans masters audio en cochant Soundroll et Audio dans la fenêtre de relink.

ALE Sync Pro, quel intérêt ?

Les esprits critiques argueront qu'ALE Sync Pro fait à peu près ce que l'AutoSync d'Avid permet déjà nonobstant quelques clics supplémentaires, et ils auront raison, alors à quoi bon ? Il faut voir cet utilitaire comme une brique pour une automatisation plus globale du travail de synchro, un outil qu'il appartient à chacun d'utiliser et d'améliorer à sa guise, c'est pourquoi il est sous licence MIT et libre d'être utilisé et modifié par chacun.e. Bonne synchro !