# برنامه سازی پیشرفته (برنامه نویسی شیءگرا: مفاهیم بیشتر)

صارق اسکندری - رانشکره علوم ریاضی، گروه علوم کامپیوتر

eskandari@guilan.ac.ir

```
ىاد آورى ....
     class MyTime:
         def init (self, h = 0, m = 0, s = 0):
             self.hours = h
             self.minutes = m
 4
             self.seconds = s
             self.hours, self.minutes, self.seconds = self.seconds to time(self.to seconds())
 6
         def to seconds(self):
 8
             return self.hours * 3600 + self.minutes * 60 + self.seconds
 9
10
         def seconds to time(self,s):
11
             h = s // 3600
12
             m = (s \% 3600) // 60
13
             s = (s \% 3600) \% 60
14
             return h,m,s
15
16
17
         def str (self):
             return '%d : %d : %d'%(self.hours, self.minutes, self.seconds)
18
19
         def after(self, time2):
20
             """ Return True if I am strictly greater than time2 """
21
             return self.to seconds() > time2.to seconds()
22
23
24
         def increment(self,time2):
             self.hours, self.minutes, self.seconds = self.seconds_to_time(self.to_seconds()+time2.to_seconds())
25
```

باز تعریف عملگرها و مترهای درون-سافت پایتون برای انواع داده مجرید

تابعال با یک نمونه باز تعریف آشنا شریع:

برای استفاره از تابع درون-سافت print، از متر \_str\_ استفاره کردیم.

سوال: چگونه می توان از عملگر + برای افزورن رو زمان به یکریگر استفاره کرد؟ بایر عملگر + را overload کنیم. یعنی معنی مریری برای آن تعریف کنیم.

پایتون برای هر یک از عملگرهای درون سافت، مترهای فاهی تمت عنوان مترهای بارویی (Magic پایتون برای هر یک از عملگرهای درون سافت، مترها دارای نام مشفهن بوده و در ابترا و انتهای نام آنها از استفاده شره است. این مترها دارای نام مشفهن بوده و در ابترا و انتهای نام آنها از استفاده شره است.

نام متر معادل	عملكر
add,sub,mod,pow mul,truediv,floordiv	+, -, %, ** *, /, //
eq,gt,le,ge,lt,ne	==, >, <=, >=, <, !=
len	طول
or	
iadd,isub,imod,ipow imul,idiv,ifloordiv	+=, -=, %=, **= *=, /=, //=

بنابراین، برای افزورن قابلیت جمع رو ساعت، باید متر جارویی \_\_add\_\_ را در کلاس MyTime بنابراین، برای (Overload) کنیم.

```
def __add__(self, time2):
    return MyTime(0,0,self.to_seconds() + time2.to_seconds())
```

```
t1 = MyTime(7,61,61)
t2 = MyTime(8,0,86)
t3 = t1 + t2
print(t3)
16 : 3 : 27
```

```
def __le__(self,time2):
    return self.to_seconds() <= time2.to_seconds()

def __eq__(self, time2):
    return self.to_seconds == time2.to_seconds()

def __sub__(self,time2):
    if self <= time2:
        return MyTime(0,0,0)
    else:
        return MyTime(0,0,self.to_seconds() - time2.to_seconds())</pre>
```

```
چنر مثال ریگر:
```

```
t1 = MyTime(7,61,61)
t2 = MyTime(8,0,86)
print(t1 - t2)
print(t2 - t1)
0 : 0 : 35
0 : 0 : 0
```

```
یک مثال ریگر:
```

```
def __del__(self):
    print("%s is dying :( "%(self.__str__()))
```

```
for i in range(10000):

t = MyTime(0,0,i)

0:0:0 is dying:(
0:0:2 is dying:(
0:0:0:3 is dying:(
0:0:0:4 is dying:(
0:0:0:5 is dying:(
0:0:0:5 is dying:(
0:0:0:7 is dying:(
0:0:0:8 is dying:(
0:0:0:9 is dying:(
0:0:0:10 is dying:(
0:0:0:11 is dying:(
0:0:0:12 is dying:(
```

#### تمرين

کلاس Point را به گونه ای بازنویسی کنیر که امکان مقایسه نقاط (از نظر فاصله تا مرکز)، جمع و تفریق رو نقطه و فرب یک عرد ثابت وجود داشته باشر.

کلاس مستطیل را به گونه ای بازنویسی کنیر که امکان مقایسه رو مستطیل از نظر انرازه وجود داشته باشر.

متر بارویی \_del\_ در کلاس Ball را به گونه ای بازنویسی کنیر که توپ ها در زمان برفورد به یکریگر منفجر شره و مزف گردند.

با استفاره از متر <u>add</u>، کلاس Ball را به گونه ای بازنویسی کنیر که در زمان برفورد توپ ها با یکریگر، توپ بزرگتر، توپ کوپکتر را بلعیره و اندازه آن افزایش پیرا کنر.

```
class MyTime:
   def __init__(self, h = 0, m = 0, s = 0):
       self.hours = h
       self.minutes = m
       self.seconds = s
       self.hours, self.minutes, self.seconds = self.seconds to time(self.to seconds())
   def to seconds(self):
                                                                                           این متر تنها درون کلاس
       return self.hours * 3600 + self.minutes * 60 + self.seconds
                                                                                         مورر استفارہ قرار می گیرر 🔸
   def seconds to time(self,s): ----
       h = s // 3600
                                                                                           (متر کمکی برای سایر مترها).
       m = (s \% 3600) // 60
       s = (s \% 3600) \% 60
                                                                                           یگونه می توان آن را مففی
       return h,m,s
```

```
t1 = MyTime(10,10,10)

t1.minutes=100

print(t1)

10 : 100 : 10
```

پگونه می توان مقراردهی به ویژگی های کلاس را کنترل کرد؟

# کپسوله سازی: مففی کررن پیچیدگی های غیر ضروری

کپسوله سازی در نوع داده لب تاپ؛ کاربر نیازی به دیدن و دسترسی به هافظه، پردازنده و ... ندارد بنابراین، در مفهول نهایی، این قطعات نباید به شکل فیزیکی دیده شوند. متی بفش هایی که مشتری نیاز به دسترسی به آنها دارد نیز از طریق واسط ها انبام می شوند. به عنوان مثال، کاربر نیاز دارد تا ورودی را بر روی بافرهای ورودی قرار دهد. ولی کاربر دسترسی مستقیم به بافرها ندارد و این عمل از طریق واسطی به نام کیبورد انبام می شود.

کپسوله سازی در نوع داده ماشین؛ کاربر نیازی به دیدن و دسترسی به گیربکس، تسمه تایم، انژکتور و ... ندارد بنابراین، در مفصول نهایی، این قطعات نباید به شکل فیزیکی دیده شوند. اگرچه کاربر نیاز به تغییر جهت مرکت چرخ ها دارد، ولی این دسترسی از طریق واسطی به نام فرمان انهام می شود.

کیسوله سازی در طرامی کلاس ها:

ا- مترهایی که فارج از کلاس استفاره نمی شونر (ماننر متر (seconds\_to\_time) را با قرار دادی \_ در ابترای نام آنها، مففی کن

۲- صفاتی که رسترسی مستقیم به آنها از طریق اشیاء می توانر مشکل ساز باشر (ماننر رقیقه ها و ثانیه ها رر ساعت) را با قرار دادن \_\_ در ابتدای نام آنها مففی کرده و سپس یک متر setter و یک متر getter بهت رسترسی و رستکاری آنها ایباد کن.

MyTime کیسوله سازی در کلاس

۱- متر seconds\_to\_time یک متر کمکی است و بنابراین، بهتر است آن را به صورت زیر تعریف کنیم:

```
def __seconds_to_time(self,s):
    h = s // 3600
    m = (s % 3600) // 60
    s = (s % 3600) % 60
    return h,m,s
```

# MyTime کپسوله سازی در کلاس

۲– ویژگی hours نمی توانر مقراری منفی دریافت کنر. بنابراین، بهتر است این ویژگی را مففی کرده (نام آن را hours عربی فعربی منفی کرده (نام آن را hours عربی فعربی کنیم؛ hours و یک getter و یک getter

```
@property
def Hours(self):
    return self.__hours

@Hours.setter
def Hours(self, value):
    if value < 0:
        print("hours should be positive")
    else:
        self.__hours = value</pre>
```

```
t1 = MyTime(10,20,30)
print(t1)
t1.Hours=40
print(t1)
t1.Hours = -20
print(t1.Hours)
#print(t1.__hours) ===> Error
```

```
10 : 20 : 30
40 : 20 : 30
hours should be positive
40
```

```
@property
def Minutes(self):
    return self. minutes
@Minutes.setter
def Minutes(self,value):
    if value >= 60 or value < 0:
        print("minutes should be in range [0,60)")
    else:
        self._ minutes = value
@property
def Seconds(self):
    return self. seconds
@Seconds.setter
def Seconds(self,value):
    if value >= 60 or value < 0:
        print("seconds should be in range [0,60)")
    else:
        self. seconds = value
```

کپسوله سازی در کلاس minutes و شای های seconds و ۳- ویژگی های seconds نمی توانند مقداری فارج از (0,60) دریافت کنند. بنابراین، بهتر است این ویژگی ها را نیز مففی کرده و برای آنها ویژگی ها را نیز مففی کرده و برای آنها setter و getter تعریف کنیم؛