# Opis przetwarzania Diagramów Stanów UML do CPNTools

### Wczytywanie UML

- 1. Diagram stanów z pliku UML odczytuje się jako packedElement o typie StateMachine. State Machine posiada regiony, a te z kolei posiadają pola m.in. miejsc, stanów i tranzycji. Pierwszym krokiem jest pętla po wszystkich elementach w StateMachine, po regionach w nich znajdujących się, a następnie po poszczególnych polach.
- 2. Każda tranzycja jest oznaczona tagiem "transition" i posiada źródło oraz cel. Dla każdego regionu została utworzona lista tranzycji z odpowiednimi parametrami, nie korzystając z id elementów źródłowych oraz docelowych lecz z nazw. Wynika to z tego, że każda nazwa w CPN Tools musi być unikatowa;
- 3. Każde pole jest oznaczone Tagiem "subvertex". Dla każdego regiona została utworzona lista wszystkich pól. Wyjątkiem jest subvertex o typie "State"
- 4. Każdy stan jest utworzony mniej więcej w ten sam sposób co w krokach 1, 2, 3 z tym, że została dodana obsługa pustych stanów oraz wejść i wyjść do danego stanu oznaczonych osobnym tagiem "connectionPoint", umieszczonych poza regionami.
- 5. Okazuje się, że tranzycja z elementu wejściowego ("entryPoint") w stanie do obiektu w środku tego samego stanu, w UML umieszczona jest w stanie nadrzędnym. Została dodana obsługa tego wyjątku, przenosząc tranzycję ze stanu nadrzędnego do stanu, do którego powinien należeć.

## Przetwarzanie otrzymanej struktury z UML do CPN Tools

- 1. Pierwszym krokiem jest wczytanie szablonu pustego projektu w CPN Tools.
- 2. Następnie następuje przetwarzanie otrzymanej struktury wczytanej z UML.
- 3. W pierwszej kolejności do dokumentu CPN dodawane są miejsca dla każdego typu "subvertex" wykorzystując klasę PlaceCreator. Wyjątkiem jest "state", który nie powinien być miejscem lecz tranzycją/podgrupą w CPN Tools:
  - 1) Każdy podgrupa w CPN Tools musi posiadać wejście ("Input") i wyjście ("Output"). Biorąc pod uwagę to, że zostało założone, że każdy Stan jest tranzycją, należy w stanie nadrzędnym dostarczyć mu miejsca będące wejściem i wyjściem. Zostały one oznaczone nazwą "input <state\_name>" oraz "output <state\_name>"
  - 2) W UML mogą być wejścia i wyjścia do stanów nie jako Initial czy FinalState tylko jako Entry Points lub Exit Point. Dla każdego z tych elementów w stanie nadrzędnym również zostało utworzone miejsce.

- 4. Kolejnym krokiem jest dodanie tranzycji do dokumentu CPN korzystając z klasy TransCreator.
  - Najpierw odbywa się dodanie tranzycji dla każdej tranzycji pochodzącej z UML. Następnie dodane zostają połączenia (tzw. "arc" w CPN Tools) pomiędzy tranzycjami. W UML obszary stanów są podzielone na regiony, ale w CPN nie ma takiego podziału. Regiony zostały więc obsłużone w ten sposób, aby nie miało znaczenia gdzie znajduje się dany obiekt. Podczas dodawania połączeń pomiędzy obiektami należało wziąć pod uwagę, że w diagramie UML połączone obiekty mogą znajdować się w różnych regionach.
  - 2) Następnie odbywa się dodanie tranzycji dla każdego stanu. Najpierw dodawany jest sam obiekt tranzycji, a następnie połączenia, pomiędzy wejściem do stanu i wyjściem ze stanu (opisane w punkcie 3). Stan również może mieć połączenia "ConnectionPoint" więc jeżeli takie istnieją to są tworzone tranzycje w stanie nadrzędnym z punktów połączeń do wejścia lub wyjścia ze stanu. Kolejnym krokiem jest tworzenie podstanu.
- 5. Dodawanie podstanu obsłużone zostało jako stworzenie podgrupy w CPN Tools. Składa się ono z następujących kroków:
  - W pierwszej kolejności stworzona jest nowa strona w CPN Tools. Została utworzona i wykorzystana klasa PageCreator, która dodaje stronę do dokumentu CPN Tools pod tagiem "cpnnet".
  - 2) Samo dodanie strony powoduje błędy podczas uruchomienia projektu CPN. Najpierw należało utworzyć instancję strony w dokumencie CPN pod tagiem "instances", w odpowiedniej instancji strony nadrzędnej. Nowa podstrona nie posiada już domyślnych atrybutów instancji czyli "id" oraz "page" lecz "id" oraz "trans" czyli tranzycję, pod którą została utworzona podstrona.
  - 3) Po utworzeniu instancji należy umieścić ją w CPN Sheets pod tagiem "sheets", a następnie pod "cpnsheets" w dokumencie CPN,
  - 4) Po utworzeniu podstrony, instancji oraz CPN Sheets można przejść do tworzenia wewnętrznego diagramu stanów. Należało rozpocząć od utworzenia miejsca wejściowego oraz wyjściowego, który został nazwany "input" oraz "output". Nazwa ta jest w związku z tym zarezerwowana i stworzenie innych elementów w diagramie UML o takich nazwach spowoduje błędy w postaci złego połączenia obiektów w CPN.
  - 5) Dla wejścia oraz wyjścia został dodany również niezbędny Tag o nazwie "port", który wskazuje, że jest to miejsce wyjściowe lub wejściowe z danej podgrupy.
  - 6) Następnie został utworzony diagram stanów czyli:
    - Utworzenie miejsc, również dla połączeń wejściowych i wyjściowych do stanu nadrzędnego
    - Utworzenie tranzycji z Tranzycji pochodzących z UML
    - Utworzenie tranzycji dla Stanów wraz z ewentualnymi połączeniami wejściowymi do nich i wyjściowymi z nich
    - Utworzenie tranzycji od wejścia do stanu ("input"), do wszystkich dostępnych punktów połączeń lub stanów początkowych ("initial")
    - Utworzenie tranzycji do wyjścia ze stanu ("output"), od wszystkich dostępnych punktów połączeń lub stanów końcowych ("FinalState")
    - Utworzenie połączeń pomiędzy wszystkimi tranzycjami i miejscami

- Utworzenie podgrup stanów, co zostało zrealizowane poprzez rekurencyjne wywołanie funkcji odpowiedzialnej za wykonanie punktu 5, aż do momentu gdy nie nie znajdzie się w środku stanu podrzędnego.
- W przypadku gdy już nie się nie znajdzie w środku stanu zostaje utworzona jedna tranzycja w środku stanu pomiędzy miejscami "input" i "output", aby została zachowana ciągłość diagramu.
- 7) Przed ostatnim krokiem została dodana informacja o podstronie w tranzycji, w którym znajduje się stan, w stanie nadrzędnym, poprzez dodanie Tagu "subst" do tranzycji, a w nim atrybut "id" oraz "portsock", który posiada następującą strukturę:

 $(<id\_miejsca\_input\_w\_podstronie>, <id\_miejsca\_input\_ze\_strony\_nadrzędnej>) (<id\_miejsca\_output\_w\_podstronie>, <id\_miejsca\_output\_ze\_strony\_nadrzędnej>)$ 

8) Ostatnim krokiem było dodanie utworzonej podstrony do dokumentu.

## Nowe klasy i funkcjonalności

Nowe typy obiektów umieszczone w parser. Entities:

- TransitionType
- SubvertexType
- StateType
- StateMachineType
- RegionType
- ConnectinoPointType

Nowe klasy do tworzenia obiektów pod parser.CPN.CPNCreators:

- PageCreator
- TransCreator (znaczne rozszerzenie o nowe funkcjonalności)
- PlaceCreator (znaczne rozszerzenie o nowe funkcjonalności)
- ArcCreator (rozszerzenie o nowe funkcjonalności)

#### Dodano diagram UML do projektu:

- State machine.di
- State machine.uml
- State\_machine.notation

#### Inne rozszerzone klasy:

- UMLReader
- CPNParser