

# Übung HWBS (6) Benutzern und Gruppen


In dieser Übung erstellen Benutzer und Gruppen in der Active Directory. Sie erstellen eine Vorlage zur Erstellung von Benutzern. Sie konvertieren Gruppentypen und -bereiche.

## Erstellen von Benutzern und Gruppen

Melden Sie sich an Server1 an.

Öffnen Sie die Konsole Active Directory-Benutzer- und Computer.

Erstellen Sie eine Organisationseinheit (OU) Test. (rMT auf die Domäne > Neu > Organisationseinheit)



Erstellen Sie in der OU Test die domänenlokale Sicherheitsgruppen IT und die globale Verteilergruppe Managers. (rMT auf die OU > Neu > Gruppe)





## Erstellen Sie zwei Benutzerkonten (rMT auf die OU > Neu > Benutzer)

Vorname : Nita Benutzeranmeldename : Nita

Benutzer muss Kennwort bei der nächsten Anmeldung ändern: deaktivieren


Vergeben Sie ein Kennwort.

Vorname : Augusta
Benutzeranmeldename : Augusta
Benutzer muss Kennwort bei der nächsten Anmeldung ändern: deaktivieren

Vergeben Sie ein Kennwort.

# Konfigurieren der Gruppenmitgliedschaft

Fügen Sie Augusta der Gruppe IT als Mitglied hinzu. (rMT auf Augusta > Einer Gruppe hinzufügen...)



Fügen Sie Nita der Gruppe Managers als Mitglied hinzu.

## Erstellen und Konfigurieren einer Vorlage für Benutzer

Erstellen Sie ein Benutzerkonto

Vorname : \_\_Vorlage
Benutzeranmeldename : Vorlage
Benutzer muss Kennwort bei der nächsten Anmeldung ändern: deaktivieren
Vergeben Sie ein Kennwort.

Öffnen Sie die Eigenschaften der Vorlage. Konfigurieren Sie folgende Eigenschaften:

Organisation > Abteilung : Managers
Rufnummern > IP-Telefon : 5678
Profil > Anmeldeskript : start.bat
Mitglied von : Managers



#### Erstellen neuer Benutzer mit der Vorlage

Erstellen Sie drei neue Benutzer (Benutzer1-3) mit Hilfe der Vorlage. (rMT auf \_Vorlage > Kopieren)




Untersuchen Sie die Eigenschaften von Benutzer1. Überprüfen Sie welche Eigenschaften der Vorlage kopiert wurden.

Es wurden nur die Abteilung, das Anmeldeskript und die Gruppenmitgliedschaft kopiert.

# Konfigurieren der Eigenschaften mehrerer Benutzer

Markieren Sie Benutzer1, Benutzer2 und Benutzer3.


Öffnen Sie die Eigenschaften der Benutzer.




Beachten Sie, dass nicht alle Eigenschaften konfiguriert werden können. Untersuchen Sie welche Eigenschaften konfigurierbar sind.

#### Konfigurieren Sie folgende Eigenschaften:

Allgemein > Büro : Berlin
Konto > Kontooptionen > Konto ist deaktiviert : aktivieren
Adresse > Ort : Berlin







Überprüfen Sie welche Optionen geändert worden sind.


Die Konten sind deaktiviert, die kopierten und die neuen Optionen sind konfiguriert.

# Verschachteln von Gruppen

Fügen Sie die Gruppe IT der Gruppe Managers als Mitglied hinzu. (Sie erhalten eine Fehlermeldung. Domänenlokale Gruppen können nicht in globale Gruppe als Mitglied hinzugefügt werden.)



Fügen Sie die Gruppe *Managers* der Gruppe *IT* als Mitglied hinzu. Dieser Vorgang ist möglich.



# Warum können domänenlokale Gruppen nicht in globale Gruppen hinzugefügt werden?

Mitglied einer globalen Gruppe dürfen nur Mitglieder der Domäne sein in der die Gruppe erstellt wurde. Mitglieder einer domänenlokalen Gruppe können aus jeder Domäne einer Gesamtstruktur und vertrauten Domänen fremder Gesamtstrukturen sein. Das Schachteln würde die Beschränkungen der Mitgliedschaft aufheben.

Entfernen Sie die Gruppe Managers aus der Gruppe IT.

#### Konfigurieren von Berechtigungen mit Gruppen

Erstellen Sie auf Laufwerk C:\ einen Ordner Test.


Öffnen Sie die Eigenschaften des Ordners, Karteikarte Sicherheit.



Deaktivieren Sie die Vererbung der Berechtigungen. Konvertieren Sie diese in explizite Berechtigungen. Entfernen Sie die Berechtigungen der Gruppe Benutzer. (Eigenschaften > Sicherheit > Erweitert)

Erteilen Sie der Gruppe IT die Berechtigung Ändern.


Erteilen Sie der Gruppe *Managers* die Berechtigung *Lesen*. Die Gruppe kann nicht hinzugefügt werden, da sie nicht angezeigt wird.



Die Gruppe ist eine Verteilergruppe der können keine Berechtigungen erteilt werden.

# Ändern des Bereichs einer Gruppe


Öffnen Sie die Konsole Active Directory-Benutzer- und Computer. Öffnen Sie die Eigenschaften der Gruppe *Managers*. Konvertieren Sie den *Bereich* der Gruppe zu *lokal (in Domäne)*.



Direktes konvertieren ist nicht möglich! Sie müssen die Gruppe erst in eine universale und anschließend in eine lokale Gruppe konvertieren.

## Ändern des Typs einer Gruppe


Konvertieren Sie die Gruppe in eine Sicherheitsgruppe.



Versuchen Sie nun, der Gruppe die Berechtigungen für den Ordner Test zu erteilen.

Die Gruppe wird angezeigt.





# Vorbereitung der nächsten Übung

Speichern Sie die VM, setzen Sie sie nicht zurück!