

Übung HWBS (5) Active Directory

In dieser Übung richten Sie in einer Arbeitsgruppe eine AD Gesamtstruktur ein. Sie richten DNS ein und konfigurieren DHCP für die Netzwerkumgebung.

Einrichten einer Active Directory Gesamtstruktur

Melden Sie sich an Server1 an.

Installieren Sie die Rolle Active Directory-Domänendienste. (Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools)

Starten Sie den Konfigurationsassistent für die Active Directory-Domänendienste und erstellen Sie eine neue Gesamtstruktur.

Neue Gesamtstruktur Name: wbstraining.intern

DNS Server installieren

Übernehmen Sie ansonsten die Standardeinstellungen.

Konfigurieren des DNS-Dienstes

Öffnen Sie die Konsole DNS-Manager.

Erstellen Sie eine neue Reserve-Lookupzone.

Zonentyp Primäre Zone, AD-integriert Zonenname IPv4 Reverse-Lookupzone

Zonenname 192.168.111.

Dynamische Updates Nur sichere dynamische Updates zulassen


Übernehmen Sie alle anderen Standardeinstellungen!

Konfigurieren der Erstellung der PTR-Einträge

Öffnen Sie die Eigenschaften eines Host-A Eintrags in der Forward-Lookup-Zone.

Aktiveren Sie die Aktualisierung des PTR-Eintrages.






Überprüfen Sie die Erstellung des PTR-Eintrags in der Reverse-Lookupzone.

Konfigurieren des DHCP Dienstes

Installieren Sie die Rolle DHCP. (Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools).

Aktualisieren sie den Server-Manager. Schließen Sie die DHCP-Konfiguration ab.



Erstellen Sie einen neuen Adressbereich.

 Name
 wbstraining.intern

 Startadresse
 192.168.111.100

 Endadresse
 192.168.111.254

 Subnetzmaske
 255.255.255.0

Konfigurieren Sie die Optionen

Router 192.168.111.1 Übergeordnete Domäne wbstraining.intern IP-Adresse DNS-Server 192.168.111.10

Aktivieren Sie den Bereich.



Überprüfen der Konfiguration

Melden Sie sich an Client1 an.


Konfigurieren Sie den Computer für die automatische Adressvergabe.

Überprüfen Sie die erhaltene IP-Adresse. Der Computer hat die IP-Adresse 192.168.111.100 vom DHCP-Server erhalten.

Aufnehmen von Computern in die Domäne

Melden Sie sich an Client1 an.

Fügen Sie Client1 in die Domäne hinzu. (*Systemeigenschaften > Computername > Ändern > Domäne > Wbstraining.intern*). Benutzen Sie die Anmeldedaten des Domänenadministrator.



Melden Sie sich an Core an.

Konfigurieren Sie den DNS-Server. (sconfig > Option 8 > Index der NIC > Option2)

```
Netzwerkkarteneinstellungen

NIC-Index 1
Beschreibung Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
IP-Adresse 192.168.111.23 fe80::c1dd:b95a:1ccb:b79c
Subnetzmaske 255.255.255.0
DHCP aktiviert Falsch
Standardgateway 192.168.111.1
Bevorzugter DNS-Server 192.168.111.10
Alternativer DNS-Server
```



Fügen Sie Core zur Domäne hinzu. (sconfig > Option1 > D)

Name der Domäne wbstraining.intern

Benutzer wbstraining\Administrator

Geben Sie das Kennwort an. Es wird keine Eingabe angezeigt!

```
Geben Sie eine Zahl ein, um eine Option auszuwählen: 1

Domänen-/Arbeitsgruppenmitgliedschaft ändern

(D)omäne oder (A)rbeitsgruppe beitreten? (Leer = Abbrechen) d

Domäne beitreten

Name der Domäne für den Beitritt: wbstraining.intern

Geben Sie einen autorisierten Benutzer im Format "Domäne\Benutzer" an: wbstraining\administrator

C:\times C:\times C:\times dem folgenden Domänenbenutzer zugewiesene Kennwort ein:
```


Ändern Sie den Namen des Computers nicht.

Starten Sie den Server neu.

Erstellen neuer Sicherungspunkte

Warten Sie bis Core neugestartet ist!

Stellen Sie sicher, das Sie an Core und Client1 als Domänenadministrator angemeldet sind. (Eingabeaufforderung > whoami, als Benutzer muss wbstraining\administrator angezeigt werden)



Löschen Sie die vorhandenen Prüfpunkte und erstellen Sie neue Prüfpunkte.

Konfigurieren der Remoteverwaltung

Melden Sie sich an Server1 als Domänenadministrator an.



Fügen Sie Core im Server-Manager hinzu. (Verwalten > Server hinzufügen > Active Directory > Core). Innerhalb der Domäne ist keine zusätzliche Konfiguration (wsman Übung 3_2) nötig.

Vorbereitung der nächsten Übung

Speichern Sie die VM