


# Programmierung 1 – Funktionen in C



Yvonne Jung

# Wiederholung



- Bisher haben wir einige Funktionen kennengelernt und verwendet
  - Z.B. Funktionen für Ein- u. Ausgabe und insbesondere die *main()* Funktion
- main() kommt genau einmal im C-Programm vor und kann als sog. "Hauptprogramm" betrachtet werden

```
• Aufbau:

Zähler für Kommdozeilen-Argumente

int main(int argc, char* argv[])


{

return 0; //Kann nach C99 entfallen
}
```

• Parameter argc und argv können weggelassen werden, wenn nicht benötigt

## Funktionsaufbau in C






Eine return Anweisung beendet die Ausführung einer Funktion mit einem Rückgabewert, der zum Rückgabetyp passen muss. Ist der Rückgabetyp void, ist keine return Anweisung nötig.

# Bsp.: Ohmsches Gesetz





#### Aufgabe:

Implementieren Sie in C ein Programm, welches für einen einzugebenden Strom *I* und Widerstand *R* die Spannung *U* berechnet und ausgibt.

Formulieren Sie den Algorithmus zunächst pseudocodemäßig!

# Strukturierte Programmierung



- Schrittweises Verfeinern (→ Top-Down)
  - Ziel: Programmiersprache sollte uns beim Aufschreiben (komplexerer) Lösungen entgegenkommen
  - Lösungsansatz zu vorigem Beispiel

#### Pseudocode:

hole Stromstaerke
hole Widerstand
berechne Spannung
zeige Ergebnis

```
printf("I = ");
scanf("%f", &I);

printf("R = ");
scanf("%f", &R);

float U = R * I;

printf("U = %f\n", U);
```

# Strukturierte Programmierung



- Schrittweises Verfeinern (→ Top-Down)
  - Ziel: Programmiersprache sollte uns beim Aufschreiben (komplexerer) Lösungen entgegenkommen
  - Lösung: Verwendung von Funktionen für zusammengehörende Programmteile
- Modularisierung und Strukturierung
  - Verbergen von Implementierungsdetails
  - Lokale Änderungen haben lokale Auswirkungen!
- Schnittstellen-Spezifikation
  - Wie soll sich der Algorithmus nach außen verhalten?
  - Formulierung von Vor- und Nachbedingungen an Startwerte und Ergebnisse

# Implementierung (Teil 1a)



• Erster Entwurf (jeden Teilschritt mit eigener Funktion umsetzen):

```
int main(void) {
   float U, R, I;
   I = holeStromstaerke();
   R = holeWiderstand();
   U = berechneSpannung(R, I);
   zeigeErgebnis(U);
}
```

• Oft möchte man Teilprobleme separat lösen und (ggfs. mühevoll erarbeitete bzw. gut getestete) Lösungen mehrfach verwenden

# Implementierung (Teil 1b)




Zweiter Entwurf (Verallgemeinerung der Ein-/Ausgabefunktionen):

```
int main() {
   float u, r, i;
   i = holeWert('I');
   r = holeWert('R');
   u = berechneSpannung(r, i);
   zeigeErgebnis('U', u);
}
```

- Werte einlesen kann z.B. als eine Funktionalität betrachtet werden
  - Abhängig vom übergebenen Zeichen wird Strom oder Widerstand geholt

# Typischer Programmablauf





• Spannungsberechnung damit sogar als Einzeiler möglich:

zeigeErgebnis('U', berechneSpannung(holeWert('I'), holeWert('R')));

#### Definition von Funktionen



#### 

- Beim Aufschreiben der Funktion sind die tatsächlichen Variablen (bzw. Werte) noch nicht bekannt, mit denen sie später aufgerufen wird
- Aufruf (und Ausführung) einer Funktion ist zu unterscheiden von der Definition, was sie grundsätzlich tun soll

# Ablauf bei Verwendung



```
berechneSpannung(float r, float
                                                        Formale
Typ d. Rück-
               return r * i;
                                                        Parameter
gabewertes
         Aufruf in main():
               float U = 0;
                  U hat den Wert 0
                                                   Aktuelle Parameter
                 = berechneSpannung(3.f,
                   U hat nun den Wert 6
```

# Implementierung (Teil 2)



```
float holeWert(char c)
 float value;
 printf("%c eingeben: ", c);
 scanf("%f", &value);
 return value;
float berechneSpannung(float r, float i)
 return r * i; //Spannung U = R * I
```

```
void zeigeErgebnis(char c, float x)
{
   printf("%c betraegt: %f\n", c, x);
}
```

#### Schlüsselwort void bedeutet:

- Es gibt keinen Rückgabewert,
   return nicht nötig
- …außer Funktion soll bei gewissen Bedingungen vorzeitig verlassen werden
  - Dann steht return aber alleine, ohne Ausdruck dahinter

## Schnittstellen



**PROGRAMM** 

Eingangsgrößen

R, I

Unterprogramm

U = f(R, I)

Ausgangsgrößen

U

$$R = \frac{U}{I} \implies U = R \cdot I$$

- Zwischen Funktion und Umgebung muss definierte Schnittstelle existieren
  - Übergabe der Eingangsdaten
  - Rückgabe des Ergebnisses
- Vorbedingung?

```
float I, R;
```

- I und R haben je positiven Wert
- Nachbedingung?

• Es gilt U = R · I

#### Sichtbarkeit von Variablen




- Variablen, die innerhalb einer Funktion oder einem Block deklariert werden, heißen lokale Variablen
  - Andere Funktionen können nicht darauf zugreifen!
  - Lebensdauer lokaler Variablen ist auf die Dauer der Ausführung des Anweisungsblocks beschränkt
  - (Formale Parameter verhalten sich wie lokale Variablen)

```
int main()
{
  float U, R, I;
  // some code
  float U = berechneSpannung(R, I);
  // more code
}
```

#### Sichtbarkeit von Variablen



- Variablen (auch formale Parameter) sind nur in dem Anweisungsblock sichtbar (d.h. verwendbar), in dem sie deklariert wurden
  - Formale Parameter damit nur im Rumpf der sie deklarierenden Funktion sichtbar
- Variablen haben Gültigkeitsbereich (sog. "Scope")
  - Lokal (zur Umgebung, die Variable umgibt)
    - Nach Verlassen von Rumpf / Anweisungsblock endet Lebensdauer!
    - Deklariert man in Funktion eine Variable mit Spezifizierer static,
       bleibt Wert nach Funktionsende erhalten (→ i.d.R. schlechter Stil)
      - Bsp.: static int count = 0;
  - Global (außerhalb aller Funktionen deklariert)
    - Durchkreuzt leider das Konzept modularer Programmierung 🕾



### Lokale Variablen - Suchbild



```
int main() {
  int i = 333;
  if (i == 333) {
    int i = 111;
      printf("%d\n", i);
    }
  printf("%d\n", i);
    333
}
```

```
int main() {
  int i = 333;
  if (i == 333) {
    i = 111;
      printf("%d\n", i);
    }
  printf("%d\n", i);
    111
}
```

- Woher kommt der Unterschied in der Ausgabe?
  - Innere Variablen verdrängen äußere (und lokale verdrängen damit globale)

# Bsp.: Widerstandsberechnung



#### Gleicher Ansatz wie eben:

```
hole Stromstaerke
hole Spannung
berechne Widerstand
zeige Ergebnis
```

Durch einfache Modifikation auf ähnliche Probleme erweiterbar ©

```
int main() {
    float u, r, i;
    i = holeWert('I');
    u = holeWert('U');
    r = berechneWiderstand(u, i);
    zeigeErgebnis('R', r);
}
```

$$R = \frac{U}{I} \implies U = R \cdot I$$

- Funktionen erlauben Strukturierung und Modularisierung
- Fehlervermeidung und Arbeitserleichterung durch Wiederverwendung

## Funktionsaufruf



- Funktionen werden aufgerufen mit Namen u. Liste von Parametern (Argumente)
- Argumente müssen in Datentyp, Reihenfolge u. Anzahl der Signatur entsprechen
- Alle Argumente (aktuelle Parameter) werden von links nach rechts ausgewertet und an die formalen Parameter gebunden
  - Die Variablenwerte werden dabei je kopiert!

```
float berechneWiderstand(float(u, float(i))

{
  float r = 0;
    if (fabs(i) >= 1E-6f)
        r = u / i;
  return r;
}

Kopie

int main()

{
  float U, R, I;
    // some code
    float R = berechneWiderstand(U, I)
    // more code
}
```

#### Beenden durch return



- Wird in aufgerufener Funktion (Callee) eine return Anweisung ausgeführt, wird der entsprechende Ausdruck zurückgegeben
  - In aufrufender Funktion (Caller) wird der Aufruf durch den Rückgabewert ersetzt
  - Die Kontrolle geht dabei an den Caller zurück
- In jeder nicht-void Funktion muss es mindestens eine (ggfs. auch mehrere) return Anweisung(en) geben

```
float berechneWiderstand (float u, float i) int main ()
{
  float r = 0;
  if (fabs(i) >= 1E-6f)
    r = u / i;
  return r;
}

Callee

float U, R, I;

// some code
float R = berechneWiderstand(U, I);

// more code
}
```

### Definition vs. Deklaration



- Quellcode wird beim Kompilieren "von oben nach unten" durchgegangen
  - Alles was verwendet werden soll, muss vorher durch Definition oder zumindest Deklaration dem Compiler bekannt gemacht werden
- Zuerst deklariert:

```
void hilfe();

int main() {
  hilfe();
  return 0;
}

void hilfe() {
  printf("Test\n");
}
```

#### Zuerst definiert:

```
void hilfe() {
  printf("Test\n");
}

int main() {
  hilfe();
  return 0;
}
```

### Definition vs. Deklaration



• Beispiel Definition:

```
int func(int a, int b) {
    return (a + b) * (a + b);
}
```

Eigentliche Funktion, Implementierung meist nach main() bzw. in eigener Quelldatei

• Beispiel Deklaration:

```
int func(int a, int b);
```

Funktionsprototyp, Angabe vor main() bzw. in Header-File

- Reihenfolge von Deklaration, Definition und Funktionsaufruf wichtig
  - Zusammengehörige Deklarationen meist in Header-File zusammengefasst
- Funktion wird vor erstem Aufruf definiert
  - Oder als Funktionsprototyp vorher deklariert ("forward declaration")
  - ...und später, also nach main() oder in anderer Quelldatei, definiert

#### Vordefinierte Funktionen



- Mathematische Funktionen z.B. sind deklariert in <math. h>
  - Hinweis: Winkel werden alle in Bogenmaß (Radiant) übergeben

```
double sin(double x);
                                           double exp(double x);
double cos(double x);
                                           double log(double x);
double tan(double x);
                                           double log10 (double x);
double asin (double x);
                                           double log2 (double x);
double acos (double x);
                                           double sqrt(double x);
double atan (double x);
                                           double ceil(double x);
double at an 2 (double y, double x);
                                           double floor(double x);
double pow(double x, double y);
                                           double fabs (double x);
```

- Weitere wichtige Funktionen finden sich u.a. in <stdlib.h> (→ später...)
  - Z.B. Absolutbetrag für Ganzzahlen: int abs(int n);

# Unterprogramme



- Funktionen können beim Aufruf mit Werten versorgt werden
  - Aktuelle Parameter (Variablen oder Werte, die beim Funktionsaufruf übergeben werden) müssen in Anzahl, Typ, Reihenfolge mit formalen Parametern übereinstimmen
- Die formalen Parameter verhalten sich innerhalb des Funktionsrumpfes wie Variablen
  - Außerhalb des Rumpfes sind Parameter nicht sichtbar (können nicht verwendet werden)
- Funktionen werden manchmal auch Unterprogramme genannt
  - Zudem unterscheidet man manchmal zwischen den Begriffen Funktion sowie Prozedur
  - Funktionen liefern Rückgabewert bestimmten Typs, können daher in Ausdrücken stehen
  - *Prozeduren* haben keinen Rückgabewert (Rückgabetyp void), werden bei Aufruf behandelt wie Anweisungen



# Vielen Dank!

# Noch Fragen?

