• explicit 修饰构造函数时,可以防止隐式转换和复制初始化 • explicit 修饰转换函数时,可以防止隐式转换,但 按语境转换 除 外

## explicit使用

```
struct A
 A(int) { }
 operator bool() const { return true; }
struct B
{
 explicit B(int) {}
 explicit operator bool() const { return true; }
};
void doA(A a) {}
void doB(B b) {}
int main()
 A a1(1); // OK: 直接初始化
 A a2 = 1; // OK: 复制初始化
 A a3{ 1 }; // OK: 直接列表初始化
 A a4 = { 1 }; // OK: 复制列表初始化
 A a5 = (A)1; // OK: 允许 static_cast 的显式转换
 doA(1); // OK: 允许从 int 到 A 的隐式转换
 if (a1); // OK: 使用转换函数 A::operator bool() 的从 A 到 bool 的隐
 式转换
 bool a6 (a1); // OK: 使用转换函数 A::operator bool() 的从 A 到
 bool 的隐式转换
 bool a7 = a1; // OK: 使用转换函数 A::operator bool() 的从 A 到
 bool 的隐式转换
 bool a8 = static_cast<bool>(a1); // OK : static_cast 进行直接初始化
 B b1(1); // OK: 直接初始化
 B b2 = 1; // 错误: 被 explicit 修饰构造函数的对象不可以复制
 初始化
 B b3{ 1 }; // OK: 直接列表初始化
 B b4 = { 1 }; // 错误: 被 explicit 修饰构造函数的对象不可以复制
 列表初始化
 B b5 = (B)1; // OK: 允许 static cast 的显式转换
 doB(1); // 错误: 被 explicit 修饰构造函数的对象不可以从 int
 到 B 的隐式转换
 if (b1); // OK: 被 explicit 修饰转换函数 B::operator bool() 的对象
 可以从 B 到 bool 的按语境转换
 bool b6(b1); // OK: 被 explicit 修饰转换函数 B::operator bool()
 的对象可以从 B 到 bool 的按语境转换
 bool b7 = b1; // 错误: 被 explicit 修饰转换函数 B::operator bool()
 的对象不可以隐式转换
 bool b8 = static_cast<bool>(b1); // OK: static_cast 进行直接初始化
 return ∅;
 }
```