

#### **Técnico Informático**



# Programación Estructurada

PROGRAMACIÓN MODULAR





Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo"
Universidad Nacional de Jujuy



# Índice


- Programación Modular
- Funciones
- Procedimientos
- Comunicación entre módulos
  - Pasaje de Parámetros
- → Variables Locales y Globales
- Ocultamiento y Protección

## Estructura de Programa

- Cabecera de Programa
- Declaración de Constantes
- Declaración de Tipos
  - Tipos definidos por el programador
- Declaración de Variables
- Declaración de Procedimientos y Funciones
- Programa Principal

## Complejidad de un problema

- Los problemas sencillos pueden resolverse usando unas pocas instrucciones simples.
- Los problemas difíciles se resuelven combinando instrucciones de forma compleja.
- Para reducir la complejidad de un programa, éste puede dividirse en varias unidades de trabajo.



## Programación Modular (1)

Descomposición de problemas

Un problema complejo puede dividirse en problemas

sencillos e independientes.


Problema Original Subproblema 1

Subproblema 2 Subproblema 1.1

Subproblema 1.2

# Programación Modular (2)

- Abstracción
  - Permite representar los objetos relevantes del problema.



# Programación Modular (3)

Módulos

 Un programa puede estar formado por partes independientes que resuelven subproblemas

específicos.

#### Entrada de datos

**PROGRAMA** 

Cálculo 1

Cálculo 2

Salida 1


Salida 2

Salida 3

# Programación Modular (4)

- La programación modular
  - es un método de diseño flexible
  - permite dividir un programa en subprogramas
- Subprogramas o módulos
  - pueden analizarse, codificarse y probarse por separado
  - el módulo principal controla el flujo de acciones
  - se clasifican en Procedimientos y Funciones

## Programas Modulares (1)



## Programas Modulares (2)

- Entradas: se conoce el conjunto de datos con los que trabajará el módulo.
- Propósito: se conoce el objetivo del módulo (qué hace).
- Salidas: se conoce el resultado que generará el módulo.








#### **Funciones**

- Una función es un módulo o subprograma que toma una lista de valores llamados argumentos o parámetros y devuelve un único valor.
- Las funciones se definen de un tipo de dato (entero, real, carácter, lógico).
- Las funciones pueden ser internas o definidas por el usuario.



#### Declaración de funciones

```
FUNCIÓN Nombre_función (Parámetros formales): Tipo_de_Función

VARIABLES

Variables_de_la_Función

INICIO

ACCIONES

Nombre_función←resultado_de_la_función

FIN

✓ Nombre_función: especifica el nombre de la función.
```

- ✓ Parámetros Formales: son los valores que recibe la función y que se usarán en el cálculo.
  - Tipo\_de\_Función: la función puede ser entera, real, carácter, lógica.
- ✓ Variables\_de\_la\_Función: son las variables de la función, están definidas para la función y desaparecen cuando ésta finaliza su ejecución.
- ✓ ACCIONES: sentencias secuenciales, selectivas o repetitivas que implementan la operación.
- ✓ Nombre\_función ←resultado\_de\_la\_función: el resultado del cálculo de la función se asigna al nombre de la función y se retorna al programa que la invocó.

### Invocación de funciones

Un función puede invocarse:

```
Variable←nombre_función (parámetros_actuales)

ESCRIBIR "Resultado:", nombre_función (parámetros actuales)
```

- Al invocar una función:
  - A cada parámetro formal se le asigna el valor de su correspondiente parámetro actual.
  - 2. Se ejecuta el cuerpo de acciones de la función.
  - 3. Se asigna el resultado a la función y se retorna al punto de llamada.

#### **Procedimientos**

- Un procedimiento o subrutina es un subprograma que ejecuta un proceso específico.
- Los procedimientos, a diferencia de las funciones, no tienen asociado un valor.
- Los procedimientos pueden recibir parámetros para llevar acabo su trabajo, e incluso modificar éstos si es necesario.

### Declaración de Procedimientos

```
PROCEDIMIENTO Nombre_procedimiento (Parámetros formales)

VARIABLES

Variables_del_Procedimiento

INICIO

ACCIONES
```

#### FIN

- ✓ Mombre\_procedimiento: especifica el nombre del procedimiento.
- Parámetros Formales: especifica los valores que recibe el procedimiento, con los que realizará algún procesamiento.
- ✓ Variables\_del\_Procedimiento: especifica las variables del procedimiento, éstas sólo están definidas para el procedimiento y desaparecen cuando finaliza su ejecución.
- ✓ ACCIONES: sentencias secuenciales, selectivas o repetitivas que realizan la operación definida para el procedimiento.

### Invocación de Procedimientos


Un procedimiento puede invocarse:

Nombre\_Procedimiento (Parámetros\_actuales)

- Al invocar un procedimiento:
  - Los parámetros actuales sustituyen a los parámetros formales.
  - El cuerpo de la declaración del procedimiento sustituye el llamado del procedimiento.
  - 3. Se ejecutan las acciones escritas por el código resultante.


### Comunicación entre módulos

 Los datos que usan los módulos de un programa se comunican a éstos cuando son invocados.
 Esta comunicación se denomina Pasaje de Parámetros.



## Pasaje de Parámetros (1)

Por Valor: el módulo trabaja con copias de los datos originales. Estos parámetros se conocen como de entrada (E).



# Pasaje de Parámetros (2)


Por Referencia: el módulo trabaja con los datos originales y cualquier modificación altera los datos del programa que invocó al módulo. Estos parámetros se conocen como de entrada y salida (E/S).

MÓDULO 2

MÓDULO 3

## Pasaje de Parámetros. Ej. (1)

 Ejemplo: Diseñe un programa modular que calcule el área de un triángulo.



# Pasaje de Parámetros. Ej. (2)

Ejemplo: Diseñe un programa modular que calcule el área

de un triángulo.

PROGRAMA calculo\_triangulo VARIABLES

base, altura, area: real

#### **INICIO**

Leer\_datos(base,altura)

area<-Calculo\_area(base,altura)

Mostrar\_area(area)

FIN

Procedimiento mostrar\_area(E area:real) INICIO

**ESCRIBIR** 'El área calculada es:', area FIN

PROCEDIMIENTO Leer\_datos(E/S b: real, E/S h: real)
INICIO

ESCRIBIR 'Ingrese la base del triángulo:'

LEER b

**ESCRIBIR 'Ingrese la altura del triángulo:'** 

LEER h

FIN


FUNCIÓN Calculo\_area(E b:real, E h:real): real INICIO

Calculo\_area<-b \* h / 2

FIN

# Pasaje de Parámetros. Ej. (3)

 Ejemplo: Diseñe un programa modular que calcule el producto de 2 números mediante sumas sucesivas.



## Pasaje de Parámetros. Ej. (4)

 Ejemplo: Diseñe un programa modular que calcule el producto de 2 números mediante sumas sucesivas.

```
PROGRAMA calculo_producto
VARIABLES
factor1, factor2, producto: ENTERO
...
INICIO
leer_datos(factor1,factor2)
producto<-producto_sumas(factor1,factor2)
mostrar_producto(producto)
FIN

PROCEDIMIENTO mostrar_producto(E prod:ENTERO)
INICIO
```

**ESCRIBIR** "Producto: ", prod

FIN

```
PROCEDIMIENTO leer datos(E/S a:ENTERO, E/S b: ENTERO)
 INICIO
  ESCRIBIR "Ingrese primer factor: "
  LEER a
  ESCRIBIR "Ingrese segundo factor: "
  LFFR<sub>b</sub>
 FIN
FUNCIÓN producto_sumas(E a:ENTERO, E b:ENTERO):ENTERO
VARIABLES.
 i,p: ENTERO
INICIO
  :0->a
  PARA I DESDE 1 HASTA b CON PASO 1 HACER
    p<-p+a
  FIN PARA
  producto sumas<-p
FIN
```

## Pasaje de Parámetros. Ej. (5)

 Ejemplo: Diseñe un programa modular que calcule las raíces de una ecuación cuadrática.



## Pasaje de Parámetros. Ej. (6)

 Ejemplo: Diseñe un programa modular que calcule las raíces de una ecuación cuadrática.

```
PROGRAMA calculo raices
                                          PROCEDIMIENTO leer datos (E/S a: REAL, E/S b: REAL, E/S c:REAL)
                                          INICIO
VARIABLES
                                           ESCRIBIR "Ingrese coef. cuadratico: "
   ca, cb, cc, x1, x2: REAL
                                           LEER a
INICIO
                                           ESCRIBIR "Ingrese coef. lineal: "
  leer_datos(ca,cb,cc)
                                           LEER b
  raices(ca,cb,cc,x1,x2)
                                           ESCRIBIR "Ingrese coef. indep.: "
  mostrar_raices(x1,x2)
                                           LEER c
FIN
                                          FIN
                             PROCEDIMIENTO raices(E a:REAL, E b:REAL, E c:REAL, E/S r1:REAL, E/S r2: REAL)
                             INICIO
                                r1<-(-b + (b^2-4*a*c)^(1/2))/(2*a)
PROCEDIMIENTO mostrar raices (E r1: REAL, E r2:REAL)
INICIO
  ESCRIBIR "Raiz 1: ", r1
  ESCRIBIR "Raiz 2: ", r2
                                                                                         Ing. Pérez Ilbarra
FIN
```


#### **Variables Locales**

- Una variable local es aquella que está declarada y definida dentro de un subprograma.
- El significado de las variables locales se confina al subprograma que las contiene.
- Una variable local no puede ser accedida por otros módulos del programa.



Módulo 2

Módulo 3



#### Variables Globales

- Una variable global es aquella que está declarada y definida en el programa principal.
- Las variables globales son conocidas por todos los módulos del programa.
- Una variable global puede ser accedida por cualquier módulo del programa.



¡Cuidado! La manipulación de variables globales en los módulos puede ocasionar modificaciones accidentales y generar errores en el programa.

## Ocultamiento y Protección

- Data Hidding significa que los datos relevantes para un módulo deben ocultarse a otros módulos.
- Esto evita que en el programa principal se declaren datos que sólo son relevantes para algún módulo en particular y, además, se protege la integridad de los datos.



## **Bibliografía**

- Sznajdleder, Pablo Augusto. Algoritmos a fondo. Alfaomega. 2012.
- López Román, Leobardo. Programación estructurada y orientada a objetos. Alfaomega. 2011.
- De Giusti, Armando et al. Algoritmos, datos y programas, conceptos básicos. Editorial Exacta, 1998.
- Joyanes Aguilar, Luis. Fundamentos de Programación. Mc Graw Hill. 1996.
- Joyanes Aguilar, Luis. Programación en Turbo Pascal. Mc Graw Hill. 1990.