
រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី១២

សៀននៅរូបមន្តសច្ចេប









រៀបរៀងដោយ មៀនសំអុល

ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សា

Telegram: 081 345 130(ហាមបិត្តបម្រង់)

មេរៀនទី១

<u>ទើសីសីនេទិចនៃនៃឧស័ន</u>

- សមីការឧស័នបវិសុទ្ធ PV = nRT និង PV = Nk_BT
 - គិតជា (Pa) • P សម្ពាធ
 - គិតជា (m³) Vមាឌ
 - n ចំននម៉ល គិតជា (mol)
 - T = t + 273 សីតុណ្ហភាពដាច់ខាតគិតជា (K) Piston to
 - $R = k_B N_A = 8.31 \text{ J/mol K}$ បើវេសក្ Ω ល្អនំ
 - $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ បើវប្លេស្ថាន

បំនួនម៉ូល $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{m}}{\mathbf{M}} = \frac{\mathbf{N}}{\mathbf{N}_{\mathbf{A}}} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{V}_{\mathbf{A}}}$

- N ចំននម៉លេគល គិតជា ម៉លេគល
- $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ ម៉ូលេគូល/mol ចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ
- m ម៉ាសឧស័ន គិតជា (kg)
- M ម៉ាសម៉ូល គិតិជា (kg/mol)
- $V_m = 22.4 \ell/mol$ មានម៉ូលនៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា

- មាឌគួប V = a³
- ប្រលេពីប៉ែត្រកែង $V=a\times b\times h$ មានស្វ៊ែ $V=\frac{4}{3}\pi r^3$

 - • មាឌស៊ីឡាំង $V = A \times h = \pi r^2 h$
- ម៉ាសម៉ូលេគុលឧស្ម័ននីមួយៗ $\mathbf{m_0} = \frac{\mathbf{m}}{\mathbf{N}} = \frac{\mathbf{M}}{\mathbf{N_A}}$

- ម៉ាសមាឌឫដង់ស៊ីតេ2ស្ម័ន $ho = \frac{m}{v}$ ដង់ស៊ីតេនៃចំនួនម៉ូលេគុល $d = \frac{N}{v}$ $\frac{P_2}{P_1} = \frac{T_2}{T_1}$ ក្រលុយសាក់ សមីការភាពរបស់2ស្ម័ន $\frac{P_1V_1}{P_2V_2} = \frac{T_1}{T_2}$ $\frac{v_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1}$ ច្បាប់សាល

Temperature (T)


(V)


- ρ គិតជា (kg/m³)
- VII. ថាមពលស៊ីនេទិចមធ្យមនៃម៉ូលគុលឧស្ម័ននីមួយៗ $\mathbf{K}_{\mathrm{av}}=rac{3}{2}\mathbf{k}_{\mathrm{B}}\mathbf{T}=rac{3}{2}\left(rac{\mathrm{PV}}{\mathrm{N}}
 ight)=rac{1}{2}m{m}_{\mathrm{0}}(v^{2})$
- VIII. ថាមពលស៊ីនេទិចសរុប $K = NK_{av} = \frac{3}{2}Nk_BT = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}PV$
 - K និង Kay ថាមពលស្ទីនេទិច គិតជា (I)
 - IX. ឫសការេនៃការេល្បឿនមធ្យមឬល្បឿនប្រសិទ្ធ $V_{\rm rms}=\sqrt{\frac{3{
 m RT}}{{
 m M}}}=\sqrt{\frac{3{
 m k_BT}}{m_0}}=\sqrt{\frac{3{
 m P}}{n_0}}$


$$v_{\text{rms}} = \sqrt{(v^2)_{\text{av}}} = \sqrt{\frac{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_N^2}{N}}$$

- បរិមាណចលនា $p=m_0v$
- បំរែបំលេបរិមាណចលនា ៖
 - ullet ករណីចង្គិចស្ងក់ $\Delta oldsymbol{p} = oldsymbol{m}_0 oldsymbol{v}$, $\Delta \mathbf{t} = rac{\ell}{r} = rac{a}{r}$
 - ករណីទង្គិចខាត $\Delta oldsymbol{p} = 2 m_0 v$, $\Delta {
 m t} = rac{2\ell}{2} = rac{2a}{2}$
- កម្លាំងដែលម៉ូលេគុលនៃមួយៗទង្គិចនិងផ្ទៃ $\mathbf{F_0} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$
- បើមាន N ម៉ូលេគុលទង្គិចនិងផ្ទៃនោះកម្លាំងសរុប $\mathbf{F} = \mathbf{N}\mathbf{F}_0 = \frac{\mathbf{N}\Delta\mathbf{p}}{\Delta\mathbf{r}}$ XIII.
- XIV. សម្ពាធកើតពីការទង្គិច $P = \frac{F}{A}$
 - F កមាំងសងត់ គិតជា (N)

 - p, Δp បរិមាណចលនា គិតិជា (kg m/s)
 - Δt រយៈពេលទង្គិច គិតជា (s)
 - v ល្បឿន គិតជា (m/s)
- XV. សម្ពាធិគឺ $P = \frac{F}{A}$ ឬ $P = \frac{2}{3} \frac{N}{V} K_{av}$ ឬ $P = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m_0 (v^2)_{av}$ ឬ $P = \frac{1}{3} \rho (v^2)_{av}$
 - $1atm = 1bar = 760mmHg = 10^5 N/m^2 = 10^5 Pa$, $1MPa = 10^6 Pa$
 - $L = 1 \text{dm}^3 = 10^{-3} \text{m}^3$, $1 \text{mL} = 1 \text{cm}^3 = 10^{-6} \text{m}^3$,
 - $4 \cdot 1g = 10^{-3} \text{Kg}$, $1mg = 10^{-6} \text{kg}$, $1\mu g = 10^{-9} \text{kg}$







<u> ខេត្ត ខេត្ត ខ្លួ</u>ំខ្លួំខ្លួំខ្លួំខ្លួំខ្លួំខ្លួំ

I. លំនាំអ៊ីសូបារសម្ពាធថេរ (P = ថេរ)

•
$$\mathbf{W} = \mathbf{P}\Delta \mathbf{V} = \mathbf{P}(\mathbf{V}_2 - \mathbf{V}_1) = n\mathbf{R}(\mathbf{T}_2 - \mathbf{T}_1)$$


- $\Delta V = A \times \Delta x$, $A = \pi R^2 = \pi \frac{d^2}{4}$
- w កម្មន្ត គិតជា J
- A ផ្ទៃ គិតជា m²
- Δx ប្រវែងពីស្តងផ្លាស់ទី គិតជា m
- R ប្រវែងកាំពីស្តុង គិតជា m
- d អង្កត់ផ្ចិត គិតជា m
- P សម្ពាធ គិតជា Pa
- V_1 មាឌដើម គិតជា m^3
- V₂ មាឌស្រេច គិតជា m³

II. ករណីសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើមាឌប្រែប្រួលស្មើ

•
$$W = \frac{P_1 + P_2}{2}(V_2 - V_1) = P_{av}(V_2 - V_1)$$

III. π រណីលំនាំអ៊ីសូទែម (T = tdi)

- $W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$
- $W = P_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$ $y W = P_2 V_2 \ln \frac{V_2}{V_1}$
- Φ W = nRT ln $\frac{P_1}{P_2}$
- $W = P_2 V_2 \ln \frac{P_1}{P_2}$ $U W = P_1 V_1 \ln \frac{P_1}{P_2}$




 $W_1 = A_{ABC} = \frac{1}{2} \Delta V \Delta P$


- IV. ករណីលំនាំអ៊ីសូករ (V = បើរ)
 - $\mathbf{W} = \mathbf{P}\Delta \mathbf{V} = \mathbf{0}$
- $oldsymbol{\mathsf{V}}$. ច្បាប់ទី១ទៃម៉ូឌីណាមិច $oldsymbol{\mathsf{Q}} = \Delta oldsymbol{\mathsf{U}} + oldsymbol{\mathsf{W}}$ ឫ $\Delta oldsymbol{\mathsf{U}} = oldsymbol{\mathsf{Q}} oldsymbol{\mathsf{W}}$
 - Q បរិមាណកម្ដៅ J
 - ΔU បម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង J
 - W កម្មន្ត J
- ឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅស្រូប Q (+)
- ឧស្ម័នបញ្ចេញកម្ដៅ Q (–)
- ឧស្ម័នធ្វើកម្មន្ត W (+)
- ឧស្ម័នទទួលរងកម្មន្ត W (–)
- ថាមពលក្នុងកើន ΔU (+)
- ឋាមពលក្នុងថយ ΔU (–)



VII. បម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័ន $\Delta U = \frac{3}{2} nR \Delta T = \frac{3}{2} nR (T_2 - T_1)$ $= \frac{3}{2} (P_2 V_2 - P_1 V_1)$











<u>មាស៊ីន</u>

ធុងក្ដៅT_H

ម៉ាស៊ីន

កម្ដៅ<mark>ខ</mark>្ច

 Q_h

 $\mathbf{Q}_{\mathbf{C}}$

ធុងត្រជាក់T_c

លំនាំអាដ្យាប៉ាទិច ជាលំនាំមួយដែលកម្ដៅមិនផ្លាស់ប្តូរជាមួយ

•
$$W = -\Delta U \stackrel{\square}{\downarrow} \Delta U = -W$$

ម៉ាស៊ីនកាណូ ទិន្នផលកម្លៅអតិបរិមា

$$\bullet$$
 កម្មន្ត $W = Q_h - Q_c$

- w កម្មន្តផលិតដោយម៉ាស៊ីន J
- Q_h ថាមពលកម្ដៅស្រូប J
- **Q** បាមពលកម្ដៅបញ្ចេញ J


$$ullet$$
 ទិន្នផលម៉ាស៊ីនកាកណ្ត $e=rac{W}{Q_h}=\ 1-rac{Q_c}{Q_h}=\ 1-rac{T_c}{T_h}$

- T_c សីតុណ្ហភាពធុងត្រជាក់ K
- T_h សីតុណ្ហភាពធុងក្ដៅ K
- e ទិន្នផលកម្ដៅ %
- ightharpoonup ផលធៀបម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់ $\frac{Q_c}{Q_b} = \frac{T_c}{T_b}$
- \bullet អានុភាព $P = \frac{W}{t}$
 - P អានុភាព W
 - tអានភាពs

ទិន្ន្ធផលម៉ាស៊ីនម៉ូទ័របន្ទះបួនវគ្គ(ម៉ាស៊ីនសាំង ឬ ម៉ាស៊ូត)

- ullet ទិន្នផលកម្ដៅ ឬ ទិន្នផលម៉ូទ័រ ${
 m e_c}=rac{{
 m W_M}}{{
 m O_h}}$
- ullet ទិន្នផលមេកានិច ឬ ទិន្នផលគ្រឿងបញ្ចូន ${
 m e_M}=rac{{
 m W_U}}{{
 m W_M}}$

- ullet កម្មន្តមេកានិច $W_M=Q_h-Q_c$
- ullet ទិន្នផលសរុប ឬ ទិន្នផលបានការ $\mathbf{e} = rac{\mathbf{W}_{\mathrm{U}}}{\mathbf{O}_{\mathrm{b}}} = \mathbf{e}_{\mathrm{c}} imes \mathbf{e}_{\mathrm{M}}$
- \bullet អានុភាពមេកានិច $P_{M} = \frac{W_{M}}{t}$
- ightharpoonup អានុភាពមេកានិច $P_U = \frac{W_U}{t}$
 - W_ប កម្មន្តបានការរឺកម្មន្តទទួលដោយភ្លៅម៉ូទ័រ J
 - e_M ទិន្នផលមេកានិច
 - e ទិន្នផលបានការ



ទិន្នផលបានការ

- ទឹស្តីកម្មន្តនិងថាមពល ΔK = W
- 💠 កម្ដៅផ្ដល់ដោយចំហេះសាំង $Q_h=m imes\ell_f$
 - m ម៉ាសសាំងដែលឆេះ (Kg) ឬ (ℓ)
 - ullet $\ell_{
 m f}$ ឬ L_c កម្តៅម៉ាស់ចំហេះសាំង J/kg ឬ J/ ℓ

<u> ចំណាំ</u> 1ch = 1hp = 746W , ch ឬ hp ហៅប៉ាសេះ

មេរៀនទី

គោលភារស់គម្រូងនៃរលភ និចរលភព្យប្បុំ

- I. សមីការលំយោលឫសមីការលក $y = asi n(\omega t + \emptyset) (\emptyset$ ឬ φ)
- $ext{II.}$ សមីការល្បឿនខណះ $oldsymbol{v} = rac{dy}{dt} = \mathbf{a}oldsymbol{\omega}\mathbf{cos}\left(oldsymbol{\omega}oldsymbol{t} + oldsymbol{\emptyset}
 ight)$
 - ល្ពឿនអតិបរមា $v_{max} = A\omega$ (m/s)
- II. សមីការសំទុះ $a = \frac{dv}{dt} = -a\omega^2\sin(\omega t + \emptyset)$


សំទុះអតិបរមារ $a_{\max} = a\omega^2 (m/s^2)$



- y អេឡុងការស្យងរឺបំលាស់ទី គិតជា(m)
- ω ហៅថាពុលសាស្យុងរឺ ល្បឿនមុំ ឫ ប្រេកង់មុំ $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ គិតជា (rad/s)
- ø ផាសដើមរបស់រលក គិតជា(rad)
- ωt + Ø ផាសនៅខណះ t
- ullet ខួប $\mathbf{T}=rac{1}{f}=rac{2\pi}{\omega}$ គិតជា (\mathbf{s}) , ចំណុចស្របផាសនិងប្រភព $\mathbf{x}=\mathbf{k}\lambda$ (k=1,2,...)
- ្សេកង់ f គិតជា Hz,ចំណុចឈមផាសនិងប្រភព $\mathbf{x}=(2\mathbf{k}-\mathbf{1})^{\frac{\lambda}{2}}$ ($\mathbf{k}=\mathbf{1},2...$)

V. **រ**បទ

- សមីការលេក ត្រង់ចំណុច $0: y_0 = asin(\omega t + \emptyset)$ t
- សមីការលេកដាលដល់ចំណុច $M: y_M = a sin(\omega t kx + \emptyset)^x$
- សមីការលេកដាលដល់ចំណុច M : $y_M = a sin(kx \omega t + \emptyset)$
- ជំហានរលករីប្រវែងជំហានរលក $\lambda = v \times \mathbf{T} = \frac{v}{f} = \frac{2\pi}{\mathbf{k}}$ (m)
- ចំនួនរលកវីមេគុណរលក $\mathbf{k} = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{v}$ (rad/m)
- ចំនួនចំហានរលក = $\frac{x}{\lambda} = \frac{t}{T}$ (ជំហាន)
- ullet ល្បឿនដំណាលរបស់រលក $v=rac{x}{t}=rac{\ell}{t}$




- V. សមីនាអលភគម្រុង $y_1=a_1\sin(\omega t+\phi_1)$, $y_2=a_2\sin(\omega t+\phi_2)$
 - ♦ នោះតម្រត់នៃរលកគឺ $y = y_1 + y_2 = asi n(\omega t + \emptyset)$
 - ផលសង់ផាសឬ គម្លាតផាស ឬ បម្រែបម្រួលផាសឬ លំងាកផាសលេក $\Delta \emptyset = \emptyset_2 \emptyset_1$
 - $\mathring{H} \ddot{0} \ddot{9} \ddot{n} \ a = \sqrt{{a_1}^2 + {a_2}^2 + 2a_1a_2\cos\Delta\emptyset}$
 - ផ្លាស់ដើមø $\tan \emptyset = \frac{a_y}{a_x} = \frac{a_1 \sin \emptyset_1 + a_2 \sin \emptyset_2}{a_1 \cos \emptyset_1 + a_2 \cos \emptyset_2}$


VI.<u>**នុះស៊ីៈខ្**នេះ</u> ប្រសិនបើមានច្រើនរលកយើងត្រូវកេ

ដូចខាងក្រោម ៖នោះតម្រួតនៃរលកគឺ $\mathbf{y} = \mathbf{y_1} + \mathbf{y_2} +$

$$\cdots + y_n = a sin (\omega t + \emptyset)$$
• នោះអំព្លីទុត $a = \sqrt{{a_x}^2 + {a_y}^2}$

- $\bullet \quad \text{int } \mathbf{a}_{\mathbf{x}} = \mathbf{a}_{1} \cos \phi_{1} + \mathbf{a}_{2} \cos \phi_{2} + \dots + \mathbf{a}_{n} \cos \phi_{n}$
- β $a_v = a_1 \sin \phi_1 + a_2 \sin \phi_2 + \dots + a_n \sin \phi_n$
- ផាស់ដើម \emptyset $an \emptyset' = \left| \frac{\mathbf{a}_{\mathbf{y}}}{\mathbf{a}_{\mathbf{x}}} \right|$, $\emptyset' = (\mathbf{a}_{\mathbf{x}}, \mathbf{a}_{\mathbf{y}})$
 - $t \vec{\overline{u}} a_x > 0, a_y > 0 \implies (I): \emptyset = \emptyset'$
 - $\mathring{\text{U}}\text{a}_{\text{x}} < 0, \text{a}_{\text{y}} > 0 \implies \text{ (II)}: \quad \emptyset = \pi \emptyset$
 - $\mathfrak{i} \ddot{\overline{\mathbf{U}}} \mathbf{a}_{x} < \mathbf{0}, \mathbf{a}_{y} < \mathbf{0} \implies \quad \text{(III): } \quad \emptyset = \pi + \emptyset'$
 - $\mathfrak{t} \overline{\mathbf{U}} \mathbf{a}_{x} > \mathbf{0}, \mathbf{a}_{y} < \mathbf{0} \implies \quad \text{(IV):} \qquad \emptyset = \mathbf{2}\pi \emptyset' \, \overline{\mathbf{1}} \, \emptyset = -\emptyset'$






អរសិពិសេស


- \bullet ករណី y_1 និង y_2 ស្របផាសគ្នានោះ $\Delta \emptyset = 0$ ឬ $\Delta \emptyset = 2k\pi(k$ គួរ)
 - \mathfrak{S} : $a = a_1 + a_2$ \mathfrak{S} \emptyset $\emptyset = \emptyset_1 = \emptyset_2$




- \bullet ករណី y_1 និង y_2 ឈមផាសគ្នានោះ $\Delta \emptyset = \pm \pi$ ឫ $\Delta \emptyset = \pm k\pi(k$ សេស)
 - $\vec{\mathsf{v}} \vec{\mathsf{u}} a_1 > a_2 \; \mathsf{in} \; a = |a_1 a_2| \; \mathsf{in} \; \emptyset = \emptyset_1$



- \vec{a}_1 \vec{a} \vec{a}
- \bullet ករណី y_1 និង y_2 ខ្វែងផាសគ្នានោះ $\Delta \emptyset = \frac{\pi}{2}$ ឫ $\Delta \emptyset = (\pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi)$
 - $sa = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$
- ជាសនៃលេកតម្រួត
 - $\mathfrak{t} \, \overline{\mathfrak{d}} \, \phi_1 > \phi_2 \, \mathfrak{t} \, \mathfrak{S} \mathfrak{l} \colon \phi = \phi_2 + \phi'$ $\mathfrak{t} \, \mathfrak{S} \mathfrak{l} \colon \tan \phi' = \frac{a_1}{a_2}$




- $\mathbf{i}\mathbf{\vec{v}} \ \emptyset_1 < \emptyset_2 \ \mathbf{isn:} \ \emptyset = \emptyset_1 + \emptyset'$ $\mathbf{isn:} \ \mathbf{tan} \emptyset' = \frac{\mathbf{a}_2}{\mathbf{a}_1}$
- \bullet গিনৌ $a_1 = a_2$



- $\sin a + \sin b = 2\sin \frac{a+b}{2}\cos \frac{a-b}{2}$
- VII. **រេះទេខ្យញ្ជុំ** ជារលកពីរដូចគ្នាដែលដាលទៅមកនៅមួយកន្លែងនៅត្រង់ទីតាំងមួយថេរ។
 - យើងមានអនុគមន៍លេកមួយដាលពីធ្វេងទៅស្តាំ(+x) $y_1 = asin(kx \omega t)$
 - លេក ដាលពីស្ដាំទៅធ្វេង(-x) $y_2 = asin(kx + \omega t)$
 - តាមរូបមន្តគណិត $\sin A + \sin B = 2\sin \frac{A+B}{2}\cos \frac{A-B}{2}$
 - គេបានតម្រួតនៃលេកទាំងពីរគឺ $y = y_1 + y_2 = 2asinkxcos\omega t = Acos(\omega t)$
 - អំព្លីទុតតម្រួតនៃរលកគឺ A = 2asinkx
 - ❖ ទីតាំងពោះជាទីតាំងដែលមានអំព្លីទុតអតិបរមា នោះ sinkx = ±1

ទីតាំងពោះ
$$\mathbf{x} = (\mathbf{2n+1})\frac{\lambda}{4}$$
 , $n = 0,1,2,3,4,...$

- 🔪 ទីតាំងថ្នាំងជាទីតាំងដែលមានអំព្លីទុតសូន្យ(រលកកាត់គ្នា) នោះ sinkx = 0
 - ទីតាំងថ្នាំង ${f x}={f n}{\lambda\over 2}$, n=0,1,2,3,4,...
- ullet ចម្ងាយរវាងថ្នាំងពីរជាប់គ្នា ឫ ពោះពីរជាប់គ្នា**គឺ** $x=rac{\lambda}{2}$
- ullet ចម្ងាយរវាងថ្នាំងនិងពោះជាប់គ្នា**គឺ** $x=rac{\lambda}{4}$
- បម្លាស់ទីរលកត្រង់ពោះ $y=\pm 2a$
- បម្ចាស់ទីលេកត្រង់ពោះអតិបរមា y = 2a
- ullet បម្លាស់ទីរលកត្រង់ថ្នាំង y=0
- ullet ដើម្បីរកចំនួនត្រយ៉ូង $oldsymbol{L} = oldsymbol{n} rac{\lambda}{2}$, $oldsymbol{L}$ ប្រវែងខ្សែដែរលេកដាល គិត($oldsymbol{m}$) , $oldsymbol{n}$ ចំនួនត្រយ៉ូង




Telegram: 081 345 130(ហាមបិត្តបម្អង់)

មេរៀនទី២

<u> អាំខនែនេះខែនិខឌីប្រាក់ស្យុខ</u>

- និយមន័យ អាំងទៃផែរ៉ង់ជាបាតុភូតមួយដែលកើតឡើងកាលណារលកពីរមានអំព្លីទុត ខួប
 ផាសដូចគ្នាដាលកាត់គ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ ។
- អាំងទៃផែរ៉ង់មេកានិច
- គេមានសមីការលេកពីរដាលដល់ចំណុចM ៖

$$y_1 = asin(\omega t - kd_1) = asin(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}d_1)$$
 $y_2 = asin(\omega t - kd_2) = asin(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}d_2)$
ជាសាលក $\varphi_1 = -\frac{2\pi}{\lambda}d_1$, $\varphi_2 = -\frac{2\pi}{\lambda}d_2$



សមីការលេកតម្រួតនៃរលកទាំងពីគឺ


$$\begin{split} y_\text{M} &= y_1 + y_2 \\ y_\text{M} &= 2 \, \text{acos} \frac{\pi}{\lambda} (d_2 - d_1) \, \text{sin} \, \left\{ \omega t - \frac{\pi}{\lambda} (d_1 + d_2) \right\} \end{split} \label{eq:yM}$$


VIII. មានរាង $y_M = Asi n(\omega t + \varphi)$

- IX. A :អំព្លីទុតលេកតម្រួត $A = 2 a \cos \frac{\pi}{\lambda} (d_2 d_1)$ គិតជា (m)
 - ϕ :রোសដើមនៃលេក $\varphi = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} = -\frac{\pi}{\lambda} (d_1 + d_2)$ নীন্না (rad)
 - d₁ , d₂ ចម្ងាយចរលេករីដំណាលលេកនីមួយៗ គិតជា (m)
 - $t = \frac{v}{h} = \frac{v}{h} = \frac{2\pi}{h} (m) (m)$
 - V ល្បឿនដំណាល m/s , T ខួបរលក S
 - ចំនួនលេក រឺមេគុណលេក $K = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{v} (rad/m)$
 - \diamond ផលសងដំណើរនៃរលក $\Delta = d_2 d_1$

 - អាំងទៃផែរ៉ង់សូរៈជាតម្រួតរលកសូរពីរដែលមានអំព្លីទុតផ្គុំស្មើគ្នានិងមានតម្លៃអប្បបរមាស្មើ
 សូន្យ (សូស្ងេប់)
 - អាំងទៃផែរ៉ង់ពន្លឺ:កើតឡើងកាលណាលេកពន្លឺពីរដាលត្រួតលើគ្នាត្រង់ចំណុចណាមួយធ្វើ
 អោយកើតមានតំបន់ភ្លឺនិងតំបន់ងងិតធ្លាស់គ្នា ៕

ពន្លឺម៉ូណូក្រូម៉ាទិចមួយដាលឆ្លងកាត់រង្វះពីរ ដូចរូប:





- ប្រវែងចន្លោះប្រង់ពន្លឺ រឺ អាំទៃប្រង់ $i = x_2 x_1 = \frac{\lambda d}{a}$
- $\dot{\mathbf{x}}$ ទីតាំងប្រង់ក្លឹ រឺ អាប់ស៊ីសចំណុចកណ្តាលប្រង់ក្លឹ $\mathbf{x} = \mathbf{k} \frac{\lambda d}{a} = \mathbf{k} i \; (\mathbf{k} = 1 \, , 2 \, , 3 \, , \ldots \ldots)$
- ទីតាំងប្រង់ងង៏ត រឺ អាប់ស៊ីសចំណុចកណ្ដាលប្រង់ងង៏ត $x = (2k-1)\frac{\lambda d}{2a} = (2k-1)\frac{i}{2}$

 (k = 1, 2, 3,)
 - a ជាចម្ងាយរវាងរង្វះទាំពីរ (m)
 - > d ជាចម្ងាយពីរង្វះទៅអេក្រង់ (m)
 - » x ជាអាប់ស៊ីសចំណុចកណ្ដាលប្រង់ រី ទីតាំងប្រង់ ឬ ប្រវែងប្រង់(m)
- ធីប្រាក់ស្យងជាភាពកោងស្ដើងនៃពន្លឺពេលដាលឆ្លងកាត់របាំងឧបសគ្គ ៕

Telegram : 081 345 130(ហាមបិតបម្លង)

មេរៀនទី១


- I. <u>ដែនម៉ាញ៉េទិចនៃចន្តេត្រង់</u> $B = \mu_0 \frac{I}{2\pi d} = \mu_0 \mu_\Gamma \frac{I}{2\pi d}$
 - B ដែនម៉ាញ៉េទិចបង្កើតដោយចន្តេត្រង់ គិតជាតេស្លា(T)
 - $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \mathrm{SI}$ ជម្រាបម៉ាញ៉េទិចនៃខ្យល់ឫសុញ្ញាកាស
 - I អាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត(A)
 - d ចម្ងាយពីខ្សែរចម្លងទៅចំនុចរររកដែន(m)
 - μ_r ជម្រាបម៉ាញ៉េទិចធៀប
- II. <u>ដែនម៉ាញ៉េទិចនៃចន្លេវង់</u> $\mathbf{B} = \mu_0 rac{\mathbf{I}}{2\mathbf{R}}$
- III. $\underline{\tilde{v}}$ ប៊ីនសំប៉ែត $B=\mu_0 \frac{NI}{2R}=\mu_0 \mu_r \frac{NI}{2R}$
 - N ចំនួនស្ពៀរ
 - R កាំង្វេង់របស់ស្ពៀរ m , R = $\frac{R_1 + R_2}{2}$
 - ចំណាំ : បើដែនម៉ាញេទិចចេញក្រៅប្លង់សម្គាល់ដោយសញ្ញា បើដែនម៉ាញេទិចចូលក្នុងប្លង់សម្គាល់ដោយសញ្ញា




- ចំនួនស្ពើក្នុងមួយម៉ែត្រ $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{N}}{\ell} = \frac{1}{d}$ (ស្ពៀ \mathbf{I}/m)
- ចំនួនស្ពៀសរុប $N = N_0 = \frac{\ell'}{\pi D} = \frac{\ell}{d}$ (ស្ពៀរ)


V. ករណីគេរំខ្សែចម្លងច្រើនជាន់ (x ស្រទាប់) និងមាន e:

- ចំនួនស្ពើក្នុងមួយម៉ែត្រ $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{N}}{\ell} = \frac{x}{d+2e}$
- \mathring{v} S_{μ} $S_{$
- ℓ ប្រវែងសូលេណូអ៊ីត m , e កម្រាស់អ៊ីសូឡង់ m
- dអង្កត់ផ្ចិតខ្សែរចម្លង m, x ចំនួនស្រទាប់ VI. $\frac{1}{1}$ ក្រវេស៊ីស្តងរបស់សូលេណូអ៊ី(ខ្សែរ) $\mathbf{R}' = \rho \frac{\ell'}{\mathbf{A}'}$ $\mathbf{R}' = \frac{1}{2}$ $\mathbf{R}' = \mathbf{R}$ ប្រវែងខ្សែរចម្លង $\mathbf{R}' = \mathbf{R}$






















- R រេស៊ីស្តង់ខ្សែរ Ω , D អង្គត់ផ្ចិតប៊ូប៊ីន m , ρ រេស៊ីស្ទីវីតេរបស់ខ្សែរ Ωm
- $extsf{VII.}$ $hborname{red}{n ext{tilde}}$ $hborname{re$
 - 🗜 ប្រវែងខ្សែរចម្លង , B ដែនម៉ាញ៉េទិច
 - Fកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច(N)
- VIII. អំពើអន្តរកម្ម(អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច)ទៅវិញទៅមករវាងខ្សែរចម្លងពី $F_{12}=F_{21}=\mu_0rac{I_1I_2\ell}{2\pi a}$
 - a ចម្ងាយរវាងខ្សែរចម្លងទាំងពី(m)
 - ចំណាំ : ចន្តេមានទិសដៅដូចគ្នាកម្លាំងទាញគ្នាចូល ចរន្តមានទិសដៅផ្តួយគ្នាកម្លាំងច្រានគ្នាចេ
- X. កម្លាំងម៉ាញ៉េទិចលើបន្ទុកផ្លាស់ទី $F_m = |\mathbf{q}| v \mathbf{B} \sin \theta$
 - r_mកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច(N)
 - qឋន្ទករបស់ផង់ (C) , v ល្បឿនផង់(m/s)
 - $\hat{\mathbf{v}}$ $\hat{\mathbf{m}}$ q > 0 $\vec{\mathbf{f}}_{\mathbf{m}}$ មានទិសដៅដូចមេដៃ q < 0 \vec{F}_m មានទិសដៅផ្ទួយនិងមេដៃ
 - បរិមាណចលនារបស់ផង់ $p = mv_0$ (kg m/s)
 - កាំគន្លង $\mathbf{R} = \frac{\mathbf{m} v_0}{|\mathbf{a}| \mathbf{B}}$, \mathbf{R} កាំគន្លង \mathbf{m}
 - ល្បឿនមុំ រឺ ប្រេកង់មុំ ឬ ពុលសាស្យុង $\omega = \frac{\nu_0}{R} \ (rd/s)$
 - ខួប $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{r}$ T គិតជា S
 - លំងាកម៉ាញ៉េទិច $\alpha(\mathbf{rad}) = \frac{\ell}{R}$
 - ដេផ្លឺចស្យងម៉ាញ៉េទិច $\mathbf{Z} = \mathbf{Dtan}\alpha$ (m)
 - បម្រែបម្រួលថាមពលស៊ីនេទិចក្នុងដែនឯកសណាន(លឿនថេរ) $\Delta K = 0$
 - ្រឹស្តីកម្មន្តថាមពល $\Delta K = W$ \subset $\Delta K = K K_0$ បម្រែបម្រួលថាមពលស៊ីនេទិច $\overset{\circ}{\mathbb{D}}$ $\overset{\overset{\circ}{\mathbb{D}}}$ $\overset{\overset{\circ}{\mathbb{D}}$ $\overset{\overset{\circ}{\mathbb{D}}$ $\overset{\overset{\circ}{\mathbb{D}}}$ $\overset{\overset{\overset$ $1eV = 1.6 \times 10^{-19} J$









Telegram: 081 345 130 (ហាមបិតបម្លង)


- I. ក្លូបម៉ាញ៉េទិប $\emptyset = \mathbf{BA}\cos\theta$ ឬ $\emptyset = \mathbf{NBA}\cos\theta$
 - B ដែនម៉ាញ៉េទិច T
 - A ថ្ងៃ m²
 - Φ ភ្លិចម៉ាញ៉េទិច Wb
 - N ចំនួនស្ពៀសរុប
 - θ មុំដែលផ្គុំឡើងពី (\vec{B}, \vec{n})
 - 🕨 🗖 វ៉ិចទ័រកែងរបស់ផ្ទៃ



- II. បម្រែបម្រួលភ្លួចម៉ាញ៉េទិច $\Delta \Phi = \Phi_2 \Phi_1$
- III. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងទ្វីមធ្យម $\mathbf{E} = -\mathbf{N} \frac{\Delta \mathbf{\Phi}}{\Delta \mathbf{t}} \ \mathbf{U} \ |\mathbf{E}| = \mathbf{N} \frac{|\Delta \mathbf{\Phi}|}{\Delta \mathbf{t}}$
 - Δt រយះពេល s
 - E កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីមធ្យម V
 - $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ ល្បឿនបម្រែបម្រួលភ្លុច (Wb/s)
- IV.ចរន្តអាំងទ្វីឫចរន្តអាំងឌុចស្យុង : $I = \frac{E}{R}$
 - R រេស៊ីស្តង់ Ω
 - I អាំងតង់ស៊ីតេចវន្ត A



- V. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីក្នុងរបារខ្សែចម្លងផ្លាស់ទី $\mathbf{E} = \mathbf{B} oldsymbol{v} oldsymbol{\ell}$ $\sin lpha$
 - *v* ល្ពឿន m/s
 - 🛾 ល្បឿន m
 - α មុំដែលផ្គុំឡើងពី (\vec{B}, \vec{v})
- VI. ចម្ងាយចររបារផ្លាស់ទី $\Delta x = v \times \Delta t$
- VII. ក្រឡាផ្ទៃកៀស $\Delta \mathbf{A} = \Delta x \times \boldsymbol{\ell} = \boldsymbol{v} \boldsymbol{\ell} \Delta \mathbf{t}$
- VIII. ក្លូចម៉ាញេទិចគៀសដោយរបារ $\Delta \Phi = \Phi_2 = \mathbf{B} \Delta \mathbf{A} = \mathbf{B} \boldsymbol{\nu} \boldsymbol{\ell} \Delta \mathbf{t}$
- IX. កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិចលើរបារ F = Biℓsinα
- X. \mathbf{Y} អានុភាពកម្ពៅកាយចេញពីរសៀគ្វី $\mathbf{P} = \mathbf{R}\mathbf{i}^2$ (W)
- XI. ជាមពលកម្ដៅកាយចេញពីរបារ(សៀគ្វី) $\mathbf{Q} = \mathbf{W_J} = \mathbf{P} \times \mathbf{t} = \mathbf{Ri^2t}$ (J)
- imesII. $\hat{\mathcal{N}}$ មាណបន្ទុកអគ្គិសនីអាំងឌ្វី $\Delta \mathbf{Q} = \mathbf{i} imes \Delta \mathbf{t}$
 - ΔQ គិតជាកូឡុំ (C)
- XIII. កន្សោមកម្លាំងអគ្គិសនីចលករខណះ ${f e}==-Nrac{{
 m d}\emptyset}{{
 m d}t}=E_m sin \theta=E_m sin \omega t$
 - $\frac{d\emptyset}{dt}$ អត្រាបម្រែបម្រួលភ្លុច (Wb/s)
- XIV. កម្លាំងអគ្គិសនីចលកអាំងឌ្វីរអតិបរមារ $\mathbf{E}_{\mathbf{m}} = \mathbf{NBA} \boldsymbol{\omega}$ $\mathbf{E}_{\mathbf{m}}$
- XV. ល្ពឿនមុំ $\omega=2\pi f=rac{2\pi}{ ext{T}}$
- XVI. ប៉ំនួនស្ពៀ $\mathbf{N}=rac{\ell'}{\pi D}$, $\mathbf{D}=\mathbf{2R}$



- XVII. <mark>ខំណ</mark>ាំ កាលដែនខ្សោយដែនដែលបង្កើតដោយចរន្តអាំងឌ្វីមានទិសដៅដូចដែនដែល បង្កើតវា ។
- XVIII. បើដែនខ្លាំងដែនដែលបង្កើតដោយចរន្តអាំងធ្វីមានទិសដៅផ្ទុយពីដែនដែរបង្កើតវា។


អុឌ្ធអាំ១ឌុចស្យ១


- I. អាំងឌុចតង់សូលេណូអ៊ីត $\mathbf{L}=rac{N\phi}{i}=\mu_0rac{N^2A}{\ell}=\mu_0\mathbf{n}^2\mathbf{V}$
 - A ផ្ទៃមុខកាត់សូលេណូអ៊ីត $A=\pi R^2=\pi \frac{D^2}{4}$ (m^2)
 - 🕴 ប្រវែងសុលេណុអ៊ីត (m)
 - L អាំងឌុចតង់សូលេណូអ៊ីត (H)
 - $V = A \times \ell$: भिष्ठार्भुंभी (m^3)
 - φ = NBAcosθ ភ្លូបិម៉ាញ៉េទិប(Wb)
- II. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអូតូអាំងទ្វី ${f e}=-Lrac{\Delta i}{\Delta t}=-Lrac{di}{dt}$
 - e កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអូតូអាំងឌ្វី គិតជា(V)
 - $\frac{di}{dt}$ ជាអត្ត្រាបម្រែបម្រួលចរន្តធៀបនិងពេល ($\frac{A}{s}$)
- $_{
 m III}$. ថាមពលម៉ាញ៉េទិចក្នុងប៊ូប៊ីន $_{
 m L}=rac{1}{2}{
 m Li}^2$ (J)
- IV. សៀគ្នី RL ឬ ឌីប៉ូល RL $V = Ri + L \frac{di}{dt} = Ri e$
 - > នៅខណះពេល t=0 នោះ i=0 នោះ $(\frac{di}{dt})_{t=0}=\frac{E}{L}=\frac{I_p}{\tau}$
 - ightarrow នៅខណៈពេល $t=\infty$ (របបអចិំន្រ្តៃ)នោះ $i=I_p$ នោះ $(\frac{di}{dt})_{t=\infty}\equiv \mathbf{0}$
 - ightarrow ប៊ូប៊ីនអាំងឌុចតង់សុទ្ធ (សូលេណូអ៊ីតទ្រឹស្តី): $R_L=0$ នោះ $V=-e=Lrac{di}{dt}$
- V. បើរពេលឌីប៉ូល RL : $\tau = \frac{L}{R}$
 - τ បើរពេល គិតជា (s), R រេស៊ីស្តង់ Ω
- VI. ចរន្តអគ្គិសនីធ្លងកាត់សៀគ្វីពេលបិទកុងតាក់ $\mathbf{i} = \mathbf{I_p} (\mathbf{1} \mathbf{e}^{-rac{\mathbf{t}}{\mathbf{ au}}})^{R}$
- VII. ចរន្តក្នុងរបបអចិន្ត្រៃ ឫ ចរន្តថេរ ឫ ចរន្តអតិបរិមា ឬ អំព្លឹទុតចរន្ត $I_p=I_0=rac{E^T}{R}=rac{V}{R}$
 - នៅខណះពេល $t = \tau$ នោះ $i = 63\%I_p$
 - នៅខណ:ពេល $t = 5\tau$ នោះ $i = 99\%I_p$

Telegram: 081 345 130

Switch S_1 is closed at t = 0.


VIII. ចរន្តអគ្គិសនីធ្លងកាត់សៀគ្វីពេលបើកកុងតាក់ $i=I_pe^{-rac{t}{ au}}$






Travel


- IX. $rac{ ext{KN}}{ ext{B}} rac{ extsf{J}}{ extsf{LC}}$ (សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ពី) $\ddot{ extsf{V}} + rac{1}{ extsf{LC}} extsf{V} = 0$
- X. សមីការតង់ស្យង $V = V_m cos(\omega t + \phi)$
- XI. សមីការបន្ទុក $\mathbf{q} = \mathbf{q}_{\mathrm{m}} \cos(\omega \mathbf{t} + \mathbf{\phi})$ ព្រោះ $\mathbf{q} = \mathbf{CV}$
- XII. សមីការចរន្ត $i=-I_m\sin(\omega t+\phi)$ ព្រោះ $i=\frac{dq}{dt}$, $I_m=q_m\omega$
- XIII. <u>លំយោលនៃសៀគ្វី LC</u>
- XIV.ជាមពលម៉ាញ៉េទិចក្នុងប៊ូប៊ីន $\mathbf{E_L} = rac{1}{2}\mathbf{Li^2}$ (J)
- XV. ថាមាលអគ្គិសនីនៃកុងដង់សាទ័រ : $\mathbf{E_c}=rac{1}{2}\mathbf{C}\mathbf{V}^2=rac{1}{2}\mathbf{q}\mathbf{V}=rac{1}{2}rac{\mathbf{q}^2}{\mathbf{c}}$ (J)
- XVI. ថាមពលពេលកុងដងផ្ទុកពេញ(ថាមពេលប៊ូប៊ីនសូន្យ) $\mathbf{E_{Cm}} = rac{1}{2}\,\mathbf{CV_m^2}$
- XVII. ថាមពលពេលកុងដងផ្ទេរអស់ (ថាមពេលប៊ូប៊ីនផ្ទុកពេញ) $\mathbf{E_{Lm}} = rac{1}{2}\mathbf{Li_m^2}$
- XVIII.នោះទាញបាន $\mathbf{E_{Cm}} = \mathbf{E_{Lm}} = \mathbf{E_{CL}} = \mathbf{E_C} + \mathbf{E_L}$
- XIX. ខ្ទុប $ext{T}=2\pi\sqrt{ ext{LC}}$ ($ext{c}$ កាប៉ាស៊ីតេ $ext{F}$)





ទនេស្លាស់


- I. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករ $e=E_m sin\omega t$
- II. សមីការចរន្តឆ្លាស់ $i(t) = I_m \sin(\omega t + \phi_i)$
 - $I_{\rm m}=I_{\rm rms}\sqrt{2}$ អាំងតង់ស៊ីតេអតិបរមា គិតជា (A)
 - $I_{rms} = I = I_0$ អាំងតង់ស៊ីតេប្រសិទ្
- III. សមីការតង់ស្យងធ្លាស់ $V(t) = V_m \sin(\omega t + \phi_V)$
 - $V_{\rm m} = V_{\rm rms} \sqrt{2}$ តង់ស្យងអតិបរមា គិតជា (V)
 - $V_{rms} = V$ តង់ស្យងប្រសិទ្ធ
- IV. <u>អង្គជាតុចម្លងអូម</u>(ចរន្តស្របផាសនិងតង់ស្យង)
 - ightarrow សមីការចរន្តខណះ $i(t) = I_m sin(\omega t + \phi_i)$
 - សមីការតង់ស្យងខណះ $V_R(t) = V_{Rm} \sin{(\omega t + \phi_V)}$
 - បន្តេប្រសិទ្ធ $I = \frac{V_R}{Z_P}$ ឬ $I_m = \frac{V_{Rm}}{Z_P}$
 - អាំងប៉េដង់ $\mathbf{Z}_{\mathbf{R}} = \mathbf{R}$ គិតជា Ω
 - ដែរ $\phi_V = \phi_i$
 - អានុភាព P = RI²
- V. $\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}}$ ប៉ិន (តង់ស្យងលឿនផាសចរន្ត $\frac{\pi}{2}$)
 - ightarrow សមីការចរន្តខណះ $\mathrm{i}(t) = \mathrm{I_m} \mathrm{sin}(\omega t + \phi_\mathrm{i})$
 - ightarrow សមីការតង់ស្យងខណះ $V_{L}(t)=V_{Lm}\sin{(\omega t+\phi_{V})}$
 - ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធ $I = \frac{V_L}{Z_I}$ ឬ $I_m = \frac{V_{Lm}}{Z_I}$
 - អាំំងប៉េដង់ $\mathbf{Z}_{\mathrm{L}} = \mathbf{L}_{\mathbf{\omega}}$
 - ដែរ $\phi_V = \phi_i + \frac{\pi}{2}$











• អាន្តភាព P = 0

VI.ក្នុងដង់សាទ័ $_{1}$ (តង់ស្យងយឺតផាសជាងចរន្ត $\frac{\pi}{2}$)


- ightarrow សមីការចរន្តខណះ $i(t)=I_m sin(\omega t + \phi_i)$
- ightarrow សមីការតង់ស្យងខណះ $V_c(t) = V_{Cm} \sin(\omega t + \varphi_V)$
 - បន្តេប្រសិទ្ធ $I = \frac{V_c}{Z_c}$ ឬ $I_m = \frac{V_{Cm}}{Z_c}$
 - អាំងប៉េដង់ $\mathbf{Z}_{c} = \frac{1}{C_{co}}$
 - ដែរ $\phi_{\rm V}=\phi_{\rm i}-\frac{\pi}{2}$
 - អាន្តភាព P = 0


VII. <u>សៀគ្គី RLC តជាស៊េរី</u>


- សមីការចរន្តខណះ $i(t) = I_m \sin(\omega t + \phi_i)$
- \sim សមីការតង់ស្យងខណះ $V(t) = V_m \sin(\omega t + \varphi_v)$
 - បន្តែប្រសិទ្ធរ = $\frac{V}{Z}$ ឬ $I_m = \frac{V_m}{Z}$
 - អាំងប៉េដង់ $\mathbf{Z} = \sqrt{\mathbf{Z_R}^2 + (\mathbf{Z_L} \mathbf{Z_C})^2}$
 - សមមូលតង់ស្យុងប្រសិទ្ធ $V = \sqrt{{V_R}^2 + (V_L V_C)^2}$
 - ដែរ $\phi_V = \phi_i + \phi$
 - គម្លាតផាសរវាងចរន្តនិងតង់ស្យូង $an \phi = rac{z_L z_C}{z_D}$
 - កត្តាអានុភាព $\cos \varphi = \frac{R}{Z_{PLG}}$


VIII. <u>រេសូណង់</u>(ចរន្តស្របផាសនិងតង់ស្យង រឺ ចរន្តធំបំផុតក្នុងសៀគ្វី)

- សៀគ្វីកើតមានរេសូណង់នោះ $\varphi=0$ នោះ $Z_L=Z_C$ ឬ $L\omega=rac{1}{C\omega}$
- ល្បឿនមុំ $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ និង ខួប $T = 2\pi\sqrt{LC}$











IX. <u>ចំណាំ</u>

- a 0000 b
- តង់ស្យុងគោល ab គឺ $V_L = I \times Z_L$
- អាំងប៉េដង់ $\mathbf{Z}_{L} = \mathbf{L} \boldsymbol{\omega}$




- តង់ស្យងគោល ab គឺ $V_{RL} = I \times Z_{RL}$
- អាំងប៉េដង់ $Z_{RL} = \sqrt{R^2 + Z_L^2}$
- 3. ករណីប៊ូប៊ីនអត់រេស៊ីស្គងក្នុងនិងតជាស៊េរីជាមួយរេស៊ីស្គងក្រៅ
 - តង់ស្យងគោល ab គឺ $V_{RL} = \sqrt{V_R^2 + V_L^2} = I \times Z_{RL}$
 - អាំងប៉េដង់ $Z_{RL} = \sqrt{R^2 + Z_L^2}$



x. <u>ត្រង់ស្វ៊ូរ</u>

- 1. ផលធៀបបម្លែងនៃត្រង់ស្វ៊ូ $K = \frac{V_2}{V_4} = \frac{n_2}{n_4}$
- 2. ត្រង់ស្ង៊ូរអ៊ីដេអាល់ $K = \frac{V_2}{V_1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{I_1}{I_2}$



- បើ k>1 ត្រង់ស្ទូរនេះប្រដាប់ដំឡើងតង់ស្យុងឈ្មោះ សួកវ៉ុលទ័រ
- បើ k < 1 ត្រង់ស្វរនេះជាប្រដាប់បន្ថយតង់ស្យងឈ្មោះ ស៊ូវ៉ុលទ័រ
- បើ k=1 ត្រង់ស្ងួរនេះជាត្រង់ស្ងួរ ត្រមោច

- 3. អានុភាពត្រង់ស្វ៊ីរ $P_{e1}=P_{e2}+P_{J}$
- 4. បាមពលកម្ដៅកាយចេញពីត្រង់ស្ទូរ $\mathbf{Q} = W_J = P_J \times \mathbf{t}$
- 5. ទិន្នផលត្រង់ស្ងា $Rd = \frac{P_{e2}}{P_{e1}}$
 - $P_{e1} = V_1 I_1 cos \phi$ អានុភាពរប៉ុបឋម (W)
 - $P_{e2} = V_2 I_2 cos \phi$ អានុភាពរប៉ំមធ្យម
 - V₂ តង់ស្យងរបុំមធ្យម (V)
 - V₁ តង់ស្យងរបុំបឋម
 - n₂ ចំនួនស្ពៀរបុំមធ្យម (<mark>ស្ពៀ</mark>រ)
 - n₁ ចំនួនស្ពៀរបុំបឋម (<mark>ស្ពៀ</mark>រ)
 - 🚺 🛂 អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តមធ្យម (A)
 - I₁ អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តបឋម
 - Rd < 1 ទិន្នផលត្រង់ស្វ៊ូរ គិតជា %

Telegram: 081 345 130(ហាមបិតបម្លង)