ព្រះរាជាឈាចក្រាកម្ពុជា ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

វិទ្យាល់យអន្តែវ

555886555

55533

ថ្នាក់ខ្លី១៤

សម្រាប់ត្រៅមប្រឡងបាក់ឌុប

(BaccII 2018)

មម្រៀលដោយ: ជុំ ចំណាល

♦ N_A = 6.022 · 10²³ ម៉ូលេតុល/ moℓ

n(moℓ)ជាចំនួនម៉ូលនៃឧស្ន័ន

T(K) ជាសីតុណ្ហភាពដាច់ខាត

m(kg) ជាម៉ាសសរុបនៃឧស្ន័ន

 $m_o(kg)$ ម៉ាសម៉ូលេគុលនី១ៗ

/(°C) ជាសីតុណ្ហភាពសែលស្ស៊ីស

M(kg/mol) ជាម៉ាសម៉ូលនៃឧស្ន័ន

V(m³) ជាមាឧរបស់ឧស្ម័ន ឬមាឧធូប

 $P(Pa; N/m^2)$ ជាសម្ពាធនៃឧស្ន័ន

 $\Delta P(kg \cdot m/s)$ ជាបរិមាណចលនា

☀ ទង្គិចស្នក់: ΔP = m₀ v

* ទង្គិចខ្លាត: $\Delta P = m_0 \Delta v$

Δι(s) ជាបម្រែបម្រលរយៈពេល

F(N) ជាកម្លាំងសរុបលើផ្ទៃខាង

 $F_0(N)$ ជាកម្លាំង១ម៉ូលេគុលឧស្ន័ន

L(m) ជាប្រវែងទ្រនុងខាងផូប(ជ្រង)

K(J)ជាថាមាលស៊ីនេទិចសរុប

 $\rho(kg/m^3)$ ជាម៉ាសមាឌនៃឧស្នីន

 \diamondsuit ខ្នាតមាឌ: $1\ell = 1dm^3 = 10^{-3}m^3$

 $K_{\omega}(J)$ ជាតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិច

 $v_{ms}(m/s)$ ជាល្បឿនប្រសិទ្ធនៃម៉ូលេគុល

ឬ ល្បឿនឬសការេនៃការេល្បឿនមធ្យម

♦ខ្លាតសម្លាធ: 1atm = 76cmHg = 10⁵ Pa

A(m²) ជាក្រលាផ្ទៃខាងគូប(ផ្ទៃខាងធុង)

N ជាចំនួនម៉ូលេឌុលសរុបនៃឧស្ម័ន

 N_{A} (ម៉ូលេគុល $/mo\ell$): ជាចំនួនអាវូកាដ្រ

 $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} J/K$ ជាបេរបុលស្ពាន់

 $\Rightarrow R = 8.31 J/mol \cdot K$ ជាថេរខុស្ព័នបរិសុទ្ធ

 $•V_{mol} = 22.4\ell/mo\ell$ ជាមាននៅលក្ខខ័ណ្ឌធម្មតា

******** ន្រីស្តីស៊ីនេនិចនៃឧស្ម័ន

- 1). ពោលទ្រឹស៊ីស៊ីនេទិចនៃឧស័នៈ
- -ម៉ូលេគូលឧស្ម័នមានចលនាឥតឈប់ឈរ និងគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់។
- -ទង្ខិចរវាងម៉ូលេគុល និងធុងផ្ទុកវាជាទង្ខិចខ្នាត ។
- -សន្មត់នៅចន្លោះពេលទង្ខិច ម៉ូលេគុលមានចលនាត្រង់ស្នើ ។
- -តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់ម៉ូលេគុលអាស្រ័យនឹងសីតុណ្ហភាព។
- -គេចាត់ទុកម៉ូលេគុលឧស្ម័ននីមួយៗ ជាចំនុចរូបធាតុ ។
- 2). រកសីតុណ្ណភាពដាច់ខាតៈ T = t + 273
- 3). រកចំនួនម៉ូល(n):
- 4). សម្ពាធលើផ្ទៃខាង:
- $P = \frac{F}{I}$ ightharpoonup
 igh
- 5). បម្រែបម្រូបរិមាណចលនាក្នុង Δ៸ ស្មើររាំពុលស្យងៈ
- 6). ទំនាក់ទំនងសម្ពាធឧស្ម័ន និងតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចៈ

$$P = \frac{2}{3} \left(\frac{N}{V} \right) K_{av} = \frac{2}{3} \left(\frac{N}{V} \right) \times \frac{1}{2} m_0 \left(v^2 \right)_{av}$$

7). សមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ:

$$PV = nRT = k_B NT = \frac{2}{3}NK_{av}$$
 💠 ថេខ ស្ពីនបរិសុទ្ធ: $R = k_B N_A$

- 🕶ភាពដើម:
- $P_1V_1 = nRT_1$
- ightharpoonupភាពស្រេច: $P_2V_2=nRT_2$
- 8). ថាមពលស៊ីនេទិចមឲ្យមនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ននី១ៗ:

$$K_{av} = \frac{3}{2}k_BT = \frac{3PV}{2N} = \frac{1}{2}m_0(v^2)_{av}$$

ថាមពលស៊ីនេទិចសរុបនៃឧស្ម័ន (N ម៉ូលេតុល):

$$K = NK_{av} = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}k_BNT = \frac{3}{2}PV$$

10). ល្បឿនប្រសិទ្ធ ឬ ឬសការេនៃការេល្បឿនមច្យម (v,,,,):

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3k_BT}{m_0}} \iff T = \frac{m_0(v_{rms})^2}{3k_B}$$

$$v_{ms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \iff T = \frac{M(v_{ms})^2}{3R}$$

- ម៉ាសមាឌនៃឧស្ម័នៈ
- lacksquareម៉ាសសរុបនៃឧស្ម័នៈ $m=m_0 imes N$
- $m{ ilde{\sigma}}$ ទំនាក់ទំនងរវាង $m{m}_0 \ \& \ M$ គឺ: $m{M} = m{m}_0 imes N_A$

v(m/s)ជាល្បឿននៃឧស្ម័ន

- 🕶 មាឧរបស់គូបៈ
- ightharpoonupមាឧរបស់ស៊ីឡាំង: $V = A \cdot h$
- 🕶មាឧរបស់ស្វ៊ែ (បាឡង):

- $V = L^3$

- $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

៩ ចំណាច

Tel: 012 881 986

***ខេរៀនខ្ពុក សិរតុខ្ពស់ពេនន្នំនួយរនូន

- 💿 ច្បាប់ទីមួយទៃម៉ូឌីណាមិចសិក្សាអំពីៈ បម្លែងថាមពលកម្ដៅ ទៅជាកម្មន្ត ឬ ថាមពលបែបផ្សេងៗទៀត ។
- 🛮 ពោលច្បាប់ទីមួយទៃម៉ូឌីណាមិចៈ ក្នុងបំលែងទែម៉ូឌីណាមិច កម្ដៅស្រួបដោយប្រព័ន្ធ (🗨) ស្មើនឹងផលបូកកម្មន្តដែល បង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធ(W)និងបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ (ΔU) ។ គេបាន: $Q = \Delta U + W$
- 🛮 បំលែងទែម៉ូឌីណាមិចៈ ប្រព័ន្ធមួយទទួលបំលែងទែម៉ូឌីណាមិច កាលណាវាផ្លាស់ប្តូរភាពដោយប្តូរតែកម្មន្ត និងកម្តៅ

ជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅប៉ុណ្ណោះ ។


- 💿 ប្រព័ន្ធៈ គឺជាវត្ថុ ឬសំណុំវត្ថុដែលគេលើកយកមកសិក្សាធៀបនឹងវត្ថុដទៃទៀត។
- ប្រព័ន្ធទៃម៉ូឌីណាមិចៈ គឺជាប្រព័ន្ធដែលទទួលបំលែងទៃម៉ូឌីណាមិចអាច ចេញពី ភាពដើមមួយទៅ ភាពស្រេចមួយ តាមដំណើរប្រព្រឹត្តខុសៗគ្នាបាន។
- 🙃 ភាពនៃប្រព័ន្ធៈ គឺជាសំណុំលេខវាស់ទំហំរូបវិទ្យានៅខណៈណាមួយ ។
- 🧿 បំលែងចំហៈ គឺជាបំលែងដែលប្រព័ន្ធមានភាពដើម និងភាពស្រេចខុសគ្នា។
- 💿 បំលែងបិទៈ គឺជាបំលែងដែល ប្រព័ន្ធមានភាពដើម និងភាពស្រេចដូចគ្នា។







$$W = P \cdot \Delta V = P(V_2 - V_1)$$






$$W = P_1 \Delta V + \frac{1}{2} (P_2 - P_1) \Delta V$$

ករណីសម្ពាធប្រែប្រូលស្មើ: ^P₁ (0)

$$W = P_{av}\Delta V = \frac{P_1 + P_2}{2}\Delta V$$



 $A = P\Delta V$

លំនាំអ៊ីសូទែម

 $V(m^3)$

4). ករណីសីតុណ្ហភាពថេរៈលំនាំអ៊ីសូទែម(T=ថេរ)

$$W = nRT \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = PV \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = k_B NT \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

5). ថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ គឺជាថាមពលស៊ីនេទិច

សរុបនៃម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័នៈ

$$U = K = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}k_BNT = \frac{3}{2}PV$$

បម្រែបម្រូលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធៈ

$$\Delta U = U_2 - U_1 = \frac{3}{2}P_2V_2 - \frac{3}{2}P_1V_1 = \frac{3}{2}nRT_2 - \frac{3}{2}nRT_1 = \frac{3}{2}nR\Delta T$$

$$(\Delta T = T_2 - T_1; \Delta U = U_2 - U_1)$$

7). ច្បាប់ទីមួយទៃម៉ូឌីណាមិច: $Q = \Delta U + W \iff \Delta U = Q - W$

W(J)ជាកម្មន្តបំពេញដោយឧស្ម័ន $V_1(m^3)$ ជាមាននៅទីតាំងដើម V,(m³)ជាមាឌនៅទីតាំងស្រេច $\Delta V = V_2 - V_1$ ជាបម្រែបម្រួលមាន P(Pa)ជាសម្ពាធនៃឧស្ម័ន $P_{\rm i}(Pa)$ ជាសម្ពាធទីតាំងដើម $P_2(Pa)$ ជាសម្ពាធទីតាំស្រេច $P_{av}(Pa)$ ជាតម្លៃមធ្យមនៃសម្ពាធ Q(J)ជាបរិមាណកម្ដៅស្រូប ឬបញ្ចេញ W(J)ជាកម្មន្តបំពេញ(ដោយប្រព័ន្ធ) U(J) ជាថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ $\Delta U(J)$ ជាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង ∗មាឱស៊ីឡាំង=ក្រឡាផ្ទៃបាត x កម្ពស់

* * * <u>សិក្សាសញ្ញាសម្ចាល់</u>៖

- Q > 0 :ប្រព័ន្ធស្រូប-ទទួលកម្ដៅ
- Ø < 0 :ប្រព័ន្ធបញ្ចេញ-បំភាយកម្ដៅ
 </p>
- W > 0:ប្រព័ន្ធបំពេញ-បញ្ចេញ-ធ្វើកម្មន្ត
- $\Theta \Delta U > 0$:ថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធកើន
- \odot $\Delta U < 0$:ថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធថយចុះ
- T IVI $\Delta T = 0 \Leftrightarrow \Delta U = 0 \Rightarrow Q = W$
- $V \text{ Id } \Delta V = 0 \Leftrightarrow W = 0 \Rightarrow \Delta U = Q$

*លំនាំអាដ្យាបាទិច:

$$Q = 0 \Rightarrow \Delta U = -W$$

- \bigstar លំនាំអ៊ីសួករៈ $W=0\Rightarrow \Delta U=Q$
- លំនាំអ៊ីសូទែម ឬបំលែងបិទ:

$$\Delta U = 0 \Rightarrow Q = W$$

***ទេឡិននី៣

 ${f L}$ <u>សំនាំរតខ្សាចានិច:</u> ជាលំនាំមួយដែលថាមពលកម្ដៅមិនប្ដូរជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ (Q=0) ។ គេបាន: ${f W}=-\Delta U$


II. **ស៊ីនភាភណ្ណៈ** ជាលំនាំរេវែស៊ីឋនៃម៉ាស៊ីនប្រើកម្ដៅមួយដំណើរការនៅចន្លោះប្រភពកម្ដៅពីរមាន សីកុណ្ហភាពខុសគ្នាដែលផ្តួចផ្តើមដោយលោក **សាឌីកាកល្លា** ។ ដំណាក់កាលទាំង៤ស៊ិចកាកល្អគឺៈ

- ដំណាក់កាលទី១:ឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅ Q_{h} ពីជុងក្ដៅ T_{h} រីកមានតាមលំនាំអ៊ីសូទែម(A o B) ។

- ដំណាក់កាលទី២:ឧស្ម័នបន្ទរ័កមានតាមលំនាំអាដ្យាបាទិច (B o C) ។

- ដំណាក់កាលទី៣:ឧស្ម័នបញ្ចេញកម្ដៅ Q_c ទៅធុងត្រជាក់ T_c រួមមានតាមលំនាំអ៊ីសូទែម(C o D) ។

- ដំណាក់កាលទី៤:ឧស្ម័នត្រូវបានបណ្ណែនតាមលំនាំអាដ្យាបាទិចរហូតដល់ស្ថានភាពដើមវិញ (D o A) ។



III. រូនីស្តីមនភាគណ្ និចនិត្តឥលកម្លៅអភិបទេរ (ទ័រស៊ីនភាគណៈ/ទ័រស៊ីនអ៊ី៖៩រពល់/ទ័រស៊ីនអ្វេីចំហាយនីក)៖

🗕 ចំពោះម៉ូទីរច្រើកម្ដៅដែលទាក់ទង់នឹងប្រភពកម្ដៅពីរ ទិន្នផលកម្ដៅមានតម្លៃអតិបរមាកាលណាភ្នាក់ងារកម្ដៅ វិវត្តតាមស៊ិចរេវ៉ែស៊ីប ។

🗕 ក្នុងកណើនេះទិន្នផលកម្ដៅអតិបរមា មិនអាស្រ័យនឹងប្រភេទនៃភ្នាក់ងារកម្ដៅ និងរបៀបវិវត្តនៃស៊ិចបវ៉េស៊ីបទេ។

- ទិន្នផលនោះអាស្រ័យតែនឹងសីតុណ្ហភាពជាច់ខាត T_{μ} នៃប្រភពត្តៅ និង T_{e} នៃប្រភពត្រជាក់ ។


1). ពុល្យការថាមពលៈ

2). ទិន្នផលម៉ាស៊ីនៈ

3). ផលធៀបម៉ាស៊ីនអ៊ីជេអាល់ៈ

4). ទិន្នផលម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់:


5). អានុភាពមធ្យមនៃម៉ាស៊ីនៈ




$$\frac{Q_C}{Q_h} = \frac{T_C}{T_h}$$

$$e = 1 - \frac{T_C}{T_h} = 1 - \frac{Q_C}{Q_h}$$





Cold reservoir at T_e




IV. ទ័ាស៊ីនសាំ១ / ទ័ាស៊ីនទ័ាស៊ីត / ទ័ាស៊ីនទ៉ូធ័រមន្ទះមូនទគ្គ:

🗕 វគ្គទី១(សម្រប)ៈ ពីស្តងប្លាក់ចុះក្រោម ស្របល្បាយសាំង-ខ្យល់ក្នុងស៊ីឡាំង ។

- វគ្គទី២(បណ្ណែន): ពីស្តងផ្លាស់ទីឡើងលើបណ្ណែនល្បាយសាំង-ខ្យល់ក្នុងស៊ីឡាំង ។

🗕 វគ្គទី៣(ចន្ទះនិងចន្ទ): ប៊ូស៊ីចំព្រាយផ្កាភ្លើងឆេះល្បាយសាំង-ខ្យល់ ។

- វគ្គទី៤(បញ្ចេញ): ពីស្តងផ្លាស់ទីឡើងលើ បញ្ចេញកាកសំណល់ចំហេះទៅក្រៅ ។



W(J) កម្មន្តដែលឧស្ម័នធ្វើ $T_{\mu}(K)$ សីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៅធុងក្ដៅ

 $Q_{\iota}(J)$ បរិមាណកម្ដៅស្រូបនៅជុងក្ដៅ

 $Q_{c}(J)$ បរិមាណកម្ដៅបំភាយទៅជួងត្រជាក់

 $T_{C}(K)$ សីតុណ្ហភាពទាបនៅជុងគ្រជាក់

P(W) អានុភាពមធ្យមនៃម៉ាស៊ីន

t(s) រយៈពេលដំណើរការ

 $e_{c}(\%)$ ទិន្នផលម៉ាស៊ីន ឬម៉ូទ័រ

 $e_{\scriptscriptstyle M}(\%)$ ទិន្នផលគ្រឿងបញ្ជូន ឬមេកានិច e(%)ទិន្នផលបានការនៃម៉ាស៊ីន ឬសរុប

 $Q_h(J)$ បរិមាណកម្ដៅស្រូប ឬទទួលពីម៉ាស៊ីន

 $Q_{\epsilon}(J)$ បរិមាណកម្ដៅបំកាយទៅមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ

 $Q_c(J)$ បរិមាណកម្ដៅបាត់បង់ដោយកកិត

 $W_{_M}(J)$ កម្មន្តមេកានិច ឬថាមពលមេកានិច

 $W_{_U}(J)$ កម្មន្តបានការ ឬទទួលដោយភ្លៅម៉ូទ័រ

m(kg) ម៉ាសល្បាយសាំង

q(J/kg)អំណាចកម្តៅ

ថាមពលកម្ដៅផ្ដល់ចំហេះ Q_b = mq

2).ថាមពលកម្ដៅស្របៈ

3). ទិន្នផលម៉ាស៊ីន ឬម៉ូទ័រៈ

 W_{M} $Q_h = Q_C + W_M$ $e_C = \frac{W_M}{Q_h}$ e_C

4). មិន្នផលគ្រឿងបញ្ជូន ឬមេកានិចៈ

 $e_M = \frac{W_U}{W_M}$ $e = \frac{W_U}{R} = e_C \times e_M$

5). ទិន្នផលបានការនៃម៉ាស៊ីន ឬសរុបៈ

***<mark>សំពាល់ៈ</mark> ម៉ាស៊ីនប្រើសាំងមានទិន្នផលប្រហែល30% រីឯម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត មានទិន្នផលរហូតដល់ 39% ។

 $\lambda(m)$: បំហានរល់ក

T(s): ខ្លួបនៃរយា

v(m/s):ល្បឿនដំណាលរលគ

f(Hz); (ជុំ/s):ប្រេកង់រលក

k(rad/m):ចំនួនរលក

ω(rad/s):ពុលសាស្ប្រងរលក

d(m):ចម្ងាយចររល់កដាល

t(s):រយៈពេលរលកដាល

y_i(m) : ជាឡុងកាស្យងនៃលេកទី១

y₂(m) :អេឡុងកាស្យូងនៃវលកទី២

 $a_1(m)$:អំព្លីទុកនៃរលកទី១

 $a_2(m)$: អំព្លីទុតនៃរលកទី២

(ωt+φ)(rad):ជាសខណ:1

y(m):អេឡុងកាស្បង

a(m):អំព្លីទុកលេក

g(rad):ជាសដើម

***ទៅ្ខនធី៤ គោលភារណ៍ត្យទូតនៃលេក និចលេក៩ប្រាំ

I. រល់នេះ គឺជាការបញ្ជូនថាមពលពីចំណុចមួយទៅចំណុចផ្សេងទៀតតាមរយៈមជ្ឈដ្ឋានណាមួយ ។

1). ជំហានរលកៈ

0 00	ν
$\lambda = I \cdot v$	$=\frac{1}{f}$

- 2).ចំនួនរលកៈ

3). ខូបនៃវលកៈ

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\lambda}{v}$$

- 4). ប្រកង់នៃរលកៈ
- $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v}{\lambda}$

- 5). ពុលសាស្សងៈ $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f = v \cdot k$ 6). ល្បឿនជំណាលនៃរលកៈ $v = \frac{d}{r} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$
- II. រល់អង្សម្តង: ជាជលបូកវ៉ិចទ័រ នៃបណ្តាច់ណុចបម្លាស់ទីរលកទោលទាំងនោះ ។

- +សមីការរលកទី១: $y_1 = a_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$ +សមីការរលកទី២: $y_2 = a_2 \sin(\omega t + \varphi_2)$
- 1). សមីការនៃរលកកម្រតៈ
- 2). អំព្លីទុតនៃរលកកម្រតៈ
- 3). ជាសដើមនៃរលកតម្រតៈ
- 4). គម្លាតផាសរវាងរលកទាំងពីរៈ
- **★**<u>ករណីអំពីទ្ធត:</u> $a_1 = a_2$: តាម

- $y = y_1 + y_2 = a\sin(\omega t + \varphi)$
- $a = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2\cos(\varphi_2 \varphi_1)}$
- $\tan \varphi = \frac{a_1 \sin \varphi_1 + a_2 \sin \varphi_2}{a_1 \sin \varphi_2}$ $a_1 \cos \varphi_1 + a_2 \cos \varphi_2$
- $\Delta \varphi = \varphi_2 \varphi_1 = \frac{2\pi d}{\epsilon}$
- $\sin A + \sin B = 2 \sin \left(\frac{A+B}{2}\right) \cos \left(\frac{A-B}{2}\right)$
- **☀ករណី** n សមីការរលកៈ
- 1). សមីការនៃរលកកម្រកៈ
- $y = y_1 + y_2 + + y_n = a \sin(\omega t + \varphi)$
- + \min f(ox): $a_x = a_1 \cos \varphi_1 + a_2 \cos \varphi_2 + \dots + a_n \cos \varphi_n$
- +ហើអិក្ស (oy): $a_y = a_1 \sin \varphi_1 + a_2 \sin \varphi_2 + \dots + a_n \sin \varphi_n$
- 2). អំព្រីទុតរលកកម្រកៈ
- $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$ 3). ជាសដើមលេកកម្រក: $\tan \varphi = \frac{a_y}{a_y}$
- $\varphi_1(rad)$:ជាសដើមនៃរលកទី១ φ2 (rad):ជាសដើមនៃរលកទី២ $\Delta \varphi(rad)$:គម្លាត់ពាស់ ប្
- ជលសងជាស

- III. សនីការនលនានៃខំណុន_M នៅទទួ<u>ងម</u>x ពីទ្រងពរលគ*O*
- សមីការរលកដាលត្រង់ប្រភពO:
- សមីការរលកដាលត្រង់ចំណុចM:
- $y_0 = a \sin \omega t = a \sin \left(\frac{2\pi}{m} t \right) \quad t = 0$
- $y_M = a \sin \frac{2\pi}{T} \left(t \frac{x}{v} \right) = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} \frac{x}{\lambda} \right) = a \sin(\omega t kx)$
- IV. រល់អាស់ស្រ្លឹះ គឺជារលកស៊ីនុយសូអ៊ីតពីរ ដែលមានអំព្លីទុក និងជំហានរលកដូចគ្នាផ្លាស់ទីតាមទិសដៅជួយគ្នា ។
- + រលកទី១ផ្លាស់ទីទៅស្តាំៈ
- $y_1 = a \sin(kx \omega t)$ +រលកទី២ផ្លាស់ទីទៅផ្វេង: $y_2 = a \sin(kx + \omega t)$
- * តាមគោលការណ៍រលកកម្រត: $y = y_1 + y_2 = a\sin(kx \omega t) + a\sin(kx + \omega t)$
 - $y = 2a\sin(kx)\cos(\omega t)$ 2).អំពីខុតរហកជញ្ជ្រុំ:
- $A = 2a\sin(kx)$

3). ទីតាំងថ្នាំងនៃរលកជញ្ច្រុំៈ

1). សមីការរលកជញ្ជាំ:

- $x = n\frac{\lambda}{2}$
- (n = 0,1,2,3,...)

- 4). ទីតាំងពោះនៃវលកជញ្ជ្រំ:
- $x = n \frac{\lambda}{x}$ (n=1,3,5,7,...)
- 5). ចំនួនក្រយ៉ូង:
- $n = \frac{2L}{\lambda}$
- L(m): ជាប្រវែងខ្សែ
- ***បស្នូណង់:** គឺជាបាតុភូតមួយកើតឡើងកាលណា ច្រេកង់នៃកម្លាំងក្រៅមានតម្លៃស្នើ ឬជិតស្នើនឹងប្រកង់ ផ្ទាល់នៃអង្គធាតុហើយធ្វើឱ្យអង្គធាតុយោលតែខ្លាំង។ រេស្តណង់មានពីរគឺ:រេស្តណង់ស្កត់ & រេស្តណង់ឆ្មារ។

********* សំខាំននៅខំ និចឱ្យបាក់ស្យួច

 \star អាំងទែលវ៉ង់: គឺជាបាតុភូតដែលកើតចេញពីរលកពីរដែលមាន (a,λ,ω,f) ដូចគ្នាដាលកាត់គ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ។ អាំងទៃផេរ៉ង់មាន២ប្រភេទគឺ:**អាំងទៃផេរ៉ង់សង់ និងអាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ ។** បាតុភូតអាំងទៃផេរ៉ង់កើតមានខុសៗគ្នាទៅ

តាមមជ្ឈដ្ឋានដំណាលដូចជាអាំងទៃផេរ៉ង់មេកានិច អាំងទៃផេរ៉ង់សូរ និងអាំងទៃផេរ៉ង់ពន្លឹ។



-សមីការរលកត្រង់ចំណុច
$$M$$
 ដែលដាលពីប្រភព O_2 ចម្ងាយ d_2 គឺ: $y_2 = a \sin \left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi d_2}{\lambda} \right)^{-1}$

1). សមីការរលកអាំងថែនដើរ៉ង់នៃចំណុច
$$M$$
 មានរាង: $y_M = y_1 + y_2 = a \sin \left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi d_1}{\lambda} \right) + a \sin \left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi d_2}{\lambda} \right)$

$$y_{M} = 2a\cos\left(\pi \frac{d_{2} - d_{1}}{\lambda}\right)\sin\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{\pi(d_{1} + d_{2})}{\lambda}\right)$$

lacktriangleដែល: $\Delta d = d_2 - d_1$:ហៅថាផលសងដំណើរនៅត្រង់M រវាង O_1 និង O_2

2). អំពី្លីទុតនៃរលកអាំងទៃផេរ៉ង់គឺ:
$$A = 2a \cos \left(\pi \frac{d_2 - d_1}{2}\right)$$

$$A = 2a\cos\left(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}\right)$$

3). ផាសដើមនៃរលកអាំងទៃផេរ៉ង់គឺ: $oldsymbol{arphi} = -rac{\pi(d_1+d_2)}{2}$

4). អាំងទែផេរ៉ង់សង់: កើតមាននៅពេលអំព្លីទុតមានតម្លៃអតិបរមា:
$$(A = \pm 2a)$$

$$d_2 - d_1 = k\lambda$$

(k ជាចំនួនគត់)

5). **អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញៈ** កើតមាននៅពេលអំព្លីទុតមានតម្លៃស្នើសូន្យៈ (A = 0)

$$\star$$
ផលសងដំណើរអាំងផេរ៉ង់បំផ្លាញ: $d_2 - d_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

$$d_2 - d_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$x = \frac{k\lambda d}{a}$$

$$(k = 0,\pm 1,\pm 2,...)$$

$$x = (2k+1)\frac{\lambda d}{2a}$$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2,...)$$

8). ចន្លោះប្រង់ៈ គឺជាចម្ងាយរវាងចំណុចកណ្ដាលនៃប្រង់ពីរបន្ទាប់គ្នាមានប្រភេទដូចគ្នា។

 $y_{M}\left(m
ight) :$ អេឡុងកាស្យងក្រង់ M

y_i(m) : អេឡុងកាស្យូងរលកទី១ត្រង់ M

9). ទីតាំងមុំប្រង់ភ្លឹះ

$$i = \frac{\lambda d}{a}$$


$$\sin \theta = \frac{k\lambda}{a}$$

$$\sin \theta = (2k+1)\frac{\lambda}{2a}$$

10). ទីតាំងមុំប្រង់ងងឹតៈ

≠អាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឹះ គឺជាបាតុភូតដែលកើតមានឡើងកាលណា

រលកពន្លឹពីរ ឬរលកច្រើន ជាលកាត់គ្នាត្រង់ចំណុចមួយក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ។



- **☀ឪប្រាក់ស្យុងៈ** ឪប្រាក់ស្យុងជាបាតុភូតដែលកើតមានឡើងកាលណារលកប្ដូរទិសដៅដំណាលពេលឆ្លងកាត់រង្វៈ ។
- **☀ធីប្រាក់ស្យូងរលកមេកានិចៈ** គឺជាបាតុភូតដែលកើតមានឡើងពេលរលកឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ ឬរចាំងពីរដែលឃ្លាតពីគ្នាប្រវែង៤≈೩។
- **☀ប្រង់អាំងទែផេរ៉ង់ៈ** គឺជាខ្សែកោងអ៊ីពែបូលដែលកាត់តាមចំណុចអំព្លីទុតអតិបរមា និងអំព្លីទុតអប្បបរមា។

ដែន និខតខ្លាំខទាំញេនិទ ********

- 1). **មេជែកៈ** គឺជាអង្គធាតុដែលអាចឆក់ទាញដែក និងកំទេចដែក នៅតំបន់ចុងទាំងពីររបស់វាគេហៅថា **ប៉ូលនៃមេដែក** ។
- 🛨 មេដែកមានពីរគឺៈ មេដែកធម្មជាតិ និងមេដែកសិប្បនិម្និត ។
- មេដែកធម្មជាតិ ជាមេដែកដែលមានស្រាប់ក្នុងធម្មជាតិ ។ ឧទាហរណ៍ៈ ដែកអុកស៊ីតម៉ាញេទិច (Fe₃O₄) ។
- មេដែកសិប្បនិម្និត ជាមេដែកដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្ស ។ ឧទាហរណ៍ៈ មួលមេដែក របារមេដែក និងមេដែកវាងU ។
- 💠 មេដែកមានប៉ូលពីរគី: ប៉ូលជើង(N) និងប៉ូលត្បូង(S) ។
- <u>ដែនម៉ាញេទិច</u>: គឺជាលំហដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញមេដែក ហើយអាចបង្កើតនូវកម្លាំងម៉ាញេទិចបាន។ ដែនម៉ាញេទិចតាងដោយវ៉ិចទ័រ $ec{B}$ ហៅថាវ៉ិចទ័រ**ជែនម៉ាញេទិច** ឬវ៉ិចទ័រ**អាំងឌុចស្យង** មានខ្នាតគិតជា **តេស្លា(T)** ។
- → ដែនម៉ាញេទិចមានទិសដៅ ចូលតាមប៉ូលត្បូង(S)និងចេញតាមប៉ូលជើង(N) ។
- 3). **ដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋានៈ** ជាដែនម៉ាញេទិចដែលមានខ្សែដែនជាបន្ទាក់ស្របៗគ្នាមានទិស ទិសដៅដូចគ្នា ររាំងកង់ស៊ីកេស្មើគ្នាជានិច្ច។ ដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋានកើតមាន៖ - នៅចន្លោះច៉ូលទាំងពីរនៃមេដែករាង $m{U}_-$ នៅខាងក្នុងសូលេណូអ៊ុក - នៅចន្លោះចូច៊ីន ហ៊ឹម-ហ៊ុល។
- 4). ដែនម៉ាញេទិចផែនដី: ជុំវិញផែនដីមានដែនម៉ាញេទិចមួយដែរ ហេតុនេះហើយទើបត្រីវិស័យ ដែលជាមូលមេដែកចង្អូលទៅទិសខាងជើងរហូត ។ ដែលមានតម្លៃៈ $B_0 = 2 \times 10^{-5} T$
- 5). ដែនម៉ាញេទិចនៃចរន្តត្រង់: តាមវិធានដៃស្តាំ (ដែស្តាំក្តោបយ៉ាងណាឲ្យមេដៃកន្ទែកចង្អល ទិសដៅចរន្តហើយម្រាមទាំង៤ចង្អួលទិសដៅខ្សែដែនម៉ាញេទិច)។
- igspaceក្នុងសុញ្ញាកាស ឬខ្យល់: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$ igspaceក្នុងមជ្ឈដ្ឋានណា9 (μ_r) : $B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi d}$
- 6). ដែនម៉ាញេទិចបង្កើកដោយចរន្តវង់: តាមវិធានដៃស្តាំ (ដៃស្តាំក្តោបម្រាមទាំង៤តាមទិសដៅ ចរន្ត រួចកន្ទែកមេដៃចង្អួលទិសដៅដែនម៉ាញេទិច) ។
- +ប្រ៊ីនសំប៉ែតមាន N ស្មៀ: $B = \frac{\mu_0 NI}{2R}$ $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$ <u>+ចំពោះសៀ១សៀ:</u>
- 7). ដែនម៉ាញេចិចនៃស្គាលល្អអ៊ីក: សូលេល្អអ៊ីកជាចូច៊ីនដែលមានច្រវែងវែងជាងកាំ៩ដង $(\ell \geq 5R)$ ។
- លក្ខណៈសម្គាល់វ៉ិចទ័រដែនម៉ាញេទិចក្នុងសូលេណូអ៊ីតមាន៖
- -ចំណុចចាប់ៈ ត្រង់ផ្ចិតនៃសូលេណូអ៊ីត -ទិស : ស្របនឹងអ័ក្សសូលេណូអ៊ីត
- -ទិសដៅៈ តាមវិធានដៃស្តាំ(ដៃស្តាំក្តោបម្រាមទាំង៤តាមទិសដៅចរន្តរួចកន្ទែកមេដៃចង្អល ទិសដៅដែនម៉ាញេទិច)។
- -អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិចនៃសូលេណូអ៊ីតៈ

$$B = \mu_0 nI = \frac{\mu_0 NI}{\ell}$$
 ide $n = \frac{N}{\ell}$

- 8). ករណីរ៉ូមួយជាន់ ឬមួយស្រទាប់៖
 - ករណីមិនគិតកម្រាស់(e): $N = \frac{\ell}{d}$
- 9). ករណីរ៉ុច្រើនជាន់(x ជាន់ ឬស្រទាប់)៖
 - <u>បើមិនគិតកម្រាស់</u> $(e): N = \frac{x \cdot \ell}{I}$
- 10). 1បចំនួនស្ពៀ N (តាមប្រវែងខ្សែចម្លង ℓ)៖
- 11). ជស៊ីស្លង់ខ្សែនៃសូលេណូអ៊ីតៈ
- <u>បើគិតពីកម្រាស់</u>(e): $N = \frac{x \cdot \ell}{d + 2e}$
- $\ell' = \pi DN \Rightarrow N = \frac{\ell'}{\pi D}$
- $R = \rho \frac{\ell'}{A'}$ ផ្ទៃមុខកាត់ខ្សែ $A' = \pi \frac{d^2}{A'}$

- $B_{0}(T)$: ដែនម៉ាញេទិចផែនដី B(T):ដែនម៉ាញេទិចក្រង់M
- I(A) : ចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លង
- d(m): ចម្ងាយពីខ្សែទៅចំនុចM
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \, Tm/A$: បំរាប ម៉ាញេទិច
- μ_r : ជំរាបម៉ាញេទិចធៀបនៃ
- មជ្ឈដ្ឋាន μ:ជំរាចម៉ាញេទិចនៃមជ្ឈដ្ឋាន
- ដែល $\mu = \mu_0 \times \mu_r$
- R(m): តាំមធ្យមបូប៊ីនសំប៉ែក N :ចំនួនស្ពៀសរុប
- ℓ:ប្រវែងសូលេល្អាអ៊ីត(m)
- A :ថ្ងៃមុខកាត់សូលេណូអ៊ីត $\left(m^2
 ight)$
- D: អង្កត់ផ្ចិតសូលេណូអ៊ុក(m)
- R:កាំសូលេណូអ៊ុក(m)
- ℓ' : \mathfrak{pitai} $\mathfrak{g}\mathfrak{o}\mathfrak{ga}(m)$
- A់:ថ្ងៃមុខកាត់ខ្យែចម្លង (m^2)
- d:អង្គត់ធ្លឹកខ្សែចម្លង (m)
- x : ចំនួនស្រទាច់ ឬចំនួនជាន់
- n : ចំនួនស្ពៀក្នុង 1m
- e:កម្រាស់អ៊ីសូឡង់(m)
- $R(\Omega)$: មេស៊ីស្តង់នៃខ្សែ
- $ho(\Omega m)$: អស៊ីស្ទីវីកេ (ប្រភេទ

ខ្សែចម្លង)

ន្ងថបិស្មណ្ឌមនិរ តែឧត្តឋសៃងខ្មែតក

សស្រាច់ត្រៀងប្រឡាចបាត់នួម(BaccII 2018)

៩ ចំណាច

Tel: 012 881 986

12). <u>អំពើដែនម៉ាញេទិចលើរបារខ្សែចម្លង:</u> តាមវិបានដៃស្តាំ(លាកម្រាមទាំង៤តាមទិសដៅចរន្ត ហើយក្តោចម្រាមទាំង៤តាមវិចទ័រដែន ម៉ាញេទិច \vec{B} បន្ទាប់មកកន្ទែកមេដៃតាមទិសដៅកម្លាំងម៉ាញេទិច)។ **កម្លាំងអេឡិចត្រម៉ញេទិច:** $F = BI\ell \cdot \sin \theta$ ដែល: $\theta = (\vec{B}; I)$

$$F = F_{12} = F_{21} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 I_3}{2\pi a}$$

13). <u>កម្លាំងម៉ាញេទិចមានអំពើលើខ្សែទាំងពីរៈ</u> $F = F_{12} = F_{21} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 \ell}{2\pi a}$ -បើចរន្តមានទិសដៅដូចគ្នា នោះខ្សែចម្លងទាញគ្នាចូល -បើចរន្តមានទិសដៅផ្ទុយគ្នា នោះខ្សែចម្លងច្រានគ្នាចេញ


 $oldsymbol{14}$). $oldsymbol{rwind} oldsymbol{rwind} oldsymbol{rwind} oldsymbol{e}$ $oldsymbol{c}$ $oldsymbol{c}$ oដើម \vec{v}_0 នោះផង់វងនូវកម្លាំងម៉ាញេទិច \vec{F}_m ៖ $|F_m| = |q| v_0 B \cdot \sin lpha$ ដែល: $\alpha = (\vec{v}_0, \vec{B})$


ullet បើ $ec{\mathbf{v}}_0 \perp ec{B}$ យើងបាន: $F_m = |q| \mathbf{v}_0 B$ ផង់មានគន្លងជារង្វង់ ។


lacksquare បើ $\vec{v}_0 \uparrow \uparrow \vec{B}$ ឬ $\vec{v}_0 \uparrow \downarrow \vec{B}$ យើងបាន: $F_m = 0$ ផង់រក្សាគន្លងដើម ។

 $m{v}$ បើ $lpha=\left(ar{v}_{\scriptscriptstyle 0},ar{B}
ight)$ យើងបាន: $F_{\scriptscriptstyle m}=\left|q\right|v_{\scriptscriptstyle 0}B\sinlpha$ ផង់មានគន្លងជាស្ដៀរ៉ាល់ ឬរ៉ីស័រ។










igspace តាមកម្លាំងចូលផ្ចិត: $F_m = m \cdot a = m rac{oldsymbol{v}_0^*}{oldsymbol{p}}$ 🕹





16). កាំរង្វង់:


$$R = \frac{m v_0}{|q|B}$$

17). ល្បឿនមុំៈ

$$\omega = \frac{v_0}{R} = \frac{|q|B}{m}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v_0}$$

18). ខូបវង្វិលៈ



 $F_m(N)$: កម្លាំងម៉ាញេទិច B(T):ដែនម៉ាញេទិច

 $v_0(m/s)$:ល្បឿនផង់

R(m): កាំនៃគន្លងវង់

m(kg):ម៉ាសផង់

q(C):បន្ទកអគ្គិសនីផង់

T(s):ខ្លួបចលនាផង់

 $\omega(rd/s)$: ហ្បឿនមុំ

f (Hz); (ជុំ/s): ប្រេកង់

19). លំងាក និងជេផ្តិចស្យងម៉ាញេទិច:

🛨 ពេលផង់ផ្លាស់ទីចូលដែនម៉ាញេទិចដោយល្បឿន 🗸 ត្រង់ចំណុច 🗸 ហើយចេញពីដែននេះវិញត្រង់ 🗚 ដោយល្បឿន 🗸 រួចបន្ត ទៅប៉ះអេក្រង់ត្រង់ចំណុចP ។ មុំដែលផ្គុំរវាងវ៉ិចទីរល្បឿន $ec{\mathbf{v}}_{\scriptscriptstyle 0}$ និង $ec{\mathbf{v}}_{\scriptscriptstyle A}$ ហៅថា **លំងាកម៉ាញេទិច** ។

ដូច្នេះ ម៉ូលំងាកម៉ាញេទិចៈ

$$\alpha = \frac{\ell}{R} = \frac{|q|B\ell}{mv_0}$$

ដែល α:គិតជាវ៉ាដ្យង់(rd)

♦ បើសិនជាពុំមានដែនម៉ាញេទិចទេ ផង់ទៅដល់អេក្រង់ត្រង់ចំណុចO' ប៉ុន្តែបើមានដែនម៉ាញេទិចវិញ ផង់នឹងទៅដល់អេក្រង់

ត្រង់P ។ ចម្ងាយO'P=Z ហៅថា ដេផ្លិចស្បងម៉ាញេទិច ។ ដូច្នេះ ដេផ្លិចស្បងម៉ាញេទិចៈ

$$Z = D \cdot \alpha = \frac{|q|DB\ell}{mv_0}$$

20). <u>ស្បិចក្រាបៈ</u> ជាឧបករណ៍ប្រើសម្រាប់ញែកផង់ផ្ទុកអគ្គិសនីដែលមានបន្ទុកក្នុងមួយខ្នាតម៉ាស

ightharpoonup ហេលាចេញពីដែនអគ្គិសនី: $\Delta K = W \Leftrightarrow rac{1}{2} m v_0^2 = |q|V \Rightarrow v_0 = \sqrt{rac{2|q|V}{m}}$

🕶 ពេលចលនាក្នុងដែនម៉ាញេទិចៈ

$$R = \frac{mv_0}{|q|B} = \sqrt{\frac{2mV}{|q|B^2}}$$

ដែល v(v) : តង់ស្យង ឬផលសងប៉ូតង់ស្យែល ។

សម្រាប់ត្រៀងប្រឡាចបាត់នុប(BaccII 2018)

៩ ទំនាន

Tel: 012 881 986

អាំ១ឌុចស្យួចអេឡិចត្រូវ៉ាញេនិច

 បានធ្លេងរសំខឌុមស្យួចអេធ្យិចត្រូវ៉ារញនិច: ជាបាតុភូតកើតឡើងនៅពេលដែលមានបម្រែបច្រូលដែនម៉ាញេទិច ឬ បម្រែបម្រល់ភ្លិចម៉ាញេទិចកើតមានក្នុងបូប៊ីន ។ ពេលនោះបូប៊ីនដើរតួនាទីជាជនិតាដែលមាន **កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងទ្វី។**

ដែល $\theta = (\vec{B}; \vec{n})$

គ្នាចម៉ារញ្ជាធិច ម្តង្គចរត់១ឌុចស្យួច: ជាទំហំសម្រាប់សម្គាល់ចំនួនខ្សែដែនម៉ាញេទិចដែលឆ្លងកាត់ផ្ទៃមួយ ។

3). រូបមន្តភ្លួចម៉ាញេទិច:

ករណីបូប៊ីនមានចំនួន N ស្ដៀះ

ullet បើ \overrightarrow{B} កែងនឹងផ្នែA ឬ $(\overrightarrow{B} \uparrow \uparrow \overrightarrow{n})$:

្សារី 🖟 ស្របនឹងផ្ទៃ A ឬ ($\vec{B} \perp \vec{n}$) :

ulletប្រើត្របានម៉ំlpha នឹងផ្ទៃA នោះ $heta=90^\circ-lpha$

- ផ្លៃស៊ុមរាងជាការៈ

-ផ្ទៃស៊ុមរាងជាចតុកោណកែង:

-ផ្លៃស៊ិមរាងជារង្វង់:

 $\Phi = BA\cos\theta$

 $\Phi = NBA\cos\theta$

 $\Phi = NBA$

 $\Phi = 0$

 $A = a^2$

 $A = a \times b$

(a:ជ្រឹង)

(a: ទទឹង;b: បណ្ដោយ)

 $A = \pi \frac{D^2}{I} = \pi r^2 (r : \hat{n}; D : អង្គត់ផ្ចិត)$

5). កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងន្ទី(ស៊ុមវិល):

6). កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងខ្លី(ច្បាប់អូម):

7). កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងខ្លី(បារផ្លាស់ទី):

8). ផ្ទៃកៀសជោយរបារៈ

9). បរិមាណអគ្គិសនីអាំងខ្ទី:

10). កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងខ្ទីអតិបរមាៈ

11). កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងខ្ទីខណៈ

12). មុំកៀសបាន:

 $|E| = N \frac{|\Delta \Phi|}{\Delta t} = N \frac{|\Phi_2 - \Phi_1|}{\Delta t}$

|E| = V = RI

 $|E| = Bv\ell \sin \alpha$

 $A = \ell \Delta x = \ell \nu \Delta t$

 $Q = I \cdot \Delta t = N \frac{|\Delta \Phi|}{}$

 $E_m = NBA\omega$

 $e = E_m \sin \omega t = E_m \sin \frac{2\pi}{m} t$

 $\theta = \omega t$

Φ(Wbជថៃរ): ក្លួចម៉ាញេទិច

B(T): ដែនម៉ាញេទិច ឬអាំងឌុចស្យង

A(m2): ផ្ទៃមុខកាត់ស៊ុម

N (ស្ពៀ): ចំនួនស្ពៀ

n : ខ្សែកែងនឹងផ្ទៃ A

 $\theta = (\vec{B}; \vec{n})$: $\mathring{\mathbf{H}}$ $\mathring{\mathbf{H}}$ $\mathring{\mathbf{H}}$ $\mathring{\mathbf{H}}$ $\mathring{\mathbf{H}}$ $\mathring{\mathbf{H}}$ $\mathring{\mathbf{H}}$ $\mathring{\mathbf{H}}$ $\mathring{\mathbf{H}}$ $\mathring{\mathbf{H}}$

 $\Delta \Phi = \Phi_2 - \Phi_1$: បម្រែបប្រលក្លចម៉ាញេទិច

Q(C): បរិមាណអគ្គិសនីអាំងខ្លី

I(A) :អាំងកង់ស៊ីកេចរន្ត

V(V) : តង់ស្បង

E(V):កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឱ្

 $E_m(V)$: កម្លាំងអ.និចលករអាំងខ្ទីអតិបរមា

e(V) :កម្លាំងអ.នីចលករអាំងខ្លីខណៈ

 $R(\Omega)$: រេស៊ីស្លង់សរុប

ℓ(m):ប្រវែងរបាខ្សែចម្លង

v(m/s) :ល្បឿនរបាខ្សែចម្លងផ្លាស់ទី

 $\alpha = (\vec{B}; \vec{v}) : \mathring{\mathfrak{h}} \mathring{\mathfrak{h}} \mathring{\mathfrak{h}} \mathring{\mathfrak{h}} \mathring{\mathfrak{h}} \vec{B} \mathring{\mathfrak{h}} \mathring{\mathfrak{h}} \overset{\rightarrow}{\nu}$

f(Hz; ជុំ/s): ប្រេកង់

* វិបានម្រាមដៃស្តាំ: ដើម្បីកំណត់ទិសដៅនៃចរន្តអាំងធ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងរបារខ្សែចម្លង គេត្រូវជាក់បាតដៃស្តាំយ៉ាងណាឱ្យ វិចទ័រ 🕏 ទំលុះបាតដៃ ហើយមេដៃកន្លែកតាមទិសនៃវិចទ័រ 🖟 នោះម្រាមដៃទាំងបួនចង្អូលទិសដៅនៃចន្លេអាំងខ្ទី 🕻 ។

្ចាប់ឡិនទី១: ចរន្តអាំងខ្វីមានទិសដៅយ៉ាងណាឱ្យផលរបស់វាប្រឆាំងនឹងបុព្វហេតុអ្នកឲ្យកំណើតវា ។

្ចាប់ទ្បិនទី២: ចរន្តអាំងន្ទីបង្កើតដែនម៉ាញេទិចថ្មីមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រលភ្លួចម៉ាញេទិចដែលឆ្លងកាត់វា ។


្ចាន្តភូកូលឬចរន្តអេឌីៈ គឺជាចរន្តកើតឡើងក្នុងលោហៈពេលមានភ្លួចម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់ដុំលោហៈប្រែប្រល ។

∞ជនិតាអគ្គិសនីៈ ជាឧបករណ៍មួយដែលបំលែងពីថាមពលមេកានិចទៅជាថាមពលអគ្គិសនី ។

*<u>ម៉ូទ័រអគ្គិសនី:</u>

ម៉ូទ័រអគ្គិសនី បំលែងពី: ថាមពលអគ្គិសនី→ថាមពលមេកានិច+ថាមពលកម្តៅ

 ជនិតា បំលែងពី: ថាមពលមេកានិច → ថាមពលអគ្គិសនី+ថាមពលកម្តៅ ដូច្នេះគេអាចនិយាយថាម៉ូទ័រ និងជនិតាមានភាពរេវ៉ៃស៊ីប (ទៅមក) (reversible) ។



Tel: 012 881 986

អូតូរលំខឌុចស្យួខ ****

- 1). **បាតុអូតអូតសំខឌុចស្យួចអេធ្យិចត្រូស់ញេនិច:** ជាបាតុភូតដែលកើតឡើង នៅពេលដែលមានចរន្តប្រែប្រលឆ្លងកាត់បូប៊ីន។
- 2). **រសំខឌុចតច់:** ជាមេគុណសមាមាត្ររវាងភ្លួចម៉ាញេទិចΦនិងចរន្ត*i* (ប្រែប្រល) ។

មានរូបមន្ត:

- 3). អាំងឌុចតង់នៃសូលេណូអ៊ីតគ្មានស្នូលជែកៈ
- 4). អាំងឌុចពង់នៃសូលេណូអ៊ីតមានស្នូលដែកៈ
- 5). កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអូតូអាំងខ្វីៈ
- 6). ថាមពលម៉ាញេទិចនៃបូប៊ីនៈ
- 7). កង់ស្យងរវាងគោលនៃបូប៊ីនៈ
- 8). ថេរពេលនៃសៀត្វី RL:
- 9).អាំងកង់ស៊ីតេចរន្តក្នុងរបបអចិន្ត្រៃយ៍ៈ

- $\Phi = Li \implies L = \frac{\Phi}{i}$
- $L = \frac{\mu_0 N^2 A}{\ell}$
- $L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 A}{\varrho}$
- $e = -\frac{d\Phi}{dt} = -L\frac{di}{dt}$
- $E_L = \frac{1}{2}Li^2$
- $V_{AB} = Ri + L \frac{di}{dt}$
- $\tau = \frac{L}{R}$
- $I_P = \frac{E}{E}$
- $oldsymbol{10}$). អាំងតង់ស៊ីតេចវន្តខណៈ i (ពេលបិទកុងតាក់): $oldsymbol{i} = I_p igl(1 e^{-rac{t}{T_p}} igr)$ (e = 2.72) \bullet បើ $t=1 au\Leftrightarrow i=I_{P}(1-e^{-1})=0.63I_{P}$ ចរន្តកើនបាន 63% នៃចរន្តអចិន្ត្រៃយ៍។
- \bullet បើ $t = 5\tau \Leftrightarrow i = I_p(1 e^{-5}) = 0.99I_p$ ចរន្តកើនបាន 99 % នៃចរន្តអចិន្ត្រៃយ៍ ។
- 11). កាលណាគេភ្ជាប់កុងតាក់ K ទៅទីតាំង1 នោះកុងដង់សាទ័រចាប់ផ្តើមផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនី<u>វាក៏</u> 0




- 12). បន្ទុកអគ្គិសនីដែលថ្មកក្នុងកុងដង់សាទ័រៈ
- ${f 13}$). កាលណាគេភ្ជាប់កុងតាក់ ${f K}$ ទៅទីតាំង ${f 2}$ វិញ កុងដង់សាទ័រផ្ទេរបន្ទុកទៅបូប៊ីនបង្កើតបាន
- ជាចរន្តអគ្គិសនីរត់ក្នុងបូប៊ីន។ ហើយបូប៊ីនក៏មានថាមពលម៉ាញេទិចបម្រង់ទុក: $E_L = \frac{1}{2}Li^2$
- ថាមពលសរុបនៃសៀគ្វីLC: ករណីរេស៊ីស្តង់អាចចោលបាននោះបាតុភូតបណ្តរ
- ថាមពល ធ្វើឲ្យកើតមានលំយោលអគ្គិសនីជាលំយោលថេរ ។
- $E_{CL} = E_{Cm} = E_{Lm} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}LI_m^2$ ឃើងបានៈ
- $T = 2\pi \sqrt{LC}$ ightharpoonupព្រះ ω = -15). QU:
- 16). សមីការតង់ស្យងអគ្គិសនី:
 - $V_C = V_m \cos(\omega t + \varphi_0)$ $q = q_m \cos(\omega t + \varphi_0)$
- 17), សមីការបន្ទុកអគ្គិសនីៈ

18). សមីការចរន្តអគ្គិសនី:

- $i = -I_m \sin(\omega t + \varphi_0)$
- ដែល: $q_m = CV_m$
- ដែល: $I_m = q_m \omega$

- L : អាំងឌុចតង់(H)(ហង់វី)
- Φ : ក្លួចម៉ាញេទិច (Wb)
- i: ចរខ្លាត់ក្នុងបូប៊ីន(A)
- A : ថ្ងៃមុខកាត់បូប៊ីន $\left(m^2\right)$
- ℓ : ប្រវែងឬប៊ីន (m)
- N : ចំនួនស្ដៀ
- μ, : ជំរាបម៉ាញេទិចធៀបមជ.ណា១
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} SI$ ជំរាបម៉ាញេទិចខ្យល់
- e : កម្លាំងអគ្គិសនីចលកាអត្តអាំងខ្លី (V)
- R : បស៊ីស្គង់ (Ω)
- τ (ត្): ថេរពេល(s)
- $\frac{di}{dt}$:បម្រែបម្រល់ថាខ្ពាធៀបពេល (A/s)
- I_{p} : ចាន្តក្នុងរយេអចិន្ត្រៃ (A)
- V=E : ចំពោះជំនិញអ៊ីដេអាល់ (V)
- E :កម្លាំងអគ្គិសនីចលករជនិតា (V)



- E_C : ថាមពលរបស់ក្នុងដង់(J)
- E_t : ថាមពលម៉ាញេទិចបូប៊ីន(J)
- E_{CL} :ថាមពលនៃនីម៉ូលLC
- C : កាប៉ាស៊ីកេនៃកុងដង់(F)
- g : បន្ទកនៃកុងដង់(C) (គូឡាំ)
- V: តង់ស្យង (V)
- V_C : គង់ស្យងនៃកុងដង់(V)
- V_L :កង់ស្យងនៃបូម៊ីន(V)
- V_m : កង់ស្យងអតិបរមា(V)
- I_m : ចរន្តអតិបរមា(A)
- q_m :បន្ទកអតិបរមា(C)
- T: ខូមនៃលំយោលអ.ន៍(s)
- f:ប្រកង់(Hz);(ជុំ/s)
- ω: ពុលសាស្យង (rad/s)

ន្ត្រីនិង្ខាន្ត្រីនេះ តែខ្លួយដែលនៃខ្លួនតែ

សម្រាប់ត្រៀងប្រឡាចបារាំងុប(BaccII 2018)

៩ ទំណាន

Tel: 012 881 986

**** សៀនីបន្តេទ្ធាស់

- I. <mark>ទន្លេត្តាស់:</mark> គឺជាចរន្តអគ្គិសនីខួបដែលប្តូរទិសដៅពីរដងក្នុងមួយខួប ។
 - 1). សមីការចរន្តខណៈ

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$
 this: $I_m = I\sqrt{2}$

2). សមីការតង់ស្យងខណៈ

$$v = V_m \sin(\omega t + \varphi_v)$$
 ដោយនេះ $V_m = V\sqrt{2}$

- 3). ចំពោះ $R:(v_R$ ស្របជាសនឹង $i_R:\varphi_v=0)$
- ក). សមីការកង់ស្យងខណៈ


$$v_R = V_{Ron} \sin \omega t$$

8). តង់ស្បងប្រសិទ្ធិគោល $R: V_R = Z_R I_R$

$$V_R = Z_R I_R$$

គ). អាំប៉េដង់អេស៊ីស្គង់ៈ





- 4). <u>ចំពោ</u>ះ $C:(v_C$ បើតជាសជាង $i_C:\varphi_v=-\frac{\pi}{2}$)
- ក). សមីការតង់ស្យងខណៈ

$$v_{c} = V_{cm} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

8). គង់ស្យុងប្រសិទ្ធិគោលC : $V_c = Z_c I_c$

គ), អាំប៉េដង់កុងដង់សាទ័រៈ




- 5). ចំពោះ $L: (v_L លឿនជាសជាង i_L: \varphi_v = \frac{\pi}{2})$
- ក). សមីការតង់ស្យងខណៈ

$$v_L = V_{Lm} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$


- artheta). តង់ស្យងប្រសិទ្ធិគោល $L: V_L = Z_L I_L$




គ). អាំប៉េដង់នៃបូប៊ីនៈ



II. សៀគី RLC នេះសិទី: $I = I_R = I_C = I_L$ $(V_L - V_C)$.




∞សំណង់ប្រេណែល: សន្នត់ថាៈ (V_L > V_C) 1).**អាំប៉េដង់សមមូលនៃសៀគ្វី** RLC **កជាស៊េរី**(Z):




ក).តង់ស្យងប្រសិទ្ធិគោលសៀគ្គី $V^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2$

$$\Leftrightarrow (ZI)^2 = (Z_R I_R)^2 + (Z_L I_L - Z_C I_C)^2$$



 $Z = \frac{V}{L} = \frac{V_m}{L}$



- ត).តង់ស្យងច្រសិទ្ធនៃសៀធ្វី: V = ZI
- \mathbf{w}). កង់ស្យងអកិចរចនានៃសៀគ្គី : $V_m = ZI_m$

2).<u>ជម្លាកជាសារវាំងចាន្ត និងកង់ស្បុង</u> $(arphi_{v})$

តាម:


- $\tan \varphi_{v} = \frac{V_{L} V_{C}}{V_{R}} = \frac{Z_{L}I_{L} Z_{C}I_{C}}{Z_{R}I_{R}}$
- ក),តម្លាតផាសរវាំងចវន្ត និងតង់ស្យង:
- $\tan \varphi_{\circ} =$
- 8).តម្លាតផាសរវាងចន្ថេ និងតង់ស្យង:
- $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$

- i(A): ចរន្តខណៈនៃសៀគ្នី
- i, (A) : ចរន្តខណៈនៃបស៊ីស្កង់
- $i_{c}(A)$: ចរន្តខណៈនៃកុងជង់សាទ័រ
- i, (A) : ចរន្តខណៈនៃបូប៊ីន
- I(A): ចន្លេប្រសិទ្ធិនៃសៀគ្នី
- $I_{\scriptscriptstyle R}(A)$: ចរន្តប្រសិទ្ធិនៃអស៊ីស្កង់
- $I_{c}(A)$: ចរន្តប្រសិទ្ធិនៃកុងជង់សាទ័រ
- $I_L(A)$: ចាន្តប្រសិទ្ធិនៃបូប៊ីន
- $I_m(A)$:ចរន្តអតិបរមានៃសៀគ្វី
- $I_{Rm}(A)$: ចរន្តអតិបរមានៃរេស៊ីស្កង់
- $I_{Cm}(A)$: ចរន្តអតិបរមានៃកុងដង់សាទីរ
- $I_{t,m}(A)$: ចរន្តអតិបរមានៃបូប៊ីន
- v(V) :តង់ស្យងខណៈគោលសៀគ្វី
- $v_{\scriptscriptstyle R}(V)$: តង់ស្យងខណៈគោលវេស៊ីស្កង់
- $v_{\scriptscriptstyle C}(V)$: តង់ស្យងខណៈគោលកុងដង់សាទីរ
- $v_L(V)$:តង់ស្យងខណៈគោលបូប៊ីន
- V(V): តង់ស្យងប្រសិទ្ធិគោលសៀគ្វី
- $V_{\scriptscriptstyle R}(V)$: តង់ស្យងប្រសិទ្ធិដោលមស៊ីស្កង់
- $V_{C}(V)$: គង់ស្យងប្រសិទ្ធិគោលកុងជង់
- $V_L(V)$: តង់ស្យងប្រសិទ្ធិគោលបូប៊ីន
- $V_{_m}(V)$: តង់ស្យងអតិបរមាគោលសៀគ្វី
- $V_{\scriptscriptstyle Rm}(V)$: តង់ស្យងអតិបរមាគោលវេស៊ីស្លង់
- $V_{Cm}(V)$: តង់ស្យងអតិបរមាគោលកុងដង់
- $V_{Im}(V)$: តង់ស្យងអតិបរមាគោលឬប៊ីន
- Z(Ω): អាំប៉េដង់សមមូលនៃសៀគ្វី
- $Z_R = R(\Omega)$: វេស៊ីសូង៉
- $Z_c(\Omega)$: អាំប៉េដង់របស់ក្នុងដង់សាទ័រ
- $Z_{r}(\Omega)$:អាំមើដង់របស់បូម៊ីន
- C(F): កាប៉ាស៊ីតេរបស់ក្នុងជង់សាទ័រ
- L(H) : អាំងឌុចតង់របស់បូប៊ីន
- $\varphi_{i}(rd)$: Π δ Ω Ω
- $\varphi_{_{\mathrm{r}}}(rd)$: ជាសត្តង់ស្បូង
- $ullet Z_L > Z_C \Rightarrow an arphi_v > 0$: កង់ស្យងលឿនជាសជាងចរន្ត
- $\Theta Z_{I} < Z_{C} \Rightarrow an arphi_{v} < 0$; តង់ស្យងឃឹតជាសជាងបរន្ត
- $\odot Z_1 = Z_C \Rightarrow Z = R$: កើតមានបាតុភូតរេសូណង់

Tel: 012 881 986

 $oxed{III.}$ សៀគី RLC តខាខែខ: $V=V_R=V_C=V_L$

- lacksquareសំណង់ប្រេហែល: សន្ទត់ថា: $(I_C > I_L)$
- អាំប៉េដង់សមមូលនៃសៀគ្លី RLC តជាខ្មែង(Z):



2).គម្លាកជាសរវាងចរន្ត និងកង់ស្បង $(arphi_i)$

តាម
$$\tan \varphi_i = \frac{I_c - I_L}{I_R}$$


$$\Rightarrow \tan \varphi_t = \left(\frac{1}{Z_C} - \frac{1}{Z_L}\right) R$$

$$\cos\varphi = \frac{Z}{R}$$

តាមពីតាក់រៈ $I^2 = I_R^2 + (I_C - I_L)^2$

$$\frac{1}{Z^2} = \frac{1}{Z_R^2} + \left(\frac{1}{Z_C} - \frac{1}{Z_L}\right)^2$$

$$\Rightarrow Z = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{Z_C} - \frac{1}{Z_L}\right)^2}}$$



IV. **អេស្ថាលខំអេន្ទិសន៍:** ជាបាតុភូតដែលទទួលបានចរន្តធំបំផុត(អតិបរមា)ក្នុងសៀគ្វី ។

- 1). ចំពោះសៀគ្វី (RLC) វេសូណង់អគ្គិសនីកើតមានលុះត្រាតែ: $Z_L = Z_C \Leftrightarrow L\omega = \frac{1}{C\omega}$


 \Rightarrow


- $\mathbf{2}$). អាំប៉េដង់សមមូលៈ $\mathbf{Z} = \mathbf{R}$
- $T = 2\pi\sqrt{LC}$ 3). 20:
- 4). ពុលសាស្យុងៈ $ω = \frac{1}{\sqrt{IC}}$

- 1). រូបមន្តអានុភាព: $P = VI \cos \varphi = RI^2$
- 2).កត្តាអានុភាពៈ $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$

VI. គ្រច់ស្ទូលន័រ ឬគ្រច់ស្វ

☀ត្រង់ស្វជាឧបករណ៍ប្រើសម្រាប់ដំឡើង ឬបន្ថយតង់ស្យងឆ្លាស់។ **∞**





- 1). ផលធៀបបំលែងត្រង់ស្វៈ
- $\frac{V_2}{V_1} = \frac{n_2}{n_1} = K$

(ទិន្នដល់ពី80%ទៅ 99%)

- 2). ជលធៀបបំលែងត្រង់ស្ទូអ៊ីដេអាល់ $\frac{V_2}{V_1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{I_1}{I_2} = K$ (ទិន្នដល 100% ត្រង់ស្ទូសុទ្ធ)

- 🕶 បើ K > 1:ត្រង់ស្គនេះប្រជាប់ដំឡើងតង់ស្យង ហៅថា សួកវ៉ុលទ័រ ។
- 🕶 បើ K < 1:ត្រង់ស្វនេះប្រដាប់បន្ថយតង់ស្យង ហៅថា ស៊ូវ៉ុលទ័រ ។
- 3). ទិន្នផលត្រង់ស្ងូម៉ាទ័រៈ $Rd=rac{P_{e2}}{}$
- 4). តុល្យភាពអានុភាពត្រង់ស្វៈ
- $P_{\rm e1} = P_{\rm e2} + P_{\rm J}$
- 5). អានុភាពនៅរប៉ូបឋម:
- $P_{e1} = V_1 I_1 \cos \varphi$
- 6). អានុភាពនៅរបំមធ្យមៈ
- $P_{e2} = V_2 I_2 \cos \varphi$
- 7). កំហាតថាមពលក្នុងគ្រង់ស្វៈ
- $Q_J = P_J t$

- T(s): 2U
- $f(Hz);(\mathring{\mathfrak{q}}/s)$ ប្រកិង
- ω(rad/s) ពុលសាស្សង
- P(W):អានុភាពមធ្យម
- cos φ(rad): កត្តាអានុភាព
- VI(V · A) :អានុភាពទំនង
- K:ជាផលធៀបបំលែង
- $V_1(V)$: តង់ស្យងនៅរបំុបឋម
- $V_2(V)$: តង់ស្យងនៅរប៉ំមធ្យម
- n_1 : ចំនួនស្ពៀនៅរប៉ុបឋម
- n2 : ចំនួនស្ពៀនៅរប៉ុមធ្យម
- $I_1(A)$:ចរន្តអ.នីនៅរបំបឋម
- $I_{\gamma}(A)$: ចាន្ត្រអ.នីនៅប៉េមធ្យម
- $P_{cl}(W)$:អានុភាពនៅរប៉ំបឋម
- $P_{c2}(W)$:អានុភាពនៅរបំមធ្យម
- $P_i(W)$:អានុភាពកម្តៅ
- $Q_{J}(J)$: កំហាតថាមពលត្រង់ស្វ
- t(s):រយៈពេលនៃដំណើរការ
- Rd(%):មិន្នផលក្រង់ស្វ

*** ಹೈರಾಜ್ಞಣಾ

- $1. \quad a^n + a^n = 2a^n$
- $2. \quad a'' \times a''' = a''^{+m}$
- $3. \quad (a'')^m = a''^{\times m}$
- $4. \quad (a \times b)^n = a^n \times a^m$
- $5. \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
- $6. \quad \frac{1}{a^n} = a^{-n}$
- 7. $\frac{1}{a^{-n}} = a^{+n}$
- $8. \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$
- 9. $a^0 = 1$
- 10. $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$

*** មុទ្ធមនង់រំខែខ្នាង

- 1. អ៊ីចសា (Exa) : 1E = 10¹⁸
- ប៉ិតា (Peta) : 1P = 10¹⁵
- 3. $\mathfrak{i} \tilde{\mathfrak{n}} \tilde{\mathfrak{n}}$ (Tera) : $1T = 10^{12}$
- 4. ហ្គីហ្គា (Giga) : $1G = 10^9$
- 5. ម៉េហ្គា (Mega) : 1M = 10⁶
- 6. គីឡ (kilo) : $1k = 10^3$
- 7. ហិចត្ (hecto) : 1h = 10²
- 8. ដែញ (deka) : 1da = 10¹

ខ្លាត

- 9. ដើស៊ី (deci) : 1d = 10⁻¹
- 10. សំង់ទី (centi) : lc = 10⁻²
- 11. មីលី (mili) : $1m = 10^{-3}$
- 12. មីព្រំ (micro) : $1\mu = 10^{-6}$
- 13. $\Omega M \Omega \Omega$ (nano) : $1n = 10^{-9}$
- 14. ពីក្ន (pico) : $1p = 10^{-12}$
- 15. ហ្វឹមត្ (femto) : $1f = 10^{-15}$

i. និធានអូលេខមានន័យ

- លេខ o ទាំងឡាយណាដែលនៅចន្លោះលេខមិនសូន្យ ជាលេខមានន័យ (ល.ន)។
 - Ex: 101 : មាន 3 ល.ន
 - 2002 : មាន 4 ល.ន
 - 50106 : មាន 5 ល.ន
- លេខ o ទាំងឡាយណាដែលនៅខាងឆ្វេងខ្នង់លេខមិនសូន្យដំបូង មិនមែនជាលេខមានន័យទេ។
 - Ex: 0.8 ; មាន 1 ល.ន
 - 0.00069 : មាន 2 ល.ន
 - 0.00002018 : មាន 4 ល.ន
- 3. លេខ o ទាំងឡាយណាដែលនៅខាងចុងគេបង្អស់នៃចំនួន ជាលេខមានន័យ និងមិនអាចជាលេខមានន័យ ។
 - Ex: 400 : អាចមាន 1 ល.ន (4×10²)
 - ; អាចមាន 2 ល.ន (4.0×10²)
 - : អាចមាន 3 ល.ន (4.00×10²)
- II. រួមមានាទីនី មុន មុខនៈ ក្នុងវិធីបូក ឬដក នៃចំនួនគេត្រូវយក លទ្ធផល តាមចំនួនដើមដែលមានខ្ទង់ក្រោយក្បៀសតិចជាងគេ។
 - Ex: 89.332 + 1.1 = 90.432 25 25 25 = 90.4

 - 2.097 0.12 = 1.977 **253525** =1.98
- III. **រួមទាលាខិនី ឌុលា ខ្មុខែអៈ** ក្នុងការគុណ ឬចែក នៃចំនួនគេ ត្រូវយកលទ្ធផល តាមចំនួនតួលេខមានន័យតិចជាងគេ។
 - Ex: 8.16 × 5.1355 = 41.90568
 - **犯疑話犯 =41.9**
 - 0.0154 \$ 88.3 = 0.0001744
 - 25335 =0.000174=174×10⁻⁶
 - 6.85 # 112.04 = 0.0611388
 - **ខេត្តដល់** =0.0611=611×10⁻⁴
 - $6.67 \times 10^{7} \times 3.2 \times 10^{-2}$
 - =2.49637×10¹
 - 8.55×10⁴
 - **ខេន្តដល់** =2.5×101=25