# SYNOPSYS®

# Docker Swarmを使用したBlack Duckのインストール

Black Duck 2023.1.0

# 目次

まれ	えがき	
	Black Duck ドキュメント	
	カスタマサポート	
	Synopsys Software Integrityコミュニティ	
	トレーニング	
	包括性と多様性に関するSynopsysの声明	······
	Inv	_
1.	概要	
	Black Duck アーキテクチャ	
	Black Duckサーバーでホストされているコンポーネント	(
2.	インストールの計画	10
	使用する前に	10
	新規インストール	10
	以前のバージョンのからのアップグレード: Black Duck	
	ハードウェア要件	
	Dockerの要件	
	Dockerバージョン	
	RHELへのDockerエンジンのインストール	
	オペレーティングシステム	
	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
	ネットワーク要件	
	データベース要件	
	PostgreSQLのバージョン	
	一般的な移行プロセス	
	- Swarmでの移行の概要	
	プロキシサーバーの要件	
	連携するNGiNXサーバーの設定: Black Duck	
	Amazonサービス	
	ポートに関するその他の情報	
	キープアライブ設定の構成	
	ナレッジベースフィードバックサービス	
	ユーザーエージェント解析	
	フィードバックサービスの無効化	
3.	インストール: Black Duck	21
٠.	インストールファイル	
	GitHubページからダウンロードする場合	2 <sup>-</sup>
	wgetコマンドを使用してダウンロードする場合wgetコマンドを使用してダウンロードする場合	
	wgetコマンドを使用してメッションドゥの場合 配布	
	インストール:Black Duck	
	うフスト Diack Duck	
	同たハイドン、Diack Duck	Δι
4	管理タスク	26
٠.	D-T-//\/	

A	
В	
C	
D	
H	
I	
L	
M	
0	
P	
R	
S	
Т	
U	27
W	
環境ファイルの使用	
環境変数とバイナリのスキャン	28
重複している構成表の検出	28
Bearerトークンの有効期限の変更	28
KBMATCH_SENDPATHパラメータについて	29
プロキシサーバー経由でのAPIドキュメントへのアクセス	29
Black Duckサーバー以外からのREST APIへのアクセス	29
バイナリスキャンファイルのサイズ値の増大	31
ダッシュボードの更新間隔の構成	31
証明書の管理	31
カスタム証明書の使用	32
ナレッジベースからのコンポーネント移行データの取得	33
移行の記録の有効化	34
移行データの保持	34
APIエンドポイント	34
階層構成表の有効化	34
無視されたコンポーネントをレポートに含める	34
セキュリティ保護されたLDAPの設定	35
LDAP情報の取得	35
サーバー証明書のインポート	35
LDAP信頼ストアのパスワード	37
ログファイルとヒートマップデータのダウンロード	37
ログファイルの表示	38
デフォルトのメモリ制限の変更	38
webappコンテナのデフォルトのメモリ制限の変更	39
jobrunnerコンテナのデフォルトのメモリ制限の変更	
scanコンテナのデフォルトのメモリ制限の変更	41
binaryscannerコンテナのデフォルトのメモリ制限の変更	41
bomengineコンテナのデフォルトのメモリ制限の変更	
logstashのホスト名の変更マップされていないコードの場所のクリーンアップ	43
cron文字列を使用したスキャンパージジョブのスケジュール	43
スタックしている構成表イベントのクリア	
上書きファイルの使用	
→ 分析の構成: Black Duck	
外部PostgreSQLインスタンスの構成	
既存の外部データベースのPostgreSQLユーザー名の変更	48
プロキシ設定の構成	
プロセシパフロード	40

	プロキシ証明書のインポート	
	レポートデータベースのパスワードの設定	50
	job runner、scan、bomengine、およびbinaryscannerコンテナのスケーリング	
	bomengineコンテナのスケーリング	
	job runnerコンテナのスケーリング	
	scanコンテナのスケーリング	
	binaryscannerコンテナのスケーリング	51
	シングルサインオンのSAMLの設定	51
	ソースファイルのアップロード	
	シールキーと未処理のマスターキーのバックアップ	5.5
	シールキーの置き換え	
	追加の構成オプション	
	起動または停止 Black Duck	
	起動 Black Duck	
	起勤 Black Duck	
	エ音さファイル使用時のBlack Duckの起動シャットダウン Black Duck	
	ユーザーセッションタイムアウトの構成	
	ユーゥーセッションダイムア・フトの構成カスタマサポートへのお客様のBlack Duckシステム情報の提供	
	デフォルトのsysadminユーザーについて	
	Black Duckレポート遅延の構成	
	コンテナのタイムゾーンの構成	
	デフォルトの使用法の変更	5
	アップロードされたjsonld/bdioファイルbdio2のマッチタイプ	
	Black DuckコンテナのユーザーIDのカスタマイズ	
	Webサーバー設定の構成	
	ホスト名の構成	
	ホストポートの構成	
	IPv6の無効化	63
	UTF8文字エンコードを使用した構成表レポートの作成作成	
	スキャン監視	63
	HTMLレポートのダウンロードサイズの設定	64
	KBライセンス更新ジョブおよびセキュリティ更新ジョブの構成構成	64
	Black Duckでのシークレットの暗号化の構成	
	シードの生成	
	バックアップシードの構成	
	シークレットローテーションの管理	67
_	マン、ノン・フト - II - DI - I - D - I	00
Э.	アンインストール: Black Duck	08
6	のアップグレード Black Duck	60
υ.		
	インストールファイル	68
	GitHubページからダウンロードする場合	68
	wgetコマンドを使用してダウンロードする場合	
	監査イベントテーブルの未使用の行をパージする移行スクリプト	
	既存のDockerアーキテクチャからのアップグレード	
	データのバックアップと復元	73
7.	Dockerコンテナ	74
	Authenticationコンテナ	75
	CAコンテナ	

DBコンテナ	77
Documentationコンテナ	78
Jobrunnerコンテナ	78
Logstashコンテナ	79
Registrationコンテナ	80
Scanコンテナ	80
Uploadcacheコンテナ	81
Webappコンテナ	82
Webserverコンテナ	83
Redisコンテナ	84
Rabbitmgコンテナ	85
bomengineコンテナ	85
blackduck-matchengineコンテナ	86
webuiコンテナ	87
Black Duck - Binary Analysis コンテナ	87
Binaryscannerコンテナ	87

# まえがき

#### Black Duck ドキュメント

Black Duckのドキュメントは、オンラインヘルプと次のドキュメントで構成されています。

タイトル	ファイル	説明
リリースノート	release_notes.pdf	新機能と改善された機能、解決された問題、現在のリリースおよび以前のリリースの既知の問題に関する情報が記載されています。
Docker Swarm を使用したBlack Duckのインストー ル	install_swarm.pdf	Docker Swarmを使用したBlack Duckのインストールとアップグレードに関する情報が記載されています。
使用する前に	getting_started.pdf	初めて使用するユーザーにBlack Duckの使用法に関する情報を提供します。
スキャンベストプ ラクティス	scanning_best_practices.pdf	スキャンのベストプラクティスについて説明します。
SDKを使用する 前に	getting_started_sdk.pdf	概要およびサンプルのユースケースが記載されていま す。
レポートデータ ベース	report_db.pdf	レポートデータベースの使用に関する情報が含まれています。
ユーザーガイド	user_guide.pdf	Black DuckのUI使用に関する情報が含まれています。

KubernetesまたはOpenShift環境にBlack Duckソフトウェアをインストールするためのインストール方法は、SynopsysctlとHelmです。次のリンクをクリックすると、マニュアルが表示されます。

- ・ Helmは、Black Duckのインストールに使用できるKubernetesのパッケージマネージャです。Black DuckはHelm3をサポートしており、Kubernetesの最小バージョンは1.13です。
- · Synopsysctlは、KubernetesおよびRed Hat OpenShiftにBlack Duckソフトウェアを展開するためのクラウドネイティブの管理コマンドラインツールです。

Black Duck 統合に関するドキュメントはConfluenceで入手できます。

# カスタマサポート

ソフトウェアまたはドキュメントについて問題がある場合は、Synopsysカスタマサポートに問い合わせてください。 Synopsysサポートには、複数の方法で問い合わせできます。

- ・ オンライン: https://www.synopsys.com/software-integrity/support.html
- ・ 電話:お住まいの地域の電話番号については、サポートページの下段にあるお問い合わせのセクションを参照 してください。

サポートケースを開くには、Synopsys Software Integrityコミュニティサイト(https://community.synopsys.com/s/contactsupport)にログインしてください。

常時対応している便利なリソースとして、オンラインカスタマポータルを利用できます。

#### Synopsys Software Integrityコミュニティ

Synopsys Software Integrityコミュニティは、カスタマサポート、ソリューション、および情報を提供する主要なオンラインリソースです。コミュニティでは、サポートケースをすばやく簡単に開いて進捗状況を監視したり、重要な製品情報を確認したり、ナレッジベースを検索したり、他のSoftware Integrityグループ(SIG)のお客様から情報を得ることができます。コミュニティセンターには、共同作業に関する次の機能があります。

- ・ つながる サポートケースを開いて進行状況を監視するとともに、エンジニアリング担当や製品管理担当の支援が必要になる問題を監視します。
- ・ 学ぶ 他のSIG製品ユーザーの知見とベストプラクティスを通じて、業界をリードするさまざまな企業から貴重な教訓を学ぶことができます。さらにCustomer Hubでは、最新の製品ニュースやSynopsysの最新情報をすべて指先の操作で確認できます。これは、オープンソースの価値を組織内で最大限に高めるように当社の製品やサービスをより上手に活用するのに役立ちます。
- ・ 解決する SIGの専門家やナレッジベースが提供する豊富なコンテンツや製品知識にアクセスして、探している 回答をすばやく簡単に得ることができます。
- ・ 共有する Software Integrityグループのスタッフや他のお客様とのコラボレーションを通じて、クラウドソースソリューションに接続し、製品の方向性について考えを共有できます。

Customer Successコミュニティにアクセスしましょう。アカウントをお持ちでない場合や、システムへのアクセスに問題がある場合は、こちらをクリックして開始するか、community.manager@synopsys.comにメールを送信してください。

#### トレーニング

Synopsys Software Integrity, Customer Education(SIG Edu)は、すべてのBlack Duck教育二一ズに対応するワンストップリソースです。ここでは、オンライントレーニングコースやハウツービデオへの24時間365日のアクセスを利用できます。

新しいビデオやコースが毎月追加されます。

Synopsys Software Integrity, Customer Education (SIG Edu) では、次のことができます。

- · 自分のペースで学習する。
- · 希望する頻度でコースを復習する。
- 試験を受けて自分のスキルをテストする。
- 終了証明書を印刷して、成績を示す。

詳細については、https://community.synopsys.com/s/educationを参照してください。また、Black Duckのヘルプに

ついては、Black Duck UIの[ヘルプ]メニュー( ②・)から、[Black Duckチュートリアル]を選択します。

# 包括性と多様性に関するSynopsysの声明

Synopsysは、すべての従業員、お客様、パートナーが歓迎されていると感じられる包括的な環境の構築に取り組んでいます。当社では、製品およびお客様向けのサポート資料から排他的な言葉を確認して削除しています。また、当社の取り組みには、設計および作業環境から偏見のある言葉を取り除く社内イニシアチブも含まれ、これはソフトウェアやIPに組み込まれている言葉も対象になっています。同時に、当社は、能力の異なるさまざまな人々が当社のWebコンテンツおよびソフトウェアアプリケーションを利用できるように取り組んでいます。なお、当社のIPは、排他

的な言葉を削除するための現在検討中である業界標準仕様を実装しているため、当社のソフトウェアまたはドキュメントには、非包括的な言葉の例がまだ見つかる場合があります。

# 1. 概要

このドキュメントでは、Docker環境にBlack Duckをインストールする手順について説明します。

#### Black Duck アーキテクチャ

Black Duck は、Dockerコンテナのセットとして導入されます。さまざまなコンポーネントがコンテナ化されるよう にBlack DuckをDocker化することで、Swarmなどのサードパーティのオーケストレーションツールで個々のコンテナを すべて管理できるようになります。

Dockerアーキテクチャは、次のような大幅な改善をBlack Duckにもたらします。

- · パフォーマンスの向上
- · より簡単なインストールと更新
- ・スケーラビリティ
- ・ 製品コンポーネントのオーケストレーションと安定性

Black Duckアプリケーションを構成するDockerコンテナの詳細については、「Dockerコンテナ」を参照してください。

Dockerの詳細については、Docker Webサイト(https://www.docker.com/)を参照してください。

Dockerのインストール情報を取得するには、https://docs.docker.com/engine/installation/にアクセスしてください。

# Black Duckサーバーでホストされているコンポーネント

次のリモートBlack Duckサービスは、Black Duckによって使用されます。

- ・ 登録サーバー: Black Duckのライセンスを検証するのに使用されます。
- Black Duckナレッジベースサーバー: Black Duckナレッジベース(KB)は、業界で最も包括的な、オープンソースロジェクト、ライセンス、およびセキュリティ情報のデータベースです。クラウドのBlack Duck KBを使用することで、Black Duckは、Black Duckインストールを定期的に更新することなく、オープンソースソフトウェア(OSS)に関する最新情報を表示できます。

# 2. インストールの計画

この章では、Black Duckをインストールする前に実行する必要があるインストール前の計画と構成について説明します。

# 使用する前に

Black Duckのインストールのプロセスは、Black Duckを初めてインストールするか、以前のバージョンのBlack Duckからアップグレードするか(AppMgrアーキテクチャに基づくか、Dockerアーキテクチャに基づくか)によって異なります。

#### 新規インストール

Black Duckの新規インストールの場合は、次の手順を実行します。

- 1. この計画に関する章を読んで、すべての要件を確認します。
- 2. すべての要件を満たしていることを確認したら、インストール手順についてインストール: Black Duckを確認します。
- 3. 管理タスクを確認します。

#### 以前のバージョンのからのアップグレード: Black Duck

- 1. この計画に関する章を読んで、すべての要件を確認します。
- 2. すべての要件を満たしていることを確認したら、アップグレード手順についてのアップグレード Black Duckを確認します。
- 3. 管理タスクについて管理タスクを確認します。

# ハードウェア要件

以下のパフォーマンスデータは、署名スキャンの永続性が減少したBlack Duck 2022.10.0(デフォルト)とSynopsys Detect 8.0.0を使用して収集されました。SPH値は、署名スキャン、パッケージマネージャdetectorスキャンおよび高速スキャンの組み合わせを使用して計算されています。平均スキャンサイズはお客様によって異なるため、正確なSPHスループットはお客様固有のものです。これらのメトリックは、Google Cloud Platformから収集されました。Google Cloud Platformは、構成ごとに異なるデータベース読み取り/書き込みIOPSを提供します。

10sph 1時間あたりのスキャン回 IOPS: 合計:

数:50

SPH增加率: 400%

SFП垣加平.400//

1時間あたりのAPI数:2500

プロジェクトバージョン:10000 Black Duckサービス:

Black Duckサーヒス:

読み取り:15000

書き込み:9000

CPU:14コア

メモリ:38 GB

・ CPU:12コア ・ メモリ:30 GB

PostgreSQL:

・ CPU:2コア ・ メモリ:8 GB

120sph	1時間あたりのスキャン回	IOPS:	合計:
	数:120 SPH増加率:0% 1時間あたりのAPI数:3000 プロジェクトバージョン:13000	・ 読み取り:15000 ・ 書き込み:15000	・ CPU:17コア ・ メモリ:62 GB
		Black Duckサービス :	
		・ CPU:13コア ・ メモリ:46 GB	
		PostgreSQL:	
		・ CPU:4コア ・ メモリ:16 GB	
250sph	sph 1時間あたりのスキャン回 数:300 SPH増加率:20% 1時間あたりのAPI数:7500	IOPS:	合計:
		・ 読み取り:15000 ・ 書き込み:15000	・ CPU:23コア ・ メモリ:142 GB
	プロジェクトバージョン:15000	Black Duckサービス:	
		・ CPU:17コア ・ メモリ:118 GB	
		PostgreSQL:	
		・ CPU:6コア ・ メモリ:24 GB	
500sph	sph 1時間あたりのスキャン回 数:650 SPH増加率:30% 1時間あたりのAPI数:18000 プロジェクトバージョン:18000	IOPS:	合計:
		・ 読み取り:15000 ・ 書き込み:15000	・ CPU:38コア ・ メモリ:250 GB
		Black Duckサービス:	
		・ CPU:28コア ・ メモリ:210 GB	
		PostgreSQL:	
		・ CPU:10コア ・ メモリ:40 GB	
1000sph	1時間あたりのスキャン回	IOPS:	合計:
	数:1400 SPH増加率:40% 1時間あたりのAPI数:26000 プロジェクトバージョン:25000	・ 読み取り:25000 ・ 書き込み:25000	・ CPU:65コア ・ メモリ:483 GB
		Black Duckサービス:	
		・ CPU:47コア ・ メモリ:411 GB	
		PostgreSQL:	
		・ CPU:18コア ・ メモリ:72 GB	
1500sph	1時間あたりのスキャン回	IOPS:	合計:
	数:1600 SPH増加率:6% 1時間あたりのAPI数:41000	・ 読み取り:25000 ・ 書き込み:25000	・ CPU:92コア ・ メモリ:701 GB

プロジェクトバージョン: 28000 Black Duckサービス:

CPU:60コア メモリ:597 GB

PostgreSQL:

CPU:26コア メモリ: 104 GB

2000sph 1時間あたりのスキャン回

数:2300

SPH増加率:15%

1時間あたりのAPI数:50000

プロジェクトバージョン:35000 Black Duckサービス:

IOPS:

合計:

CPU: 100コア

メモリ: 733 GB

読み取り:60000

書き込み:25000

CPU:66コア メモリ:597 GB

PostgreSQL:

CPU:34コア メモリ: 136 GB

この新しいガイダンスは、現在のBlack Duck 2022.10.0アーキテクチャに基づいています。このガイダンスは、以降の リリースでさらに改良される可能性があります。ご質問やご不明な点がある場合は、製品管理までお問い合わせく ださい。

注:必要なディスク容量は、管理するプロジェクトの数によって異なります。したがって、個々の要件が異な る場合があります。各プロジェクトには約200 MBが必要であることを考慮してください。

Black Duck Softwareでは、Black Duckサーバーのディスク使用率を監視して、ディスクが最大容量に達しないように することを推奨しています。最大容量に達すると、Black Duckで問題が発生する可能性があります。

BDBAのスケーリングは、1時間あたりに実行される予想バイナリスキャン数に基づいて、binaryscannerレプリカの数 を調整し、PostgreSQLリソースを追加することによって行われます。1時間あたり15回のバイナリスキャンごとに、次 を追加します。

- 1つのbinaryscannerレプリカ
- PostgreSQL用の1つのCPU
- PostgreSQL用の4 GBのメモリ

予想されるスキャンレートが15の倍数でない場合は、切り上げます。たとえば、1時間あたり24回のバイナリスキャン では、次のものが必要です。

- 2つのbinaryscannerレプリカ
- PostgreSQL用の2つの追加CPU、および
- PostgreSQL用の8 GBの追加メモリ。

このガイダンスは、バイナリスキャンが合計スキャンボリューム(スキャン数)の20%以下である場合に有効です。

#### バイナリスキャン

バイナリスキャンのライセンスがある場合、uploadcacheコンテナ/ポッドのメモリを増やす必要がある場合がありま す。これは、バイナリスキャナがバイナリを抽出して処理する場所であるためです。デフォルトでは、メモリは512MB に設定されていますが、これは大規模なスキャンには適切ではありません。大規模なバイナリをスキャンする場合 は、uploadcacheコンテナ/ポッドのメモリを4 GB以上に増やすことをお勧めします。これを実行するには、YAMLを上 書きして、メモリ制限を4096MBに更新します。

#### Swarmインストールの場合:

```
uploadcache:
    deploy:
    resources:
    limits:
        cpus: ".200"
        memory: "4096M"
    reservations:
        cpus: ".100"
        memory: "4096M"
    replicas: 1
```

#### Kubernetesインストールの場合:

```
uploadcache:
   replicas: 1
   resources:
    limits:
       cpu: "200m"
       memory: "4096Mi"
   requests:
       cpu: "100m"
       memory: "4096Mi"
```

🔁 注: Black Duck Alertをインストールするには、1 GBの追加メモリが必要です。

#### Dockerの要件

Black Duckをインストールするための推奨される方法であるDocker Swarmは、Dockerコンテナのクラスタリングおよびスケジューリングツールです。Docker Swarmを使用すると、Dockerノードのクラスタを1つの仮想システムとして管理できます。

注: スケーラビリティの観点から、Black Duck Softwareでは、単一ノードのSwarm導入でBlack Duckを実行することを推奨しています。スケーラビリティのサイジングの詳細なガイドラインについては、『Black Duckリリースノート』の「コンテナのスケーラビリティ」セクションを参照してください。

Docker SwarmでBlack Duckを使用する場合、次の制限があります。

- ◆ 注意: PostgreSQLデータディレクトリでウイルス対策スキャンを実行しないでください。ウイルス対策ソフトウェアは、大量のファイルを開いたり、ファイルをロックしたりします。これらはPostgreSQLの操作を妨げます。特定のエラーは製品によって異なりますが、通常、PostgreSQLがデータファイルにアクセスできなくなります。たとえば、PostgreSQLが「システムで開かれているファイルが多すぎます」というエラーを伴って失敗することがあります。
- データが失われないように、PostgreSQLデータベースは常にクラスタ内の同じノードで実行する必要があります (blackduck-databaseサービス)。
  - これは、外部PostgreSQLインスタンスを使用したインストールには該当しません。
- blackhack-webappサービスとblackhack-logstashサービスは、同じホスト上で実行する必要があります。
   これは、ダウンロードする必要があるログにblackduck-webappサービスがアクセスできるようにするのに必要です。
- ・ 登録データが失われないように、blackduck-registrationサービスは常にクラスタ内の同じノードで実行するか、NFSボリュームまたは同様のシステムによってバックアップされる必要があります。

blackduck-databaseサービスまたはblackduck-webappサービスに使用されるノードと同じノードである必要はありません。

データが失われないように、blackduck-upload-cacheサービスは常にクラスタ内の同じノードで実行するか、NFSボリュームまたは同様のシステムによってバックアップされる必要があります。

他のサービスに使用されるノードと同じノードである必要はありません。

#### Dockerバージョン

Black Duck のインストールでは、Dockerバージョン18.09.x、19.03.x、および20.10.x(CEまたはEE)がサポートされています。

#### RHELへのDockerエンジンのインストール

現在Dockerは、s390x(IBM Z)上のRHEL用のパッケージのみを提供しています。他のアーキテクチャはRHELではまだサポートされていませんが、CentOSパッケージをRHELにインストールできる場合があります。詳細については、「CentOSへのDockerエンジンのインストール」ページを参照してください。

# オペレーティングシステム

Docker環境にBlack Duckをインストールするのに推奨されるオペレーティングシステムは次のとおりです。

- CentOS 7.3
- · Red Hat Enterprise Linux Server 7.3
- Ubuntu 18.04.x
- ・ SUSE Linux Enterprise Serverバージョン12.x(64ビット)
- Oracle Enterprise Linux 7.3

さらに、Black Duckは、サポートされているDockerバージョンに対応している他のLinuxオペレーティングシステムをサポートしています。

注: Docker CEは、Red Hat Enterprise Linux、Oracle Linux、またはSUSE Linux Enterprise Server(SLES)をサポートしていません。詳細については、ここをクリックしてください。

Windowsオペレーティングシステムは現在サポートされていません。

# ソフトウェア要件

Black Duck は、HTMLインターフェイスを備えたWebアプリケーションです。アプリケーションにはWebブラウザを介してアクセスします。Black Duckでは、次のWebブラウザバージョンがテストされています。

- · Safariバージョン15.4(16613.1.17.1.13、16613)
  - · Safariバージョン13.0以前はサポートされなくなりました
- Chromeバージョン100.0.4896.75(公式ビルド)(x86\_64)
  - · Chromeバージョン71以前はサポートされなくなりました
- Firefoxバージョン99.0(64ビット)
  - · Firefoxバージョン71以前はサポートされなくなりました
- Microsoft Edgeバージョン100.0.1185.36(公式ビルド)(64ビット)
  - · Microsoft Edgeバージョン78以前はサポートされなくなりました

Black Duckは互換モードをサポートしていません。

注: これらのブラウザバージョンは、Black Duck SoftwareがBlack Duckをテストした現在リリースされている バージョンです。Black Duckのリリース後に新しいブラウザバージョンが利用可能になる場合があり、期待ど おりに機能する場合と機能しない場合があります。古いバージョンのブラウザも期待どおりに機能する可能 性があります。ただし、テストされておらず、サポートされていない可能性があります。

#### ネットワーク要件

Black Duck では、次のポートが外部からアクセスできる必要があります。

- ・ ポート443 NGiNXを介したBlack DuckのWebサーバーHTTPSポート
- ・ ポート55436 PostgreSQLからの読み取り専用データベースポート(レポート用)

企業のセキュリティポリシーで特定のURLの登録が必要な場合、Black DuckインストールからBlack Duck Softwareホストサーバーへの接続は、ポート443でのHTTPS/TCPを介した次のサーバーとの通信に制限されます。

- ・ updates.suite.blackducksoftware.com(ソフトウェア登録用)
- kb.blackducksoftware.com(Black Duck KBデータへのアクセス)
- https://auth.docker.io/token?scope=repository/blackducksoftware/blackduckregistration/pull&service=registry.docker.io(Dockerレジストリへのアクセス)
- 注: ネットワークプロキシを使用している場合は、これらのURLをプロキシ構成で宛先として設定する必要があります。

許可リストに次のアドレスがあることを確認します。

- kb.blackducksoftware.com
- · updates.suite.blackducksoftware.com
- · hub.docker.com
- registry-1.docker.io
- · auth.docker.io
- · github.com
- · docker.io

接続を確認するには、次の例に示すようにcURLコマンドを使用します。

curl -v https://kb.blackducksoftware.com

ヒント: Dockerホストで接続を確認することもできますが、Dockerネットワーク内から接続を確認することをお勧めします。

# データベース要件

Black Duck では、PostgreSQLオブジェクトリレーショナルデータベースを使用してデータを格納します。

◆ 注意: Synopsysのテクニカルサポート担当者から特に要請がない限り、Black Duckデータベース(bds\_hub)からデータを削除しないでください。必ず適切なバックアップ手順に従ってください。データを削除すると、UIの問題からBlack Duckが完全に起動しなくなるという障害に至る、いくつかのエラーが発生する可能性があります。Synopsysのテクニカルサポートは、削除されたデータを再作成することはできません。利用可能なバックアップがない場合、Synopsysは可能な範囲で最善のサポートを提供します。

Black Duckをインストールする前に、自動的にインストールされるデータベースコンテナを使用するか、外部のPostgreSQLインスタンスを使用するかを判断します。

重要: Black Duck 2022.7.0の時点で、Synopsysでは、外部PostgreSQLを使用する新規インストールには PostgreSQL 14を使用することを推奨しています。PostgreSQL 11.xは、外部PostgreSQLインスタンスではサポートされなくなりました。内部PostgreSQLコンテナを使用している場合、PostgreSQL 13は引き続きサポート対象バージョンです。

外部PostgreSQLインスタンスの場合、Black Duckは以下をサポートしています。

- ・ Amazon Relational Database Service (RDS)を介したPostgreSQL 13.x、14.x
- · Google Cloud SQLを介したPostgreSQL 13.x、14.x
- PostgreSQL 13.x、14.x (Community Edition)
- · Microsoft Azureを介したPostgreSQL 13.x、14.x
- 三 注: PostgreSQL 10.xまたはPostgreSQL 12.xはサポートされていません。

詳細については、「外部PostgreSQLインスタンスの構成」を参照してください。

注: PostgreSQLのサイジングのガイドラインについては、『Black Duck Hardware Scaling Guidelines』を参照してください。

# PostgreSQLのバージョン

Black Duck 2022.10.0は、新しいPostgreSQLの機能をサポートし、Black Duckサービスのパフォーマンスと信頼性を向上させます。Black Duck 2022.10.0の時点で、内部PostgreSQLコンテナの現在サポートされているPostgreSQLのバージョンは、PostgreSQLコンテナ13です。

以前のバージョンのBlack Duck(2022.10.0より前)からアップグレードする場合は、PostgreSQL 13に移行する必要があります。Black Duck 2022.10.0アップデートは、内部Black Duck PostgreSQLデータベースコンテナをPostgreSQLのバージョン13に移行します。データベースコンテナを使用してOpenShiftに導入する場合は、Black Duckのリリースノートとインストールガイドに記載されているように、1回限りの移行ジョブを実行する必要があります。

注: PostgreSQLのサイジングのガイドラインについては、『Black Duck Hardware Scaling Guidelines』を参照してください。

独自の外部PostgreSQLインスタンスを実行する場合は、新規インストールにPostgreSQL 14を使用することをお勧めします。PostgreSQL 14.0から14.3には、インデックスが破損するというバグがあるため、サポートされているPostgreSQL 14の最小バージョンは14.4です。

◆ 注意: PostgreSQLデータディレクトリでウイルス対策スキャンを実行しないでください。ウイルス対策ソフトウェアは、大量のファイルを開いたり、ファイルをロックしたりします。これらはPostgreSQLの操作を妨げます。特定のエラーは製品によって異なりますが、通常、PostgreSQLがデータファイルにアクセスできなくなります。たとえば、PostgreSQLが「システムで開かれているファイルが多すぎます」というエラーを伴って失敗することがあります。

# 一般的な移行プロセス

このガイダンスは、任意のPG 9.6ベースのHub(2022.2.0より前のリリース)から2022.10.0以降にアップグレードする 場合に該当します。

- 1. 移行は、blackadue-postgres-upgraderコンテナによって実行されます。
- 2. PostgreSQL 9.6ベースのBlack Duckバージョンからアップグレードする場合:
  - ・ 将来のPostgreSQLバージョンのアップグレードがより簡単になるように、PostgreSQLデータボリュームのフォルダレイアウトが再構成されます。
  - ・ データボリュームの所有者のUIDが変更されます。新しいデフォルトUIDは1001です。ただし、導入固有の説明を参照してください。

- 3. pg\_upgradeスクリプトを実行して、データベースをPostgreSQL 13に移行します。
- 4. クエリプランナ統計情報を初期化するために、PostgreSQL 13データベース上でプレーンなANALYZEが実行されます。
- 5. blackduck-postgres-upgraderが終了します。

#### Swarmでの移行の概要

- ・ 移行は完全に自動化されているため、Black Duckの標準アップグレードの操作以外に追加の操作は必要ありません。
- ・ 上記のレイアウトとUIDの変更を行うには、blackduck-postgres-upgraderコンテナをルートとして実行する必要があります。
- ・ その後のBlack Duckの再起動時に、blackadu-postgres-upgraderは移行が不要であると判断し、すぐに終了します。
- ・ オプション:移行が成功した後は、blackduck-postgres-upgraderコンテナをルートとして実行する必要はありません。

4.2.0より前のバージョンのBlack Duckからアップグレードする場合は、データベースの移行手順について、第6章「Black Duckのアップグレード」を参照してください。

# プロキシサーバーの要件

Black Duck は、次のものをサポートしています。

- 認証なし
- Digest
- · Basic
- · NTLM

Black Duckにプロキシリクエストを行う場合は、プロキシサーバー管理者と協力して、次の必要な情報を取得します。

- · プロキシサーバーホストで使用されるプロトコル(httpまたはhttps)。
- · プロキシサーバーホストの名前
- ・プロキシサーバーホストがリスンするポート。

# 連携するNGiNXサーバーの設定: Black Duck

Black Duckの前にHTTPSサーバー/プロキシとして機能するNGINXサーバーがある場合は、NGINXサーバーが正しいヘッダーをBlack Duckに渡すように、NGINX構成ファイルを変更する必要があります。 Black Duck により、HTTPSを使用するURLが生成されます。

| 注: NGINXサーバー上の1つのサービスのみがhttpsポート443を使用できます。

Black Duckに正しいヘッダーを渡すには、nginx.config構成ファイルのlocationブロックを次のように編集します。

```
location / {
client_max_body_size 1024m;
proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
proxy_pass_header X-Host;
proxy_set_header Host $host:$server_port;
```

```
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}
```

プロキシサーバー/ロードバランサー構成でX-Forwarded-Prefixヘッダーが指定されている場合は、nginx.conf構成ファイルのlocationブロックを次のように編集します。

```
location/prefixPath {
proxy_set_header X-Forwarded-Prefix "/prefixPath";
}
```

ファイルを正常にスキャンするには、contextパラメータを使用するか(コマンドライン使用時)、Black Duck Scanner の[Black DuckサーバーURL]フィールドにそれを含める必要があります。

注: これらの手順はNGINXサーバーに該当しますが、どのタイプのプロキシサーバーでも同様の構成変更を行う必要があります。

プロキシサーバーがBlack Duckへのリクエストを書き換える場合は、次のHTTPへッダーを使用して元のリクエスト元ホストの詳細を保持できることをプロキシサーバー管理者に知らせてください。

HTTPヘッダー	説明	
X-Forwarded-Host	リクエストを行うために書き換えられたまたはルーティングされたホストのリストを追跡 します。元のホストは、カンマ区切りリストの最初のホストです。 例:	
	X-Forwarded-Host: "10.20.30.40,my.example, 10.1.20.20"	
X-Forwarded-Port	元のリクエストに使用されたポートを表す1つの値が含まれます。 例:	
	X-Forwarded-Port: "9876"	
X-Forwarded-Proto	元のリクエストに使用されたプロトコルスキームを表す1つの値が含まれます。 例:	
	X-Forwarded-Proto: "https"	
X-Forwarded-Prefix	元のリクエストに使用されたプレフィックスパスが含まれます。 例:	
	X-Forwarded-Prefix: "prefixPath"	
	ファイルを正常にスキャンするには、contextパラメータを使用する必要があります	

# Amazonサービス

次の操作を実行できます。

- ・ Black DuckをAmazon Web Services(AWS)にインストールする AWSの詳細については、AWSドキュメントとAMIドキュメントを参照してください。
- ・ Black Duckで使用されるPostgreSQLデータベースにAmazon Relational Database Service (RDS)を使用する。
  Amazon RDSの詳細については、Amazon Relational Database Serviceドキュメントを参照してください。
  - 重要: Synopsysでは、PostgreSQLバージョン13(外部PostgreSQLデータベース)を使用することを推奨しています。外部PostgreSQLインスタンスでは、数字のみで構成されるユーザー名がサポートされるようになりました。

# ポートに関するその他の情報

次のリストのポートは、ファイアウォールルールまたはDocker構成でブロックすることはできません。これらのポートがどのようにブロックされるかの例を次に示します。

- ホストマシン上のiptables構成。
- ホストマシン上のfirewalld構成。
- ・ ネットワーク上の別のルータ/サーバーでの外部ファイアウォール構成。
- ・ Dockerがデフォルトで作成するもの、およびBlack Duckがデフォルトで作成するもの以外の適用される特別な Dockerネットワークルール。

ブロック解除されたままにする必要があるポートの完全なリストは次のとおりです。

- 443
- · 8443
- . 8000
- . 8888
- . 8983
- 16543
- · 17543
- 16545
- 16544
- . 55436

# キープアライブ設定の構成

net.ipv4.tcp\_keepalive\_timeパラメータは、確立されているTCP接続をアプリケーションがアイドル状態にしておく時間を制御します。デフォルトでは、この値は7,200秒(2時間)です。

最適なBlack Duckパフォーマンスを実現するには、このパラメータの値を600~800秒にする必要があります。

この設定は、Black Duckのインストール前またはインストール後に設定できます。

値を編集するには、次の手順を実行します。

1. /etc/sysctl.confファイルを編集します。以下に例を示します。

vi /etc/sysctl.conf

sysctlコマンドを使用してこのファイルを変更することもできます。

2. net.ipv4.tcp\_keepalive\_timeを追加するか(パラメータがファイルにない場合)、既存の値を編集します(パラメータがファイルにある場合)。

net.ipv4.tcp\_keepalive\_time = <value>

- 3. ファイルを保存して終了します。
- 4. 次のコマンドを入力して、新しい設定を読み込みます。

sysctl -p

5. Black Duckがインストールされている場合は、それを再起動します。

# ナレッジベースフィードバックサービス

ナレッジベースフィードバックは、Black Duckナレッジベース(KB)機能を強化するのに使用されます。

- ・ KBによって実行されたマッチのコンポーネント、バージョン、取得元、取得元ID、またはライセンスに構成表の調整が加えられた場合、フィードバックが送信されます。
- ・ コンポーネントにマッチしないファイルが特定された場合にも、フィードバックが送信されます。手動で追加された コンポーネントにファイルが関連付けられていない場合、フィードバックは送信されません。
- ・ フィードバックは、将来のマッチの精度を向上させるのに使用されます。この情報は、Synopsysがリソースに優先順位を付けて、お客様にとって重要なコンポーネントをより詳細に検査できるようにするのにも役立ちます。
- 重要:お客様を特定する情報はKBに送信されません。

#### ユーザーエージェント解析

ナレッジベースは、発信元ユーザーエージェント解析を使用して、ナレッジベースサービスのスケーラビリティを向上させ、ユーザーに対するサービス品質を向上させます。

追加のヘッダー情報により、ナレッジベースへの送信HTTPリクエストのヘッダーサイズが増加します。追加のヘッダーサイズをサポートするために、一部の中間エグレスプロキシ(顧客管理)で再構成が必要になる場合がありますが、このようになることはほとんどありません。

#### フィードバックサービスの無効化

ナレッジベースフィードバックサービスはデフォルトで有効です。構成表に対して実行された調整はナレッジベースに送信されます。

- ・ BLACKDUCK\_KBFEEDBACK\_ENABLED環境変数を使用して、フィードバックサービスを上書きできます。falseの値を指定すると、フィードバックサービスが上書きされ、構成表調整はナレッジベースに送信されません。
- フィードバックサービスを無効にするには、blackduck-config.env fileにBLACKDUCK\_KBFEEDBACK\_ENABLED=falseを追加します。
- 三 注: フィードバックサービスを再度有効にするには、値を[真]に設定します。

# 3. インストール: Black Duck

Black Duckをインストールする前に、次の要件を満たしていることを確認してください。

#### Black Duck インストール要件

#### ハードウェア要件

*√* ハードウェアが最小ハードウェア要件を満たしていることを確認しました。

#### Dockerの要件

√ システムがdockerの要件を満たしていることを確認しました。

#### ソフトウェア要件

√ システムと潜在的なクライアントがソフトウェア要件を満たしていることを確認しました。

#### ネットワーク要件

√ ネットワークがネットワーク要件を満たしていることを確認しました。具体的な内容:

- ポート443とポート55436は外部からアクセス可能です。
- ・ サーバーは、Black Duckライセンスの検証に使用されるupdates.suite.blackducksoftware.comへのアクセス権を有しています。

#### データベース要件

√ データベース構成を選択しました。

具体的な内容:データベース設定を構成しました(外部PostgreSQLインスタンスを使用している場合)。

#### プロキシ要件

√ ネットワークがプロキシ要件を満たしていることを確認しました。

Black Duckのインストール前またはインストール後にプロキシ設定を構成します。

#### Webサーバーの要件

√ Black Duckのインストール前またはインストール後にWebサーバーの設定を構成します。

# インストールファイル

インストールファイルはGitHubで入手できます。

オーケストレーションファイルをダウンロードします。インストール/アップグレードプロセスの一環として、これらのオーケストレーションファイルは必要なDockerイメージをプルダウンします。

tar.gzファイルのファイル名はアクセス方法によって異なりますが、内容は同じです。

# GitHubページからダウンロードする場合

- 1. リンクを選択して、GitHubページから.tar.gzファイルをダウンロードします: https://github.com/blackducksoftware/hub。
- 2. Black Duck .gzファイルを解凍します。

gunzip hub-2023.1.0.tar.gz

3. Black Duck.tarファイルを展開します。

tar xvf hub-2023.1.0.tar

#### wgetコマンドを使用してダウンロードする場合

1. 次のコマンドを実行します。

wget https://github.com/blackducksoftware/hub/archive/v2023.1.0.tar.gz

2. Black Duck .gzファイルを解凍します。

qunzip v2023.1.0.tar.qz

3. Black Duck.tarファイルを展開します。

tar xvf v2023.1.0.tar

# 配布

docker-swarmディレクトリは、Black Duckをインストールまたはアップグレードするのに必要な次のファイルで構成されています。

- ・ blackduck-config.env: Black Duckの設定を構成するための環境ファイル。
- ・ docker-compose.bdba.yml: Black DuckをBlack Duck Binary Analysisとともにインストールし、Black Duckによって提供されたデータベースコンテナを使用する場合に使用されるDocker Composeファイル。
- ・ docker-compose.dbmigrate.yml: Black Duckによって提供されたデータベースコンテナを使用する場合に、PostgreSQLデータベースを移行するのに使用されるDocker Composeファイル。
- ・ docker-compose.externaldb.yml: 外部PostgreSQLデータベースで使用されるDocker Composeファイル。
- ・ docker-compose.local-overrides.yml: .ymlファイルのデフォルト設定を上書きするのに使用されるDocker Composeファイル。
- ・ docker-compose.readonly.yml: Swarmサービスに対してファイルシステムを読み取り専用として宣言するDocker Composeファイル。
- ・ docker-compose.yml: Black Duckによって提供されたデータベースコンテナを使用する場合のDocker Compose ファイル。
- ・ external-postgres-init.pgsql: 外部PostgreSQLデータベースの構成に使用されるPostgreSQL.sqlファイル。
- ・ hub-bdba.env: Black Duck Binary Analysisの追加設定が含まれている環境ファイル。このファイルを変更する 必要はありません。
- ・ hub-postgres.env: 外部PostgreSQLデータベースを設定するための環境ファイル。
- ・ hub-webserver.env: Webサーバー設定を構成するための環境ファイル。

binディレクトリは、次のファイルで構成されています。

- ・ bd\_get\_source\_upload\_master\_key.sh: ソースファイルのアップロード時にマスターとシールキーをバックアップするのに使用されるスクリプト。
- ・ hub\_create\_data\_dump.sh: Black Duckによって提供されたデータベースコンテナを使用する場合に、PostgreSQL データベースをバックアップするのに使用されるスクリプト。
- ・ hub\_db\_migrate.sh: Black Duckによって提供されたデータベースコンテナを使用する場合に、PostgreSQLデータベースを移行するのに使用されるスクリプト。
- ・ hub\_reportdb\_changepassword.sh: レポートデータベースのパスワードを変更および設定するのに使用されるスクリプト。

- ・ recover\_master\_key.sh: ソースファイルのアップロードに使用する新しいシールキーを作成するスクリプト。
- ・ system\_check.sh: Black Duckシステム情報を収集してカスタマサポートに送信するのに使用されるスクリプト。 sizes-gen02ディレクトリは、次のファイルで構成されています。
- resources.yaml: これらは、拡張スキャン用のリソース定義ファイルです。

sizes-gen03ディレクトリは、次のファイルで構成されています。

10sph.yaml、120sph.yaml、250sph.yaml、500sph.yaml、1000sph.yaml、1500sph.yaml、2000sph.yaml:これらは、さまざまなスキャン/時間サイズに関するリソース定義ファイルです。詳細については、「ハードウェア要件」セクションを参照してください。

#### インストール: Black Duck

Black Duckをインストールする前に、構成する必要がある設定があるかどうかを確認してください。

| 注: これらの手順は、Black Duckの新規インストール用です。Black Duckのアップグレードの詳細については、第6章を参照してください。

次のBlack Duckのインストール手順では、dockerグループのユーザーまたはルートユーザーであるか、sudoアクセス権を持っている必要があります。ルート以外のユーザーとしてBlack Duckをインストールするには、次のセクションを参照してください。

PostgreSQLデータベースコンテナを使用したBlack Duckのインストール

1. docker swarm init

docker swarm initコマンドは、単一ノードのswarmを作成します。

 docker stack deploy -c docker-compose.yml -c sizes-gen03/120sph.yaml -c docker-compose.localoverrides.yml hub

Black Duck 2022.4.0以降では、コンテナリソースを直接docker-compose.ymlに割り当てなくなりました。代わりに、リソースは別の上書きファイルで指定されます。Black Duck 2022.4.0より前に使用されていたリソース割り当ては、sizes-gen02/resources.yamlにあります。Black Duck 2022.4.0以降では、sizes-gen03フォルダで複数の割り当てが可能です。1時間あたりの平均スキャン数で測定された負荷に基づいて、7つの割り当てがあります。予想される負荷が事前定義された割り当てのいずれにも一致しない場合は切り上げます。

上記の例では、

- · docker-compose.yml: ストック導入。このファイルは編集してはいけません。
- ・ sizes-gen03/120.yaml: リソース定義ファイル。この例では、sizes-gen03/120.yamlが目的のリソース定義として使用されていますが、これはスキャンパターンと使用法に合わせて変更できます。使用可能なすべてのオプションのリストについては、配布セクションを参照してください。リソース定義が大きくなるに従ってシステム要件も高度になるため、各オプションのシステム要件に注意してください。
- ・ docker-compose.local-overrides.yml: インストール環境にシークレット、メモリ制限などのカスタム構成がある場合のオプションファイル。

PostgreSQLデータベースコンテナを使用したBlack DuckとBlack Duck - Binary Analysisのインストール

docker swarm init

docker swarm initコマンドは、単一ノードのswarmを作成します。

docker stack deploy -c docker-compose.yml -c sizes-gen03/120sph.yaml -c docker-compose.bdba.yml hub

上記で使用したリソース定義ファイルは、スキャンパターンと使用法に合わせて変更できます。使用可能なすべてのオプションのリストについては、配布セクションを参照してください。リソース定義が大きくなるに従ってシステム要件も高度になるため、各オプションのシステム要件に注意してください。

外部PostgreSQLインスタンスを使用したBlack Duckのインストール

docker swarm init

docker swarm initコマンドは、単一ノードのswarmを作成します。

2. docker stack deploy -c sizes-gen03/120sph.yaml -c docker-compose.externaldb.yml hub

上記で使用したリソース定義ファイルは、スキャンパターンと使用法に合わせて変更できます。使用可能なすべてのオプションのリストについては、配布セクションを参照してください。リソース定義が大きくなるに従ってシステム要件も高度になるため、各オプションのシステム要件に注意してください。

外部PostgreSQLインスタンスを使用したBlack DuckとBlack Duck - Binary Analysisのインストール

1. docker swarm init

docker swarm initコマンドは、単一ノードのswarmを作成します。

2. docker stack deploy -c sizes-gen03/120sph.yaml -c docker-compose.externaldb.yml -c docker-compose.bdba.yml hub

上記で使用したリソース定義ファイルは、スキャンパターンと使用法に合わせて変更できます。使用可能なすべてのオプションのリストについては、配布セクションを参照してください。リソース定義が大きくなるに従ってシステム要件も高度になるため、各オプションのシステム要件に注意してください。

注: 新しいガイダンスファイル(導入サイジング用)を外部データベースで使用する場合は、導入前に、使用するtshirtサイズファイルからpostgresおよびpostgres-upgraderサービスを削除します。

ファイルシステムが読み取り専用の状態でのBlack Duckのインストール

docker swarm init

docker swarm initコマンドは、単一ノードのswarmを作成します。

Z. docker stack deploy -c docker-compose.yml -c sizes-gen03/120sph.yaml -c docker-compose.readonly.yml hub

上記で使用したリソース定義ファイルは、スキャンパターンと使用法に合わせて変更できます。使用可能なすべてのオプションのリストについては、配布セクションを参照してください。リソース定義が大きくなるに従ってシステム要件も高度になるため、各オプションのシステム要件に注意してください。

Swarmサービスに対してファイルシステムが読み取り専用の状態でBlack Duckをインストールするには、前の手順にdocker-compose.readonly.ymlファイルを追加します。

注: Dockerの一部のバージョンでは、イメージがプライベートリポジトリに存在する場合に、上記のコマンドに次のフラグを追加しない限り、dockerスタックはそれらをプルしません。--with-registry-auth.

#### インストールの確認

docker psコマンドを実行して各コンテナのステータスを表示することで、インストールが成功したことを確認できます。「正常」ステータスは、インストールが正常に完了したことを示します。インストール後、数分間にわたってコンテナが「開始」状態になることがあります。

Black Duckのすべてのコンテナが起動すると、Black DuckのWebアプリケーションがポート443上でDockerホストに公開されます。ホスト名を構成したことを確認します。これで、次のように入力してBlack Duckにアクセスすることができます。

https://hub.example.com

Black Duckに初めてアクセスすると、登録とエンドユーザーライセンス契約が表示されます。Black Duckを使用するには、条件に同意する必要があります。

提供された登録キーを入力して、Black Duckにアクセスします。

注: 再登録する必要がある場合は、エンドユーザーライセンス契約の条件に再度同意する必要があります。


#### 高速スキャン: Black Duck

Black Duck 高速スキャンは、Black Duck 2021.6.0でデフォルトで利用できます。

高速スキャン(依存関係スキャン)は、Black Duckで構成表を作成することなく、マージ前にコードの脆弱性やポリシー違反をチェックする効率的な方法を開発者に提供します。

高速スキャンを使用するには、Synopsys Detect 7.0.0以降を使用する必要があります。

# Black Duck rapid scanning for development use cases



#### Rapid Scan

Early check for vulns or policy violations at code commit / pull request

Full SCA Scan

Complete SCA scan to determine all License & Security Risk

- ✓ Scan and do quick check before code comm
- ✓ Pass/fail indicator based on policy violations
- ✓ Visibility into existing vulnerabilities
- ✓ Quick (<1 min) and scalable (>30k scans/da

# 4. 管理タスク

この章では、次の管理タスクについて説明します。

#### Α

- ・ KBMATCH\_SENDPATHパラメータについて。
- ・ APIドキュメント。プロキシサーバー経由でのAPIドキュメントへのアクセス。
- ・ API、Black Duckサーバー以外からのREST APIへのアクセス。

#### В

・バイナリスキャンファイル、サイズ値の増大

#### C

- : 証明書、既存の自己署名証明書の置き換え
- · logstashのホスト名の変更
- ・・マップされていないコードの場所のクリーンアップ
- · Bearerトークンの有効期限の変更
- スタックしている構成表イベントのクリア
- ・ HTMLレポートのダウンロードサイズの設定

#### D

・ 重複している構成表の検出

#### Н

階層構成表、有効化

#### I

無視されたコンポーネント、無視されたコンポーネントをレポートに含める

#### L

- ・ LDAP、セキュリティ保護されたLDAPの設定。
- ログファイル、アクセス

M

- ・メモリ制限、デフォルトのメモリ制限の変更
- ナレッジベースからの移行データの取得

0

上書きファイル、使用

Р

- ・ PostgreSQL、外部PostgreSQLインスタンスの構成。
- ・ プロキシ設定、構成

R

・レポートデータベース、レポートデータベースのパスワードの設定。

S

- · job runner、scanおよびbinaryscannerコンテナのスケーリング。
- スキャン監視の設定
- · シングルサインオン(SSO)、設定
- ・ソースファイル、アップロード
- ・ 起動または停止 Black Duck
- ・ サポート、サポートへのBlack Duckシステム情報の提供。
- ・ sysadminユーザー、デフォルトのsysadminユーザーについて。

T

・ タイムゾーン、コンテナのタイムゾーンの設定

U

- 使用法、デフォルトの使用法の変更
- ・ ユーザーID、Black DuckコンテナのユーザーIDのカスタマイズ

W

・ Webサーバー設定、Webサーバー設定の構成、ホスト名、ホストポート、IPv6の無効化など。

# 環境ファイルの使用

一部の構成では環境ファイルを使用します(例:Webサーバー設定、プロキシ設定、または外部PostgreSQL設定の構成)。これらの設定を構成する環境ファイルは、docker-swarmディレクトリにあります。

環境ファイルを使用する設定を構成するには、次の手順を実行します。

- ・ Black Duckをインストールする前に構成設定を行うには、以下の説明に従ってファイルを編集し、変更を保存します。
- ・ Black Duckをインストールした後に既存の設定を変更するには、設定を変更してから、スタック内のサービスを再導入します。

#### 環境変数とバイナリのスキャン

Black Duck - Binary Analysis (BDBA)を使用してバイナリをスキャンする場合は、構成表にバージョンのないコンポーネントが表示されるように、Job Runnerコンテナ環境変数にHUB\_SCAN\_ALLOW\_PARTIAL= 'true'パラメータが追加されていることを確認する必要があります。BDBAスキャナは、Black Duckのスキャンとは異なり、バージョン文字列情報がバイナリで識別できない場合にバージョンのないコンポーネントを表示します。構成表では、コンポーネ

ントの名前の横に疑問符(

が表示され、コンポーネントにセキュリティ脆弱性を割り当てる前に、このコンポーネントを確認する必要があることが示されます。これは、Black Duckでは、セキュリティ脆弱性をコンポーネントにマッピングするにはバージョンが必要であるためです。

# 重複している構成表の検出

スキャンパフォーマンスを向上させるため、重複している構成表の検出機能はデフォルトで有効になっています。

この機能により、スキャンによって既存の構成表と同一の構成表が生成されると判断された場合、構成表の計算がスキップされます。無効にするには、次の設定を使用します。

SCAN\_SERVICE\_OPTS=-Dblackduck.scan.disableRedundantScans=true

この設定は、blackduck-config.envファイルで変更できます。

注: Black Duck 2021.4.0では、Detectによって検出された一連の依存関係が前のスキャンのセットと同一の場合にのみ、この機能がパッケージマネージャ(依存関係)スキャンに影響を与えます。この機能は今後のリリースで拡張される予定です。

# Bearerトークンの有効期限の変更

REST APIで使用されるBearerトークンの有効期限を延長するには、docker-compose.local-overrides.ymlファイルを使用して、HUB\_AUTHENTICATION\_ACCESS\_TOKEN\_EXPIRE環境変数に新しい有効期限値(秒単位)を構成して、デフォルト設定を上書きします。

HUB\_AUTHENTICATION\_ACCESS\_TOKEN\_EXPIREプロパティは、アクセストークンの有効期限が切れるまでの秒数です。

注: 有効期限の変更は、docker-compose.local-overrides.ymlファイルで設定を変更した後に作成された APIトークンに対してのみ機能します。設定を変更してサービスを再起動したときに、既存のデータベースレコード/APIトークンは設定した有効期限に更新されません。

# KBMATCH SENDPATHパラメータについて

KBMATCH\_SENDPATH:このパラメータは、ナレッジベースで、マッチング目的および精度でファイルパスとファイル名が使用されないようにします。マッチング結果に何らかの影響を与える可能性があるため、Synopsysではこれを変更することを推奨していません。

# プロキシサーバー経由でのAPIドキュメントへのアクセス

リバースプロキシを使用していて、そのリバースプロキシのサブパスの下にBlack Duckがある場合は、APIドキュメントにアクセスできるようにBLACKDUCK\_SWAGGER\_PROXY\_PREFIXプロパティを構成します。BLACKDUCK\_SWAGGER\_PROXY\_PREFIXの値はBlack Duckのパスです。たとえば、「https://customer.companyname.com/hub」にあるBlack Duckにアクセスした場合、BLACKDUCK\_SWAGGER\_PROXY\_PREFIXの値は「hub」になります。

このプロパティを構成するには、docker-swarmディレクトリにあるblackduck-config.envファイルを編集します。

# Black Duckサーバー以外からのREST APIへのアクセス

Black Duckサーバー以外から提供されたWebページからBlack DuckREST APIにアクセスしたい場合があります。Black Duckサーバー以外からREST APIにアクセスできるようにするには、Cross Origin Resource Sharing(CORS)を有効にする必要があります。

Black DuckインストールのCORSを有効にして構成するためのプロパティは次のとおりです。

プロパティ	説明
BLACKDUCK_HUB_CORS_ENABLED	必須。CORSを有効 にするかどうかを定 義します。「true」は CORSが有効である ことを示します。
BLACKDUCK_CORS_ALLOWED_ORIGINS_PROP_NAME	必須。CORSの許可されているオリジン。 ブラウザは、クロス オリジンリクエストを行うときにオリジ ンヘッダーを送信します。このオリジンは、blackduck.hub.cors.allowedのBLACKDUCK_CORS_ALLOWED ORIGINS_PROP_NAME プロパティにリストされている必要があります。 たとえば、http://123.34.5.67:8080からページを提供するサーバーを実行している場合、ブラウザはこれをオリジン

として設定し、この

プロパティ	
	値をプロパティに追加する必要があります。 プロトコル、ホスト、 およびポートが一致 している必要があり ます。複数のベース オリジンURLを指定 するには、カンマ区 切りリストを使用しま す。
BLACKDUCK_CORS_ALLOWED_HEADERS_PROP_NAME	オプション。リクエス トの作成に使用でき るヘッダー。
BLACKDUCK_CORS_EXPOSED_HEADERS_PROP_NAME	オプション。CORSを リクエストするブラウ ザがアクセスできる ヘッダー。
BLACKDUCK_CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS_PROP_NAME	ワイルドカード パターンで宣言 されたオリジン をサポートする BLACKDUCK_CORS_ALLOWED_C PROP_NAME*,* の代 替。BLACKDUCK_CORS_ALLOWE PROP_NAME は、BLACKDUCK_CORS_ALLOWE を上書きします。
BLACKDUCK_CORS_ALLOW_CREDENTIALS_PROP_NAME	ブラウザが、クロスドメインリクエストとともにcookieなどの資格情報をアノテーション付きエンドポイントに送信する必要があるかどうかを指定します。構成された値は、プリフライトリクエストのAccessーControlーAllowーCredentials応答へツダーに設定されます。ALLOW_CREDENTIALS=trueおよびALLOWED_ORIGIN=*に構成することは無効です。許可されたオリジンに「ALL」構成値が必要な場合は、今後は代わりに

プロパティ	説明
	ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS 構成プロパティを使 用して構成する必要 があります。

これらのプロパティを構成するには、docker-swarmディレクトリにあるblackduck-config.envファイルを編集します。

# バイナリスキャンファイルのサイズ値の増大

Black Duck - Binary Analysisを使用する場合、スキャンできるバイナリの最大サイズは6 GBです。docker-swarmディレクトリのhub\_webserver.envファイルに環境変数BINARY\_UPLOAD\_MAX\_SIZEを追加して、メガバイト単位で値を指定することにより、この制限値を大きくすることができます。

たとえば、最大バイナリスキャンを7 GBにするには、次の環境変数を追加します。

BINARY\_UPLOAD\_MAX\_SIZE=7168m

# ダッシュボードの更新間隔の構成

blackduck-config.envファイルでSEARCH\_DASHBOARD\_REFRESH\_JOB\_DUTY\_CYCLE環境変数を構成して、ダッシュボードの更新間隔をスケジュールします。

許可されているSEARCH DASHBOARD REFRESH JOB DUTY CYCLE値は次のとおりです。

- デフォルト値は20です。
- 最小値は10です。
- 最大値は50です。

値が、許可されている値と一致しない場合は、最も近い許可されている値にリセットされます。

#### 例:

SEARCH\_DASHBOARD\_REFRESH\_JOB\_DUTY\_CYCLE=100 構成された値は、最も近い許可されている値(10、20、または50)である50にリセットされます。

SEARCH\_DASHBOARD\_REFRESH\_JOB\_DUTY\_CYCLE=10 構成された値は、許可されている値である10のままになります。

SEARCH\_DASHBOARD\_REFRESH\_JOB\_DUTY\_CYCLE=5 構成された値は、最も近い許可されている値(10、20、または50)である10にリセットされます。

# 証明書の管理

デフォルトでは、Black DuckはHTTPS接続を使用します。HTTPSの実行に使用されるデフォルトの証明書は自己署名証明書です。これは、ローカルで作成され、承認された認証局(CA)によって署名されていないことを意味します。

このデフォルトの証明書を使用する場合、Black DuckのUIにログインするにはセキュリティ例外を作成する必要があります。ブラウザは証明書の発行元を認識しないため、デフォルトでは受け入れられません。

また、スキャン時にBlack Duckサーバーに接続するときに証明書に関するメッセージを受け取ります。これは、証明書は自己署名であり、CAによって発行されたものではないため、スキャナが証明書を検証できないためです。

目的の認証局から署名付きSSL証明書を取得できます。署名付きSSL証明書を取得するには、証明書署名要求 (CSR)を作成します。CAはこれを使用して、Black Duckインスタンスを実行しているサーバーを「安全」であると識別する証明書を作成します。署名付きSSL証明書をCAから受信したら、自己署名証明書を置き換えることができます。

SSL証明書キーストアを作成するには、次の手順を実行します。

1. SSLキーとCSRを生成するには、コマンドラインで次のように入力します。

openssl genrsa -out <keyfile> <keystrength>
openssl req -new -key <keyfile> -out <CSRfile>
ここで、

- · 〈keyfile〉は、〈会社のサーバー名〉.key
- 〈keystrength〉は、サイトの公開暗号化キーのサイズ
- · 〈CSRfile〉は、〈会社のサーバー名〉.csr
- 注: 会社のサーバーとして入力する名前は、SSLサーバーが存在する完全なホスト名であり、組織名はドメインの「whois」レコードにあるものと同じであることが重要です。

以下に例を示します。

openssl genrsa -out server.company.com.key 1024

openssl req -new -key server.company.com.key -out server.company.com.csr

この例では、server.company.comのCSRを作成して、CAから証明書を取得します。

- 2. CSRを希望する方法でCAに送信します(通常はWebポータル経由)。
- 3. Apache Webサーバーの証明書が必要であることを示します。
- 4. 会社に関する要求された情報をCAに提供します。この情報は、ドメインレジストリ情報と一致する必要があります。
- 5. CAから証明書を受け取ったら、次のセクションの手順を実行して、証明書をBlack Duckインスタンスにアップロードします。

# カスタム証明書の使用

webserverコンテナには、Dockerから取得した自己署名証明書があります。この証明書をカスタム証明書-キーペアに置き換えることができます。

1. docker secretコマンドでWEBSERVER\_CUSTOM\_CERT\_FILEとWEBSERVER\_CUSTOM\_KEY\_FILEを使用して、Docker Swarmに証明書とキーを通知します。シークレットの名前にスタック名を含める必要があります。次の例で、スタック名は「hub」です。

docker secret create hub\_WEBSERVER\_CUSTOM\_CERT\_FILE <certificate file>
docker secret create hub\_WEBSERVER\_CUSTOM\_KEY\_FILE <key file>

2. docker-compose.local-overrides.ymlファイルのwebserverサービスにシークレットを追加します。

webserver:

secrets:

- WEBSERVER\_CUSTOM\_CERT\_FILE
- WEBSERVER\_CUSTOM\_KEY\_FILE
- 3. docker-swarmディレクトリにあるdocker-compose.local-overrides.ymlファイルの末尾にあるsecretsセクションからコメント文字(#)を削除します。

secrets:
WEBSERVER\_CUSTOM\_CERT\_FILE:
external: true

name: "hub\_WEBSERVER\_CUSTOM\_CERT\_FILE"
WEBSERVER\_CUSTOM\_KEY\_FILE:
 external: true
 name: "hub\_WEBSERVER\_CUSTOM\_KEY\_FILE"

4. docker-compose.local-overrides.ymlファイルのwebserverサービスのhealthcheckプロパティは、シークレットからの新しい証明書をポイントしている必要があります。

webserver:

healthcheck:

test: [CMD, /usr/local/bin/docker-healthcheck.sh, 'https://localhost:8443/healthchecks/liveness',/run/secrets/WEBSERVER\_CUSTOM\_CERT\_FILE]

5. 次のコマンドを実行して、スタックを再導入します。

docker stack deploy -c docker-compose.yml -c docker-compose.local-overrides.yml hub

#### 証明書認証でのカスタム認証局の使用

証明書認証に独自の認証局を使用できます。

カスタム認証局を使用するには、次の手順を実行します。

1. カスタム認証局証明書ファイルであるAUTH\_CUSTOM\_CAという名前のdocker secretを、docker-swarmディレクトリにあるdocker-compose.local-overrides.ymlファイルのwebserverおよびauthenticationサービスに追加します。

webserver:
 secrets:
 - AUTH\_CUSTOM\_CA
authentication:
 secrets:
 - AUTH\_CUSTOM\_CA

2. docker-swarmディレクトリにあるdocker-compose.local-overrides.ymlファイルの末尾に次のテキストを追加しませ

secrets:
 AUTH\_CUSTOM\_CA:
 file: {file path on host machine}

- 3. webserverコンテナとauthenticationサービスを開始します。
- 4. Black Duckサービスが起動したら、信頼できる認証局で署名された証明書キーペアを含むJson Web Token(JWT)を返すAPIリクエストを行います。以下に例を示します。

curl https://localhost:443/jwt/token --cert user.crt --key user.key

注: 認証に使用される証明書のユーザー名は、Black DuckシステムにCommon Name(CN)として存在する必要があります。

# ナレッジベースからのコンポーネント移行データの取得

移行APIを使用して、Black Duckナレッジベースから新規または変更されたコンポーネントIDを取得します。これらのAPIは、ナレッジベース内の移行されたコンポーネントの生データと新しいIDを返します。

APIを使用して、古いコンポーネントID(例:コンポーネントID:bf368a1d-ef4f-422c-baca-a138737595e7を送信し、ナレッジベースから新しいコンポーネントIDを取得できます。

移行追跡APIは、特定のコンポーネントまたはコンポーネントバージョンの移行情報を取得したり、特定の日付に発生した移行の詳細を取得したりできます。

#### 移行の記録の有効化

移行の記録を有効にするには、次で以下のプロパティを設定します: blackduck-config.env file.

RECORD\_MIGRATIONS = true(デフォルトはfalse)

これにより、移行が検出されたときにレコードを書き込むことができます。

#### 移行データの保持

レコードが返される日数を設定するには、blackduck-config.envファイルで次のプロパティを設定します。

MIGRATED OBJECT RETENTION DAYS = <number of days> (デフォルトは30日)

#### APIエンドポイント

APIドキュメントに移動して、次のAPIの使用を開始します。

特定の日付以降に発生した移行の場合:

GET /api/component-migrations

特定のコンポーネントまたはコンポーネントバージョンの移行の場合:

GET /api/component-migrations/{componentOrVersionId}

詳細については、『Black Duck APIドキュメント』(https://<blackduck\_server>/api-doc/public.html#\_component\_component\_version\_migration\_endpoints)を参照してください。

# 階層構成表の有効化

デフォルトでは、階層構成表は無効になっています。この機能を有効にするには、HUB\_HIERARCHICAL\_BOM環境変数を.envファイルに追加します。値を「true」に設定します。例: HUB\_HIERARCHICAL\_BOM=true。値を「false」にリセットすると、この機能が無効になります。

docker-swarmディレクトリにある docker-compose.local-overrides.ymlファイルでwebappサービスを編集することもできます。

webapp:

environment: {HUB\_HIERARCHICAL\_BOM: "true"}

環境変数が複数ある場合は、カンマ(,)で区切ります。以下に例を示します。

environment: {HUB\_HIERARCHICAL\_BOM: "true", HUB\_MAX\_MEMORY: 8192m}

# 無視されたコンポーネントをレポートに含める

デフォルトでは、無視されたコンポーネントとそれらの無視されたコンポーネントに関連付けられた脆弱性は、脆弱性ステータスレポート、脆弱性更新レポート、脆弱性修正レポート、およびプロジェクトバージョンレポートから除外されます。無視されたコンポーネントを含めるには、docker-swarmディレクトリにあるblackduck-config.envファイルでBLACKDUCK\_REPORT\_IGNORED\_COMPONENTS環境変数の値を「true」に設定します。

BLACKDUCK\_REPORT\_IGNORED\_COMPONENTSの値を「false」にリセットすると、無視されたコンポーネントが除外されます。

# セキュリティ保護されたLDAPの設定

セキュリティで保護されたLDAPサーバーをBlack Duckに接続するときに証明書の問題が発生する場合は、セキュリティで保護されたLDAPサーバーへの信頼関係接続をBlack Duckサーバーが設定していないことが考えられます。これは通常、自己署名証明書を使用している場合に発生します。

セキュリティで保護されたLDAPサーバーの信頼関係接続を設定するには、次の方法でローカルBlack Duck LDAPトラストストアにサーバー証明書をインポートします。

- 1. LDAP情報を取得します。
- 2. Black DuckのUIを使用してサーバー証明書をインポートします。
- 注:ホストされるすべてのお客様は、SAMLまたはLDAPを介したシングルサインオン(SSO)の既成サポートを活用して、Black Duckアプリケーションへのアクセスのセキュリティを確保する必要があります。これらのセキュリティ機能を有効にして設定する方法については、インストールガイドを参照してください。さらに、2ファクタ認証を提供しているSAML SSOプロバイダを使用しているお客様は、そのテクノロジを有効にして活用し、Black Duckアプリケーションへのアクセスのセキュリティをさらに高めることをお勧めします。

#### LDAP情報の取得

LDAP管理者に連絡し、次の情報を収集します。

LDAPサーバーの詳細

Black Duckがディレクトリサーバーに接続するために使用する情報です。

・ (必須)インスタンスがリスンするディレクトリサーバーのホスト名またはIPアドレス(プロトコルスキームとポートを含む)です。

例:Idaps://<server\_name>.<domain\_name>.com:339

 (オプション)組織で匿名認証を使用せず、LDAPアクセスに認証情報が必要な場合は、ディレクトリサーバーの 読み取り権限を持っているユーザーのパスワードと、LDAP名または絶対LDAP識別名(DN)のいずれかです。 絶対LDAP DNの例: uid=Idapmanager.ou=employees.dc=company.dc=com

LDAP名の例:jdoe

・ (オプション)LDAPアクセスに認証情報が必須である場合は、使用する認証タイプ(simpleまたはdigest-MD5)です。

#### LDAPユーザー属性

ディレクトリサーバー内のユーザーを見つけるためにBlack Duckで使用される情報です。

- (必須)ユーザーを見つけるために使用できる絶対ベースDNです。例:dc=example.dc=com
- ・ (必須)特定の一意ユーザーとのマッチングに使用される属性です。この属性の値により、その名前のユーザーのユーザープロファイルアイコンがパーソナライズされます。 例:uid={0}

テスト用ユーザー名とパスワード

・ (必須)ディレクトリサーバーへの接続をテストするためのユーザーの認証情報

#### サーバー証明書のインポート

サーバー証明書をインポートするには、次の手順を実行します。

1. システム管理者としてBlack Duckにログインします。

- 3. [システム設定]を選択します。
- 4. [ユーザー認証]をクリックします。
- 5. [LDAP構成を有効にする]チェックボックスをオンにして、上で説明したように[LDAPサーバーの詳細]セクションに情報を入力します。[サーバーURL]フィールドで、セキュリティで保護されたLDAPサーバー(プロトコルスキームはldaps://)が構成されていることを確認します。
- 6. 上記の説明に従って、[LDAPユーザー属性]セクションに情報を入力します。

必要に応じて、[Black Duckで自動的にユーザーアカウントを作成する]チェックボックスをオフにして、LDAPで認証されたユーザーの自動作成をオフにします。このチェックボックスはデフォルトでオンになっているため、Black Duckに存在しないユーザーがLDAPを使用してBlack Duckにログインすると、ユーザーが自動的に作成されます。これは、新規インストールとアップグレードに適用されます。

- 7. [テスト接続、ユーザー認証およびフィールドマッピング]セクションにユーザーの認証情報を入力し、[接続のテスト]をクリックします。
- 8. 証明書に問題がない場合は、自動的にインポートされ、「接続テストに成功しました」というメッセージが表示されます。

Test Connection, User Authentication and Field Mapping

Tests ability to connect and authenticate test-user. Note: test-user credentials are not saved.

✓ Connection Test Succeeded		
Test Username *		
Denis Bors		
Test Password *		
•••••		
	Reset	Test Connection

- 9. 証明書に問題がある場合、ダイアログボックスに証明書に関する詳細が表示されます。次のいずれかを実行します。
  - ・ [キャンセル]をクリックして、証明書の問題を解決します。 解決したら、接続を再度テストし、証明書の問題が解決して証明書がインポートされたことを確認します。成功した場合は、「接続テストに成功しました」というメッセージが表示されます。
  - · [保存]をクリックしてこの証明書をインポートします。

[接続のテスト]をクリックして、証明書がインポートされたことを確認します。成功した場合は、「接続テストに成功しました」というメッセージが表示されます。

### LDAP信頼ストアのパスワード

カスタムのBlack Duck Webアプリケーション信頼ストアを追加する場合は、これらの方法を使用してLDAP信頼ストアのパスワードを指定します。

Docker Swarmを使用する場合は、次の方法を使用してLDAP信頼ストアのパスワードを指定します。

・ docker secretコマンドでLDAP\_TRUST\_STORE\_PASSWORD\_FILEを使用してDocker Swarmにパスワードを通知します。シークレットの名前にスタック名を含める必要があります。この例では、「HUB」がスタック名です。

docker secret create HUB\_LDAP\_TRUST\_STORE\_PASSWORD\_FILE <file containing password>

docker-swarmディレクトリにあるdocker-compose.local-overrides.ymlファイルで、パスワードシークレットをwebappサービスに追加します。

secrets:

- LDAP\_TRUST\_STORE\_PASSWORD\_FILE

docker-compose.local-overrides.ymlファイルの末尾にあるsecrets セクションに、次のようなテキストを追加します。

secrets:

LDAP\_TRUST\_STORE\_PASSWORD\_FILE:
 external: true
 name: "HUB\_LDAP\_TRUST\_STORE\_PASSWORD\_FILE"

・ docker-swarmディレクトリにあるdocker-compose.local-overrides.ymlファイルにwebappサービスのボリュームセクションを追加して、LDAP\_TRUST\_STORE\_PASSWORD\_FILEというファイルが含まれているディレクトリを/run/secretsにマウントします。

webapp:

volumes: ['/directory/where/file/is:/run/secrets']

注:信頼ストアが完全に置き換えられ、別のパスワードで保護されている場合にの み、LDAP\_trust\_store\_password\_fileが含まれているディレクトリをマウントする必要があります。

## ログファイルとヒートマップデータのダウンロード

問題のトラブルシューティングやカスタマサポートへのログファイルの提供が必要になる場合があります。システム管理者の役割のあるユーザーは、現在のログファイルまたはシステムのヒートマップデータが格納されている.zipファイルをダウンロードできます。

ログファイルまたはヒートマップファイルの準備には数分かかる場合があることに注意してください。ログ取得とヒートマップデータの設定の詳細については、『インストールガイド』を参照してください。

### ログファイルへのアクセス

Black DuckのUIからログファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します。

- 1. システム管理者の役割でBlack Duckにログインします。
- 2. **☆ Admin** をクリックします。
- 3. [ジョブ]を選択します。
- 4. [システム情報]タブを選択します。
- 5. 「ログのダウンロード(.zip)]をクリックします。

### ヒートマップデータへのアクセス

ヒートマップを圧縮CSVとしてダウンロードして端末スキャンの傾向を確認および分析し、スプレッドシートプログラムのピボットとしてヒートマップを作成することができます。

システムのヒートマップデータをダウンロードするには:

- 1. システム管理者の役割でBlack Duckにログインします。
- 2. **☆?** Admin をクリックします。
- 3. [管理者]メニューの[診断]セクションで、[ジョブ]を選択します。
- 4. [システム情報]タブを選択します。
- 5. [ヒートマップのダウンロード(.zip)]をクリックします。

### ログファイルの表示

### ログの取得

コンテナからログを取得するには、次の手順を実行します。

docker cp <logstash container ID>:/var/lib/logstash/data logs/

ここで、「logs/」は、ログのコピー先のローカルディレクトリです。

### コンテナのログファイルの表示

docker-compose logsコマンドを使用して、すべてのログを表示します。

docker-compose logs

Dockerコマンドの詳細については、DockerドキュメントWebサイト(https://docs.docker.com/)を参照してください。

### ログのパージ

デフォルトでは、ログファイルは14日後に自動的にパージされます。この値を変更するには、次の手順を実行します。

- 1. コンテナを停止します。
- 2. docker-swarmディレクトリにあるdocker-compose.local-overrides.ymlファイルを編集します。
  - a. logstashサービスを追加します。
  - b. 新しい値でDAYS\_TO\_KEEP\_LOGS環境変数を追加します。次の例では、10日後にログファイルがパージされます。

```
logstash:
environment: {DAYS_TO_KEEP_LOGS: 10}
```

3. コンテナを再起動します。

## デフォルトのメモリ制限の変更

Black Duckにかかる負荷によっては、一部のコンテナでデフォルトのメモリ制限よりも高いメモリ制限が必要になることがあります。

注: デフォルトのメモリ制限は、絶対に引き下げないでください。引き下げると、Black Duckが正しく機能しなくなります。

次のコンテナのデフォルトのメモリ制限を変更できます。

- · webapp
- · jobrunner
- scan
- binarvscanner
- · bomengine

### webappコンテナのデフォルトのメモリ制限の変更

webappコンテナには、次の3つのメモリ設定があります。

- ・ HUB MAX MEMORY環境変数は、最大Javaヒープサイズを制御します。
- ・ limits memoryとreservations memory設定は、Dockerがwebappコンテナの全体的なメモリをスケジュールおよび制限するのに使用する制限を制御します。
  - · limits memory設定は、コンテナが使用できるメモリ容量です。
  - ・ Dockerはreservations memory設定を使用して、コンテナをマシンに導入(スケジュール)できるかどうかを判断します。この値を使用して、Dockerは、すべてのコンテナが同じメモリを求めて競合するのではなく、マシンに導入されたすべてのコンテナに十分なメモリがあることを確認します。

これらの各設定の値は、最大Javaヒープサイズよりも大きくする必要があります。Black Duck Softwareでは、Javaヒープサイズを更新する場合は、limits memoryとreservations memoryの値をそれぞれ最大Javaヒープサイズよりも少なくとも1 GB大きく設定することを推奨しています。

docker-compose.local-overrides.ymlファイルのwebappセクションを使用し、必要に応じてコメント文字(#)を削除して、新しい値を入力します。

次の例では、Web Appコンテナの最大Javaヒープサイズが8 GBに変更され、limit memoryとreservations memory設定の値がそれぞれ9 GBに変更されます。

#### 元の値:

```
#webapp:
#environment: {HUB_MAX_MEMORY: REPLACE_WITH_NEW_MAX_MEMORYm}
#deploy:
    #limits: {MEMORY: REPLACE_WITH_NEW_MEM_LIMITm}
    #reservations: {MEMORY: REPLACE_WITH_NEW_VALUEm}
```

#### 更新された値:

```
webapp:
environment: {HUB_MAX_MEMORY: 8192m}
deploy:
  limits: {MEMORY: 9216m}
  reservations: {MEMORY: 9216m}
```

## jobrunnerコンテナのデフォルトのメモリ制限の変更

jobrunnerコンテナには、次の3つのメモリ設定があります。

・ HUB\_MAX\_MEMORY環境変数は、最大Javaヒープサイズを制御します。

- limits memoryとreservations memory設定は、Dockerがjobrunnerコンテナの全体的なメモリをスケジュールおよ び制限するのに使用する制限を制御します。
  - limits memory設定は、コンテナが使用できるメモリ容量です。
  - Dockerはreservations memory設定を使用して、コンテナをマシンに導入(スケジュール)できるかどうかを判 断します。この値を使用して、Dockerは、すべてのコンテナが同じメモリを求めて競合するのではなく、マシ ンに導入されたすべてのコンテナに十分なメモリがあることを確認します。

これらの各設定の値は、最大Javaヒープサイズよりも大きくする必要があります。Black Duck Softwareで は、Javaヒープサイズを更新する場合は、limits memoryとreservations memoryの値をそれぞれ最大Javaヒープ サイズよりも少なくとも1 GB大きく設定することを推奨しています。

🗐 注: これらの設定は、スケーリングされたJob Runnerコンテナを含む、すべてのJob Runnerコンテナに適用 されます。

docker-compose.local-overrides.ymlファイルのjobrunnerセクションを使用し、必要に応じてコメント文字(#)を削除し て、新しい値を入力します。

次の例では、jobrunnerコンテナの最大Javaヒープサイズが8 GBに変更され、limit memoryとreservations memory設 定の値がそれぞれ9 GBに変更されます。

#### 元の値:

```
#jobrunner:
#environment: {HUB_MAX_MEMORY: REPLACE_WITH_NEW_MAX_MEMORYm}
#deploy:
  #limits: {MEMORY: REPLACE_WITH_NEW_MEM_LIMITm}
  #reservations: {MEMORY: REPLACE_WITH_NEW_VALUEm}
```

#### 更新された値:

```
jobrunner:
environment: {HUB_MAX_MEMORY: 8192m}
deploy:
  limits: {MEMORY: 9216m}
 reservations: {MEMORY: 9216m}
```

#### デフォルトのメモリ制限の変更

HUB\_MAX\_MEMORY値を変更するときにコンテナにメモリを追加した場合、次の値が変更されることがあります。

- org.quartus.scheduler.periodic.maxthreads:4
- org.quartz.scheduler.periodic.prefetch: 2
- org.quartus.scheduler.ondemand.maxthreads:8
- org.quartz.scheduler.ondemand.prefetch: 4

#### ガイダンスの例

```
SMATIT
HUB_MAX_MEMORY: 4096m
org.quartz.scheduler.periodic.maxthreads: 4
org.quartz.scheduler.periodic.prefetch: 2
org.quartz.scheduler.ondemand.maxthreads: 8
org.quartz.scheduler.ondemand.prefetch: 4
Medium
HUB_MAX_MEMORY: 6144m
org.quartz.scheduler.periodic.maxthreads: 4
org.quartz.scheduler.periodic.prefetch: 2
org.quartz.scheduler.ondemand.maxthreads: 12
org.guartz.scheduler.ondemand.prefetch: 8
Large/X-Large
HUB_MAX_MEMORY: 12288m
```

```
org.quartz.scheduler.periodic.maxthreads: 8 org.quartz.scheduler.periodic.prefetch: 4 org.quartz.scheduler.ondemand.maxthreads: 24 org.quartz.scheduler.ondemand.prefetch: 16
```

三 注: LargeとX-Largeの違いは、jobrunnerインスタンスの数だけです。メモリとスレッドの数は同じです。

三 注: 両方のプールの最大スレッド数は32を超えてはいけません

### scanコンテナのデフォルトのメモリ制限の変更

scanコンテナには、次の3つのメモリ設定があります。

- ・ HUB\_MAX\_MEMORY環境変数は、最大Javaヒープサイズを制御します。
- ・ limits memoryとreservations memory設定は、DockerがScanコンテナの全体的なメモリをスケジュールおよび制限するのに使用する制限を制御します。
  - · limits memory設定は、コンテナが使用できるメモリ容量です。
  - ・ Dockerはreservations memory設定を使用して、コンテナをマシンに導入(スケジュール)できるかどうかを判断します。この値を使用して、Dockerは、すべてのコンテナが同じメモリを求めて競合するのではなく、マシンに導入されたすべてのコンテナに十分なメモリがあることを確認します。

これらの各設定の値は、最大Javaヒープサイズよりも大きくする必要があります。Black Duck Softwareでは、Javaヒープサイズを更新する場合は、limits memoryとreservations memoryの値をそれぞれ最大Javaヒープサイズよりも少なくとも1 GB大きく設定することを推奨しています。

□ 注: これらの設定は、スケーリングされたScanコンテナを含む、すべてのScanコンテナに適用されます。

docker-compose.local-overrides.ymlファイルのscanセクションを使用し、必要に応じてコメント文字(#)を削除して、新しい値を入力します。

次の例では、scanコンテナの最大Javaヒープサイズが4 GBに増やされ、limits memoryとreservations memory設定の値がそれぞれ5 GBに増やされます。

#### 元の値:

```
#scan:
#environment: {HUB_MAX_MEMORY: REPLACE_WITH_NEW_MAX_MEMORYm}
#deploy:
    #limits: {MEMORY: REPLACE_WITH_NEW_MEM_LIMITm}
    #reservations: {MEMORY: REPLACE_WITH_NEW_VALUEm}
```

#### 更新された値:

```
scan:
environment: {HUB_MAX_MEMORY: 4096m}
deploy:
  limits: {MEMORY: 5210m}
  reservations: {MEMORY: 5210m}
```

## binaryscannerコンテナのデフォルトのメモリ制限の変更

binaryscannerコンテナの唯一のデフォルトのメモリサイズは、コンテナの実際のメモリ制限です。

注: これらの設定は、スケーリングされたbinaryscannerコンテナを含む、すべてのbinaryscannerコンテナに 適用されます。

docker-compose.local-overrides.ymlファイルにbinaryscannerセクションを追加します。

次の例では、コンテナのメモリ制限が4 GBに変更されます。

#### 更新された値:

binaryscanner:

```
limits: {MEMORY: 4096M}
```

### bomengineコンテナのデフォルトのメモリ制限の変更

bomengineコンテナには、次の3つのメモリ設定があります。

- ・ HUB\_MAX\_MEMORY環境変数は、最大Javaヒープサイズを制御します。
- · limits memoryとreservations memory設定は、Dockerがbomengineコンテナの全体的なメモリをスケジュールおよび制限するのに使用する制限を制御します。
  - · limits memory設定は、コンテナが使用できるメモリ容量です。
  - ・ Dockerはreservations memory設定を使用して、コンテナをマシンに導入(スケジュール)できるかどうかを判断します。この値を使用して、Dockerは、すべてのコンテナが同じメモリを求めて競合するのではなく、マシンに導入されたすべてのコンテナに十分なメモリがあることを確認します。
- 注: これらの設定は、スケーリングされたbomengineコンテナを含む、すべてのbomengineコンテナに適用されます。

docker-compose.local-overrides.ymlファイルのbomengineセクションを使用し、必要に応じてコメント文字(#)を削除して、新しい値を入力します。

次の例では、bomengineコンテナの最大Javaヒープサイズが8 GBに変更され、limits memoryとreservations memory設定の値がそれぞれ9 GBに変更されます。

#### 元の値:

```
#bomengine:
#environment: {HUB_MAX_MEMORY: REPLACE_WITH_NEW_MAX_MEMORYm}
#deploy:
    #limits: {MEMORY: REPLACE_WITH_NEW_MEM_LIMITm}
    #reservations: {MEMORY: REPLACE_WITH_NEW_VALUEm}
```

### 更新された値:

```
bomengine:
environment: {HUB_MAX_MEMORY: 8192m}
deploy:
  limits: {MEMORY: 9216m}
  reservations: {MEMORY: 9216m}
```

重要: bomengineコンテナのHUB\_MAX\_MEMORYとlimits memoryには、jobrunnerコンテナと同じ値を割り当てることをお勧めします。

## logstashのホスト名の変更

logstashのホスト名とサービス名を変更しても、内部PostgreSQLコンテナにはプッシュされません。たとえば、logstashを別の目的で使用していて、PostgreSQLログをbdlogstashに書き込むために、logstashホスト名をbdlogstashに変更したい場合は、次の手順を実行します。

- 1. blackduck-config.envで、logstashをbdlogstashに変更します: HUB\_LOGSTASH\_HOST=bdlogstash。
- 2. docker-compose.ymlを編集して、logstashをbdlogstashに変更します。

#### bdlogstash:

```
image: blackducksoftware/blackduck-logstash:1.0.9
volumes: ['log-volume:/var/lib/logstash/data']
env_file: [blackduck-config.env]
```

3. docker-compose.ymlのpostgresコンテナ定義にenv\_file: [blackduck-config.env]を追加して、ホスト名の変更が 読み取られるようにします。

env\_file: [blackduck-config.env]

## マップされていないコードの場所のクリーンアップ

マップされていないコードの場所は、プロジェクトバージョンにマップされていないコードの場所です。Black Duckの内部では、コードの場所は1つまたは複数のスキャンによって表されます。

- ・ 場合によっては、コードスキャンが、コードの場所をプロジェクトバージョンにマッピングせずにコードの場所を作成することがあり、この結果、マップされていないコードの場所になります。
- ・ プロジェクトバージョンを削除すると、コードの場所/スキャンデータが孤立する可能性があります。

マップされていないコードの場所のデータをパージしたくない場合は、blackduck-config.envファイルでこの機能を無効にすることができます。これはデフォルトでtrueに設定されており、30日ごとにパージするように設定されています。

定期的にスキャンし、頻繁にデータを破棄したい場合は、保持期間を14日間などの短い日数に設定することをお勧めします。

マップされていないコードの場所のクリーンアップをスケジュールするには、blackduck-config.envファイルで次のプロパティを設定します。

- BLACKDUCK\_HUB\_UNMAPPED\_CODE\_LOCATION\_CLEANUP=true デフォルト設定はtrueです。
- BLACKDUCK\_HUB\_UNMAPPED\_CODE\_LOCATION\_RETENTION\_DAYS=\( \)number of days between 1-365, for example, 14\( \)

デフォルト設定は30日です。

注:マップされていないコードの場所のクリーンアップを構成してシステムを再起動すると、スキャンパージが開始され、保持条件(構成された保持日数よりも古い)を満たすマップされていないコードの場所が削除されます。デフォルトでは、スキャンパージジョブは15分ごとに実行されます。

# cron文字列を使用したスキャンパージジョブのスケジュール

docker swarm実装のblackduck-config.envファイルに変数を設定することで、スキャンパージを構成できます。

次のいずれかの方法を使用して、blackduck-config.envで変数を設定することにより、スキャンパージジョブをスケジュールできます。

- ・ cronジョブを使用する場合: blackduck.scan.processor.scanpurge.cronstring 次のcron形式を使用します。second minute hour dayOfMonth month daysOfWeek
- ・ 固定遅延を使用する場合: blackduck.scan.processor.scanpurge.fixeddelay(scanpurgejobを実行する頻度をミリ 秒単位で設定します。デフォルトは15分です)
- 注: blackduck.scan.processor.scanpurge.cronstringを指定した場合、代わりにcron文字列が使用されるため、blackduck.scan.processor.scanpurge.fixeddelay設定は無視されます。

# スタックしている構成表イベントのクリア

構成表イベントクリーンアップジョブは、処理エラーのためにスタックしている可能性がある構成表イベントをクリアします。デフォルトでは、ジョブは毎日午前0時に実行され、過去24時間より前にスタックしたイベントを削除しま

す。cronスケジュールは、システムの使用率が低い時間帯に応じて変更できます。また、過去何時間のイベントを保持するかの設定を1~48時間の間で変更できます。

・ 過去何時間の構成表イベントを保持するかを設定します。これは、処理エラーまたはトポロジ変更によってスタックしている可能性のある構成表イベントをパージするのに役立ちます。デフォルトは24時間です。有効な範囲は1~48時間です。たとえば、過去12時間より前にスタックしたすべてのイベントを削除する場合は、次のように指定します。

BLACKDUCK\_BOM\_EVENT\_CLEANUP\_BEFORE\_HOURS=12

・ Cron式を介して、構成表イベントをクリアするジョブの実行スケジュールを設定します。システムの使用率が低い時間帯に実行することをお勧めします。デフォルトでは、午前0時に実行され、値は00\*\*\*?です。たとえば、構成表イベントクリーンアップジョブを毎日午前2時に実行する必要がある場合は、次のように指定します。

BLACKDUCK\_BOM\_EVENT\_CLEANUP\_JOB\_CRON\_TRIGGER="0 2 \* \* \* ?"

VersionBomEventClearnupJobはデフォルトで有効になっており、このジョブを無効にすることはできません。

## 上書きファイルの使用

Black Duckで使用されるデフォルト設定の一部を上書きすることができます。.ymlファイルを直接編集する代わりに、docker-swarmディレクトリにあるdocker-compose.local-overrides.ymlを使用します。

このファイルを使用してデフォルト設定を変更することで、アップグレード時に変更内容が保持され、Black Duckをアップグレードするたびに.ymlファイルを変更する必要がなくなります。T

docker-composeコマンドで、docker-compose.local-overrides.ymlファイルは最後に使用される.ymlファイルである必要があります。たとえば、次のコマンドは、外部データベースを使用してBlack Duckを起動します。

docker stack deploy -c docker-compose.externaldb.yml -c docker-compose.local-overrides.yml hub

# 分析の構成: Black Duck

Black Duckでは、blackduck-config.envファイルで解析をオフにすることで、Synopsys Detectの自動実行をグローバルに無効にできます。

- 1. blackduck-config.envファイルで、ANALYTICS=falseのように構成します。
- 2. Black Duckを再起動します。

## 外部PostgreSQLインスタンスの構成

Black Duck は、外部PostgreSQLインスタンスの使用をサポートしています。Black Duck 2022.10.xの場合、PostgreSQLバージョン13.xおよび14.xがサポートされています。

| 注: azure.extensions値をPGCRYPTOに設定すると、initスクリプトがAzureデータベースにアクセスできるようになります。

Synopsysでは、外部PostgreSQLを使用する新規インストールには、PostgreSQL 14.5(またはバージョン14.x以降)を推奨しています。PostgreSQL 13.xもサポートされています。

重要: Black Duck 2022.10.0は、PostgreSQL 11.xをサポートしなくなりました。

外部PostgreSQLデータベースを構成するには、次の手順を実行します。

1. 外部PostgreSQLクラスタをUTF8エンコードで初期化します。これを行う方法は、外部PostgreSQLプロバイダによって異なる場合があります。たとえば、PostgreSQL initdbツールを使用する場合は、次のコマンドを実行します。

initdb --encoding=UTF8 -D /path/to/data

- 2. データベースのユーザー名とパスワードを作成および設定します。PostgreSQLデータベースには、管理者(デフォルトでは、blackduckがユーザー名)、ユーザー(デフォルトでは、blackduck\_userがユーザー名)、Black Duckレポートデータベースのユーザー(デフォルトでは、blackduck\_reporterがユーザー名)の3名のユーザーが存在します。次の操作を実行できます。
  - デフォルトのユーザー名でアカウントを作成する。
  - カスタムユーザー名でアカウントを作成する。
- 3. PostgreSQLインスタンスを構成します。

デフォルトのユーザー名を使用したアカウントの作成と構成:

デフォルトのblackduck、blackduck\_user、およびblackduck\_reporterのユーザー名を使用する場合は、次の手順を実行します。

これらの手順を完了したら、「PostgreSQLインスタンスの構成」に進みます。

管理者権限を持つblackduckという名前のデータベースユーザーを作成します。
 Amazon RDSの場合は、データベースインスタンスの作成時に「マスターユーザー」をblackduckに設定します。

その他の特定の値は必要ありません。

2. ディレクトリにあるexternal-postgres-init.pgsqlファイルで以下を docker-swarm 置き換えます。

POSTGRESQL\_USERを次と置き換えます: blackduck

HUB\_POSTGRES\_USERを次と置き換えます: blackduck\_user

BLACKDUCK\_USER\_PASSWORDを次に使用するパスワードに置き換えます: blackduck\_user

- 重要:この手順は必須です。
- 3. docker-swarmディレクトリにあるexternal-postgres-init.pgsqlスクリプトを実行して、ユーザー、データベース、およびその他の必要なアイテムを作成します。以下に例を示します。

psql -U blackduck -h <hostname> -p <port> -f external-postgres-init.pgsql postgres

4. 任意のPostgreSQL管理ツールを使用して、blackduck、blackduck\_user、およびblackduck\_reporterデータベース ユーザーのパスワードを構成します。

これらのユーザーは、前の手順でexternal-postgres-init.pgsqlスクリプトによって作成されています。

- 5. 「PostgreSQLインスタンスの構成」に進みます。
- 注: Black Duckはpgcrypto拡張機能を使用し、それが使用可能であると想定します。CloudSQL、RDS、およびAzureは、デフォルトでpgcrypto拡張機能を提供しているため、さらなる構成は必要ありません。Community PostgreSQLのユーザーは、postgresql-contribパッケージがまだインストールされていない場合は、それをインストールする必要があります。パッケージ名はディストリビューションによって異なります。

カスタムユーザー名とパスワードを使用したアカウントの作成と構成:

カスタムデータベースのユーザー名を作成する場合は、次の手順を実行します。

次の手順で、各ユーザー名は次のとおりです。

DBAdminNameは、新しいカスタム管理者のユーザー名。

- · DBUserNameは、新しいカスタムデータベースユーザーのユーザー名。
- ・ DBReporterNameは、新しいカスタムデータベースレポータのユーザー名。

数字のみで構成されるユーザー名は、外部PostgreSQLインスタンスのPostgreSQLユーザー名に使用できます。

更新されたexternal-postgres-init.pgsqlスクリプトでは、数値のPostgreSQLユーザー名がスクリプトで正常に実行されるように、ユーザー名を二重引用符で囲みます。external-postgres-init.pgsqlスクリプトで、HUB\_Postgre\_USERおよびPostgreQL\_USERのデフォルトの名前値を検索して、数値のユーザー名に置き換えます。

これらの手順を完了したら、次のセクション「PostgreSQLインスタンスの構成」に進みます。

1. 管理者権限を持つDBAdminNameという名前のデータベースユーザーを作成します。

Amazon RDSの場合は、データベースインスタンスの作成時に「マスターユーザー」をDBAdminNameに設定します。

その他の特定の値は必要ありません。

- 2. docker-swarmディレクトリにあるexternal-postgres-init.pgsqlスクリプトを編集 し、DBAdminName、DBUserName、およびDBReporterNameに使用するアカウント名を指定します。
- 3. docker-swarmディレクトリにある編集済みのexternal-postgres-init.pgsqlスクリプトを実行して、ユーザー、データベース、およびその他の必要なアイテムを作成します。以下に例を示します。

psql -U DBAdminName -h <hostname> -p <port> -f external-postgres-init.pgsql postgres

4. 任意のPostgreSQL管理ツールを使用して、DBAdminName、DBUserName、およびDBReporterNameデータベースユーザーのパスワードを構成します。

これらのユーザーは、前の手順でexternal-postgres-init.pgsqlスクリプトによって作成されています。

- 5. hub-postgres.env環境ファイルを編集します。このファイルには、HUB\_Postgre\_USERおよび HUB\_Postgre\_ADMINのデフォルトのユーザー名がリストされています。これらのデフォルト値を、データベース ユーザーおよび管理者のカスタムユーザー名に置き換えます。
- 6. 次のセクション「PostgreSQLインスタンスの構成」に進みます。

PostgreSQLインスタンスの構成:

- ユーザーを作成してパスワードを構成したら、次の手順を実行します。
- docker-swarmディレクトリにあるhub-postgres.env環境ファイルを編集して、データベース接続パラメータを指定します。次のことを行えます。
  - · データベース接続でSSLを有効にする。

認証に、証明書またはユーザー名とパスワード、あるいはその両方を使用することを選択できます。

· データベース接続でSSLを無効にする。

SSLが無効の場合は、ユーザー名とパスワードによる認証を使用する必要があります。

パラメータ	説明
HUB_Postgre_ENABLE_SSL	データベース接続でのSSLの使用を定義します。
	<ul><li>データベース接続でSSLを使用しないように設定するには、値を</li><li>・ データベース接続でSSLを使用するように設定するには、値を</li></ul>
HUB_Postgre_ENABLE_SSL_CERT	認証に証明書が必要かどうかを定義します。

・ クライアント証明書認証を無効にするには、値を「false」に設定

パラメータ	説明
	· データベース接続でSSLを使用するときにクライアント証明書記す。
HUB_Postgre_HOST	PostgreSQLインスタンスを含むサーバーのホスト名。
HUB_Postgre_PORT	PostgreSQLインスタンスの接続先のデータベースポート。

- 2. ユーザー名とパスワードによる認証を使用している場合は、PostgreSQL管理者とユーザーのパスワードをBlack Duckに提供します。
  - a. データベースユーザーのパスワードが含まれたHUB\_Postgre\_USER\_PASSWORD\_FILEという名前のファイル を作成します。デフォルトのユーザー名を使用している場合、これはblackduck\_userのユーザー名で、前の 例ではDBUserNameです。
  - b. データベース管理者ユーザーのパスワードが含まれたHUB\_Postgre\_ADMIN\_PASSWORD\_FILEという名前のファイルを作成します。デフォルトのユーザー名を使用している場合、これはblackduckのユーザー名で、前の例ではDBAdminNameです。
  - c. 両方のファイルが含まれているディレクトリを/run/secretsにマウントします。docker-swarmディレクトリにあるdocker-compose.local-overrides.ymlファイルを使用します。各サービス (webapp、jobrunner、authentication、bomengine、およびscan)で、次の手順を実行します。
    - 1. 必要に応じて、サービス名の前にあるコメント文字(#)を削除します。
    - 2. サービスにマウントするボリュームを追加します。

次の例では、webappサービスにボリュームが追加されます。

#### webapp:

volumes: ['directory/of/password/files:/run/secrets']

また、authentication、jobrunner、bomengine、およびscanサービスにこのテキストを追加する必要があります。

手順2a~cの代わりに、docker secretコマンドを使用して、HUB\_Postgre\_USER\_PASSWORD\_FILEという名前のシークレットとHUB\_Postgre\_ADMIN\_PASSWORD\_FILEという名前のシークレットを作成できます。

a. docker secretコマンドを使用して、Docker Swarmにシークレットを通知します。シークレットの名前にスタック名を含める必要があります。次の例で、スタック名は「hub」です。

docker secret create hub\_HUB\_POSTGRES\_USER\_PASSWORD\_FILE <file containing
password>

docker secret create hub\_HUB\_POSTGRES\_ADMIN\_PASSWORD\_FILE <file containing
password>

b. docker-compose.local-overrides.ymlファイルで、webapp、jobrunner、authentication、bomengine、および scanサービスにパスワードシークレットを追加します。webappサービスの例を次に示します。

#### webapp:

#### secrets:

- HUB\_POSTGRES\_USER\_PASSWORD\_FILE
- HUB\_POSTGRES\_ADMIN\_PASSWORD\_FILE

必要に応じて、コメント文字(#)を削除します。

コメント文字を削除し、必要に応じてスタック名をdocker-compose.local-overrides.ymlファイルの末尾のテキストに変更します。

#### secrets:

HUB\_POSTGRES\_USER\_PASSWORD\_FILE:

external: true

name: "hub\_HUB\_POSTGRES\_USER\_PASSWORD\_FILE"

HUB\_POSTGRES\_ADMIN\_PASSWORD\_FILE:

external: true

```
name: "hub_HUB_POSTGRES_ADMIN_PASSWORD_FILE"
```

- 3. 証明書認証を使用している場合は、docker-swarmディレクトリにあるdocker-compose.local-overrides.ymlファイルを編集して、webapp、jobrunner、authentication、およびscanサービスで、すべての証明書ファイル(HUB\_Postgre\_CA(サービスCAファイル)、HUB\_Postgre\_CRT(クライアント証明書ファイル)、HUB\_Postgre\_KEY(クライアントキーファイル))が含まれているディレクトリを/run/secretsにマウントします。手順2cの例を参照してください。
- 4. 証明書および/またはユーザー名/パスワード認証でSSLを使用できるようにするには、HUB\_Postgre\_ENABLE\_SSL\_CERTを「true」に設定し、手順2と3を完了します。
- 5. Black Duckをインストールまたはアップグレードします。

### 既存の外部データベースのPostgreSQLユーザー名の変更

デフォルトでは、PostgreSQLデータベースユーザーのユーザー名はblackduck\_userで、PostgreSQL管理者のユーザー名はblackduckです。

外部PostgreSQLデータベースを使用している場合は、これらのユーザー名を変更できます。

これらの手順は、外部データベースが現在blackduckおよびblackduck\_userユーザー名を使用している既存のBlack Duckインスタンス用の手順です。外部データベースの新しい構成のユーザー名を変更するには、前のセクションの手順に従います。

重要:管理者権限を持っていないBlack Duckデータベースユーザー(これはGCPやRDSなどのホストされたプロバイダで一般的)の場合は、bds\_hubデータベースに接続して次を実行します GRANT blackduck\_user TO blackduck:

既存のPostgreSQLアカウント名を変更するには、次の手順を実行します。

- 1. Black Duckを停止します。
- 2. bds\_hubデータベースで、ユーザーの名前を変更し、パスワードをリセットします。

```
alter user blackduck_user rename to NewName1 ;
alter user blackduck rename to NewName2 ;
alter user NewName1 password 'NewName1Password' ;
alter user NewName2 password 'NewName2Password' ;
```

3. docker-swarmディレクトリにあるhub-postgres.envファイルで、HUB\_Postgre\_USERおよびHUB\_Postgre\_ADMIN の値を編集します。HUB\_Postgre\_USERの値は、blackduck\_userの新しいユーザー名です。HUB\_Postgre\_ADMIN の値は、blackduckの新しいユーザー名です。以下に例を示します。

```
HUB_POSTGRES_USER=NewName1
HUB_POSTGRES_ADMIN=NewName2
```

4. Black Duckを再起動します。

注: 2020.4.0リリースでは、BDIOデータベースが削除されました。

## プロキシ設定の構成

blackduck-config.envファイルを編集して、プロキシ設定を構成します。外部インターネットアクセスにプロキシが必要な場合は、これらの設定を構成する必要があります。

Black Duck Softwareがホストするサービスへのアクセスが必要なコンテナは次のとおりです。

- Authentication
- Registration
- Job runner

- Web app
- ・スキャン
- · Bomengine

プロキシ環境変数は次のとおりです。

- HUB PROXY HOST。プロキシサーバーホストの名前。
- ・ HUB\_PROXY\_PORT。プロキシサーバーホストがリスンするポート。
- HUB\_PROXY\_SCHEME。プロキシサーバーへの接続に使用するプロトコル。
- ・ HUB\_PROXY\_USER。プロキシサーバーにアクセスためのユーザー名。

NTLMプロキシの環境変数は次のとおりです。

- ・ HUB\_PROXY\_WORKSTATION。認証要求発信元のワークステーション。基本的には、このマシンのコンピュータ 名。
- HUB\_PROXY\_DOMAIN。内部で認証するドメイン。

### プロキシパスワード

認証がプロキシ経由で使用される場合、次のサービスではプロキシパスワードが必要です。

- Authentication
- · Bomengine
- Web App
- Registration
- · Job Runner
- ・スキャン

プロキシパスワードを指定する方法として、次の3つの方法があります。

- ・ HUB\_PROXY\_PASSWORD\_FILEというテキストファイルが含まれているディレクトリを/run/secretsにマウントします。これは最も安全なオプションです。
- · プロキシパスワードを含むHUB\_PROXY\_PASSWORDという名前の環境変数を指定します。
- 次の手順に従って、docker secretコマンドを使用して、HUB\_PROXY\_PASSWORD\_FILEという名前のシークレットを作成します。
  - 1. docker secretコマンドを使用して、Docker Swarmにシークレットを通知します。シークレットの名前をスタック名に含める必要があります。次の例で、スタック名は「hub」です。

docker secret create hub\_HUB\_PROXY\_PASSWORD\_FILE 〈パスワードを含むファイル〉

2. docker-swarmディレクトリにあるdocker-compose.local-overrides.ymlファイルで、各サービス (authentication、webapp、registration、jobrunner、Match engine、Bom engine、およびscan)に対してシークレットへのアクセスを提供します。scanサービスの例を次に示します。

```
scan:
secrets:
- HUB_PROXY_PASSWORD_FILE
```

必要に応じて、コメント文字(#)を削除します。

3. docker-compose.local-overrides.ymlファイルの末尾にあるsecretsセクションに、次を追加します。

```
secrets:
   HUB_PROXY_PASSWORD_FILE:
```

external: true

name: "hub\_HUB\_PROXY\_PASSWORD\_FILE"

必要に応じて、コメント文字(#)を削除します。

環境変数が個別のマウント済みのファイルまたはシークレットに指定されていない場合は、blackduck-config.envファイルを使用して環境変数を指定できます。

- 1. HUB PROXY PASSWORDの前にあるシャープ記号(#)を削除して、コメントアウトを解除します。
- 2. プロキシパスワードを入力します。
- 3. ファイルを保存します。
- 注: Docker Swarm導入でdocker secret HUB\_PROXY\_PASSWORD\_FILEを使用してプロキシパスワードを提供したときにKB呼び出しが失敗した場合は、blackduck-config.envファイルでパスワードを提供して問題を解決します。

### プロキシ証明書のインポート

プロキシ証明書をインポートして、プロキシを操作できます。

1. プロキシ証明書ファイルを使用して、〈スタック名〉\_HUB\_PROXY\_CERT\_FILEという名前のdocker secretを作成します。次に例を示します。

docker secret create <stack name>\_HUB\_PROXY\_CERT\_FILE <certificate file>

2. docker-swarmディレクトリにあるdocker-compose.local-overrides.ymlファイルで、次のサービスにシークレットへのアクセスを提供します: authentication、webapp、registration、jobrunner、およびscan。scanサービスの例を次に示します。

scan:

secrets:

- HUB\_PROXY\_CERT\_FILE

## レポートデータベースのパスワードの設定

このセクションでは、レポートデータベースのパスワードを構成する手順について説明します。

docker-swarm/binディレクトリにあるhub\_reportdb\_changepassword.shスクリプトを使用して、レポートデータベースのパスワードを設定または変更します。

注: このスクリプトは、Black Duckによって自動的にインストールされるデータベースコンテナを使用している場合に、レポートデータベースのパスワードを設定または変更します。外部のPostgreSQLデータベースを使用している場合は、任意のPostgreSQL管理ツールを使用してパスワードを設定します。

スクリプトを実行してパスワードを設定または変更する場合は、次の点に注意してください。

- · dockerグループのユーザーまたはルートユーザーであるか、sudoアクセス権を持っている必要があります。
- · PostgreSQLデータベースコンテナを実行しているDockerホストで操作を実行する必要があります。

次の例では、レポートデータベースのパスワードは「blackduck」に設定されます。

./bin/hub\_reportdb\_changepassword.sh blackduck

## job runner、scan、bomengine、およびbinaryscannerコンテナのスケーリング

job runner、scan、bomengine、およびbinaryscannerコンテナをスケーリングできます。

次のコマンドを実行するには、dockerグループのユーザーまたはルートユーザーであるか、sudoアクセス権を持っている必要があります。

### bomengineコンテナのスケーリング

この例では、2つ目のbomengineコンテナが追加されます。

docker service scale hub\_bomengine=2

bomengineコンテナの現在の数よりも小さい数を指定することで、bomengineコンテナを削除できます。次の例では、bomengineコンテナが減らされて1つになります。

docker service scale hub\_bomengine=1

**三** 注: bomengineコンテナをjobrunnerコンテナと同じレベルにスケーリングすることをお勧めします。

### job runnerコンテナのスケーリング

この例では、2つ目のJob Runnerコンテナが追加されます。

docker service scale hub\_jobrunner=2

job runnerコンテナの現在の数よりも小さい数を指定することで、job runnerコンテナを削除できます。次の例では、job runnerコンテナが減らされて1つになります。

docker service scale hub\_jobrunner=1

### scanコンテナのスケーリング

この例では、2つ目のScanコンテナが追加されます。

docker service scale hub\_scan=2

scanコンテナの現在の数よりも小さい数を指定することで、scanコンテナを削除できます。次の例では、scanコンテナが減らされて1つになります。

docker service scale hub\_scan=1

## binaryscannerコンテナのスケーリング

binaryscannerコンテナはBlack Duck - Binary Analysisで使用されます。

この例では、2つ目のbinaryscannerコンテナが追加されます。

docker service scale bdba-worker=2

注: Binaryscannerコンテナを1個追加するごとに、1 CPU、2 GB RAM、100 GBの空きディスク容量の追加が必要です。

binaryscannerコンテナの現在の数よりも小さい数を指定することで、binaryscannerコンテナを削除できます。次の例では、binaryscannerコンテナが減らされて1つになります。

docker service scale bdba-worker=1

## シングルサインオンのSAMLの設定

Security Assertion Markup Language (SAML)は、XMLベースのオープンな標準データ形式で、パーティ間で認証および認証データを交換します。たとえば、アイデンティティプロバイダとサービスプロバイダ間での交換です。Black DuckのSAML実装ではシングルサインオン(SSO)機能が提供され、SAMLが有効になっているとき、Black DuckユーザーはBlack Duckに自動的にサインインできます。SAMLの有効化はBlack Duckユーザー全員に適用され、個別のユーザーに選択的に適用することはできません。

注:ホストされるすべてのお客様は、SAMLまたはLDAPを介したシングルサインオン(SSO)の既成サポートを活用して、Black Duckアプリケーションへのアクセスのセキュリティを確保する必要があります。これらのセキュリティ機能を有効にして設定する方法については、インストールガイドを参照してください。さらに、2ファクタ認証を提供しているSAML SSOプロバイダを使用しているお客様は、そのテクノロジを有効にして活用し、Black Duckアプリケーションへのアクセスのセキュリティをさらに高めることをお勧めします。

SAML機能の有効/無効を切り替えるには、システム管理者の役割を持つユーザーである必要があります。

#### 追加のSAML情報:


- Assertion Consumer Service (ACS): https://<host>/saml/SSO
- ・ 推奨されるサービスプロバイダのエンティティID: https://<host>。hostはBlack Duckサーバーの場所です。 次の点に注意してください。
- ・ Black Duck は属性ステートメントで情報が提供されている場合、外部ユーザーの情報(氏名、名、姓、電子メール)を同期して取得できます。姓と名の値は大文字と小文字が区別されるため注意してください。
  - Black Duck は、Black Duckでグループ同期を有効にした場合、外部ユーザーのグループ情報を同期することもできます。
- ・ SAMLを有効にしてログインすると、Black Duckのログインページではなく、IDプロバイダのログインページにリダイレクトされます。
- ・ SSOユーザーがBlack Duckからログアウトしたときに、Black Duckから正常にログアウトしたことを通知するログアウトページが表示されるようになりました。このログアウトページには、Black Duckに再ログインするためのリンクが含まれ、ユーザーがBlack Duckに正常に再ログインするために資格情報を提供する必要がありません。
- ・ SSOシステムに問題があり、SSO設定を無効にする必要がある場合は、Black Duck servername/sso/loginを入力して、Black Duckにログインします。

SAMLを使用するシングルサインオンを有効にするには

1. **☆%** Admin をクリックします。

[管理]ページが表示されます。

2. [SAML統合]を選択して[SAML統合]ページを開きます。



- 3. [SAML設定の詳細]設定で、次の操作を完了します。
  - a. [SAMLの有効化]チェックボックスをオンにします。
  - b. 必要に応じて、[グループ同期の有効化]チェックボックスをオンにします。このオプションが有効な場合、ログイン時にIDプロバイダ(IDP)のグループがBlack Duckで作成され、ユーザーはこれらのグループに割り当てられます。「Groups」という属性名を使用して属性ステートメントでグループを送信するように、IDPを設定する必要があります。
  - c. 必要に応じて、[ローカルログアウトのサポートの有効化]チェックボックスをオンにします。このオプションが有効な場合、Black Duckからログアウトすると、IDPのログインページが表示されます。
    - 注: ローカルログアウトのサポートが有効な場合、SAML要求はForceAuthn="true"で送信されます。IDPをチェックして、この機能がサポートされていることを確認します。
  - d. [サービスプロバイダのエンティティID]フィールド。ご使用の環境のBlack Duckサーバーの情報を、https://host形式で入力します。ここで、hostはBlack Duckサーバーです。
  - e. IDプロバイダのメタデータ。次のいずれかを選択します。
    - · [URL]を選択して、IDプロバイダのURLを入力します。
    - ・ [XMLファイル]を選択して、ファイルをドロップするか、表示されている領域をクリックして、XMLファイルを選択できるダイアログボックスを開きます。
  - f. [外部Black Duck URL]フィールド。Black DuckサーバーのパブリックURLです。
    - 例: https://blackduck-docker01.dc1.lan
- 4. [保存]をクリックします。

[保存]をクリックすると、[BlackDuckメタデータURL]フィールドが表示されます。リンクをコピーするか、SAML XML構成情報を直接ダウンロードできます。

SAMLを使用するシングルサインオンを無効にするには

- 1. **☆☆** Admin をクリックします。
- 2. [SAML統合]を選択して[SAML統合]ページを開きます。
- 3. [SAML設定の詳細]設定で、[SAMLの有効化]チェックボックスをオフにします。
- 4. [保存]をクリックします。

## ソースファイルのアップロード

構成表レビュー担当者は、マッチを確認し、偽陰性を調査することで、スキャンの結果を簡単に確認できる必要があります。スニペットマッチをレビューする場合、ソースファイルとマッチの並列比較を確認することはマッチの評価とレビューに役立ちます。

Black Duck では、ソースファイルをアップロードすることができます。これにより、構成表レビュー担当者はBlack Duck UI内からファイルの内容を確認することができます。

スキャン中にディープライセンスデータの検出または著作権テキストの検索を有効にした場合、ソースファイルをアップロードすると、構成表レビュー担当者は、検出されたライセンスまたは著作権テキストをBlack Duck UI内で確認することができます。ファイルがアップロードされると、Black Duckは埋め込みライセンスと著作権テキストのリストを提供し、ファイル内のテキストが強調表示で表示されます。

構成表レビュー担当者がBlack Duck UI内からファイルコンテンツを表示するには、次の手順を実行します。

- 1. 管理者は、ソースファイルをアップロードできるようにする必要があります。
  - a. 管理者は、環境変数を使用して機能を有効にし、シールキーと呼ばれる「ユーザーキー」で構成される Docker関連のシークレットを提供します。
  - b. Black Duckはシールキーを取得し、ソースファイルの暗号化と復号化に使用される「マスターキー」を生成します。

「マスターキー」は、「ユーザーキー」(AES-GCM-256、キー長32バイト)によって暗号化され、マウントされたボリュームに格納されます。

2. グローバルまたはプロジェクトコードスキャナ役割を持っているユーザーは、署名スキャナを使用して、-upload-sourceパラメータを有効にする必要があります。詳細については、オンラインヘルプまたはユーザーガイ ドを参照してください。

スキャンクライアントは、SSL/TLSで保護されたエンドポイントと適切な認証トークンを使用して、ソースファイルの内容をBlack Duckインスタンスに送信します。

「マスターキー」はファイルを暗号化します。アップロードされたファイルは、ファイル名ではなく、関連するスキャンIDとファイル署名を使用して保存されます。

Black Duck UIで、ソースファイルは、HTTPSを介してネットワーク経由で送信されます。

次の点に注意してください。

- · ファイルをアップロードするのに必要な十分なディスク容量があることを確認してください。
- · 一度にアップロードできるソースの最大合計サイズは4 GB(4,000 MB)です。この値は構成可能です。
- ・ アップロードされたファイルは180日後に削除されます。この値は構成可能です。
- ・ アップロードサービスが最大ディスク設定の95%に達すると、ファイルは削除されます。 サービスは、ディスク容量が最大ディスク設定の90%になるまで、古いファイルから順に削除します。

ファイルのアップロードを有効にするには、次の手順を実行します。

1. ホストシステムでSEAL\_KEYという名前のファイルを作成して、「ユーザーキー」を作成します。このファイルは安全な場所に保存する必要があります。32バイトまたは32文字の長さにする必要があります。以下に例を示します。

vi opt/secrets/SEAL\_KEY

2. docker-swarmディレクトリにあるblackduck-config.envファイルのENABLE\_SOURCE\_UPLOADS環境変数をtrue に設定して、この機能を有効にします。

ENABLE\_SOURCE\_UPLOADS=true

3. Docker secretコマンドでSEAL\_KEYを使用してDocker Swarmにキーを通知します。シークレットの名前にスタック名を含める必要があります。次の例で、スタック名は「hub」です。

docker secret create hub\_SEAL\_KEY <location of key file>

4. docker-swarmディレクトリにあるdocker-compose.local-overrides.ymlファイルのuploadcacheセクションからコメント文字(#)を削除して、アップロードキャッシュサービスがシークレットにアクセスできるようにします。

uploadcache:

secrets:
 - SEAL\_KEY

5. docker-swarmディレクトリにあるdocker-compose.local-overrides.ymlファイルの次のテキストから末尾までのコメント文字(#)を削除します。

secrets:
 SEAL\_KEY:
 external: true
 name: "hub\_SEAL\_KEY"

#### 6. コンテナを再起動します。

これで、署名スキャナを使用してソースファイルをアップロードすることができます。

### シールキーと未処理のマスターキーのバックアップ

シールキーと未処理のマスターキーをバックアップします。これらのキーがバックアップされていない場合、シールキーを紛失するとデータが失われる可能性があります。

./bd\_get\_source\_upload\_master\_key.sh <local destination of raw master key> <path to SEAL\_KEY>

### シールキーの置き換え

前のセクションで説明したように、既存のマスターキーをバックアップしておけば、シールキーを紛失した場合にそれを置き換えることができます。

シールキーを置き換えるには、次のスクリプトを使用します。

./recover\_master\_key.sh <new seal key file> <local destination of master key>

### 追加の構成オプション

Black Duck は、次の追加の構成を提供しています。

- ・ データ保持。デフォルトでは、ファイルデータは180日間保持されます。
  - この設定を変更するには、DATA\_RETENTION\_IN\_DAYS環境変数を使用します。
- · ソースの合計サイズ。デフォルトでは、ソースの最大合計サイズは4 GB(4,000 MB)です。
  - この設定を変更するには、MAX\_TOTAL\_SOURCE\_SIZE\_MB環境変数を使用します。

これらの設定を変更するには、docker-swarmディレクトリにあるdocker-compose.local-overrides.ymlファイルのupload cacheサービスに環境変数を追加し、新しい設定を定義します。以下に例を示します。

uploadcache: environment: [MAX\_TOTAL\_SOURCE\_SIZE\_MB: 8000]

アップロードされるファイルのサイズを制限することもできます。デフォルトでは、最大サイズは5 MBです。この設定を変更するには、コマンドラインで次のように入力します。

export SCAN\_CLI\_OPTS="-Dblackduck.scan.cli.file.upload.limitMB=#"

ここで、#はMB単位の新しい値です。たとえば、最大サイズを6 MBに増やすには、次のように入力します。

export SCAN\_CLI\_OPTS="-Dblackduck.scan.cli.file.upload.limitMB=6"

## 起動または停止 Black Duck

これらのコマンドを使用して、Black Duckを起動またはシャットダウンします。

### 起動 Black Duck

上書きファイルを使用してデフォルトの構成設定を変更していない場合は、これらのコマンドを使用します。

· PostgreSQLデータベースコンテナを使用してBlack Duckを起動するには、次のコマンドを実行します。

docker swarm init
docker stack deploy -c docker-compose.yml hub

・ PostgreSQLデータベースコンテナを使用してBlack DuckをBlack Duck - Binary Analysisとともに起動するには、 次のコマンドを実行します。

```
docker swarm init
docker stack deploy -c docker-compose.yml -c docker-compose.bdba.yml hub
```

· 外部データベースを使用してBlack Duckを起動するには、次のコマンドを実行します。

```
docker swarm init
docker stack deploy -c docker-compose.externaldb.yml hub
```

・ 外部データベースを使用してBlack DuckをBlack Duck - Binary Analysisとともに起動するには、次のコマンドを 実行します。

```
docker swarm init
docker stack deploy deploy -c docker-compose.externaldb.yml -c docker-
compose.bdba.yml hub
```

・ Swarmサービスに対してファイルシステムが読み取り専用の状態でBlack Duckを実行している場合は、前の手順にdocker-compose.readonly.ymlファイルを追加します。

たとえば、PostgreSQLデータベースコンテナを使用してBlack Duckをインストールするには、次のコマンドを入力します。

```
docker swarm init docker stack deploy -c docker-compose.yml -c docker-compose.readonly.yml hub
```

### 上書きファイル使用時のBlack Duckの起動

上書きファイルを使用してデフォルトの構成設定を変更した場合は、これらのコマンドを使用します。

注: docker-compose.local-overrides.ymlファイルは、docker-composeコマンドで最後に使用される.ymlファイルである必要があります。

· PostgreSQLデータベースコンテナを使用してBlack Duckを起動するには、次のコマンドを実行します。

```
docker swarm init
docker stack deploy -c docker-compose.yml -c docker-compose.local-overrides.yml hub
```

・ PostgreSQLデータベースコンテナを使用してBlack DuckをBlack Duck - Binary Analysisとともに起動するには、 次のコマンドを実行します。

```
docker swarm init
docker stack deploy -c docker-compose.yml -c docker-compose.bdba.yml -c docker-
compose.local-overrides.yml hub
```

· 外部データベースを使用してBlack Duckを起動するには、次のコマンドを実行します。

```
docker swarm init docker stack deploy -c docker-compose.externaldb.yml -c docker-compose.local-overrides.yml hub
```

・ 外部データベースを使用してBlack DuckをBlack Duck - Binary Analysisとともに起動するには、次のコマンドを 実行します。

```
docker swarm init docker stack deploy deploy -c docker-compose.externaldb.yml -c docker-compose.bdba.yml -c docker-compose.local-overrides.yml hub
```

・ Swarmサービスに対してファイルシステムが読み取り専用の状態でBlack Duckを実行している場合は、前の手順にdocker-compose.readonly.ymlファイルを追加します。

たとえば、PostgreSQLデータベースコンテナを使用してBlack Duckをインストールするには、次のコマンドを入力します。

```
docker swarm init docker stack deploy -c docker-compose.yml -c docker-compose.readonly.yml -c docker-compose.local-overrides.yml hub
```

### シャットダウン Black Duck

・ 次のコマンドを実行してBlack Duckをシャットダウンします。

docker stack rm hub

## ユーザーセッションタイムアウトの構成

Black Duckサーバーからユーザーを自動的にログアウトし、企業のセキュリティポリシーに合わせるには、ユーザーセッションタイムアウト値を構成します。

1. 現在のタイムアウト値を表示するには、次のGETリクエストを行います。

GET https://<Black-Duck-server>/api/system-oauth-client

注: GETメソッドを使用するには、OAuthクライアントの読み取り権限を持っている必要があります。

2. 現在のタイムアウト値を変更するには、PUTリクエスト本文で次のPUTリクエストを行います。 PUT https://〈Black-Duck-server〉/api/system-oauth-client

```
{
    "accessTokenValiditySeconds": <time value in seconds>
}
```

注: このタスクでPUTメソッドを使用するには、OAuthクライアントを更新する権限を持っている必要があります。システム管理者の役割には、必要な権限が含まれています。


PUTリクエスト本文に入力する値は、新しいタイムアウト値です。

30分(1,800秒)から24時間(86,400秒)までのタイムアウト値を使用できます。


次のメディアタイプを使用できます。

 ${\tt application/vnd.blackducksoftware.user-4+json} \\ {\tt application/json}$ 

Postmanの例を次に示します。



次の例では、タイムアウト値が7,200秒から8,000秒に変更されます。



## カスタマサポートへのお客様のBlack Duckシステム情報の提供

カスタマサポートは、システム統計と環境またはネットワーク情報など、Black Duckのインストールに関する情報の提供を求める場合があります。この情報をすばやく簡単に取得できるようにするために、Black Duckでは、この情報を収集するためのsystem\_check.shスクリプトを提供しています。スクリプトは、この情報を作業ディレクトリにあるsystem\_check.txtファイルに出力します。その後、このファイルをカスタマサポートに送信できます。

system\_check.shスクリプトはdocker-swarm/binディレクトリにあります。

./bin/system\_check.sh

このスクリプトを実行するには、dockerグループのユーザーまたはルートユーザーであるか、sudoアクセス権を持っている必要があります。

## デフォルトのsysadminユーザーについて

Black Duckをインストールすると、デフォルトのシステム管理者(sysadmin)アカウントが構成されます。デフォルトのsysadminユーザーには、すべての役割と権限が関連付けられています。

じとント: ベストプラクティスとして、最初のログインにはデフォルトのsysadminアカウントを使用し、すぐにデフォルトのパスワード(blackduck)を変更して、サーバーのセキュリティを確保する必要があります。パスワードを変更するには、Black DuckのUIの右上隅にあるユーザー名/ユーザープロファイルアイコンから[マイプロファイル]を選択します。

sysadminユーザーに関連付けられているデフォルトの電子メールアドレスを編集するには、Black DuckのUIの[ユーザーの管理]ページに移動し、sysadminユーザー名を選択し、電子メールアドレスを変更して保存します。変更を確認するには、ログアウトしてから再度ログインする必要があります。

[ユーザーの管理]ページにアクセスするには、使用するユーザーアカウントにスーパーユーザーの役割が必要です。この役割は、デフォルトでsysadminアカウントに割り当てられています。電子メールアドレスの主な目的は、ユーザーアカウントの連絡先参照情報として使用することです。

## Black Duckレポート遅延の構成

Black Duck 2023.1.0で、レポートデータベースジョブプロセスは480分ごとに実行されます。これは構成可能です。 別のレポート遅延を設定するには、次の手順を実行します。

- 1. docker-swarmディレクトリのblackduck-config.envファイルを編集し、を構成します。 BLACKDUCK\_REPORTING\_DELAY\_MINUTES=<value in minutes>
  - 例: BLACKDUCK REPORTING DELAY MINUTES=360
- 2. コンテナを再起動します。

## コンテナのタイムゾーンの構成

デフォルトでは、Black DuckコンテナのタイムゾーンはUTCです。監視目的で、ログに表示されるタイムスタンプにローカルタイムゾーンが反映されるようにこの値を変更することができます。

別のタイムゾーンを設定するには、次の手順を実行します。

1. docker-swarmディレクトリにあるblackduck-config.envファイルのTZ環境変数の値を新しいタイムゾーンに設定します。ここに示すように、Wikipediaに示されている値を使用します。

たとえば、コロラド州デンバーで使用されているタイムゾーンに変更するには、次のように入力します。

TZ=America/Denver

2. コンテナを再起動します。

## デフォルトの使用法の変更

使用法は、このバージョンがリリースされるときにコンポーネントをプロジェクトにどのように含めるかについて示します。

使用法の値は次のとおりです。

- ・・・静的にリンク。静的にリンクされ、プロジェクトとともに配布される、密接に統合されているコンポーネント。
- ・ 動的にリンク。DLLやjarファイルなど、動的にリンクされ、中程度に統合されているコンポーネント。

- · ソースコード。javaまたは.cppファイルなどのソースコード。
- ・ 開発ツール/除外。コンポーネントは、リリースされたプロジェクトに含まれません。たとえば、構築、開発、またはテストのため社内的に使用されるコンポーネントです。例として、ユニットテスト、IDEファイル、コンパイラがあります。
- ・ 分離した製品。統合の弱いコンポーネントを対象としています。作業内容はコンポーネントから取得されていません。分離した製品と見なされるようにするには、アプリケーションに独自の実行可能ファイルが含まれていて、コンポーネントとアプリケーションがリンクされていない必要があります。例としては、配布メディアに無償のAcrobat PDFビューアを含めている場合などがあります。
- ・ 標準の実装。標準に従って実装している場合を対象としています。たとえば、プロジェクトとともに出荷される Java Spec Requestなどがあります。
- ・ 単純集合。プロジェクトで使用されていない、または依存していないコンポーネントを対象としています。ただし、 これらは同じメディア上にある場合があります。たとえば、関連付けられていない製品のサンプル版を配布に含めている場合があります。
- · 前提条件。必要ですが配布で提供されないコンポーネントを対象としています。
- 未指定。このコンポーネントの使用法はまだ明確にされていません。

Black Duckバージョン2020.10.0で、SynopsysはUNSPECIFIED使用法値を導入しました。既存のデフォルトの代わりに、これをデフォルトオプションとして使用することで、コンポーネントに正しい使用法値またはデフォルトの使用法値のどちらかが割り当てられているかどうかの混乱を解消することができます。たとえば、デフォルトの使用法値としてDYNAMICALLY\_LINKEDを使用した場合、DYNAMICALLY\_LINKEDの正しい使用法値を持つコンポーネントと、デフォルトで使用法値が割り当てられたコンポーネントを区別できない場合があります。使用法のデフォルトとしてUNSPECIFIEDを使用することで、使用法値としてUNSPECIFIEDが割り当てられていることが表示された場合に、有効な使用法値を割り当てるためのアクションを実行する必要があることがわかります。

デフォルトの使用法は、マッチタイプによって決まります。スニペットの使用法はソースコードですが、その他のすべてのマッチタイプの使用法は動的にリンクです。

Black Duck には次の変数があり、これらを使用して類似するマッチタイプのデフォルトの使用法を変更できます。

- ・ BLACKDUCK\_HUB\_FILE\_USAGE\_DEFAULT。この変数の使用法を定義すると、次のマッチタイプのデフォルト値が設定されます。
  - ・バイナリ
  - 完全ディレクトリ
  - 完全ファイル
  - · 追加/削除されたファイル
  - · 変更したファイル
  - · 部分
- ・ BLACKDUCK\_HUB\_DEPENDENCY\_USAGE\_DEFAULT。この変数の使用法を定義すると、次のマッチタイプのデフォルト値が設定されます。
  - ・ ファイルの依存関係
  - ・直接的な依存関係
  - 推移的な依存関係
- ・ BLACKDUCK\_HUB\_SOURCE\_USAGE\_DEFAULT。この変数の使用法を定義すると、次のマッチタイプのデフォルト値が設定されます。
  - ・スニペット

- ・ BLACKDUCK\_HUB\_MANUAL\_USAGE\_DEFAULT。この変数の使用法を定義すると、次のマッチタイプのデフォルト値が設定されます。
  - ・ 手動で追加
  - ・ 手動で判定
- ・ BLACKDUCK\_HUB\_SHOW\_UNMATCHED:マッチしなかったコンポーネント数を表示するかどうかを決定します。 デフォルトはfalseです(表示されません)。

### アップロードされたjsonld/bdioファイルbdio2のマッチタイプ

これらのマッチのデフォルトの使用法は、動的にリンクです。

- ・ 直接的な依存関係バイナリ
- 推移的な依存関係バイナリ

これらは、既存のバイナリマッチと同じフルファイルマッチです。

1つのファイルに複数の推移的な依存関係バイナリマッチを含めることができますが、直接的な依存関係バイナリは1つのみです。

別の使用法値を構成するには、次の手順を実行します。

1. docker-swarmディレクトリにあるblackduck-config.envファイルで、コメントアイコン(#)を削除し、値を入力して、新しい使用法値にします。ファイルに示されている使用法値のいずれかを使用します: SOURCE\_CODE、STATICALLY\_LINKED、DYNAMICALLY\_LINKED、SEPARATE\_WORK、IMPLEMENTATION\_OF\_STANDARD、たとえば、ファイルのデフォルトの使用法を未指定に変更するには、次のようにします。

BLACKDUCK\_HUB\_FILE\_USAGE\_DEFAULT=UNSPECIFIED

注: 正しくない使用法テキストを入力した場合は、元のデフォルト値が適用されます。jobrunnerコンテナのログファイルに警告メッセージが表示されます。

変更された使用法値は、新しいスキャンまたは再スキャンに適用されます。

## Black DuckコンテナのユーザーIDのカスタマイズ

コンテナを実行するユーザーID(UID)の変更が必要になる場合があります。

各コンテナの現在のUIDは次のとおりです。

- Authentication (blackduck-authentication): 100
- · Binaryscanner(bdba-worker):0
- CA(blackduck-cfssl):100
- DB (blackduck-postgres): 70
- Documentation (blackduck-documentation): 8080
- Job Runner(blackduck-jobrunner): 100
- Logstash (blackduck-logstash): 100
- · RabbitMQ (rabbitmg): 100
- · Registration(blackduck-registration):8080
- · Scan(blackduck-scan):8080
- Web App (blackduck-webapp):8080

- Webserver(blackduck-nginx): 100
- Uploadcache (blackduck-uploadcache): 100
- ・ Redis (blackduck-redis):任意のユーザー/グループとして実行
- Bomengine (blackduck-bomengine): 100
- Matchengine (blackduck-matchengine): 100

UIDを変更するには、docker-swarmディレクトリにあるdocker-compose.local-overrides.ymlにコンテナの新しい値を追加します。コンテナのセクションに

user:UID\_NewValue:root 行を追加します。

次の例では、webappコンテナのUIDを1001に変更します。

webapp:

user: 1001:root

次の点に注意してください。

- · postgresコンテナとbinaryscannerコンテナのUIDは変更できません。
  - ・ postgresコンテナのUIDは70でなければなりません。
  - ・ binaryscannerコンテナのUIDは0(ルート)でなければなりません。
- ・ 一部のコンテナのUID値は同じですが(たとえば、Documentation、Registration、Scan、Web AppコンテナのUIDは8080)、1つのコンテナのUID値を変更しても、同じUID値のコンテナのUID値は変更されません。たとえば、Web Appコンテナの値を8080から1001に変更しても、Documentation、Scan、またはRegistrationコンテナの値は変更されません。これらのコンテナのUID値は8080のままになります。
- ・ コンテナは、どのユーザーとしてコンテナが実行されるかを問わず、ユーザーはルートグループに属するものと して指定される必要があると想定します。

UIDをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

- 1. Black Duckを停止します。
- 2. 上記のように値を編集します。
- 3. Black Duckを起動します。

## Webサーバー設定の構成

hub-webserver.envファイルを次のように編集します。

- ホスト名を構成します。
- · ホストポートを構成します。
- · IPv6を無効にします。

### ホスト名の構成

hub-webserver.envファイルを編集して、証明書ホスト名が一致するようにホスト名を設定します。環境変数には、デフォルト値としてサービス名が設定されています。

証明書が構成されていない場合、Webサーバーの起動時にHTTPS証明書が生成されます。ホスト名が一致するように、PUBLIC\_HUB\_WEBSERVER\_HOST環境変数の値を指定して、リッスンするホスト名をWebサーバーに通知する必要があります。 そうしないと、証明書にはホスト名として使用するサービス名のみが含まれるようになります。この

値は、ユーザーがBlack Duckにアクセスするためにブラウザに入力する公開ホスト名に変更する必要があります。 以下に例を示します。

PUBLIC\_HUB\_WEBSERVER\_HOST=blackduck-docker01.dc1.lan

### ホストポートの構成

ホストポートには、異なる値を設定できます。デフォルトは443です。

ホストポートを設定するには、次の手順を実行します。

1. docker-swarmディレクトリにあるdocker-compose.local-overrides.ymlファイルに、新しいホストポート値を追加します。

webserverセクションを使用して、次の形式でポート情報を追加します。ports: ['NewValue:8443'] たとえば、ポートを8443に変更するには、次のように指定します。

```
webserver:
ports: ['8443:8443']
```

2. hub-webserver.envファイルのPUBLIC\_HUB\_WEBSERVER\_PORT値を編集して、新しいポート値を追加します。 以下に例を示します。

PUBLIC\_HUB\_WEBSERVER\_PORT=8443

3. docker-compose.ymlファイルの次の部分をコメントアウトして、ホストのポート443へのアクセスを無効にします。 そうしないと、ユーザーは引き続きポート443を使用してホストにアクセスできます。

### IPv6の無効化

デフォルトでは、NGiNXはIPv4とIPv6をリッスンします。ホストマシンでIPv6が無効になっている場合は、IPV4\_ONLY環境変数の値を1に変更します。

# UTF8文字エンコードを使用した構成表レポートの作成

アルファベット以外の文字を使用している場合に構成表レポートでUTF8文字エンコードのサポートを有効にするには、blackduck-config.envファイルに以下を追加します。

USE\_CSV\_BOM=true

## スキャン監視

スキャン監視エンドポイントの情報が収集されるデフォルトの時間は1時間です。この時間は、次のプロパティを使用して別の値に設定できます。

HUB\_SCAN\_MONITOR\_ROLLUP\_WINDOW\_SECONDS

上記で設定した最後の時間(デフォルトの期間は1時間)に、システムが分析するスキャンが一定数以上ある場合の みAPIは情報を提供できます。スキャンがしきい値よりも小さい場合、レベル1リクエストはデフォルトでOK応答を返し ます。スキャン数は、次のプロパティを使用して別の値に設定できます。

HUB SCAN MONITOR MINIMUM SCAN COUNT

レベル1リクエストは、失敗率のしきい値に基づいて「OK」または「NOT OK」の応答を返します(上限を超えると、「NOT OK」応答が返されます)。上限(デフォルトは30%)と下限(デフォルトは10%)はパーセンテージで設定され、次のプロパティで設定できます。

HUB\_SCAN\_MONITOR\_ERROR\_RATE\_LOWER\_THRESHOLD\_PERCENT

HUB\_SCAN\_MONITOR\_ERROR\_RATE\_HIGHER\_THRESHOLD\_PERCENT

スキャン監視APIリクエストの詳細については、Black Duckで入手可能な『REST API開発者ガイド』を参照してください。

### HTMLレポートのダウンロードサイズの設定

任意のサイズのHTMLレポートをダウンロードできるように環境を設定できます。デフォルトのサイズは3000 KBです。この制限を超えるレポートは、エラーメッセージ「503サービスは使用できません」が返されます。

この制限を変更するには、blackduck-config.envファイルのHUB\_MAX\_HTML\_REPORT\_SIZE\_KBプロパティの値を変更します。

## KBライセンス更新ジョブおよびセキュリティ更新ジョブの構成

KBライセンス更新ジョブおよびセキュリティ更新ジョブを無効にするには、blackduck-config.envファイルで次のプロパティを追加します。

KB\_UPDATE\_JOB\_ENABLED=FALSE

KBライセンス更新ジョブの頻度を変更するには、blackduck-config.envファイルで次のプロパティを追加します。

KB\_LICENSE\_UPDATER\_PERIOD\_MINUTES=<分単位の時間>

### Black Duckでのシークレットの暗号化の構成

Black Duckは、システム内で重要なデータの、保存データの暗号化をサポートします。この暗号化は、オーケストレーション環境(Docker SwarmまたはKubernetes)によってBlack Duckインストールにプロビジョニングされたシークレットに基づいています。次に、組織のセキュリティポリシーに基づいてこのシークレットを作成および管理し、バックアップシークレットを作成し、シークレットをローテーションするプロセスの概要を示します。

暗号化される重要なデータは、次のとおりです。

- · SCM統合OAuthトークン
- · SCM統合プロバイダOAuthアプリケーションクライアントシークレット
- · LDAP認証情報
- · SAMLプライベート署名証明書

**三** 注:シークレットの暗号化は、いったん有効にすると、無効にすることは<u>できません</u>。

#### 暗号化シークレットの概要

暗号化シークレットは、システム内のリソースをアンロックする目的で内部暗号化キーを生成するために使用されるランダムなシーケンスです。Black Duckのシークレットの暗号化は、3つの対称キー、つまりルートキー、バックアップキーおよび以前のキーによって制御されます。これらの3つのキーは、KubernetesおよびDocker SwarmシークレットとしてBlack Duckに渡されたシードによって生成されます。3つのシークレットは、次のように名前が付けられます。

- · crypto-root-seed
- · crypto-backup-seed
- crypto-prev-seed

通常の状態では、3つのシードはすべて、アクティブな使用中にはなりません。ローテーションアクションが進行中でない限り、アクティブな唯一のシードはルートシードになります。

#### ルートシードのセキュリティ保護

ルートシードを保護することは重要です。システムデータのコピーとともにルートシードを所有するユーザーは、システムの保護されたコンテンツをアンロックし、読み取る可能性があります。一部のDocker Swarmシステムまたは Kubernetesシステムは、デフォルトでは、保存時のシークレットを暗号化しません。これらのオーケストレーションシステムを内部で暗号化するように構成して、後でシステムに作成されるシークレットが安全に保たれるようにすることを強くお勧めします。

ルートシードは、災害復旧計画の一部としてバックアップからシステム状態を再作成するのに必要です。ルートシードファイルのコピーは、オーケストレーションシステムとは別の秘密の場所に保存して、シードとバックアップの組み合わせでシステムを再作成できるようにする必要があります。ルートシードをバックアップファイルと同じ場所に保存することはお勧めしません。一方のファイルセットが漏洩したり盗まれたりした場合、両方が漏洩したり盗まれたりしたことになります。したがって、バックアップデータ用とシードバックアップ用で別々の場所を用意することをお勧めします。

Docker Swarmでのシークレットの暗号化の有効化

Docker Swarmでシークレットの暗号化を有効にするには:

- 1. まず、初期シードシークレットを作成します
- 2. blackduck-config.envを編集して、SYNOPSYS\_CRYPTO\_ENABLEDを次に設定します: true
- 3. Docker Swarm導入の一部として、docker-compose.encryption.ymlの使用を開始します

Docker Swarm導入コマンドは次のようになります。

docker stack deploy -c docker-compose.yml [-c <other compose yaml files> ...] -c docker-compose.encryption.yml blackduck

#### キーシード管理スクリプト

サンプル管理スクリプトは、Black Duck GitHubパブリックリポジトリで確認できます。

https://github.com/blackducksoftware/secrets-encryption-scripts

このスクリプトは、Black Duckシークレットの暗号化を管理するためではなく、ここに文書化されている、低レベルの DockerおよびKubernetesコマンドの使用を示すためのものです。2つのスクリプトセットがあり、それぞれが専用のサブディレクトリにあります(Kubernetesプラットフォームでの使用、Docker Swarmプラットフォームでの使用に対応しています)。KubernetesおよびDocker Swarm用の個々のスクリプト間に1対1の対応があります(該当する場合)。たとえば、両方のスクリプトセットに次のスクリプトが含まれています。

createInitialSeeds.sh

## シードの生成

OpenSSLでのシードの生成

シードの内容は、少なくとも1024バイト長の、セキュリティで保護されたランダムな内容を生成する任意のメカニズムを使用して生成できます。シードは、作成され、シークレットに保存されたら、すぐにファイルシステムから削除し、プライベートな、セキュリティで保護された場所に保存する必要があります。

OpenSSLコマンドは、次のとおりです。

openssl rand -hex 1024 > root\_seed

Docker Swarmでのシードの生成

Docker Swarmでは、シークレットを作成および削除するには、Black Duckを停止する必要があります。Docker Swarmコマンドは、次のとおりです。

docker secret create crypto-root-seed ./root\_seed

Docker Swarmでは、オーケストレーションファイルで構成されているシークレットは、存在する必要があり、長さをゼロにすることはできません。この制限を回避するために、Black Duckは、暗号化シードが2バイト以下である場合、その暗号化シードを欠落として扱います。したがって、Docker Swarmで次のコマンドを使用して、前のキーシークレットを削除できます。

echo -n "1" | docker secret create crypto-prev-seed -

Docker Swarmシークレットは存在する必要があるため、オーケストレーションファイルで構成されたら、Black Duck シークレットの暗号化を有効にする前に、ここに示すコマンドと同様のコマンドで3つのシードシークレットを作成する必要があります。サンプルスクリプトを参照してください。

### バックアップシードの構成

災害復旧シナリオでシステムを確実に復元できるように、バックアップルートシードを用意することをお勧めします。 バックアップルートシードは、システムを復元するために配置できる代替ルートシードです。したがって、ルートシード と同じ方法で安全に保管する必要があります。

バックアップルートシードは、いったんシステムに関連付けられると、ルートシードのローテーションにわたって利用できるという特別な機能がいくつかあります。バックアップシードがシステムによって処理されたら、攻撃および漏洩への暴露を限定するために、シークレットから削除する必要があります。バックアップルートシードは、シークレットがシステム内でどの時点でも「アクティブ」にならないようにする必要があるため、異なる(あまり頻繁ではない)ローテーションスケジュールを持つことができます。

ルートシードをローテーションする必要があるかローテーションしたい場合は、まず、現在のルートシードを前のルートシードとして定義する必要があります。その後、新しいルートシードを生成し、所定の場所に配置できます。

システムがこれらのシードを処理するとき、リソースをローテーションして新しいルートシードを使用するために、前のルートキーが使用されます。この処理の後、前のルートシードをシークレットから削除して、ローテーションを完了し、古いリソースをクリーンアップする必要があります。

バックアップルートシードの作成

バックアップシード/キーは、最初に作成されると、TDEK(テナントの復号化、暗号化キー)低レベルキーをラップします。サンプルスクリプトcreateInitialSeeds.shは、ルートシードとバックアップシードの両方を作成します。Black Duckは、実行されると、両方のキーを使用してTDEKをラップします。

この操作が完了し、ルートシードとバックアップシードの両方が別の場所に安全に保存されたら、バックアップシードシークレットを削除する必要があります。サンプルスクリプトcleanupBackupSeed.shを参照してください。

ルートキーが紛失または漏洩した場合、バックアップキーを使用してルートキーを置き換えることができます。サンプルスクリプトuseRootSeed.shを参照してください。

バックアップシードのローテーション

ルートキーと同様に、バックアップシードは定期的にローテーションする必要があります。ルートシード(古いルートシードが以前のシードシークレットとして保存され、新しいルートシードシークレットがシステムに提示されます)とは異なり、バックアップシードは新しいバックアップシードを作成するだけでローテーションされます。サンプルスクリプトrotateBackupSeed.shを参照してください。

ローテーションが完了したら、新しいバックアップシードを安全に保存し、Black Duckホストファイルシステムから削除する必要があります。

### シークレットローテーションの管理

組織のセキュリティポリシーに従って、使用中のルートシードを定期的にローテーションすることをお勧めします。これを行うには、ローテーションを実行するために追加のシークレットが必要です。ルートシードをローテーションするために、現在のルートシードが「前のルートシード」として構成され、新しく生成されるルートシードがルートシードとして生成および構成されます。システムがこの構成を処理すると(詳細は以下)、シークレットがローテーションされます。

その時点では、古いシードと新しいシードの両方が、システムの内容をアンロックできます。デフォルトでは、新しいルートシードが使用され、システムが意図したとおりに動作していることをテストおよび確認できます。すべてが確認されたら、「前のルートシード」を削除することで、ローテーションを完了します。

前のルートシードは、システムから削除されると、システムの内容のアンロックに使用できなくなるため、破棄してかまいません。これで、新しいルートシードが適切なルートシードになりました。このルートシードは、適切にバックアップおよびセキュリティ保護する必要があります。

ルートキーは、Black Duckのシークレットを実際に暗号化および復号化する、低レベルのTDEK(テナントの復号化、暗号化キー)をラップするために使用されます。定期的に、Black Duck管理者にとって都合が良く、ユーザー組織のルールに準拠しているタイミングで、ルートキーをローテーションする必要があります。

ルートキーをローテーションする手順としては、現在のルートシードの内容で以前のシードシークレットを作成します。その後、新しいルートシードが作成され、ルートシードシークレットに保存される必要があります。

Docker Swarmでのシークレットローテーション

Docker Swarmの場合、Black Duckを停止し、3つのシード操作を実行してから、Black Duckを再び起動する必要があります。ルートシードが、前のシードextractRootAsPreviousSeed.shとして実行中のBlack Duckインスタンスから抽出されます。Docker SwarmサンプルスクリプトrotateRootSeed.shを参照してください。

ローテーションが完了したら、前のシードシークレットを削除する必要があります。サンプルスクリプトcleanupPreviousSeed.shを参照してください。Docker Swarmでは、システムをダウンさせ、前のキーを削除してから、Black Duckを再び起動する必要があります。

ローテーションの状態は、ユーザーインターフェイスで、[管理者] > [システム情報] > [暗号]の順に移動し、暗号診断タブを表示することで追跡できます。

# 5. アンインストール: Black Duck

Black Duckをアンインストールするには、次の手順に従います。

次のいずれかの方法を使用して、Black Duckをアンインストールします。

· コンテナを停止して削除し、ボリュームを削除する。

docker stack rm hub

・コンテナを停止して削除し、ボリュームは保持する。以下に例を示します。

docker volume prune

↑ 注意: このコマンドは、未使用のボリュームをすべて削除します。どのコンテナからも参照されていないボリュームが削除されます。これには、他のアプリケーションで使用されていない未使用のボリュームが含まれます。

PostgreSQLデータベースはバックアップされません。データベースをバックアップするには、これらの手順を使用します。

# 6. のアップグレード Black Duck

Black Duck は、利用可能な任意のバージョンへのアップグレードをサポートしているため、1回のアップグレードで複数のバージョンを飛び越えることができます。

注: 2019.8.0より前のバージョンからアップグレードする場合、VulnerabilityRepriortizationJobと VulnerabilitySummaryFetchJobの2つのジョブが起動時に実行され、脆弱性データが同期されます。

これらのジョブの実行には時間がかかる場合があり、既存の構成表の全体的な脆弱性スコアは、これらのジョブが完了するまで使用できません。システム管理者の役割を持っているユーザーは、Black Duckの[ジョブ]ページを使用してこれらのジョブを監視できます。

注: 2018.12.0より前のバージョンからアップグレードする場合は、このリリースの新機能をサポートする ためにデータ移行が必要になるため、通常よりもアップグレードに時間がかかります。アップグレード時間は、Black Duckデータベースのサイズによって異なります。アップグレードプロセスを監視したい場合は、Synopsysカスタマサポートにお問い合わせください。

### インストールファイル

インストールファイルはGitHubで入手できます。

オーケストレーションファイルをダウンロードします。インストール/アップグレードプロセスの一環として、これらのオーケストレーションファイルは必要なDockerイメージをプルダウンします。

tar.gzファイルのファイル名はアクセス方法によって異なりますが、内容は同じです。

### GitHubページからダウンロードする場合

- 1. リンクを選択して、GitHubページから.tar.gzファイルをダウンロードします: https://github.com/blackducksoftware/hub。
- 2. Black Duck .gzファイルを解凍します。 gunzip hub-2023.1.0.tar.gz
- 3. Black Duck.tarファイルを展開します。

tar xvf hub-2023.1.0.tar

## wgetコマンドを使用してダウンロードする場合

1. 次のコマンドを実行します。

wget https://github.com/blackducksoftware/hub/archive/v2023.1.0.tar.gz

2. Black Duck .gzファイルを解凍します。

gunzip v2023.1.0.tar.gz

3. Black Duck.tarファイルを展開します。

tar xvf v2023.1.0.tar

## 監査イベントテーブルの未使用の行をパージする移行スクリプト

このセクションは、2019.12.0より前のバージョンのBlack Duckからアップグレードする場合にのみ適用されます。

アップグレード中に、移行スクリプトが実行されて、レポートデータベースの変更によりaudit\_eventテーブルで使用されなくなった行がパージされます。audit\_eventテーブルのサイズによっては、このスクリプトの実行に時間がかかる場合があります。たとえば、350 GBのaudit\_eventテーブルの場合、移行スクリプトの実行には約20分かかります。

監査イベントテーブルのサイズを判断するには、次のいずれかのタスクを実行します。

- ・ bds\_hubデータベースで、次のコマンドを実行します。
  - SELECT pg\_size\_pretty( pg\_total\_relation\_size('st.audit\_event') );
- ・ Black Duck UIにシステム管理者としてログインし、次の手順を実行します。
  - 1. 展開メニューアイコン( きつりックし、[管理]を選択します。
  - [管理]ページで[システム情報]を選択します。
     [システム情報]ページが表示されます。
  - 3. ページの左側の列で[db]を選択します。
  - 4. テーブルサイズテーブルで、audit\_eventテーブル名のtotal\_tbl\_size値を見つけます。

Table Sizes (100 biggest sorted by size)	
schemaname   tablename	total_tbl_size_pretty   tbl_size_pretty   total_tbl_size   tbl_size
st   scan_composite_leaf	6508 MB 4232 MB 6823731200 4437254144
st   audit_event	2027 MB   1577 MB   2125168640   1653915648

アップグレードが完了したら、audit\_eventテーブルでVACUUM FULLコマンドを実行して、PostgreSQLのパフォーマンスを最適化することを強くお勧めします。

- ・ システムの使用状況によっては、VACUUM FULLコマンドを実行することで、Black Duckによって使用されなくなった大量のディスク容量を再利用できる可能性があります。
- このコマンドを実行すると、クエリのパフォーマンスが向上します。
- 注: VACUUM FULLコマンドを実行しないと、パフォーマンスが低下する可能性があります。
- 重要: VACUUM FULLコマンドを実行するのに十分な容量があることを確認する必要があります。そうしないと、ディスク容量が不足して失敗し、データベース全体が破損する可能性があります。VACUUM FULLコマンドは、audit\_eventテーブルで現在使用されているディスク容量の2倍の容量を必要とします。

コンテナ化されたPostgreSQLデータベースの導入でVACUUM FULLコマンドを実行するには、次の手順を実行します。

- 1. audit\_eventテーブルのサイズを取得し、VACUUM FULLコマンドを実行するのに十分な容量があることを確認します。
- 2. docker psコマンドを実行して、PostgreSQLコンテナのIDを取得します。
- 3. 次のコマンドを実行して、PostgreSQLコンテナにアクセスします。

docker exec -it <container\_ID> psql bds\_hub

4. 次のVACUUM FULLコマンドを実行して、使用されなくなった容量を再利用します。

VACUUM FULL ANALYZE st.audit\_event;

外部PostgreSQLデータベースを導入している場合は、audit\_eventテーブルのサイズを判断し、VACUUM FULLコマンドを実行し、完了したら導入を再起動する必要があります。

## 既存のDockerアーキテクチャからのアップグレード

以前のバージョンのBlack Duckからアップグレードするには、次の手順を実行します。

- 1. PostgreSQLデータベースを移行します。
- 2. Black Duckのアップグレード。

#### PostgreSQLデータベースの移行

Black Duck 2022.10.0はPostgreSQLイメージをバージョン11からバージョン13に移行しており、PostgreSQL 9.6コンテナ(バージョン4.2から2021.10.xまで)またはPostgreSQL 11コンテナ(バージョン2022.2.0から2022.7.xまで)を使用したバージョンからのアップグレードをサポートしています。インストール中に、blackduck-postgres-upgraderコンテナは既存のデータベースをPostgreSQL 13に移行し、完了すると終了します。

#### 次の点に注意してください。

- ・ コア以外のPG拡張機能を使用しているお客様の場合は、移行前にそれらをアンインストールし、移行が正常に 完了した後に再インストールすることを強くお勧めします。そうしないと、移行が失敗する可能性があります。
- ・ レプリケーションを設定しているお客様は、移行前に、pg\_upgradeのドキュメントの手順に従う必要があります。 そこで説明されている準備が行われていない場合、移行はおそらく成功しますが、レプリケーションの設定が壊れます。
- ・ Synopsysが提供するPostgreSQLイメージを使用していないお客様は、サポートされているバージョンを使用して いることを確認する必要があります。Black Duck 2022.10.0はPostgreSQLバージョン13.xおよび14.xをサポートし ており、Synopsysでは最新リリース14.xの使用を推奨しています。
  - Community PostgreSQLのユーザーは、PostgreSQLのアップグレードについて、PostgreSQL 14の手順 (https://www.postgresql.org/docs/14/pgupgrade.html)に従う必要があります。
  - ・ サードパーティのPostgreSQL(RDSなど)のユーザーは、プロバイダの指示に従う必要があります。
- · 内部PostgreSQLコンテナのユーザーであるPostgreSQLは、必要に応じて自動的にアップグレードされます。
- ・ Black Duck 4.2.0より前のバージョンのBlack Duckユーザーは、アップグレードする前にSynopsysのテクニカル サポートにお問い合わせください。

### ● 重要:移行を開始する前に:

- ・ システムカタログのデータコピーによるディスクの使用に起因する予期しない問題を回避するため、10% ほどの余裕をディスク容量に確保してください。
- ・ ディスク容量が不足するとLinuxシステムが中断する可能性があるため、ルートディレクトリの容量とボリュームマウントを確認してください。

移行は完全に自動化されているため、Black Duckの標準アップグレードの操作以外に追加の操作は必要ありません。上記のレイアウトとUIDの変更を行うには、blackduck-postgres-upgraderコンテナをルートとして実行する必要があります。

その後のBlack Duckの再起動時に、blackduck-postgres-upgraderは移行が不要であると判断し、すぐに終了します。

#### アップグレード Black Duck

Black Duckをアップグレードするには:

1. 次のいずれかを実行します。

- ・ docker-compose.local-overrides.ymlを使用して.ymlファイルを変更しなかった場合は、新しいバージョンのBlack Duckのdocker-swarmディレクトリにあるファイルを使用して、次のいずれかのコマンドを実行します。
  - docker stack deploy -c sizes-gen03/120sph.yaml -c docker-compose.yml hub

#### (DBコンテナを使用している場合)

docker stack deploy -c sizes-qen03/120sph.yaml -c docker-compose.externaldb.yml hub

### (外部PostgreSQLインスタンスを使用している場合)

- ・ Black Duck Binary Analysisをアップグレードする場合は、新しいバージョンのBlack Duckのdocker-swarmディレクトリにあるファイルを使用して、次のコマンドのいずれかを実行します。
  - docker stack deploy -c sizes-gen03/120sph.yaml -c docker-compose.yml -c docker-compose.bdba.yml hub

#### (DBコンテナとBlack Duck - Binary Analysisを使用している場合)

docker stack deploy -c sizes-gen03/120sph.yaml -c docker-compose.externaldb.yml -c docker-compose.bdba.yml hub

#### (外部データベースとBlack Duck - Binary Analysisを使用している場合)

- docker-compose.local-overrides.ymlを使用して.ymlファイルを変更した場合は、次のコマンドのいずれかを 実行します。変更を含むバージョンのdocker-compose.local-overrides.ymlファイルを使用します。他のすべ てのファイルについては、新しいバージョンのBlack Duckのdocker-swarmディレクトリにあるファイルを使用 します。
  - docker stack deploy -c sizes-gen03/120sph.yaml -c docker-compose.yml -c docker-compose.local-overrides.yml hub

#### (DBコンテナを使用している場合)

docker stack deploy -c sizes-gen03/120sph.yaml -c docker-compose.externaldb.yml -c docker-compose.local-overrides.yml hub

#### (外部PostgreSQLインスタンスを使用している場合)

docker stack deploy -c sizes-gen03/120sph.yaml -c docker-compose.yml -c docker-compose.bdba.yml -c docker-compose.local-overrides.yml hub

#### (DBコンテナとBlack Duck - Binary Analysisを使用している場合)

docker stack deploy -c sizes-gen03/120sph.yaml -c docker-compose.externaldb.yml -c docker-compose.bdba.yml -c docker-compose.local-overrides.yml hub

### (外部データベースとBlack Duck - Binary Analysisを使用している場合)

・ Swarmサービスに対してファイルシステムが読み取り専用の状態でBlack Duckをアップグレードするには、docker-compose.readonly.ymlファイルを前の例に追加します。

たとえば、docker-compose.local-overrides.ymlを使用して.ymlファイルを変更し、DBコンテナを使用するBlack Duckインストールをアップグレードする場合は、次のコマンドを実行します。

docker stack deploy -c sizes-gen03/120sph.yaml -c docker-compose.yml -c docker-compose.readonly.yml -c docker-compose.local-overrides.yml hub

- 注: 上記のコマンドで使用したリソース定義ファイルは、スキャンパターンと使用法に合わせて変更できます。使用可能なすべてのオプションのリストについては、配布セクションを参照してください。リソース定義が大きくなるに従ってシステム要件も高度になるため、各オプションのシステム要件に注意してください。
- 注: 以前にhub-proxy.envファイルを編集した場合、それらの編集内容をblackduck-config.envファイルにコピーする必要があります。

### データのバックアップと復元

データベースが内部の場合(つまり、バックエンドデータベースとしてpostgresコンテナを使用している場合)は、バックアップと復元に、docker-swarm/binフォルダの下にあるスクリプトを使用できることがあります。

#### データのバックアップ

1. HUBをデータベース移行モードとして起動します。

```
docker stack rm hub
docker stack deploy -c docker-compose.dbmigrate.yml hub
```

2. 次のコマンドを実行します。

```
./hub_create_data_dump.sh /pathtodbdump
```

スクリプトが完了すると、/pathtodbdumpの下に次のファイルができます。

- · bds\_hub.dump
- globals.sql

#### データの復元

1. データを復元するには、新しいHUBをデータベース移行モードとして起動してから、hub\_db\_migrate.shを使用してデータを復元します。

```
docker stack deploy -c docker-compose.dbmigrate.yml hub
./hub_db_migrate.sh /pathtodbdump
```

2. 最後に、HUBを通常どおりに起動します。

```
docker stack rm hub docker stack deploy -c sizes-gen03/120sph.yaml -c docker-compose.yml -c docker-compose.local-overrides.yml hub
```

上記で使用したリソース定義ファイルは、スキャンパターンと使用法に合わせて変更できます。使用可能なすべてのオプションのリストについては、配布セクションを参照してください。リソース定義が大きくなるに従ってシステム要件も高度になるため、各オプションのシステム要件に注意してください。

データベースが外部の場合は、データのバックアップについてデータベース管理者にお問い合わせください。

## 7. Dockerコンテナ

Black Duckアプリケーションを構成するDockerネットワーク内のコンテナを以下に示します。


- 1. Authentication
- 2. CA
- 3. DB

注: 外部Postgreインスタンスを使用する場合、このコンテナはBlack Duckアプリケーションに含まれません。

- 4. Documentation
- 5. Jobrunner
- 6. Logstash
- 7. Registration
- 8. スキャン
- 9. Uploadcache このコンテナはBlack Duck Binary Analysisにも使用されます。
- 10. Webapp
- 11. Webserver
- 12. Redis
- 13. Rabbitmq
- 14. Bomengine
- 15. WebUI
- 16. Matchengine

Black Duck - Binary Analysisが有効になっている場合は、Binaryscannerコンテナが必要です。

次の図は、コンテナ間の基本的な関係と、Dockerネットワークの外部に公開されるポートを示しています。



ZookeeperコンテナはBlack Duckバージョン2020.4.0で削除されました。次のzookeeperボリュームは使用されなくなったため、手動で削除できます。

- · zookeeper-data-volume
- · zookeeper-datalog-volume

次の表に、各コンテナに関する詳細情報を示します。

### Authenticationコンテナ

ー コンテナ名 : blackduck-authentication	
イメージ名	blackducksoftware/blackduck-authentication: 2023.1.0
説明	authenticationサービスは、すべての認証関連リクエストの宛先となるコンテナです。
スケーラビリティ	このコンテナのインスタンスは1つだけである必要があります。現在、拡張する ことはできません。
リンク/ポート	外部に公開されているものはありません(8443は内部に公開)。このコンテナは、次の他のコンテナ/サービスに接続する必要があります。
	<ul><li>postgres</li><li>cfssl</li><li>logstash</li><li>registration</li></ul>

コンテナ名 : blackduck-authentication	
	· webapp
	コンテナは、それにリンクする他のコンテナに8443を公開する必要がありま す。
代替ホスト名の環境変数	他のタイプのオーケストレーションで実行する場合、Docker Swarmがデフォルトで使用するのではないホスト名をこれらのコンテナに設定すると便利な場合があります。これらの環境変数は、デフォルトのホスト名を上書きするように設定できます。
	<ul> <li>postgres - \$HUB_Postgre_HOST</li> <li>cfssl - \$HUB_CFSSL_HOST</li> <li>logstash - \$HUB_LOGSTASH_HOST</li> <li>registration - \$HUB_REGISTRATION_HOST</li> <li>webapp - \$HUB_WEBAPP_HOST</li> </ul>
リソース/制約	・ デフォルトの最大Javaヒープサイズ:512 MB ・ コンテナメモリ:1 GB ・ コンテナCPU:1 CPU
ユーザー/グループ	このコンテナはUID 100として実行されます。コンテナがUID 0(root)として起動された場合、メインプロセスを実行する前に、ユーザーはUID 100:rootに切り替えられます。 このコンテナは、ルートグループ(GID/fsGroup 0)内でも起動される場合、ランダムUIDとして起動することもできます。
環境ファイル	blackduck-config.env

## CAコンテナ

コンテナ名 : blackduck-cfssl	
イメージ名	blackducksoftware/blackduck-cfssl:1.0.2
説明	このコンテナは、CFSSLを使用し、これはPostgreSQL、NGiNX、およびPostgreに対して認証する必要があるクライアントの証明書生成に使用されます。このコンテナは、アプリケーションを構成する内部コンテナのTLS証明書を生成するのにも使用されます。
スケーラビリティ	このコンテナのインスタンスは1つだけである必要があります。スケーリングし てはいけません。
リンク/ポート	コンテナは、Dockerネットワーク内で、それにリンクする他のコンテナ/サービスにポート8888を公開する必要があります。
リソース/制約	・ デフォルトの最大Javaヒープサイズ:該当なし ・ コンテナメモリ:512 MB ・ コンテナCPU:未指定
ユーザー/グループ	このコンテナはUID 100として実行されます。コンテナがUID 0(root)として起動された場合、メインプロセスを実行する前に、ユーザーはUID 100:rootに切り替えられます。 このコンテナは、ルートグループ(GID/fsGroup 0)内でも起動される場合、ランダムUIDとして起動することもできます。

コンテナ名:blackduck-cfssl	
環境ファイル	blackduck-config.env

### DBコンテナ

注: 外部Postgreインスタンスを使用する場合、このコンテナはBlack Duckアプリケーションに含まれません。

コンテナ名 : blackduck-postgre	es es
イメージ名	blackducksoftware/blackduck-postgres:9.6-1.1
説明	DBコンテナには、オープンソースのオブジェクトリレーショナルデータベースシステムであるPostgreSQLデータベースが格納されます。アプリケーションはPostgreSQLデータベースを使用してデータを格納します。このコンテナには1つのインスタンスがあります。これは、アプリケーションのすべてのデータが格納される場所です。Postgreのポートは2つあります。1つのポートはDockerネットワーク内のコンテナに公開されます。これはアプリケーションが使用する接続です。このポートは証明書認証によって保護されています。もう1つのポートはDockerネットワークの外部に公開されます。これにより、読み取り専用ユーザーは、hub_reportdb_changepassword.shスクリプトを使用して設定されたパスワードを介して接続できます。このポートとユーザーは、レポートとデータ抽出に使用できます。
スケーラビリティ	このコンテナのインスタンスは1つだけである必要があります。スケーリングし てはいけません。
リンク/ポート	DBコンテナは、次のコンテナ/サービスに接続する必要があります。
	・ logstash ・ cfssl コンテナは、Dockerネットワーク内で、それにリンクする他のコンテナにポート
	5432を公開する必要があります。 このコンテナは、データベースのレポート用にDockerネットワークの外部に ポート55436を公開します。
	他のタイプのオーケストレーションで実行する場合、Docker Swarmがデフォルトで使用するのではないホスト名をこれらのコンテナに設定すると便利な場合があります。これらの環境変数は、デフォルトのホスト名を上書きするように設定できます。
	<ul><li>logstash:\$HUB_LOGSTASH_HOST</li><li>cfssl:\$HUB_CFSSL_HOST</li></ul>
リソース/制約	<ul><li>デフォルトの最大Javaヒープサイズ:該当なし</li><li>コンテナメモリ: 3 GB</li><li>コンテナCPU: 1 CPU</li></ul>
ユーザー/グループ	このコンテナはUID 70として実行されます。コンテナがUID 0(root)として起動された場合、メインプロセスを実行する前に、ユーザーはUID 70:rootに切り替えられます。 このコンテナは、他のユーザーIDで開始することはできません。

コンテナ名 : blackduck-postgres	
環境ファイル	該当なし

## Documentationコンテナ

コンテナ名 : blackduck-documentation	
イメージ名	blackducksoftware/blackduck-documentation: 2023.1.0
説明	Documentationコンテナは、アプリケーションのドキュメントを提供します。
スケーラビリティ	このコンテナには1つのインスタンスがあります。スケーリングしてはいけません。
リンク/ポート	このコンテナは、次の他のコンテナ/サービスに接続する必要があります。
	· logstash · cfssl
	Documentationコンテナは、それにリンクする他のコンテナにポート8443を公 開する必要があります。
代替ホスト名の環境変数	他のタイプのオーケストレーションで実行する場合、Docker Swarmがデフォルトで使用するのではないホスト名をこれらのコンテナに設定すると便利な場合があります。これらの環境変数は、デフォルトのホスト名を上書きするように設定できます。
	<ul><li>logstash:\$HUB_LOGSTASH_HOST</li><li>cfssl:\$HUB_CFSSL_HOST</li></ul>
リソース/制約	<ul> <li>デフォルトの最大Javaヒープサイズ:512 MB</li> <li>コンテナメモリ:512 MB</li> <li>コンテナCPU:未指定</li> </ul>
ユーザー/グループ	このコンテナはUID 8080として実行されます。コンテナがUID 0(root)として起動された場合、メインプロセスを実行する前に、ユーザーはUID 8080:rootに切り替えられます。 このコンテナは、ルートグループ(GID/fsGroup 0)内でも起動される場合、ランダムUIDとして起動することもできます。
環境ファイル	blackduck-config.env

## Jobrunnerコンテナ

コンテナ名:blackduck-Jobrunner	
イメージ名	blackducksoftware/blackduck-jobrunner: 2023.1.0
説明	Job Runnerコンテナは、アプリケーションのすべてのジョブを実行するコンテナです。これには、マッチング、構成表の作成、レポート、データ更新などが含まれます。このコンテナには公開されているポートはありません。
スケーラビリティ	このコンテナはスケーリングできます。
リンク/ポート	

コンテナ名 : blackduck-Jobrunner	
	<ul><li>postgres</li><li>registration</li><li>logstash</li><li>cfssl</li></ul>
代替ホスト名の環境変数	他のタイプのオーケストレーションで実行する場合、個々のサービス名が異なる場合があります。たとえば、別のサービス名を使用して解決された外部 PostgreSQLエンドポイントがあるとします。このようなユースケースの場合は、これらの環境変数を設定して、デフォルトのホスト名を上書きすることができます。
	<ul> <li>postgres:\$HUB_Postgre_HOST</li> <li>registration:\$HUB_REGISTRATION_HOST</li> <li>logstash:\$HUB_LOGSTASH_HOST</li> <li>cfssl:\$HUB_CFSSL_HOST</li> </ul>
リソース/制約	・ デフォルトの最大Javaヒープサイズ:4 GB ・ コンテナメモリ:4.5 GB ・ コンテナCPU:1 CPU
ユーザー/グループ	このコンテナはUID 100として実行されます。コンテナがUID 0(root)として起動された場合、メインプロセスを実行する前に、ユーザーはUID 100:rootに切り替えられます。 このコンテナは、ルートグループ(GID/fsGroup 0)内でも起動される場合、ランダムUIDとして起動することもできます。
 環境ファイル	blackduck-config.env

# Logstashコンテナ

コンテナ名 : blackduck-logstash	
イメージ名	blackducksoftware/blackduck-logstash: 1.0.10
説明	Logstashコンテナは、すべてのコンテナのログを収集して格納します。
スケーラビリティ	このコンテナのインスタンスは1つだけである必要があります。スケーリングし てはいけません。
リンク/ポート	コンテナは、Dockerネットワーク内で、それにリンクする他のコンテナ/サービスにポート5044を公開する必要があります。
リソース/制約	・ デフォルトの最大Javaヒープサイズ:1 GB ・ コンテナメモリ:1 GB ・ コンテナCPU:未指定
ユーザー/グループ	このコンテナはUID 100として実行されます。コンテナがUID 0(root)として起動された場合、メインプロセスを実行する前に、ユーザーはUID 100:rootに切り替えられます。 このコンテナは、ルートグループ(GID/fsGroup 0)内でも起動される場合、ランダムUIDとして起動することもできます。
環境ファイル	blackduck-config.env

## Registrationコンテナ

コンテナ名 : blackduck-registration	
イメージ名	blackducksoftware/blackduck-registration: 2023.1.0
説明	コンテナは、他のコンテナからの登録リクエストを処理する小規模なサービスです。このコンテナは定期的にBlack Duck登録サービスに接続して、登録の更新を取得します。
スケーラビリティ	コンテナをスケーリングしてはいけません。
リンク/ポート	Registrationコンテナは、次のコンテナ/サービスに接続する必要があります。
	· logstash · cfssl
	コンテナは、それにリンクする他のコンテナにポート8443を公開する必要があ ります。
代替ホスト名の環境変数	他のタイプのオーケストレーションで実行する場合、Docker Swarmがデフォルトで使用するのではないホスト名をこれらのコンテナに設定すると便利な場合があります。これらの環境変数は、デフォルトのホスト名を上書きするように設定できます。
	<ul><li>logstash:\$HUB_LOGSTASH_HOST</li><li>cfssl:\$HUB_CFSSL_HOST</li></ul>
リソース/制約	<ul><li>デフォルトの最大Javaヒープサイズ:512 MB</li><li>コンテナメモリ:640 MB</li><li>コンテナCPU:未指定</li></ul>
ユーザー/グループ	このコンテナはUID 8080として実行されます。コンテナがUID 0(root)として起動された場合、メインプロセスを実行する前に、ユーザーはUID 8080:rootに切り替えられます。このコンテナは、ルートグループ(GID/fsGroup 0)内でも起動される場合、ランダムUIDとして起動することもできます。
環境ファイル	blackduck-config.env

## Scanコンテナ

コンテナ名 : blackduck-scan	
イメージ名	blackducksoftware/blackduck-scan: 2023.1.0
説明	scanサービスは、すべてのスキャンデータリクエストの宛先となるコンテナで す。
スケーラビリティ	このコンテナはスケーリングできます。
リンク/ポート	このコンテナは、次のコンテナ/サービスに接続する必要があります。
	<ul><li>postgres</li><li>registration</li><li>logstash</li><li>cfssl</li></ul>

コンテナ名 : blackduck-scan	
	コンテナは、それにリンクする他のコンテナにポート8443を公開する必要があります。
代替ホスト名の環境変数	他のタイプのオーケストレーションで実行する場合、Docker Swarmがデフォルトで使用するのではないホスト名をこれらのコンテナに設定すると便利な場合があります。これらの環境変数は、デフォルトのホスト名を上書きするように設定できます。
	<ul> <li>postgres: \$HUB_Postgre_HOST</li> <li>registration: \$HUB_REGISTRATION_HOST</li> <li>logstash: \$HUB_LOGSTASH_HOST</li> <li>cfssl: \$HUB_CFSSL_HOST</li> </ul>
リソース/制約	<ul><li>デフォルトの最大Javaヒープサイズ:2 GB</li><li>コンテナメモリ:2.5 GB</li><li>コンテナCPU:1 CPU</li></ul>
ユーザー/グループ	このコンテナはUID 8080として実行されます。コンテナがUID 0(root)として起動された場合、メインプロセスを実行する前に、ユーザーはUID 8080:rootに切り替えられます。 このコンテナは、ルートグループ(GID/fsGroup 0)内でも起動される場合、ランダムUIDとして起動することもできます。
環境ファイル	blackduck-config.env

# Uploadcacheコンテナ

コンテナ名 : Uploadcache	
イメージ名	blackducksoftware/blackduck-upload-cache: 1.0.17
説明	このコンテナは、バイナリ解析用のアップロードを一時的に格納するのに使用されます。また、スニペットマッチング用にソースファイルをアップロードするときに使用されます。
スケーラビリティ	このコンテナのインスタンスは1つだけである必要があります。スケーリングし てはいけません。
リンク/ポート	このコンテナは、次のコンテナ/サービスに接続する必要があります。
	・ cfssl ・ logstash ・ rabbitmq(Black Duck – Binary Analysisが有効な場合)
	コンテナは、それにリンクする他のコンテナにポート9443と9444を公開します。
代替ホスト名の環境変数	他のタイプのオーケストレーションで実行する場合、Docker Swarmがデフォルトで使用するのではないホスト名をこれらのコンテナに設定すると便利な場合があります。これらの環境変数は、デフォルトのホスト名を上書きするように設定できます。
	<ul> <li>cfssl:\$HUB_CFSSL_HOST</li> <li>logstash:\$HUB_LOGSTASH_HOST</li> <li>rabbitmq:\$RABBIT_MQ_HOST</li> </ul>

コンテナ名 : Uploadcache	
制約	・ デフォルトの最大Javaヒープサイズ:該当なし ・ コンテナメモリ:512 MB ・ コンテナCPU:未指定
ユーザー/グループ	このコンテナはUID 100として実行されます。コンテナがUID 0(root)として起動された場合、メインプロセスを実行する前に、ユーザーはUID 100:rootに切り替えられます。このコンテナは、ルートグループ(GID/fsGroup 0)内でも起動される場合、ランダムUIDとして起動することもできます。
環境ファイル	hub-bdba.env blackduck-config.env

## Webappコンテナ

コンテナ名 : blackduck-webapp	コンテナ名 : blackduck-webapp	
イメージ名	blackducksoftware/blackduck-webapp: 2023.1.0	
説明	webappコンテナは、すべてのWeb/UI/APIリクエストの宛先となるコンテナです。また、あらゆるUIリクエストも処理します。図では、webappのポートは Dockerネットワークの外部に公開されていません。代わりに、Dockerネット ワークの外部に公開されているNGiNXリバースプロキシ(WebServerコンテナを参照)があります。	
スケーラビリティ	このコンテナのインスタンスは1つだけである必要があります。スケーリングし てはいけません。	
リンク/ポート	webappコンテナは、次のコンテナ/サービスに接続する必要があります。	
	<ul><li>postgres</li><li>registration</li><li>logstash</li><li>cfssl</li></ul>	
	コンテナは、それにリンクする他のコンテナにポート8443を公開する必要があります。	
代替ホスト名の環境変数	他のタイプのオーケストレーションで実行する場合、Docker Swarmがデフォルトで使用するのではないホスト名をこれらのコンテナに設定すると便利な場合があります。これらの環境変数は、デフォルトのホスト名を上書きするように設定できます。	
	<ul> <li>postgres: \$HUB_Postgre_HOST</li> <li>registration: \$HUB_REGISTRATION_HOST</li> <li>logstash: \$HUB_LOGSTASH_HOST</li> <li>cfssl: \$HUB_CFSSL_HOST</li> </ul>	
リソース/制約	<ul><li>デフォルトの最大Javaヒープサイズ:2 GB</li><li>コンテナメモリ:2.5 GB</li><li>コンテナCPU:1 CPU</li></ul>	

コンテナ名 : blackduck-webapp	
ユーザー/グループ	このコンテナはUID 8080として実行されます。コンテナがUID 0(root)として起動された場合、メインプロセスを実行する前に、ユーザーはUID 8080:rootに切り替えられます。 このコンテナは、ルートグループ(GID/fsGroup 0)内でも起動される場合、ランダムUIDとして起動することもできます。
環境ファイル	blackduck-config.env

## Webserverコンテナ

コンテナ名 : blackhack-webserver	
イメージ名	blackducksoftware/blackduck-nginx: 1.0.32
説明	WebServerコンテナは、アプリケーションを含むコンテナのリバースプロキシです。Dockerネットワークの外部に公開されているポートがあります。これは、HTTPS用に構成されたコンテナです。ここにはHTTPSの構成を可能にする構成ボリュームがあります。 HTTP/2およびTLS 1.3がサポートされています
スケーラビリティ	コンテナをスケーリングしてはいけません。
リンク/ポート	Web Appコンテナは、次のコンテナ/サービスに接続する必要があります。
	<ul> <li>webapp</li> <li>cfssl</li> <li>documentation</li> <li>scan</li> <li>authentication</li> <li>upload cache (Black Duck - Binary Analysisが有効な場合)</li> </ul>
	このコンテナは、Dockerネットワークの外部にポート443を公開します。
代替ホスト名の環境変数	他のタイプのオーケストレーションで実行する場合、Docker Swarmがデフォルトで使用するのではないホスト名をこれらのコンテナに設定すると便利な場合があります。これらの環境変数は、デフォルトのホスト名を上書きするように設定できます。
	<ul> <li>webapp:\$HUB_WEBAPP_HOST</li> <li>cfssl:\$HUB_CFSSL_HOST</li> <li>scan:\$HUB_SCAN_HOST</li> <li>documentation:\$HUB_DOC_HOST</li> <li>authentication:\$HUB_AUTHENTICATION_HOST</li> <li>upload cache:\$HUB_UPLOAD_CACHE_HOST</li> </ul>
リソース/制約	・ デフォルトの最大Javaヒープサイズ:該当なし ・ コンテナメモリ:512 MB ・ コンテナCPU:未指定
ユーザー/グループ	このコンテナはUID 100として実行されます。コンテナがUID 0(root)として起動された場合、メインプロセスを実行する前に、ユーザーはUID 100:rootに切り替えられます。 このコンテナは、ルートグループ(GID/fsGroup 0)内でも起動される場合、ランダムUIDとして起動することもできます。

コンテナ名 : blackhack-webserver	
環境ファイル	hub-webserver.env、blackduck-config.env

## Redisコンテナ

コンテナ名 : blackduck-redis	
イメージ名	blackducksoftware/blackduck-redis: 2023.1.0
説明	このコンテナでは、Black Duckのキャッシュ機能の整合性が向上し、アプリケーションのパフォーマンスが改善します。 Redisは、プライマリキャッシュメカニズムとしてデフォルトで有効になっています。
構成	Redisを構成するには、次の設定を使用します。
	・ Redis設定を構成するためのblackduck-config.env環境ファイル
	· Redis設定:
	<ul> <li>BLACKDUCK_REDIS_MODE:         Redisモードはスタンドアロンまたはセンチネルにすることができます。</li> <li>BLACKDUCK_REDIS_TLS_ENABLED:         Redisクライアントとサーバーの間でTLS/SSL接続を強制するかどうかを指定できます。</li> <li>Redisスタンドアロンモードにはdocker-compose.ymlを使用します。このモードは、1,024 MBの追加メモリを必要とします</li> <li>Redisセンチネルモードには、docker-compose.ymlとdocker-compose.redis.sentinel.ymlの両方を使用します。このモードは高可用性を提供しますが、3,168 MBの追加メモリを必要とします。</li> <li>Redisコンテナは、他のサービスと同様にlogstashおよびfilebeatと統合されます。</li> <li>Redisコンテナには、正常性状態チェックがあります。</li> <li>Black Duck Hubシステム情報ページには、Redisデバッグ情報が表示されるredis-cacheタブがあります。</li> </ul>
スケーラビリティ	コンテナをスケーリングしてはいけません。
リンク/ポート	Redisコンテナは、次のコンテナ/サービスに接続する必要があります。
	· logstash · cfssl
代替ホスト名の環境変数	該当なし
リソース/制約	<ul> <li>デフォルトの最大Javaヒープサイズ:該当なし</li> <li>コンテナメモリ:</li> <li>スタンドアロン1,024 MB</li> <li>センチネルモード3,168 MB</li> <li>コンテナCPU:1</li> </ul>
ユーザー/グループ	任意のユーザー/グループとして実行できます。次に例を示します。

{"runAsUser": 4567, "runAsGroup": 4567}

コンテナ名 : blackduck-redis	
環境ファイル	blackduck-config.env

## Rabbitmqコンテナ

コンテナ名 : rabbitmq	
イメージ名	blackducksoftware/rabbitmq:1.2.2
説明	このコンテナにより、バイナリ解析ワーカーに情報を簡単にアップロードできます。また、これによりbomengineコンテナはBOM計算の開始通知を受信できるようになります。Dockerネットワーク内にはポートを公開しますが、Dockerネットワークの外部には公開しません。
スケーラビリティ	このコンテナのインスタンスは1つだけである必要があります。スケーリングし てはいけません。
リンク/ポート	このコンテナは、次の他のコンテナ/サービスに接続する必要があります。
	· cfssl
	コンテナは、それにリンクする他のコンテナにポート5671を公開する必要があります。
代替ホスト名の環境変数	他のタイプのオーケストレーションで実行する場合、Docker Swarmがデフォルトで使用するのではないホスト名をこれらのコンテナに設定すると便利な場合があります。これらの環境変数は、デフォルトのホスト名を上書きするように設定できます。
	· cfssl:\$HUB_CFSSL_HOST
制約	・ デフォルトの最大Javaヒープサイズ:該当なし ・ コンテナメモリ:1 GB ・ コンテナCPU:未指定
ユーザー/グループ	このコンテナはUID 100として実行されます。コンテナがUID 0(root)として起動された場合、メインプロセスを実行する前に、ユーザーはUID 100:rootに切り替えられます。 このコンテナは、ルートグループ(GID/fsGroup 0)内でも起動される場合、ランダムUIDとして起動することもできます。
環境ファイル	blackduck-config.env

## bomengineコンテナ

コンテナ名 : bomengine	
イメージ名	blackducksoftware/blackduck-bomengine: 2023.1.0
 説明	bomengineコンテナは、構成表を作成し、それらを最新の状態に保ちます。
スケーラビリティ	コンテナはスケーリングできます
リンク/ポート	 bomengineコンテナは、次のコンテナ/サービスに接続する必要があります。

コンニナタ・homomoting	
コンテナ名 : bomengine	
	postgres
	· registration
	· logstash · cfssl
	01331
代替ホスト名の環境変数	他のタイプのオーケストレーションで実行する場合、個々のサービス名が異なる場合があります。たとえば、別のサービス名を使用して解決された外部PostgreSQLエンドポイントがあるとします。このようなユースケースの場合は、これらの環境変数を設定して、デフォルトのホスト名を上書きすることができます。
	· postgres:\$HUB_Postgre_HOST
	registration: \$HUB_REGISTRATION_HOST
	· logstash:\$HUB_LOGSTASH_HOST
	· cfssl:\$HUB_CFSSL_HOST
リソース/制約	・ デフォルトの最大Javaヒープサイズ:4 GB ・ コンテナメモリ:4.5 GB
	このコンテナはUID 100として実行されます
	コンテナがUID 0(root)として起動された場合、メインプロセスを実行する前に、ユーザーはUID 100:rootに切り替えられます。このコンテナは、ルートグループ(GID/fsGroup 0)内でも起動される場合、ランダムUIDとして起動することもできます。
<del></del> 環境ファイル	blackduck-config.env

## blackduck-matchengineコンテナ

コンテナ名 : matchengine	
イメージ名	blackducksoftware/blackduck-matchengine: 2023.1.0
説明	クラウドナレッジベースからコンポーネントマッチ情報を取得します。
スケーラビリティ	このコンテナには複数のインスタンスが存在する場合があります。
リンク/ポート	・ポートを公開しません。
	· 外部からクラウドナレッジベースサービスに接続します
	次のサービスに内部的に接続します。
	<ul> <li>cffsl</li> <li>logstash</li> <li>registration</li> <li>postgres</li> <li>rabbitmq</li> </ul>
環境変数	環境変数は次のとおりです。
	<ul> <li>HUB_CFSSL_PORTHUB_MATCHENGINE_HOST</li> <li>HUB_MAX_MEMORY</li> <li>HUB_REGISTRATION_HOST</li> <li>HUB_REGISTRATION_PORTHUB_Postgre_HOST</li> </ul>

コンテナ名 : matchengine	
	<ul><li>HUB_Postgre_PORT</li><li>RABBIT_MQ_HOST</li><li>RABBIT_MQ_PORT</li></ul>
リソース/制約	<ul> <li>デフォルトの最大Javaヒープサイズ:1 GB</li> <li>コンテナメモリ: 予約値:1 GB、上限値:1.5 GB</li> <li>コンテナCPU: 予約値:0.5、上限値:1</li> </ul>
ユーザー/グループ	このコンテナはUID 100として実行されます コンテナがUID 0(root)として起動された場合、メインプロセスを実行する前に、ユーザーはUID 100:rootに切り替えられます。このコンテナは、ルートグループ(GID/fsGroup 0)内でも起動される場合、ランダムUIDとして起動することもできます。
環境ファイル	blackduck-config.env

### webuiコンテナ

コンテナ名 : webui	
イメージ名	イメージ名 : blackducksoftware / blackduck-webui:2021.6.0
説明	ユーザーインターフェイスのすべてのリソースを管理するNode.jsコンテナです。Node.jsは、ChromeのV8 JavaScriptエンジンをベースに構築されたオープンソースアプリケーションサーバーです。
スケーラビリティ	このコンテナのインスタンスは1つだけである必要があります。
リンク/ポート	このコンテナは、次のコンテナ/サービスに接続する必要があります。
	· cfssl · logstash
	このコンテナは、nginxコンテナからのプロキシ処理されたリクエスト用にポート 8443を公開します。Dockerネットワークの外部にはポートを公開しません。
リソース/制約	・ デフォルトの最大Javaヒープサイズ:該当なし ・ コンテナメモリ:640 MB ・ コンテナCPU:未指定

## Black Duck - Binary Analysis コンテナ

次のコンテナは、Binaryscannerコンテナがある場合にのみインストールされますBlack Duck - Binary Analysis

## Binaryscannerコンテナ

コンテナ名:bdba-worker	
イメージ名	イメージ : sigsynopsys/bdba-worker : 2021.03
 説明	 このコンテナはバイナリファイルを解析します。

#### 7. Dockerコンテナ・Binaryscannerコンテナ

コンテナ名 : bdba-worker	
	このコンテナは現在、Black Duck - Binary Analysisが有効な場合にのみ使用されます。
スケーラビリティ	このコンテナはスケーリングできます。
リンク/ポート	このコンテナは、次のコンテナ/サービスに接続する必要があります。
	<ul><li>cfssl</li><li>logstash</li><li>rabbitmq</li><li>webserver</li></ul>
	コンテナは、それにリンクする他のコンテナにポート5671を公開する必要があ ります。
代替ホスト名の環境変数	他のタイプのオーケストレーションで実行する場合、Docker Swarmがデフォルトで使用するのではないホスト名をこれらのコンテナに設定すると便利な場合があります。これらの環境変数は、デフォルトのホスト名を上書きするように設定できます。
	<ul> <li>cfssl:\$HUB_CFSSL_HOST</li> <li>logstash:\$HUB_LOGSTASH_HOST</li> <li>rabbitmq:\$RABBIT_MQ_HOST</li> <li>webserver:\$HUB_WEBSERVER_HOST</li> </ul>
リソース/制約	<ul><li>デフォルトの最大Javaヒープサイズ:該当なし</li><li>コンテナメモリ: 2 GB</li><li>コンテナCPU: 1 CPU</li></ul>
ユーザー/グループ	このコンテナはUID 0として実行されます。
環境ファイル	hub-bdba.env