# Lenguaje Ensamblador y Arquitectura x86-64

Federico Bergero Diego Feroldi

Arquitectura del Computador \*
Departamento de Ciencias de la Computación FCEIA-UNR



<sup>\*</sup>Actualizado 29 de septiembre de 2023 (D. Feroldi, feroldi@fceia.unr.edu.ar)

# Índice

1.	La a	arquitectura x86-64
	1.1.	Lenguaje de máquina
	1.2.	Lenguaje Ensamblador de x86-64
	1.3.	Registros de propósito general
	1.4.	Registros especiales
		1.4.1. Puntero de pila
		1.4.2. Puntero de instrucciones
		1.4.3. Registros de segmentos
		1.4.4. Registro de banderas (rflags)
	1.5.	Registros SSE
	1.6.	Operandos inmediatos
2.		rucciones 9
	2.1.	Instrucciones de transferencia de datos
		2.1.1. Instrucción MOV
		2.1.2. Instrucción PUSH
		2.1.3. Instrucción POP
		2.1.4. Instrucción XCHG
	2.2.	Instrucciones aritméticas
		2.2.1. Instrucción ADD
		2.2.2. Instrucción ADC
		2.2.3. Instrucción SUB
		2.2.4. Instrucción SBB
		2.2.5. Instrucción INC
		2.2.6. Instrucción DEC
		2.2.7. Instrucción IMUL
		2.2.8. Instrucción MUL
		2.2.9. Instrucción IDIV
		2.2.10. Instrucción DIV
		2.2.11. Instrucción NEG
	2.3.	Instrucciones de comparación
		2.3.1. Instrucción CMP
		2.3.2. Instrucción TEST
	2.4.	Instrucciones lógicas
		2.4.1. Instrucción AND
		2.4.2. Instrucción OR
		2.4.3. Instrucción XOR
		2.4.4. Instrucción NOT
	2.5.	Instrucciones rotación y desplazamiento
		2.5.1. Instrucción SAL/SHL
		2.5.2. Instrucción SAR
		2.5.3. Instrucción SHR
		2.5.4. Instrucción ROL
		2.5.5. Instrucción ROR
		2.5.6. Instrucción RCL
		2.5.7. Instrucción RCR

	2.6.	Instrucciones para saltos incondicionales	20
		2.6.1. Instrucción JMP	20
	2.7.	Instrucciones para saltos condicionales	21
	2.8.		23
		2.8.1. Instrucción LOOP	23
			23
			23
	2.9.	Instrucciones para el registro de banderas	23
			24
			24
		2.11.1. Instrucciones CXX/CXXE	24
			25
			26
			26
3.		1 /	26
	3.1.		26
	3.2.		27
	3.3.	Estructuras de Control	28
	3.4.	Iteraciones	30
	ъ л		
4.		v o v	<b>32</b>
	4.1.	1 0 1	32
			$\frac{32}{32}$
			33
	4.0		33
	4.2.	1 0 1	34
			34
	4.0		35
	4.3.	Iteraciones con instrucciones de cadena	35
5	A cc	eso a datos en memoria	36
υ.	5.1.		37
	5.2.		38
	5.3.		40
	5.4.	•	$40 \\ 41$
	5.5.		$\frac{1}{41}$
	5.6.		42
	5.7.		$\frac{1}{45}$
	5.1.		45
			45
		9	46
			$40 \\ 46$
	5.8.		40 $47$
	5.8. 5.9.		41 48
	a) 9	A TESLIOU DE LA DUA	<b>→</b> ベ

6.	Aritmética de Punto Flotante	52
	6.1. Copias y conversiones	52
	6.2. Operaciones de punto flotante	53
	6.3. Instrucciones SIMD	55
7.	Funciones y Convención de Llamada	57
	7.1. Funciones	57
	7.2. Convención de llamada	58
Α.	Compilando código ensamblador con GNU as	61
В.	Depurando el código con GDB	63
$\mathbf{C}.$	Otras opciones útiles para compilar	63

## Notas generales:

- Este apunte de clases reseña las principales características de la arquitectura x86-64 y de su lenguaje ensamblador. Durante casi todo el curso usaremos principalmente x86-64 sin importar si el fabricante es Intel o AMD.
- Este apunte no es para nada una referencia completa del lenguaje ensamblador ni de la arquitectura sino que debe ser utilizado como material complementario con lo visto en las clases teóricas. Para una información más detallada consultar las referencias. En particular, consultar [14] para una información más detallada sobre las instrucciones.
- Para poder compilar y depurar los ejemplos que se muestran en el apunte, ver los Apéndices A y B.

# 1. La arquitectura x86-64

La arquitectura x86-64 es una ampliación de la arquitectura x86, la cual fue lanzada por Intel con el procesador Intel 8086 en el año 1978 como una arquitectura de 16 bits. Esta arquitectura de Intel evolucionó a una arquitectura de 32 bits cuando apareció el procesador Intel 80386 en el año 1985, denominada inicialmente i386 o x86-32 y finalmente IA-32. Desde 1999 hasta el 2003, AMD amplió esta arquitectura de 32 bits de Intel a una de 64 bits y la llamó x86-64 en los primeros documentos y posteriormente AMD64. Intel pronto adoptó las extensiones de la arquitectura de AMD bajo el nombre de IA-32e o EM64T, y finalmente la denominó Intel 64.

La arquitectura x86-64 (AMD64 o Intel 64) de 64 bits da un soporte mucho mayor al espacio de direcciones virtuales y físicas. Proporciona registros de propósito general de 64 bits y buses de datos y direcciones también de 64 bits por lo cual las direcciones de memoria (punteros) son también valores de 64 bits. Aunque posee registros de 64 bits también permite operaciones con valores de 256, 128, 32, 16, y 8 bits.

# 1.1. Lenguaje de máquina

Los procesadores son dispositivos de hardware encargados de ejecutar el programa alojado en memoria. En la actualidad un programador escribe un programa en algún lenguaje de programación de alto nivel, por ejemplo, C, Java, Haskell, etc. La CPU no ejecuta el programa descripto en este lenguaje sino que este debe ser traducido (o compilado) a lenguaje de máquina.

El lenguaje de máquina es una representación muy críptica para los humanos. Para facilitar la tarea de los programadores de computadores en los años 50 se introdujo el lenguaje ensamblador, el cual tiene una representación más legible para las personas.

#### **Ejemplo**

El fragmento de código de una función para sumar dos enteros que se encuentran quardados en registros se escribiría en ensamblador x86-64 como:

```
0x00000000001125 <+0>: 89 f8 movl %edi, %eax 0x00000000001127 <+2>: 01 f0 addl %esi, %eax
```

0x000000000001129 <+4>: c3 retq

En la columna de la izquierda vemos las direcciones de memoria, en la columna central el código en lenguaje de máquina y en la columna derecha su equivalente en lenguaje ensamblador.

En el fragmento de código anterior se ve una sintaxis de operación seguida de argumentos donde las operaciones, llamadas instrucciones, tienen un nombre representativo (movq por "mover", addq por "sumar", etc.). Si bien todavía no sabemos cómo usar estas intrucciones, ya podemos ver que el el lenguaje ensamblador es mucho más comprensible que el el lenguaje de máquina. Veremos más adelante qué significa cada instrucción de ensamblador y sus formas de uso.

# 1.2. Lenguaje Ensamblador de x86-64

En esta sección detallamos las principales características de la sintaxis de lenguaje ensamblador de AT&T a modo de presentación. Luego, a lo largo del apunte iremos profundizando sobre estas características.

• En general, las instrucciones se escriben como:

```
operadorS <operando origen>, <operando destino>
```

donde S es el sufijo de tamaño mencionado anteriormente.

#### Observación

El operando destino es el argumento de la derecha por lo cual la instrucción

```
movq %rax, %rbx
```

representa rax  $\rightarrow$  rbx. Es decir, copia el valor de rax a rbx. Por lo tanto, rbx=rax luego de ejecutar la instrucción. Es importante notar el valor del registro rax sigue siendo el mismo. En realidad, más que un movimiento es una copia de datos.

- El nombre de los registros comienza con %. Por ejemplo, el registro rax se escribe como %rax.
- Los comentarios de línea comienzan con # (a partir de # comienza un comentario hasta el fin de línea).

- Las constantes se prefijan con \$. Así, la constante 5 se escribe como \$5. Un caso particular que veremos luego son las etiquetas.
- Las direcciones de memoria se escriben sin ninguna decoración. Por lo tanto, la expresión 3000 refiere a la dirección de memoria 3000 y no a la constante 3000 (que se escribiría \$3000 por lo antes dicho).
- Las instrucciones que manipulan datos (tanto registros como memoria) se sufijan con el tamaño del dato. Por ejemplo, agregar el sufijo q a la instrucción mov resultando movq.

Los sufijos posibles son los siguientes:

Sufijo	Denominación	Declaración	Tamaño	Equivalente	GDB
		(en .data)	(bytes)	en C	
b	Byte	.byte	1	char	b
W	Word	.word o .short	2	short	h
1	Double word	.long	4	int	W
q	Quad word	.quad	8	long int	g
S	Single precision float	.float	4	float	W
d	Double precision float	.double	8	double	g

En el ensamblador de GNU (as) este sufijo es opcional cuando el tamaño de los operandos puede ser deducido, aunque es conveniente escribirlo siempre para detectar posibles errores.

 Para de-referenciar un valor se utilizan los paréntesis, por ejemplo (%rax) refiere a lo apuntado por rax.

#### **Ejemplo**

movq (%rax), %rbx

Copia en el registro rbx lo apuntado por el registro rax y no el contenido del mismo. Es decir, copia los 8 bytes (debido al sufijo q) a partir de la dirección de memoria guardada en el registro rax en el registro rbx.

Esta notación permite también formas más complejas:

- K(%reg) refiere al valor apuntado por reg más un corrimiento de K bytes, donde K es entero. El valor de K puede ser negativo, por lo cual se puede conseguir un corrimiento ascendente o descendente. Notar que aquí la constante K no lleva el símbolo \$.
- K(%reg1, %reg2, S) refiere al valor reg1 + (reg2\*S + K), donde K y S son constantes enteras y además  $S \in \{1, 2, 4, 8\}$ .

# **Ejemplos**

```
movb 8(%rbp), %al # al <--- *(rbp+8)
movw -16(%rbp), %ax # ax <--- *(rbp-16)
movl %eax, 0x20(%rsp) # *(rsp+32) <--- eax
movq (%rax,%rax,2), %rbx # rbx <--- *(rax+rax*2)
movq -4(%rbp, %rdx, 4), %rbx # rbx <--- *(rbp+rdx*4-4)
movq 8(,%rax,4), %rbx # rbx <--- *(rax*4+8)
```

Vemos que algunos de los registros pueden ser opcionales.

Este tipo de direccionamiento sirve para acceder a arreglos y estructuras.

## Ejemplo

Si tenemos un arreglo de enteros de 32 bits (4 bytes) apuntado por rax y queremos acceder el sexto elemento podemos hacer:

```
movq $6, %rcx
movl (%rax,%rcx, 4), %edx # edx <--- *(rax+4*6)
```

Estos modos de direccionamiento los veremos con mayor detalle en la Sección 5.7.

#### Observación

En este apunte utilizaremos la sintaxis de AT & T de lenguaje ensamblador ya que es la utilizada por defecto en GNU Assembler  $(GAS)^1$ . Las principales diferencias entre ambas son las siguientes:

	Intel	AT & T
Orden de los operandos	$destino \leftarrow origen$	origen  ightarrow destino
Comentarios	;	#
Operadores	Sin sufijo: add	Con sufijo: addq
Registros	eax, ebx, $etc$ .	%eax, %ebx, $etc.$
Valores inmediatos	0x100	\$0x100
Direccionamiento indirecto	[eax]	(%eax)
Direc. (forma general)	[base+(indice*scale)+K]	K(base, índice, scale)

Como ejemplo comparativo la instrucción addq %ebx, %eax en sintaxis AT&T es equivalente a la instrucción add eax, ebx en sintaxis Intel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Si bien originalmente GCC solo trabajaba con la sistaxis AT&T, actualmente se puede trabajar también con la sintaxis Intel utilizando la bandera -masm=intel al momento de compilar.

# 1.3. Registros de propósito general

La arquitectura x86-64 posee 16 registros de propósito general (cada uno de 64 bit): rax, rbx, rcx, rdx, rsi, rdi, rbp, rsp y r8-r15². Los 8 primeros registros se denominan de manera parecida a los 8 registros de propósito general de 32 bits disponibles en la arquitectura IA-32 (eax, ebx, ecx, edx, esi, edi, ebp y esp) dado que son extensiones de los mismos. En cambio, los registros r8 al r9 son registros nuevos. Además, dependiendo de la versión cuenta con registros adicionales para control, punto flotante, etc. Dentro del conjunto de registros disponibles hay algunos de uso especial como el rsp y el rip que son utilizados para manipular la pila (como veremos en la Sección 5.9) y apuntar a la próxima instrucción, respectivamente.

La mayoría de los registros de 64 bits están divididos en subregistros de 32, 16 y 8 bits. Así, el registro rax de 64 bits contiene en sus 32 bits más bajos al subregistro eax (la e es por extended), en sus 16 bits más bajos al subregistro ax y a su vez ax se divide en dos registros de 8 bits, llamados ah (por high) y al (por low), respectivamente. Por razones históricas, esta última división en dos registros de 8 bits sólo se realiza para los registros rax, rbx, rcx y rdx. Para el resto de los registros sólo existe la parte baja de 8 bits.

Los registros introducidos en la versión de 64 bits (r8-r15) se dividen en r8d (por doble word, 32 bits), r8w (de word, 16 bits) y r8b (por byte, 8 bits). En la Fig. 1 vemos (casi) todos los registros de propósito general del x86-64 con sus subregistros y su uso durante una llamada a función. Asimismo, vemos su rol en la convención de llamada (caller saved o callee saved) y si son preservado. Esto será visto en detalle en la Sección 7.

				Uso	Convención	Preservado?
rax	eax ax	ah	al	Valor de retorno	Caller saved	No
rbx	ebx bx	bh	bl		Callee saved	Sí
rex	ecx cx	ch	cl	4º argumento	Caller saved	No
rdx	edx dx	dh	dl	3º argumento	Caller saved	No
rsi	esi si		sil	2º argumento	Caller saved	No
rdi	edi di		dil	1º argumento	Caller saved	No
rbp	ebp bp		bpl	Puntero base de pila	Callee saved	Sí
rsp	esp sp		spl	Puntero tope de pila	Callee saved	Sí
r8	r8d r8w		r8b	5° argumento	Caller saved	No
r9	r9d r9w		r9b	6° argumento	Caller saved	No
r10	r10d r10w		r10b	Temporal	Caller saved	No
r11	r11d r11w		r11b	Temporal	Caller saved	No
r12	r12d r12w		r12b		Callee saved	Sí
r13	r13d r13w		r13b		Callee saved	Sí
r14	r14d r14w		r14b		Callee saved	Sí
r15	r15d r15w		r15b		Callee saved	Sí
63	31	15	7 0			

Figura 1: Registros de propósito general del x86-64 y sus subregistros.

# 1.4. Registros especiales

Existen varios registros más que no son de uso general y no pueden ser utilizados por las instrucciones habituales.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Si bien el registro rsp está dentro del grupo de registros de propósito general, veremos en la Sección 5.9 que su uso es bastante particular.

# 1.4.1. Puntero de pila

Uno de los registros de la CPU, el rsp, se usa para señalar el tope actual de la pila. Si bien este registro está en el listado de registros de propósito general, el registro rsp no debe utilizarse para datos u otros usos. Veremos en detalle el uso de este registro en la Sección 5.9.

#### 1.4.2. Puntero de instrucciones

El puntero de instrucciones o contador de programa (en inglés *Instruction Pointer* o *Program Counter*) apunta o guarda la dirección de memoria de la próxima instrucción a ejecutar. Su denominación es rip.

#### 1.4.3. Registros de segmentos

Los registros de segmento contienen los selectores que se utilizan para acceder a los segmentos de memoria. Son seis registros de 16 bits cada uno:

- ss (Stack segment): Indica cuál es el segmento utilizado para la pila.
- cs (Code Segment): Indica cuál es el segmento de código. En este segmento debe alojarse el código ejecutable del programa. En general este segmento es marcado como sólo lectura.
- ds (Data Segment): Indica cuál es el segmento de datos. Allí se alojan los datos del programa (como variables globales).
- es, fs, gs: Estos registros tienen un uso especial en algunas instrucciones (las de cadena) y también pueden ser utilizados para referir a uno o más segmentos extras.

#### Observación


En modo de 64 bits se utiliza un modelo de segmentación plana de la memoria virtual. Es decir, el espacio de memoria virtual de 64 bits se trata como un único espacio de direcciones plano (no segmentado), por lo cual los registros de segmentos no tienen mayor utilidad. El tema Segmentación lo veremos por fuera de este apunte cuando veamos Memoria Virtual.

#### 1.4.4. Registro de banderas (rflags)

El procesador incluye un registro especial llamado registro rflags o de banderas, en el cual se refleja el estado del procesador, información acerca de la última operación realizada y ciertos bits de control que permiten cambiar el comportamiento del procesador.

En la Fig. 2 vemos el registro eflags (la versión de 32 bits del rflags, es decir, los 32 bits menos significativos). Los marcados con "S" son bits de estado mientras que los marcados con "C" son de control. Describimos brevemente las banderas más utilizadas:

- CF Carry Flag: en 1 si la última operación realizó acarreo.
- **ZF** Zero Flag: en 1 si la última operación produjo un resultado igual a cero.



**EFLAGS Register** 

Figura 2: Registro EFLAGS

- **OF** Overflow Flag: en 1 si la última operación desbordó (el resultado no es representable en el operando destino).
- SF Sign Flag: en 1 si la última operación arrojó un resultado negativo.
- **DF** Direction Flag: indica la dirección para instrucciones de manejo de cadenas (que veremos más adelante).
- **PF** Parity Flag: en 1 si la cantidad de bits en 1 en los 8 bits menos significativos del resultado de la operación es par. En las operaciones con números en punto flotante además tiene otra interpretación que veremos en la Sección 6.

El registro rflags no es de propósito general por lo cual no puede ser accedido ni modificado por instrucciones regulares (add, mov, etc) de manera directa. En cambio, sí puede ser modificado de manera indirecta por instrucciones tales como las de comparación, aritméticas, etc. Es decir, las banderas del registro rflags se modifican como resultado de ciertas instrucciones, lo cual veremos más adelante que tiene importantes utilidades.

# Ejemplo

movb \$45, %al addb \$100, %al

Luego de realizarse la suma resulta al=0x91=-111, SF=1, CF=0 y OF=1. El estado de las banderas indica que el resultado de la suma con los operando interpretados como números con signo es negativo y es incorrecto. En cambio, si los operandos se toman como números sin signo, el resultado es correcto (0x91=145).

# 1.5. Registros SSE

Adicionalmente, la arquitectura x86-64 proporciona 16 registros de 128 bits (xmm0-xmm15), denominados registros SSE ("streaming SIMD extensions"), donde SIMD significa single instruction, multiple data. Intel AVX (Advanced Vector Extensions) proporciona además 16 registros AVX de 256 bits de ancho (ymm0-ymm15). Los 128 bits inferiores de ymm0-ymm15 tienen un alias a los respectivos registros SSE de 128 bits (xmm0-xmm15). La utilidad de estos registros será vista con mayor detalle en la Sección 6.3.

# 1.6. Operandos inmediatos

En ciertas instrucciones, un operando de origen, llamado operando inmediato, se incluye como parte de la instrucción en lugar de acceder a él desde un registro o una ubicación de memoria. En la sintaxis que veremos en este apunte (AT&T) cada operando inmediato debe ir precedido por un signo peso para indicar que es un valor inmediato. Los valores también se pueden expresar en varios formatos diferentes, siendo el formato decimal y el formato hexadecimal los más usuales. Estos valores no se pueden cambiar después de que el programa es ensamblado y linkeado en el archivo de programa ejecutable. En el modo de 64 bits, el tamaño máximo de un operando inmediato es de 32 bits, excepto en la instrucción mov que puede copiar un inmediato de 64 bits en un registro de propósito general.

#### **Ejemplos**

```
movl $0, %eax  # mueve el valor 0 al registro eax
movb $0x80, %bl  # mueve el valor hexadecimal 80 al registro bl
addb $0xff, %ah  # suma 0xff con el valor en ah y lo guarda en ah
movq $0x11223344, %rax  # mueve el valor 0x11223344 al registro rax
```

#### Observación

Es interesante ver el equivalente en lenguaje de máquina de la última instrucción del ejemplo anterior. Esto se puede lograr utilizando GDB, con el comando disassemble/r. Obtenemos el siguiente equivalente en lenguaje de máquina (en formato hexadecimal):

```
48 c7 c0 44 33 22 11
```

Aquí se ve de manera explícita que el valor inmediato está contenido dentro de la propia instrucción. El motivo por el cual se ve invertido lo veremos en detalle en la Sección 5.5.

# 2. Instrucciones

Como vimos previamente, las instrucciones de ensamblador en la arquitectura x86-64 están compuestas por un operador (por ejemplo, suma, resta, comparación, etc.) acompañada de operandos (por ejemplo, valores a sumar). En algunos casos las instrucciones no toman operandos o sus operandos son implícitos. Por ejemplo, la instrucción ret no toma operandos, mientras que inc solo toma un operando y lo incrementa en uno (el uno está implícito).

El juego de instrucciones de los procesadores x86-64 es muy amplio y en esta sección veremos las principales instrucciones para operar con valores enteros. Luego, en la Sección 6 se verán la instrucciones para operar con datos en punto flotante. Para una mayor información sobre las instrucciones en x86-64 ver [14].

#### 2.1. Instrucciones de transferencia de datos

Una operación muy común es la de copiar valores de un lugar a otro. Un programa debe intercambiar valores con la memoria, registros, etc. La arquitectura x86-64 ofrece varias instrucciones para hacer copias de datos siendo la más importante la instrucción mov.

#### 2.1.1. Instrucción MOV

La instrucción mov es la instrucción genérica para copiar un dato desde un origen a un destino. Esta instrucción toma la forma

```
movS <operando origen>, <operando destino>
```

donde "S" es el sufijo que indica el tamaño de los operandos (que deben ser del mismo tamaño) según lo visto en la Tabla de la página 3.

Es importante notar que la instrucción mov no mueve sino que copia valores. De esta manera, la instrucción movq %rax, %rbx hace que el quad-word alojado en rax quede alojado en rbx. Por lo tanto, luego de ejecutada rbx=rax y el valor de rax sigue siendo el mismo.

El operando origen puede ser un valor inmediato, un registro de propósito general o un valor en memoria. El operando destino puede ser un registro de propósito general o un valor en memoria. Los dos operandos no pueden ser valores de memoria. Por lo tanto, a continuación podemos observar las diferentes formas que puede tomar la instrucción:

```
movS <registro>, <registro>
movS <memoria>, <registro>
movS <registro>, <memoria>
movS <valor immediato>, <memoria>
movS <valor immediato>, <registro>
```

```
Ejemplos
```

```
movb $65, %al # al='A'
movq %rax, %rcx # rcx=rax
```

```
movw (%rax), %dx  # Copia en dx dos bytes comenzando en la  # dirección guardada en rax.

movw dx, (%rax)  # Copia dx en la dirección guardada en rax.

movl 16(%rbp), %ecx  # Copia en ecx cuatro bytes (debido al  # sufijo l) comenzando en la dirección rbp+16.

movb $45, a  # Copia el valor 45 en la dirección de memoria  # con etiqueta a
```

Nota: Algunos de estos ejemplos se comprenderán mejor luego de ver la Sección 5.

#### Observación

La relación entre subregistros de diferentes tamaños es la siguiente:

- 1. La carga de un valor en un subregistro de 32 bits establece los 32 bits superiores del registro en cero. Por ejemplo, después de movl \$-1, %eax, el registro %rax tiene el valor 0x0000000ffffffff, independientemente del valor anterior.

Esto puede parecer un poco arbitrario pero es así por una cuestión de compatibilidades a medida que fueron apareciendo procesadores con registros con mayor cantidad de bits.

#### 2.1.2. Instrucción PUSH

La instrucción pushS tiene la forma:

```
pushS <operando fuente>
```

y produce dos efectos:

- 1. decrementa el registro rsp en una cantidad de bytes de acuerdo al sufijo S,
- 2. mueve el operando de la instrucción a la dirección apuntada por el registro rsp luego de que dicho registro es decrementado.

## **Ejemplo**

```
movq $45, %rax # rsp=0x7fffffffebc8
pushq %rax # rsp=0x7fffffffebc0
```

Primero decrementa el registro rsp en 8 y luego coloca el valor guardado en rax en la locación de memoria apuntada por el registro rsp.

#### 2.1.3. Instrucción POP

Esta instrucción tiene la forma:

popS <operando destino>

y tiene dos efectos:

- 1. copia el dato apuntado por el registro rsp al operando destino,
- 2. incrementa el valor de rsp en una cantidad de bytes de acuerdo al sufijo S.

#### **Ejemplo**

```
popq %rax  # rsp=0x7fffffffebc8 luego de ser ejecutada si antes
  # era rsp=0x7fffffffebc0
  # rax=45 continuando con el ejemplo anterior
```

Guarda en el registro rax el valor apuntado por el registro rsp.

Esta instrucción es la instrucción opuesta a la push.

#### Observaciones

- Las instrucciones push y pop pueden interpretarse como instrucciones complementarias. Es decir, en general se las utiliza de manera conjunta en concordancia.
- En la arquitectura X86-64 las instrucciones push y pop solo admiten los sufijos w y q. Sin embargo, lo usual es solo usar dichas instrucciones con el sufijo q para manener la alineación de la pila.
- En la Sección 5.9 veremos en detalle cómo se utilizan las instrucciones push y pop para manejar la "pila".

## 2.1.4. Instrucción XCHG

Esta instrucción intercambia el contenido de los operandos:

xchgS <operando fuente>, <operando destino>

#### Ejemplo

```
movq $34, %rax
movq $0xf3fa, %rax
xchgq %rax, %rbx
```

Luego de ejecutarse, rax=0xf3fa y rbx=34.

# 2.2. Instrucciones aritméticas

La familia de procesadores x86 ofrece múltiples instrucciones para realizar operaciones numéricas, entre ellas:

#### 2.2.1. Instrucción ADD

Esta instrucción realiza la suma aritmética de los dos operandos:

```
addS <operando fuente>, <operando destino>
```

El resultado queda en el operando destino:

<operando destino=operando fuente + operando destino>

```
Ejemplo

movb $5, %al

movb $4, %bl

addb %al, %bl
```

Luego de ejecutarse, al=5 y bl=9.

La instrucción add realiza la suma entera. Notar que evalúa el resultado tanto para la operación sin signo como con signo y establece las banderas CF y OF para indicar si el resultado es correcto. La bandera SF indica el signo del resultado signado y la bandera ZF si el resultado es nulo.

#### 2.2.2. Instrucción ADC

Esta instrucción realiza la suma aritmética de los dos operandos más el bit de acarreo (CF del rflags):

```
adcS <operando fuente>, <operando destino>
```

Resulta:

<operando destino=operando fuente + operando destino + acarreo>

```
Ejemplo

movb $0, %dl

movb $0xFF, %al

addb $0xFF, %al  # al=0xFE, CF=1

adcb $0, %dl  # dl=1
```

#### 2.2.3. Instrucción SUB

Esta instrucción realiza la resta aritmética de los dos operandos:

```
subS <operando fuente>, <operando destino>
```

Realiza la resta: operando destino = operando destino - operando fuente.

```
Ejemplo

movq $45, %rbx
movq $23, %rax
subq %rax, %rbx # rbx=22
```

La instrucción sub realiza la resta entera. Notar que evalúa el resultado tanto para la operación sin signo como con signo y establece las banderas CF y OF para indicar si el resultado es correcto. La bandera SF indica el signo del resultado signado y la bandera ZF si el resultado es nulo.

#### 2.2.4. Instrucción SBB

Resta aritmética de los dos operandos considerando el bit de acarreo:

```
sbbS <operando fuente>, <operando destino>
```

Resulta:

operando destino = operando destino - operando fuente - acarreo.

```
Ejemplo

movl $1, %edx
movl $0, %eax,
subl $1, %eax  # CF=1.
sbbl $0, %edx  # edx=0
```

#### 2.2.5. Instrucción INC

Incrementa el operando en una unidad (operando=operando+1):

incS <operando>

```
Ejemplo

movq $56, %rax
incq %rax # rax=57
```

Esta instrucción es equivalente a addq \$1, %rax. Sin embargo, la instrucción inc no modifica el valor de la bandera CF. El resto de las banderas son modificadas de acuerdo al resultado.

#### 2.2.6. Instrucción DEC

Decrementa el operando en una unidad:

decS <operando>

## Ejemplo

movq \$45, %rax decq %rax # rax=44

Esta instrucción es equivalente a subq \$1, %rax. Sin embargo, la instrucción dec no modifica el valor de la bandera CF. El resto de las banderas son modificadas de acuerdo al resultado.

# 2.2.7. Instrucción IMUL

Multiplicación entera con signo. La instrucción imul tiene tres formatos:

# Con un operando: imulS <operando>

El formato con un operando utiliza los registros rax y rdx (o una parte) de forma implícita. Es decir, si el operando es de 64 bits multiplica el valor del operando con rax y el resultado queda en rdx:rax. Notar que el resultado es de 128 bits y los 64 bits menos significativos quedan en rax mientras que los 64 más significativos en rdx.

De manera análoga, se puede trabajar con operandos de 32 y 16 bits. Es decir, si se multiplica el valor de un operando de 32 con eax, el resultado queda en edx:eax. Si se multiplica el valor de un operando de 16 con ax, el resultado queda en dx:ax. Sin embargo, si se multiplica el valor de un operando de 8 con al, el resultado queda en ah:al.

#### Con dos operandos: imulS <operando fuente>, <operando destino>

En este formato el operando destino es multiplicado por el operando fuente. El operando destino debe ser un registro de propósito general, mientras que el operando fuente puede ser un registro de propósito general, un valor inmediato o un valor en memoria. El resultado intermedio (el doble de tamaño que el operando fuente) es truncado y guardado en el operando destino.

## Con tres operandos: imulS <op. fuente 1>, <op. fuente 2>, <op. destino>

Este formato requiere dos operandos fuentes y un operando destino. El segundo operando fuente (que puede ser un registro de propósito general o un valor en memoria) es multiplicado por el primer operando fuente (un valor inmediato). El resultado intermedio (el doble de tamaño que el operando fuente) es truncado y guardado en el operando destino.

# **Ejemplos**

Notar que en la última multiplicación el resultado es erróneo dado que el verdadero resultado  $(1.8447 \times 10^{19})$  no entra en 64 bits.

#### 2.2.8. Instrucción MUL

Multiplicación entera sin signo. Esta instrucción a diferencia de la anterior solo admite el formato con un operando:

mulS <operando>

#### 2.2.9. Instrucción IDIV

División entera con signo:

idivS <operando divisor>

La instrucción idiv en su versión de 64 bits divide el contenido del entero de 128 bits rdx:rax (construido interpretando a rdx como los ocho bytes más significativos y a rax como los ocho bytes menos significativos) por el valor del operando especificado. El resultado del cociente de la división se almacena en rax, mientras que el resto se coloca en rdx<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Esta instrucción también admite operandos de otros tamaños. Para mayor información ver [14]

# Ejemplo

El resultado entero es -63 y el resto es 1023.

#### 2.2.10. Instrucción DIV

División entera sin signo:

divS <operando divisor>

### **Ejemplo**

```
movq $0xffff, %rax  # rax = 65535

movq $0, %rdx

movq $1024, %rbx

divq %rbx  # rax=0x3f (63) y rdx=0x3ff (1023)

El resultado entero es 63 y el resto es 1023.
```

#### 2.2.11. Instrucción NEG

Negación aritmética en complemento a 2:

negS <operando>

```
Ejemplo
```

```
movb $0xff, %al
negb %al # al=1
```

# 2.3. Instrucciones de comparación

Una instrucción de comparación es la forma más común de evaluar dos valores para luego hacer un salto condicional. Una instrucción de comparación hace exactamente lo que dice su nombre, compara dos valores y establece las banderas del registro EFLAGS en consecuencia.

#### 2.3.1. Instrucción CMP

Esta instrucción realiza la comparación de los dos operandos:

```
cmpS <operando fuente>, <operando destino>
```

Hace la resta destino-fuente sin guardar el resultado, solo modifica las banderas correspondientes. Aunque no se escriba el resultado, el destino tiene que ser un registro y no puede ser una constante.

# Ejemplo

```
movq $45, %rbx
movq $66, %rax
cmpq %rax, %rbx
cmpq %rbx, %rax
```

En la primera instrucción cmp el operando destino es menor que el operando fuente. Por lo tanto ZF=0, SF=1. En la segunda instrucción cmp el operando destino es mayor que el operando fuente. Por lo tanto ZF=0, SF=0. En ninguna de las instrucciones el operador destino fue modificado.

#### 2.3.2. Instrucción TEST

Comparación lógica de los dos operandos:

```
testS <operando fuente>, <operando destino>
```

Realiza la operación and lógica bit a bit sin guardar el resultado pero actualiza las banderas SF y ZF de acuerdo al resultado: SF=1 si el bit más significativo del resultado es uno; ZF=1 si al menos uno de los operandos son no nulos.

```
Ejemplo
testb %cl, %cl  # ZF=1 si cl=0 y SF=1 si cl<0
```

# 2.4. Instrucciones lógicas

#### 2.4.1. Instrucción AND

Operación and lógica bit a bit.

```
Ejemplo

movw $0xdeaa, %ax
movw $0xf0f0, %bx
andw %bx, %ax # ax=ax&bx=0xd0a0
```

#### 2.4.2. Instrucción OR

Operación or lógica bit a bit.

```
Ejemplo

movw $0xdeaa, %ax
movw $0xf0f0, %bx
orw %bx, %ax  # ax=ax|bx=0xfefa
```

#### 2.4.3. Instrucción XOR

Operación xor lógica bit a bit.

```
Ejemplo

xorl %eax, %eax  # eax=0

movl $0xfffffffff, %ebx  # ebx=0xffffffff

xorl %eax, %ebx  # ebx=0xffffffff
```

#### 2.4.4. Instrucción NOT

Negación lógica bit a bit.

```
Ejemplo

movb $0xff, %al

notb %al # al=0
```

# 2.5. Instrucciones rotación y desplazamiento

Las instrucciones de rotación y desplazamiento realizan una rotación cíclica o un desplazamiento no cíclico, por un número dado de bits, sobre un operando dado:

```
operaciónS <primer operando>, <segundo operando>
```

donde el primer operando es la cantidad de veces que se rota o desplaza el segundo operando.

## 2.5.1. Instrucción SAL/SHL

Desplazamiento aritmético/lógico a la izquierda.

# Ejemplo

```
movb $0xaa, %al
salb $1, %al  # al=0x54
```

Las instrucciones sal y shl producen el mismo resultado.

#### 2.5.2. Instrucción SAR

Desplazamiento aritmético a la derecha.

# Ejemplo

```
movb $-4, %al # al=0xfc (-4) sarb $2, %al # al=0xff (-1)
```

#### 2.5.3. Instrucción SHR

Desplazamiento lógico a la derecha.

# Ejemplo

```
movb $-4, %al # al=0xfc (-4)
shrb $2, %al # al=0x3f (63)
```

Notar la diferencia en el resultado con la instrucción sar.

#### 2.5.4. Instrucción ROL

Rotación lógica a la izquierda.

# Ejemplo

```
movb $0xaa, %al
rolb $1, %al # al=0x55
```

#### 2.5.5. Instrucción ROR

Rotación lógica a la derecha.

# Ejemplo

```
movb $0xaa, %al
rorb $1, %al # al=0x55
```

#### 2.5.6. Instrucción RCL

Rotación lógica a la izquierda considerando el bit de acarreo.

```
Ejemplo

movb $0xaa, %al

stc  # CF=1 (se enciende la bandera de acarreo)

rclb $1, %al  # al=2*al+1=0x55

En realidad el resultado es 0x155 pero no entra en al.
```

#### 2.5.7. Instrucción RCR

Rotación lógica a la derecha considerando el bit de acarreo.

```
Ejemplo

movb $0xaa, %al

stc # CF=1

rcrb $1, %al # al=0xd5
```

Los operadores lógicos y de desplazamiento se abordan con detalle en el Apunte Manejo de Bits en Lenguaje C.

# 2.6. Instrucciones para saltos incondicionales

## 2.6.1. Instrucción JMP

```
jmp etiqueta
jmp *operando
```

La instrucción jmp salta de manera incondicional a la dirección de memoria indicada en la etiqueta o en el operando, donde el operando puede ser un registro o una dirección de memoria.

#### Observación

Dado que el operando de las instrucciones de salto es siempre una dirección de memoria, estas instrucciones no llevan sufijo de tamaño.

```
Ejemplo

.....

jmp etiqueta
movq %rax, %rbx
etiqueta:
movq $45, %rcx
.....

Luego de ejecutarse la instrucción jmp la siguiente instrucción ejecutada es movq $45, %rcx y la instrucción movq %rax, %rbx es salteada y nunca se ejecuta.
```

# 2.7. Instrucciones para saltos condicionales

Las instrucciones para saltos condicionales tienen la forma:

# jCC etiqueta

donde CC es un sufijo que depende de la condición que se debe cumplir para realizar el salto. Es decir, salta a la etiqueta si se cumple la condición indicada con CC. De lo contrario, ejecuta la siguiente instrucción. Por lo tanto, antes de la instrucción jCC debe haber alguna instrucción que modifique las banderas correspondientes (por ejemplo, una instrucción de comparación o una instrucción aritmética). En la Tabla 1 mostramos un listado completo de instrucciones jCC y los valores requeridos en las banderas, donde CC es el sufijo que depende de la condición que se debe verificar.

```
Ejemplo

cmpq %rax, %rbx
je etiqueta

....
etiqueta:
....
```

En la instrucción cmpq %rax, %rbx se comparan los operandos y si son iguales ZF=1. Luego la instrucción je verifica la bandera ZF y si la encuentra seteada salta a etiqueta, salteando las instrucciones posteriores. Si la bandera no esta seteada, entonces sí las ejecuta.

En la Sección 3.2 se aborda en detalle la aplicación de las instrucciones para saltos condicionales.

Tabla 1: Instrucciones jCC y sus correspondientes rFLAGS.

Mnemónico	Estado de banderas requerido	Descripción
JO	OF = 1	Jump near if overflow
JNO	OF = 0	Jump near if not overflow
JB	CF = 1	Jump near if below
JC		Jump near if carry
JNAE		Jump near if not above or equal
JNB	CF = 0	Jump near if not below
JNC		Jump near if not carry
JAE		Jump near if above or equal
JZ	ZF = 1	Jump near if zero
JE		Jump near if equal
JNZ	ZF = 0	Jump near if not zero
JNE		Jump near if not equal
JNA	CF = 1  or  ZF = 1	Jump near if not above
JBE		Jump near if below or equal
JNBE	CF = 0  and  ZF = 0	Jump near if not below or equal
JA		Jump near if above
JS	SF = 1	Jump near if sign
JNS	SF = 0	Jump near if not sign
JP	PF = 1	Jump near if parity
JPE		Jump near if parity even
JNP	PF = 0	Jump near if not parity
JP0		Jump near if parity odd
JL	$SF \neq OF$	Jump near if less
JNGE		Jump near if not greater or equal
JGE	SF = OF	Jump near if greater or equal
JNL		Jump near if not less
JNG	$ZF = 1 \text{ or } SF \neq OF$	Jump near if not greater
JLE		Jump near if less or equal
JNLE	ZF = 0 and $SF = OF$	Jump near if not less or equal
JG		Jump near if greater

# 2.8. Otras instrucciones de ruptura de secuencia

#### 2.8.1. Instrucción LOOP

loop etiqueta

La instrucción loop tiene dos efectos:

- Decrementa en uno el registro rcx. Aquí vemos que rcx tiene un uso especial.
- Luego, salta a la dirección de memoria indicada en la etiqueta sólo si el resultado de decrementar rcx dio distinto de cero. Si el resultado dio cero, el flujo del programa sigue en la siguiente instrucción a la instrucción loop.

#### **Ejemplo**

```
movq $10, %rcx xorq %rax, %rax etiqueta:
incq %rax loop etiqueta
```

La instrucción incq %rax se ejecuta 10 veces. Por lo tanto, luego de ejecutarse el código anterior rax=10.

Ver en detalle las aplicaciones de instrucción loop en la Sección 3.4.

#### 2.8.2. Instrucción CALL

```
call etiqueta
call *operando
```

Esta instrucción se utiliza para hace una llamada a subrutina. Esta instrucción y la siguiente se ven en detalle en la Sección 7.

#### 2.8.3. Instrucción RET

ret

Esta instrucción se utiliza para hacer un retorno de subrutina.

# 2.9. Instrucciones para el registro de banderas

Existen instrucciones especiales para trabajar con el registro rflags. Entre ellas distinguimos varias clases:

- Apagar un bit: clc (clear carry flaq), cld (clear direction flaq).
- Prender un bit: stc (set carry flag), std (set direction flag), sti (set interruption flag).

- Sumar añadiendo el carry: adc toma dos operandos, los suma junto con el bit de carry y lo guarda en el destino.
- Acceder al registro: lahf y sahf copian ciertos bits del registro ah hacia el flags y viceversa, popfq guarda en la pila el registro flags y pushfq trae de la pila el registro flags.

El uso del registro rflags se verá más claro en breve cuando expliquemos cómo se usa el registro para hacer saltos condicionales en la Sección 3.

# 2.10. Instrucciones de entrada/salida

Las instrucciones de entrada/salida realizan lecturas y escrituras desde y hacia el espacio de direcciones de entrada/salida. Este espacio de direcciones se puede utilizar para acceder y administrar dispositivos externos. Estas instrucciones requieren privilegios especiales.

- in destino, fuente: lectura del puerto de E/S especificado en el operando fuente y se guarda en el operando destino.
- out destino, fuente: escritura del valor especificado por el operando fuente en el puerto de E/S especificado en el operando destino.

### 2.11. Instrucciones de conversión

Las instrucciones de conversión de datos realizan diferentes transformaciones de datos. En particular, la arquitectura x86-64 ofrece numerosas instrucciones para convertir entre enteros de distintos tamaño.

#### 2.11.1. Instrucciones CXX/CXXE

Existe un conjunto de instrucciones que doblan el tamaño del registro correspondiente, extendiendo con el signo el valor almacenado, que tienen la siguiente forma:

cXX cXXe

donde XX son dos sufijos de tamaño de acuerdo al tamaño del origen y del destino. Estas instrucciones no tienen operandos explícitos y operan de manera implícita con e registro rax o sus subregistros.

Aquí vemos algunas de las instrucciones disponibles:

Instrucción	Descripción
cbw	Extiende (con signo) al a ax.
cwde	Extiende (con signo) ax a eax.
cwd	Extiende (con signo) ax a dx:ax.
cdq	Extiende (con signo) eax a edx:eax.
cdqe	Extiende (con signo) eax a rax.
cqo	Extiende (con signo) rax a rdx:rax.

#### Observación

Notar que las instrucciones anteriores trabajan con operados implícitos. Notar también que hay instrucciones muy parecidas que difieren en que terminan con el sufijo e. Es decir, son instrucciones con diferentes nombres que hacen la misma conversión pero en el caso de las instrucciones que termina con e el resultado queda todo en un subregistro y no repartido en dos subregistros. Para un listado completo de las instrucciones de conversión consultar [14].

# Ejemplo

movw \$-34, %ax cwd

Luego de ejecutarse el código anterior, ax=0xffde y dx=0xffff. En cambio, si hacemos cwde el resultado de la conversión queda en el subregistro eax=0xfffffde.

#### 2.11.2. Instrucciones CXTX

Existe otro grupo de conversión de datos con la forma

#### $\mathtt{cXtX}$

que también se usan para hacer conversiones donde se dobla el tamaño del dato. De manera análoga al conjunto de instrucciones vistas en la sección anterior se usan dos sufijos de acuerdo al tamaño del origen y del destino. Sin embargo, en este grupo de instrucciones los sufijos están separados por una t correspondiente a la palabra en inglés "to".

Aquí vemos algunas de las instrucciones disponibles:

Instrucción	Descripción
cwtl	Extiende (con signo) ax en eax.
cltq	Extiende (con signo) eax en rax.
cqto	Extiende (con signo) rax en rdx:rax.

#### Observación

Los sufijos de tamaño de las instrucciones en esta sección y la anterior corresponden a lo visto en la tabla de de la Página 3. Sin embargo, notar que aquí el sufijo d hace referencia a "doble word", es decir 32 bits, y no a doble precisión. De hecho, todas estas instrucciones utilizan datos de tipo entero. Veremos en la Sección 6.1 las instrucciones de conversión para datos de tipo flotante.

#### 2.11.3. Instrucciones MOVSXX

Las instrucciones movsXX copian un valor del origen al destino extendiendo de acuerdo al signo. Estas instrucciones se utilizan para extender datos con signo y tiene dos sufijos, el primero es el tamaño del dato origen y el segundo es el tamaño del dato destino. Estas instrucciones son similares a las cXX/cXXe pero tienen mucha más versatilidad dado que permiten mayor cantidad de conversiones (no solamente doblando el tamaño) y no trabajan con registros implícitos.

```
Ejemplos

movsbl %bl, %ebx  # convierte un byte a 4 bytes
movswl %cx, %ecx  # convierte un word a 4 bytes
movswq %ax, %rax  # convierte un word a 8 bytes

Por lo tanto si tenemos el siguiente código:

movb $-45, %al  # al = 0xd3
movsbq %al, %rax

Luego de ejecutarse, rax=0xffffffffffffff.
```

#### 2.11.4. Instrucciones MOVZXX

Las instrucciones movzXX copian un valor del origen al destino extendiendo con *cero*. Estas instrucciones se utilizan para extender datos sin signo y tiene dos sufijos, el primero es el tamaño del dato origen y el segundo es el tamaño del dato destino.

```
Ejemplos

movzbl %al, %eax  # convierte un byte a 4 bytes
movzwl %ax, %eax  # convierte un word a 4 bytes
movzwq %ax, %rax  # convierte un word a 8 bytes
```

Dado el comportamiento predeterminado al trabajar con registros de 32 bits, no hay necesidad de una instrucción movzlq explícita. En efecto, si queremos extender sin signo el registro eax a rax, basta con hacer movl %eax, %eax.

# 3. Comparaciones, Saltos y Estructuras de Control

## 3.1. Saltos incondicionales

Cualquier código estructurado requiere que la ejecución no siempre siga con la siguiente instrucción escrita, sino que ciertas veces el procesador debe continuar la ejecución en otra porción de código (por ejemplo, al llamar a una función o en distintas ramas de una

estructura if). Para ello, todas las arquitecturas incluyen funciones de salto. Veremos la más simple primero.

La instrucción jmp toma como único operando una dirección a la cual "saltar". El efecto que tiene este salto es que la próxima instrucción a ejecutar no será la siguiente al jmp sino la indicada en su operando. La dirección del salto en general se da usando etiquetas (ver Sección 5.3).

## **Ejemplo**

```
movq $0, %rax
jmp cont
movq $1, %rax
cont:
movq $2, %rax
```

En el fragmento de código anterior la instrucción movq \$1, %rax nunca es ejecutada ya que la instrucción jmp hace que el procesador salte a la instrucción en la dirección cont. Notar aquí que aunque cont es una constante (la dirección de memoria donde está la instrucción movq 2, %rax) ésta no va prefijada por \$.

La instrucción jmp permite hacer saltos y es el equivalente a un goto de un lenguaje de alto nivel. Pero ¿cómo podemos implementar estructuras de control como bucles y condicionales con ella? Respuesta: no se puede. Para ello debemos introducir los saltos condicionales.

### 3.2. Saltos condicionales

Los saltos condicionales tienen la misma función que la instrucción jmp salvo que se realizan sólo si se da una condición, por ejemplo, el resultado de la última operación fue cero. Como vimos en la Sección 1.4.4, el procesador mantiene en el registro rflags el estado de la última operación realizada. Luego, los saltos condicionales de x86-64 hacen uso de este registro y realizan el salto dependiendo del valor de determinados bits del registro rflags dependiendo de la instrucción utilizada. De hecho, por cada bit de estado del registro rflags hay dos saltos condicionales, por ejemplo jz realiza el salto si el bit ZF está en uno y jnz lo realiza si el bit ZF no está en uno.

#### Observación

Tanto los saltos condicionales como los incondicionales no llevan sufijo ya que su operando es siempre una dirección de memoria (dentro del segmento de código).

Junto con los saltos condicionales la arquitectura x86-64 incluye instrucciones para comparar dos valores. Una de estas instrucciones es la instrucción cmp. Como ya se mencionó, esta instrucción realiza una diferencia (resta) entre sus dos operandos, descartando el resultado pero prendiendo los bits del registro rflags acorde al resultado obtenido.

Siguiendo la lógica de la instrucción sub,

```
cmpq %rax, %rbx
```

realiza la resta rbx-rax, prende el bit SF (que indica negatividad) si rax es mayor que rbx pero a diferencia de sub, no modifica el valor del registro destino rbx. Notar que si ambos valores son iguales la resta tendrá un resultado nulo, prendiendo el bit ZF.

Como la relación que guardan dos valores (cuál es menor y cuál es mayor) depende de si dichos números se asumen con signo o sin signo, existen dos versiones de saltos condicionales por comparación de desigualdad. Por ejemplo:

- jl y jg (por *lower* y *greater*) para datos con signo
- jb y ja (por below y above) para datos sin signo.

En la Tabla 1 se mostró un listado completo de instrucciones jCC y los valores requeridos en las banderas.

# Ejemplo movq \$45, %rbx movq \$-66, %rcx cmpq %rbx, %rcx # SF=1 OF=0 jl menor

menor:

Luego de ejecutarse cmpq %rbx, %rcx las banderas quedan seteadas de la siguiente manera: SF=1 y OF=0. Por lo tanto, luego de ejecutarse jl menor salta directamente a la etiqueta menor.

#### Observación

Es necesario que la instrucción de comparación esté ubicada inmediatamente antes que la instrucción de salto condicional. Si se colocan otras instrucciones entre la comparación y el salto condicional, el registro rFlag puede ser alterado y por lo tanto es posible que el salto condicional no refleje la condición correcta.

#### 3.3. Estructuras de Control

Tratemos ahora de traducir el siguiente fragmento de función C en ensamblador:

```
long a=0;
if (a==100) {
   a++;
}
// seguir
```

Teniendo en cuenta lo que vimos sobre saltos y comparaciones, una posible traducción sería:

En este código comparamos el valor de rax con la constante 100. Si el resultado dio cero (rax-100) es porque son iguales. En este caso debemos incrementar rax.

Veamos en el fragmento anterior varias cosas:

- El orden de los argumentos en la instrucción cmp es importante ya que la resta no es conmutativa. Notar también que esta instrucción necesita un sufijo de tamaño.
- Inmediatamente después de hacer la comparación realizamos el salto condicional. De tener más instrucciones en el medio, éstas podrían modificar el estado del registro rflags.
- Por la naturaleza del if, debemos definir dos etiquetas, una para saltar cuando la condición es verdadera (igual\_a\_cien) y otra para continuar la ejecución tanto si la condición fue verdadera o no (seguir). Notar que si la condición resulta falsa el programa salteará el bloque igual\_a\_cien.

Vemos ahora cómo traduciríamos el siguiente fragmento:

```
long a;
if (a==100) {
   a++;
} else {
   a--;
}
// seguir
```

En este caso el if tiene un else. Una posible traducción sería:

```
movq $0, %rax
cmpq $100, %rax
```

```
jz igual_a_cien
  decq %rax
  jmp seguir
igual_a_cien:
  incq %rax
  jmp seguir
seguir:
...
```

En este código comparamos el valor de rax con la constante 100. Si el resultado dio cero (rax-100) es porque son iguales. En este caso debemos incrementar rax.

Vemos en el fragmento anterior varias cosas:

- En este caso si el salto condicional no se realiza (porque la condición resultó falsa) se ejecutará el decremento.
- Como ambas ramas del if deben unificarse, luego de hacer el decremento saltamos a seguir "salteando" la rama verdadera del if.
- Notar que como la etiqueta seguir está a continuación del bloque igual\_a\_cien el salto puede ser obviado.

#### 3.4. Iteraciones

Otra estructura común en los lenguajes de alto nivel son las iteraciones, bucles o lazos. Con lo visto hasta ahora podemos ya traducir la mayoría de las estructuras iterativas.

```
Ejemplo
   Supongamos que queremos traducir la siguiente estructura tipo while:
 long int i;
 while (i!=0) {
    cuerpo_del_while();
    i--;
 }
   Como antes, asumiremos que en ensamblador i es una etiqueta que aloja lugar para
un entero de ocho bytes. Esto puede traducirse como:
while_1:
        cmpq $0, i
                          # Evaluar la condición
        je fin_1
                          # Si resulta falsa, el lazo termina
                           # Acá irá el cuerpo del while
cuerpo_del_while_1:
         . . .
        decq i
```

while\_1:

Evaluar la Falsa
condición

Verdadera cuerpo\_del\_while\_1:

Cuerpo del while

fin\_1:

Figura 3: Estructura tipo while.

Las estructuras del tipo for son también muy comunes en lenguajes de alto nivel. Una forma particular de for es repetir un bloque de código una cantidad de veces dadas.

Las instrucciones comprendidas entre la etiqueta cuerpo\_del\_for\_1 y la instrucción loop se ejecutan 100 veces.

# 4. Manejo de Arreglos y Cadenas

Un arreglo es una estructura de datos que almacena una colección de elementos del mismo tipo (por lo tanto del mismo tamaño) y le asigna un índice entero a cada uno. Existen distintas variantes de arreglos (largo fijo/variable, uni/multi-dimensional) pero en este apunte nos centraremos en arreglos a la "C", esto es, un arreglo a será la dirección del primer elemento (el de índice 0). Como cada elemento del arreglo tiene tamaño fijo al que llamaremos s, podemos calcular la dirección del elemento i del arreglo a como a+i\*s.

Como los arreglos son estructuras de datos muy utilizadas, la arquitectura x86-64 incluye varias instrucciones (llamadas de cadena) para realizar copias, comparaciones, búsquedas, etc. Esta familia de instrucciones hace uso especial de dos registros: rsi (source index) y rdi (destination index) 4. Cuando el procesador ejecuta una instrucción de cadena, éste incrementa/decrementa automáticamente esos registros <sup>5</sup> para apuntar al próximo elemento del arreglo. La cantidad incrementada/decrementada depende del tamaño del dato en cuestión. Además, el bit DF (direction flag) del registro rflags le indica al procesador si debe incrementar o decrementar los registros de índice (se puede apagar con cld para que se incrementen o prender con std para que se decrementen). A continuación veremos las diferentes instrucciones de manejo de arreglos y cadenas con sus respectivos ejemplos.

# 4.1. Copia y manipulación de datos

El procesador ofrece tres instrucciones para la copia y manipulación de datos almacenados en arreglos.

#### 4.1.1. Instrucción LODS

La instrucción lods (de *load string*) copia en el registro rax (o en su sub-registro correspondiente) el valor apuntado por rsi e incrementa o decrementa rsi (dependiendo del valor de la bandera DF) en la cantidad de bytes indicada por el sufijo de tipo.

Así la instrucción lodsw (asumiendo DF=0) es equivalente a:

```
movw (%rsi),%ax
addq $2,%rsi
```

Notar que aquí se utiliza el subregistro ax para compatibilizar con el sufijo w de word y que por lo tanto el incremento es dos bytes.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Aunque su nombre sugieren que son índices, estos registros se utilizan como apuntadores en estas instrucciones.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Algunas instrucciones solo incrementan/decrementan uno de estos registros.

#### 4.1.2. Instrucción STOS

La instrucción stos (de *store string*) almacena el valor del registro rax (o su subregistro correspondiente) en la dirección apuntada por rdi y luego incrementa/decrementa el valor de rdi en la cantidad de bytes indicada por el sufijo de tipo. Así, la instrucción stosl (asumiendo DF=1) equivale a:

```
movl %eax, (%rdi) subq $4, %rdi
```

#### 4.1.3. Instucción MOVS

La instrucción movs (de move string) realiza las acciones de lods y stos aunque sin utilizar el registro rax, esto es, copia el valor apuntado por rsi en la posición de memoria apuntada por rdi e incrementa/decrementa ambos en la cantidad de bytes indicada por el sufijo de tipo. Así la instrucción movsb (asumiendo DF=0) es equivalente a

```
movb (%rsi),%regtemp
movb %regtemp, (%rdi)
addq $1, %rsi
addq $1, %rdi
```

siendo regtemp un registro temporario del procesador (en realidad no existe ese registro).

## Observación

Notar que las instrucciones para manejo de arreglos y cadenas trabajan con operandos implícitos, es decir, los operandos no se declaran explícitamente sino que ya viene prefijado con que operandos se trabaja.

#### Ejemplo

Un caso típico de uso de estas instrucciones de cadena es para traducir el siguiente fragmento C:

```
int f(char *a, char *b) {
  int i;
  for (i=0;i<100;i++)
    a[i]=b[i];
}

que puede ser implementado en ensamblador como

.global f
f:
    # por convención de llamada tenemos en rdi el puntero al arreglo "a"
    # y en rsi el puntero al arreglo "b"
    movq $100, %rcx  # debemos iterar 100 veces</pre>
```

```
cld
                           # iremos incrementando rsi y rdi (DF=0)
sigue:
  movsb
  loop sigue
  ret
   Al repetir 100 veces la instrucción movsb copiamos los 100 bytes de b hacia a. El
mismo efecto se podría haber obtenido copiando 50 veces un word (con movsw), 25 veces
un long (con movsl) o 12 veces un quad (con movsq) y un long extra.
   Supongamos que ahora debemos modificar el arreglo como sique:
int f(int *a) {
  int i;
  for (i=0; i<100; i++)
    a[i]++;
}
   Esto puede ser escrito utilizando instrucciones de cadena como sique:
 .global f
f:
  # suponemos que rdi tiene el puntero al arreglo "a"
  movq %rdi, %rsi # el origen y el destino son el mismo arreglo
  movq $100, %rcx # iteramos 100 veces
  cld
             # iremos incrementando rsi y rdi (DF=0)
1:
  lodsl
             # cargamos en eax el elemento del arreglo (apuntado por rsi)
  incl %eax # lo incrementamos
             # lo guardamos en el arreglo (apuntado por rdi)
  stosl
             # pasamos al siguiente elemento
  loop 1
  ret
   Vemos que en este caso el uso del registro eax es útil para obtener el valor original del
```

Vemos que en este caso el uso del registro eax es útil para obtener el valor original del elemento (con lodsl), modificar el registro (con incl) y luego guardarlo de nuevo (con stosl). Notar también que en este caso el arreglo destino y origen son el mismo, por ello copiamos rdi en rsi al iniciar la función.

# 4.2. Búsquedas y Comparaciones

Una operación común es buscar un elemento dentro de un arreglo o comparar dos arreglos. La arquitectura ofrece para esto dos instrucciones.

#### 4.2.1. Instrucción SCAS

La instrucción scas (de scan string) compara lo apuntado por rdi con el valor del registro rax (o del sub-registro según corresponda) e incrementa/decrementa rdi en la cantidad de bytes dada por el sufijo de tipo.

#### 4.2.2. Instrucción CMPS

La instrucción cmps (de compare string) compara el valor apuntado por rsi con el valor apuntado por rdi e incrementa/decrementa ambos registros en la cantidad de bytes dada por el sufijo de tipo.

Al igual que la instrucción cmp estas comparaciones prenden los bits correspondiente en el registro rflags.

### **Ejemplo**

Veamos un caso de uso de las instrucciones de búsquedas y comparaciones de cadenas. Supongamos que queremos implementar en ensamblador la siguiente función C que busca un elemento en un arreglo.

```
int find(int *a, int k) {
  int i;
  for (i=0; i<100; i++)
    if (a[i]==k) return 1;
  return 0;
}
   Esta función puede ser implementada en ensamblador como sigue:
.global find
find:
  cld
            # iremos incrementando rdi (DF=0)
  movg $100, %rcx # iteramos 100 veces
  movl %esi, %eax # buscamos el 2do argumento
sigue:
             # comparamos el elemento actual con eax
  scasl
             # si lo encontramos terminamos
  je found
  loop sigue # si no seguimos
  movq $0, %rax # no lo encontramos, retornar 0
  jmp fin
found:
  movq $1, %rax # lo encontramos, retornar 1
fin:
  ret
```

## 4.3. Iteraciones con instrucciones de cadena

Como vimos en los ejemplos anteriores, es lógico que una instrucción de cadena se repita muchas veces. Por ejemplo, una por cada elemento del arreglo o cadena. Para facilitar la escritura de estas estructuras iterativas la arquitectura ofrece la familia de **prefijos rep** que pueden ser antepuestos a cualquier instrucción de cadena. Al igual que la instrucción loop el prefijo repite la instrucción la cantidad de veces indicada por rcx. Así, el ejemplo de copia de un arreglo a otro de la Sección 4.1 puede ser reescrito en ensamblador como:

Al igual que existen los saltos condicionales, existen los prefijos de repetición condicionales. Así, los prefijos repe y repne repiten la instrucción mientras el bit Z esté prendido/apagado a lo sumo rcx veces. El ejemplo de la búsqueda de un entero de la Sección 4.2 puede ser reescrito utilizando prefijos de repetición condicional como:

```
.global find
find:
  cld
                       # iremos incrementando rdi (DF=0)
  movq $100, %rcx
                       # iteramos 100 veces
                       # buscamos el 2do argumento
  movl %esi, %eax
  repne scasl
                       # repetimos mientra sea distinto o a lo sumo rcx veces
  je found
                       # si lo encontramos terminamos
  movq $0, %rax
                       # no lo encontramos, retornar 0
  jmp fin
found:
  movq $1, %rax
                       # lo encontramos, retornar 1
fin:
  ret
```

Notemos que el prefijo **repne** repite la instrucción mientras la comparación resulte distinta y a lo sumo **rcx** veces, pero ¿cómo saber por cuál de las dos causas finalizó la repetición?

Cuando la condición del prefijo resulta falsa los registros rsi, rdi son incrementados o decrementados según corresponda y el registro rcx es decrementado pero los bits del registro rflags quedan intactos dejando allí el valor de la última comparación. Por lo tanto, podemos realizar un salto condicional para ver si la última comparación dio igual o distinto.

# 5. Acceso a datos en memoria

Para acceder a datos de memoria en lenguaje ensamblador, como sucede en los lenguajes de alto nivel, lo haremos por medio de variables que deberemos definir previamente para reservar el espacio necesario para almacenar la información. Veamos primero algunos conceptos importantes.

# 5.1. Modelo de memoria de un proceso en Linux

La memoria para un proceso de Linux se divide en 4 regiones (segmentos):

- Segmento de texto: En este segmento van todas las instrucciones. El segmento de texto se denomina .text en GNU assembler (GAS). El segmento de texto no necesita crecer, por lo que el segmento de datos se puede colocar inmediatamente después.
- Segmento de datos: En este segmento están todos los datos estáticos inicializados cuando se inicia el programa. El segmento de datos está dividido en dos partes:
  - .data que contiene datos inicializados explícitamente.
  - .bss que contiene datos reservados (inicializados a 0 en caso de que no hayan sido inicializados explícitamente). "bss" significa "Block Started by Symbol".
- Segmento heap: En este segmento están los datos asignados por malloc o new.
- Segmento pila: Este segmento es la pila en tiempo de ejecución<sup>6</sup>. En este segmento se encuentran los siguientes elementos:
  - direcciones de retorno
  - algunos parámetros de la función
  - variables locales de funciones
  - espacio para variables temporales

En realidad el modelo de memoria de un proceso es más complejo pero el diagrama esquemático mostrado en la Fig. 4 es una buena aproximación. Por ejemplo, main no está en realidad en la dirección 0. En realidad el segmento de texto comienza en una dirección un poco superior a 0x400000. Con respecto al tope superior, también es una aproximación. La pila se asigna a las direcciones más altas de un proceso y en Linux x86-64 es 0x7fffffffffff o 131 TB<sup>7</sup>. Esta dirección es equivalente a 47 bits con todos los bits en 1.

Tanto el *heap* como la pila necesitan crecer mientras el proceso está en ejecución: el *heap* crece "hacia arriba" (direcciones de memoria mayores) mientras que la pila crece "hacia abajo" (direcciones de memoria menores). Ambos segmentos pueden llegar a encontrarse en el medio y por lo tanto pueden llegar a "explotar". El uso del espacio de *heap* y de pila en el lenguaje ensamblador no implica el uso de un segmento con sus nombres específicos.

El segmento de pila está limitado por el kernel de Linux. El tamaño típico es de 16 MB para Linux de 64 bits. Esto se puede inspeccionar usando "ulimit -a". 16 MB parece bastante pequeño, pero está bien a menos que se usen matrices grandes como variables locales en las funciones. El rango de direcciones de la pila es 0x7fffff000000 a 0x7ffffffffff. El kernel reconoce si ocurre una falla en las direcciones fuera de este rango (segmentation fault).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>El tema Gestión de la Pila será visto con mayor detalle en la Sección 5.9.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Esto es realidad no es exactamente así. La región superior del espacio de direcciones está reservada para el núcleo (Memoria virtual del núcleo) pero para los fines prácticos podemos asumir que la región superior es la pila.




Figura 4: Modelo de memoria de un proceso en Linux [16].

#### 5.2. Directivas al Ensamblador

Las instrucciones y los datos no son los únicos elementos que componen un programa en lenguaje ensamblador. Los ensambladores reservan palabras clave especiales para instruir al ensamblador sobre cómo realizar funciones especiales a medida que los mnemotécnicos se convierten en códigos de instrucción. Las directivas al compilador ensamblador comienzan siempre con ".".

Dentro de las directivas destacamos las siguientes:

Describir el segmento: Con las directivas de segmento el programador indica a qué segmento debe agregarse el siguiente bloque. Las más comunes son .data para datos inicializados (indicando que el siguiente bloque debe ir al segmento de datos) y .text (indicando que lo que sigue es código ejecutable). También existe el segmento .bss para los datos no inicializados.

```
.data
(A partir de aquí un segmento con datos inicializados)
.bss
(A partir de aquí un segmento con datos no inicializados)
.text
(A partir de aquí un segmento con código de programa)
```

Inicializar valores: Esta clase de directivas emite valores constantes indicados por el programador directamente en el bloque, es decir no se hace traducción. Dentro de esta clase tenemos:

asciz, ascii Permiten inicializar una lista de cadenas con y sin carácter nulo al final de cada una.

# **Ejemplos**

```
.asciz "Hola mundo"
.ascii "a", "b", "c"
```

En el primer ejemplo se almacena la cadena Hola mundo\000 (11 caracteres, con el carácter nulo al final). El segundo ejemplo es una lista de strings.

byte Inicializa una lista de bytes.

## **Ejemplos**

```
.byte 'a', 'b'
```

- .byte 97
- .byte 0x61

El primer ejemplo es un arreglo de bytes.

double, float Inicializa una lista de valores de punto flotante de doble y simple precisión, respectivamente.

## **Ejemplos**

```
.double 3.1415, 2.16
```

.float 5.3

El primer ejemplo es un arreglo de doubles.

short, long, quad Emite una lista de valores enteros de 2, 4 y 8 bytes, respectivamente.

#### **Ejemplos**

```
.short 20, 30, 40, 50
.long 50, 200
.quad 0, 0xff, 0xbeef
```

**space** Emite un bloque de tamaño fijo inicializado en cero o en un valor pasado como argumento.

## **Ejemplos**

```
.space 128
.space 5000, 0
```

En el primer ejemplo se reservó un bloque de memoria de 128 bytes pero no está inicializado (puede tener cualquier valor). En el segundo ejemplo se reservó un bloque de 5000 bytes y está inicializado en 0.

Esta directiva es útil para obtener un bloque de memoria de tamaño dado (ya sea inicializado o no).

#### Observación

Es importante notar que todas estas directivas toman como argumento una **lista** de valores a inicializar. Un error muy común es no indicar ningún elemento en esa lista, por ejemplo:

.long

lo cual NO reserva espacio. La versión correcta sería  $\,$  .long 0 o alternativamente  $\,$  .space 8.

# 5.3. Etiquetas

Las etiquetas son una parte fundamental del lenguaje ensamblador. Una etiqueta hace referencia a un elemento dentro del programa ensamblador. Su función es facilitar al programador la tarea de hacer referencia a diferentes elementos del programa. Las etiquetas sirven para definir constantes, variables o posiciones del código y las utilizamos como operandos en las instrucciones o directivas del programa.

Por ejemplo, cuando uno define en C una variable (long i;) está indicándole al compilador que reserve espacio de memoria para un entero y que este espacio lo nombraremos mediante el identificador i. Tanto en C como en ensamblador nombrar un espacio de memoria es útil para el programador pero esta información no es usada por la computadora sino que una etiqueta se convierte en una dirección de memoria.

En ensamblador con sintaxis AT&T una etiqueta es un nombre seguido del símbolo ":".

# Ejemplo

a: .quad 126

Aquí se crea una variable de tipo quad (8 bytes) inicializada en 126 en una dirección de memoria marcada con la etiqueta a.

# 5.4. Definir una etiqueta global

La directiva .global indica que la etiqueta nombrada a continuación es de alcance global.

# Ejemplos .global main .global sum

De no especificar esta directiva la etiqueta desaparece luego del proceso de compilación. Las etiquetas globales deben ser utilizadas, por ejemplo, con las etiquetas que definan funciones que serán llamadas fuera del archivo compilado. Por ejemplo, cuando se enlaza un programa C con uno escrito en ensamblador, las funciones incluidas en ensamblador deben ser definidas como globales (siendo main el caso más común). Esto se verá en detalle en el Apéndice A.

## 5.5. Endianness

El término inglés *endianness* designa el formato en el que se almacenan en memoria los datos de más de un byte. El problema es similar a los idiomas en los que se escribe de derecha a izquierda, como el árabe, o el hebreo, frente a los que se escriben de izquierda a derecha, pero trasladado de la escritura al almacenamiento en memoria.

Supongamos que tenemos que almacenar el entero 168496141 en la dirección de memoria a. Este valor se representa mediante los cuatro bytes 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D (escribiendo más a la izquierda el byte más representativo).

Una opción es guardar el byte **más** significativo (0x0A) en la dirección **a**, el segundo (0x0B) en la dirección **a+1**, y así sucesivamente. Esto se conoce como convención Big-Endian como puede verse en la Fig. 5(a).




Figura 5: Convenciones de *Endianness* (Fuente Wikipedia).

Otra opción es almacenar en la dirección a el byte **menos** significativo (0x0D), el siguiente (0x0C) en la dirección a+1 y así sucesivamente. Esta última convención se denomina Little-Endian y es la utilizada por las arquitecturas x86 y por la tanto también por x86-64. La Fig. 5(b) muestra la convención Little-Endian.

#### 5.6. Definición de variables

La declaración de variables en un programa en ensamblador se realiza en la sección .data. Las variables de esta sección se definen utilizando las directivas vistas en la Sección 5.2. Por ejemplo, var: .long 0x12345678 es una variable con el nombre var de tamaño 4 bytes inicializada con el valor 0x12345678 que comienza en la dirección de memoria cuya etiqueta es var. Es importante destacar que en ensamblador hay que estar muy alerta cuando accedemos a las variables que hemos definido previamente. Las variables se guardan en memoria consecutivamente a medida que las declaramos y no existe nada que delimite las unas de las otras. Veamos a continuación un ejemplo ilustrativo.

## Ejemplo

.data

var1: .byte 0
var2: .byte 0x61
var3: .word 0x0200
var4: .long 0x0001E26C

Las variables se encontrarán en memoria tal como muestra la siguiente tabla (suponiendo que la variable var1 está en la dirección 0x600880):

Etiqueta	Dirección de memoria (en bytes)	Valor
var1	0x600880	0x00
var2	0x600881	0x61
var3	0x600882	0x00
	0x600883	0x02
var4	0x600884	0x6C
	0x600885	0xE2
	0x600886	0x01
	0x600887	0x00

La instrucción movq var1, %rax copia 8 a partir de la dirección var1. Es decir, el procesador tomará como primer byte el valor de var1 y los 7 bytes que están a continuación. Por lo tanto, como los datos se tratan en formato little-endian, en el registro rax quedará cargado el valor 0x0001E26C02006100. Si este acceso no es el deseado, el compilador no reportará ningún error, ni tampoco se producirá un error durante la ejecución; solo podremos detectar que lo estamos haciendo mal probando el programa y depurando.

Conclusión: El acceso a los datos es muy flexible, pero, por otra parte, si no controlamos muy bien el acceso a las variables esta flexibilidad puede causar serios problemas.

## Ejemplo

Veamos ahora un ejemplo completo que engloba todos los conceptos vistos en las secciones anteriores:

```
.data
i: .long 0
f: .double 3.14
str: .asciz "Hola mundo"
.bss
a: .quad
.text
.global main
main:
    movq $40, %rax
                          # rax=40
    movl i, %ebx
                           # ebx=0
    movq $-1, a
                          # a=0xfffffffffffff (-1)
    movq f, %rdx
                          # rdx=0x40091eb851eb851f (3.14)
                           # ecx=0x616c6f48 ("aloH")
    movl str, %ecx
    retq
```

Aquí vemos que la etiqueta i (dentro del segmento de datos .data) define la posición de memoria donde el ensamblador alojará un entero inicializado en 0 (4 bytes). Luego en f un valor de punto flotante inicializado en 3.14 (8 bytes). Luego en str arranca una cadena de caracteres de 11 bytes (el byte final corresponde al cero final). En el segmento .bss se crea una variable tipo quad sin inicializar. Finalmente, vemos que dentro del segmento de código se define una etiqueta global llamada main. Este será el punto de inicio del programa. Luego, a medida que se vayan ejecutando las instrucciones siguientes los registros y locaciones de memoria irán quedando con los valores indicados en los comentarios.

Notar que luego de ejecutarse la instrucción movl str, %ecx el valor del subregistro ecx es "aloH", que corresponde a los primeros 4 bytes de la cadena str pero con los caracteres en orden invertido debido al formato little-endian. Sin embargo, hay que notar que las cadenas de caracteres se almacenan en la memoria "concatenando" los caracteres consecutivamente desde el primer carácter hasta el último comenzando en las posiciones más bajas de memoria. Por lo tanto, el carácter 'H' estará almacenado en la posición str, el carácter 'o' en la posición str+1, y así sucesivamente hasta llegar al último carácter que es el null.

#### Observación

Como hemos visto, podemos acceder a un dato en memoria utilizando la etiqueta que define la dirección de memoria donde dicho dato comienza. Ahora supongamos que queremos incrementar el valor de una variable definida por la etiqueta i, esto podemos hacerlo simplemente escribiendo:

## incq i

Si antes era i=23, ahora es i=24. Es importante notar que aunque la etiqueta i es una constante, es decir, la dirección de memoria donde se aloja ese valor, la etiqueta i no lleva el signo \$.

Si ahora quisiéramos sumar i con el registro rax podemos escribir:

```
addq i, %rax
```

Sin embargo, notar que addq \$i, %rax produce un efecto muy diferente. En este caso sumará una constante (la dirección de i) y no el valor alojado en i.

Muchas veces es útil conocer la dirección de memoria donde está alojado un valor. Esto en C se conoce como obtener un puntero al dato. Así, si tenemos una variable long int i; podemos obtener un puntero a dicha variable utilizando el operador de referencia, escribiendo &i. Como antes mencionamos, en ensamblador una etiqueta es una dirección de memoria constante. Por ello si quisiéramos obtener el valor de esa dirección podríamos escribir:

```
movq $i, %rax
```

Luego rax guardará la dirección de memoria del entero antes definido.

### Ejemplo

Este ejemplo es interesante para ver la diferencia entre usar una etiqueta y el valor allí guardado.

```
.data
str: .asciz "hola mundo"

.text
.global main
main:
movq str , %rax # Instruccion 1
movq $str, %rax # Instruccion 2
retq
```

¿Qué diferencia hay entre la instrucción 1 y la 2? Aunque casi similares, las dos instrucciones son muy distintas entre sí. Ambas son un movimiento con destino a rax, pero veamos qué mueven.

Al ejecutar la primera, rax toma el valor de 7959387902288097128. ¿Qué ha ocurrido aquí? La instrucción le indica al procesador que debe copiar 8 bytes (ya que es un quad) desde la región de memoria indicada por la etiqueta str a rax. Como en esa región de memoria se aloja la cadena de caracteres "hola mundo" los primeros 8 bytes son hola mun y de allí el valor tan extraño. El valor 7959387902288097128 se puede descomponer en hexadecimal en los siguientes bytes 0x6e 0x75 0x6d 0x20 0x61 0x6c 0x6f 0x68, donde cada uno corresponde en decimal a 110 117 109 32 97 108 111 104 y al convertirlo

en caracteres ASCII son "num aloh" (notar que la frase aparece al revés por ser x86-64 little endian).

Al ejecutar la segunda lo que ocurrirá es que en rax se guardará la dirección de memoria donde está guardada la cadena de caracteres. Este valor dependerá del proceso de compilación y carga. Notemos que en este caso ningún carácter de esa cadena será copiado a rax. De hecho esa instrucción no accede a la memoria.

#### 5.7. Modos de direccionamiento

A continuación, veremos los diferentes modos de direccionamiento que podemos utilizar en un programa ensamblador para acceder a datos en memoria.

## 5.7.1. Modo de direccionamiento inmediato

En el modo de direccionamiento inmediato uno de los operandos hace referencia a un dato en memoria cuya dirección se encuentra en la propia instrucción. El valor inmediato especificado debe poder ser expresado con 32 bits como máximo. Este valor puede ser una constante o también puede ser el resultado de evaluar una expresión aritmética formada por valores numéricos y operadores aritméticos.

## **Ejemplos**

- movq 0x404028, %rax
   Carga en el registro rax 8 bytes a partir de la dirección 0x404028.
- movq a, %rax
   Carga en el registro rax 8 bytes a partir de la dirección cuya etiqueta es a.
- movq a+8, %rax
   Carga en el registro rax 8 bytes a partir de la dirección calculada como a+8.
- movq a+8\*2, %rax

  Carga en el registro rax 8 bytes a partir de la dirección calculada como a+8\*2.

#### 5.7.2. Modo de direccionamiento indirecto con registro

En este caso, uno de los operandos hace referencia a un dato en memoria utilizando un registro que contendrá la dirección de memoria del dato al cual queremos acceder. Este registro, que actúa como un puntero al dato en memoria, se pone entre paréntesis.

#### Ejemplo

■ movq (%rax), %rbx

El primer operando utiliza la dirección que tenemos en rax para acceder a memoria. Se mueven 8 bytes a partir de la dirección especificada por rax y se guardan en rbx.

■ movq %rax, (%rbx)

Guarda en la dirección de memoria especificada por rbx el valor almacenado en rax.

#### 5.7.3. Modo de direccionamiento indexado

En este caso, el operandos que hace referencia a un dato en memoria especifica una dirección de memoria como una dirección base (cargada en un registro que está entre paréntesis) sumada a un desplazamiento o índice (que puede ser expresado mediante un número o el nombre de una variable que tengamos definida). También se lo puede interpretar al revés. Es decir, la constante se puede usar como base y el registro como índice.

## **Ejemplos**

- movq 8(%rax), %rbx

  Carga en el registro rbx 8 bytes a partir de la dirección de memoria rax+2.
- movq %rbx, -16(%rax)

  Carga el contenido del registro rbx (8 bytes) a partir de la dirección de memoria rax-16.
- movq var(%rax), %rbx

  Carga en el registro rbx 8 bytes a partir de la dirección de memoria rax+var.

#### 5.7.4. Modo de direccionamiento relativo

En este caso, el operando que hace referencia a memoria tiene la siguiente manera:

desplazamiento (%base, %índice, escala)

donde la base y el índice pueden ser cualquier registro de propósito general, la escala puede ser 1, 2, 4 u 8 y el desplazamiento ha de ser un número representable con 32 bits. De esta manera la dirección especificada resulta:

 $[base + indice \times escala + desplazamiento]$ 

### **Ejemplos**

- movq 3(%rbx, %rcx, 4), %rax

  Carga en el registro rax 8 bytes a partir de la dirección rbx+rcx\*4+3.
- movq (%rax, %rax, 2), %rax

  Carga en el registro rax 8 bytes a partir de la dirección rax+rax\*2.
- movq 4(%rbp, %rdx, 4), %rax

  Carga en el registro rax 8 bytes a partir de la dirección rbp+rdx\*4-4.
- movq 8(,%rax,4), %rax
   Carga en el registro rax 8 bytes a partir de la dirección rax\*4+8. En este caso vemos que el registro base es opcional.

#### 5.8. Instrucción LEA

La arquitectura x86-64 ofrece una instrucción similar al operador de referencia de C. Esta instrucción se denomina lea (por "load effective address") y calcula la dirección efectiva del operando de origen y la almacena en el operando de destino.

## leaS <operando fuente>, <operando destino>

El operando de origen es una dirección de memoria especificada con uno de los modos de direccionamiento de los procesadores mientras que el operando de destino es un registro de propósito general.

Las instrucciones lea y mov (desde memoria) están relacionadas: mov carga el contenido de una dirección de memoria mientras que lea carga la dirección en sí. Así la instrucción mov \$str, %rax es equivalente a

#### leaq str, %rax

Notar que a pesar de que el primer operando parece ser una referencia de memoria, en lugar de leer desde la ubicación designada, en realidad la instrucción solo copia la dirección efectiva al destino y NO accede a memoria. Esta instrucción es equivalente al operador & utilizado en el lenguaje C.

#### **Ejemplo**

```
leaq str, %rax  # En rax queda la dirección de la etiqueta str
movq $str, %rax  # Esta instrucción es equivalente a la anterior
movq (%rax), %rbx  # Se dereferencia la dirección str
```

En las dos primeras instrucciones NO hay acceso a memoria. En la última instrucción SÍ hay acceso a memoria.

La instrucción lea a menudo se usa como un "truco" para hacer ciertos cálculos, aunque ese no sea su propósito principal. Usando sintaxis AT&T, los modos de direccionamiento útiles con lea son los siguientes:

```
lea (,%indice, multiplicador), %dest
lea desplazamiento(, %indice, multiplicador), %dest
lea (%base, %indice, multiplicador), %dest
lea desplazamiento(%base, %indice, multiplicador), %dest
lo cual corresponde a

%dest = desplazamiento + %base
%dest = %indice * multiplicador
%dest = desplazamiento + %indice * multiplicador
%dest = %base + %indice * multiplicador
%dest = desplazamiento + %base + %indice * multiplicador
```

lea desplazamiento(%base), %dest

donde desplazamiento es una constante entera, multiplicador es 2, 4 u 8, y %dest, %índice y %base son registros.

#### **Ejemplos**

La instrucción lea se puede usar para multiplicar un registro por 2, 3, 4, 5, 8, o 9:

```
lea constante(, %src, 2), %dst  # dst = src*2 + constante
lea constante(%src, %src, 2), %dst  # dst = src*3 + constante
lea constante(, %src, 4), %dst  # dst = src*4 + constante
lea constante(%src, %src, 4), %dst  # dst = src*5 + constante
lea constante(, %src, 8), %dst  # dst = src*8 + constante
lea constante(%src, %src, 8), %dst  # dst = src*9 + constante
```

donde %src y %dst pueden ser el mismo registro. Además, se le puede sumar una constante, todo en un solo paso.

# 5.9. Gestión de la pila

Una pila es una estructura de datos que permite almacenar información. Su funcionamiento puede analizarse pensando en una pila de platos sobre una mesa. Uno puede agregar platos y la pila irá creciendo. Luego, si uno quiere sacar un plato quitará el plato del "tope", achicando la pila de platos. Como se ve, cuando uno saca un elemento de la pila, sacará el último elemento insertado (si lo hubiera). Por ello la estructura de datos pila se conoce como *LIFO* (*Last-In First-Out*), dado que el último en entrar es el primero en salir. La arquitectura x86-64 permite al programador utilizar una porción de la memoria como pila. Esto se conoce como el segmento de pila (que **no** es el mismo segmento que el segmento de datos ni de código).

La pila puede usarse para varias cosas:

- Espacio de almacenamiento temporario. Las variables automáticas de C por ejemplo se almacenan en la pila.
- Implementar el llamado a función (y en especial las recursivas). Notar que el orden de llamada y finalización de las funciones ocurre como una pila. Así, si tenemos que la función f llama a g y g llama a h, la primera función que finalizará es h, luego g y finalmente f.
- Preservar el valor de registros durante un llamado a función. Como veremos en la Sección 7, algunos registros son modificados cuando uno realiza un llamado a función. El programador puede guardar el valor de ese registro en la pila y restaurarlo luego de la llamada.

Aunque la arquitectura permite utilizar la pila con cualquier fin, es muy común que cada **función** utilice una porción de la pila para guardar sus variables locales, argumentos, dirección de retorno, etc. A esta sub-porción de pila se la conoce como **marco de activación** de la función. En la Fig. 6 vemos un posible estado de la pila con diferentes marcos de activación (sólo **uno** está activo en un momento dado, el de la función que se está ejecutando).

#### Observación

En la Fig. 6 se ve que el último elemento insertado en la pila está ubicado en direcciones **más bajas de memoria**, es decir, en la implementación de x86-64 la pila crece hacia direcciones más bajas. Esto es así por cuestiones históricas y para permitir que tanto el segmento de datos como el de pila crezcan de forma de optimizar el espacio libre (el de datos crece desde abajo hacia arriba y el de pila desde arriba hacia abajo).

La arquitectura posee dos registros especiales para manipular la pila:

- rsp (stack pointer) Es un registro de 64 bits que apunta (guarda la dirección de memoria) al último elemento apilado dentro del segmento de pila (tope).
- **rbp** (base pointer) Es un registro de 64 bits que apunta al **inicio** de la sub-pila o marco de activación.

Aunque ambos registros tienen este uso particular pueden ser manipulados por las instrucciones habituales (add, mov, etc). Como se menciono en las Secciones 2.1.2 y 2.1.2, la arquitectura x86-64 ofrece también dos instrucciones especiales para "apilar"/"desapilar" elementos:

pushq Primero decrementa el registro rsp en 8 (recordemos que la pila "crece" hacia direcciones más bajas) y luego almacena en esa dirección el valor que toma como argumento. Así, la instrucción pushq \$0x12345678 es equivalente a




Figura 6: Diagrama de la estructura de pila x86-64.

```
subq $8, %rsp
movq $0x12345678, (%rsp)
```

El comportamiento de la instrucción pushq puede verse en la Figura 7.

popq Primero copia el valor apuntado por el registro rsp en el operando que toma como argumento, luego incrementa el registro rsp en 8 (la pila decrece hacia direcciones más altas). Así, la instrucción popq %rax es equivalente a




Figura 7: Diagrama de la memoria antes y después de ejecutar la instrucción pushq.




Figura 8: Diagrama de la memoria antes y después de ejecutar la instrucción popq.

```
movq (%rsp), %rax
addq $8, %rsp
```

El comportamiento de la instrucción popq puede verse en la Fig. 8. Notar que el valor 0x12345678 continua almacenado en la dirección 0xff8.

#### Observaciones

- Si bien en las instrucciones push y pop podemos utilizar tanto el sufijo w como el sufijo q, por cuestiones de alineación de la pila en general los datos insertados en la pila deben ser de 8 bytes utilizando el sufijo q.
- El marco de la pila para determinadas funciones debe estar alineado a 16 bytes. Sin embargo, este requisito tiene varias excepciones y en geneal basta con que esté alineado a 8 bytes.
- ¿Qué significa que un dato o un marco de pila está alineado a una cantidad determinada de bytes? Significa que su dirección de memoria es divisible por la cantidad de bytes en cuestión. Por ejemplo: la dirección de memoria 0x404030 está alineada a 16 bytes mientras que la dirección 0x7fffffffebb8 está alienada a 8 bytes.

En la Fig. 6 se puede observar un área denominada **zona roja**. La arquitectura x86-64 especifica que los programas pueden usar los 128 bytes más allá del puntero de la pila actual (es decir, en direcciones más bajas que el puntero). Así, el área de 128 bytes más allá de la ubicación señalada por rsp se considera reservada y no debe modificarse mediante señales o manejadores de interrupciones. Por lo tanto, las funciones pueden usar esta área para datos temporales que no son necesarios en las llamadas a funciones. En particular, las funciones de "hoja" (leaf functions) pueden usar esta área directamente, en lugar de ajustar el puntero de la pila en el prólogo y el epílogo.

# 6. Aritmética de Punto Flotante

La arquitectura x86-64 soporta aritmética de datos de punto flotante utilizando el estándar IEEE 754 tanto para simple como doble precisión. Las operaciones de punto flotante se realizan a través de una extensión de la arquitectura que podemos considerar separada conceptualmente de la ALU (llamada SSE -Streamming SIMD Extension)

Por lo tanto se utilizan otros registros e instrucciones. Para esto hay 16 registros de 128 bits (16 bytes): xmm0 a xmm15. Cada registro puede contener un elemento (i.e.: un flotante de simple o doble precisión) en cuyo caso el valor se considera "escalar" (scalar) y se usa sólo una parte del registro, o puede contener múltiples elementos del mismo tamaño (formato "empaquetado" -packed-). Por ejemplo, en xmm0 entran 4 flotantes de simple precisión o también 16 enteros de 1 byte (chars). El formato empaquetado permite que algunas instrucciones realicen la misma operacion sobre varios datos a la vez (SIMD: Single Instruction Multiple Data).

Las instrucciones siguen algunas reglas:

- Las letras s (por "scalar") y p ("packed") indican qué formato se utiliza.
- Las letras s (por "single"), d ("double") e i (ïnteger") indican el tipo de datos involucrado. Además q indica que un entero es tamaño quadword (i.e.: 8 bytes).

Por ejemplo, cvtsi2sdq permite convertir un entero almacenado en un quadword a un double en formato escalar. Se interpreta así:

- cvt: convert (convertir)
- si: scalar integer (un entero con signo)
- 2: two ("two" suena como "to" a -)
- sd: scalar double (un flotante escalar de doble precisión)
- q: quadword (el entero mencionado es un quadword)

Veremos primero las instrucciones de copias y conversiones, luego las operaciones aritméticas escalares y luego las operaciones sobre datos empaquetados (SIMD).

# 6.1. Copias y conversiones

Al igual que con los registros de propósito general, existen instrucciones para copia de datos. Para los registros de punto flotante existen las instrucciones movss y movsd que copian un dato de precisión simple (float) y doble precisión (double), respectivamente, de un registro xmm a otro o desde/hacia la memoria.

A su vez existen múltiples instrucciones para convertir entre enteros y datos de punto flotante. En la Tabla 2 se recopilan las instrucciones de conversión.

#### **Ejemplo**

Veamos el procedimiento para inicializar una variable de tipo double (en el registro xmmO) con el valor 1.0:

Tabla 2: Instrucciones de copia y conversiones para punto flotante [5].

Instrucción	S	D	Descripción			
movss S, D	M32/X	X	Copiar precisión simple			
movss S, D	X	M32	Copiar precisión simple			
movsd S, D	M64/X	X	Copiar precisión doble			
movsd S, D	X	M64	Copiar precisión doble			
cvtss2sd S, D	M32/X	X	Convertir de simple a doble precisión			
cvtsd2ss S, D	M64/X	X	Convertir de doble a simple precisión			
cvtsi2ss S, D	M32/R32	X	X Convertir entero a simple precisión			
cvtsi2sd S, D	M32/R32	X	Convertir entero a doble precisión			
cvtsi2ssq S, D	M64/R64	X	Convertir quadword entero a simple precisión			
cvtsi2sdq S, D	M64/R64	X	Convertir quadword entero a doble precisión			
cvttss2si S, D	X/M32	R32	Convertir (truncado) simple precisión a entero			
cvttsd2si S, D	X/M64	R32	Convertir (truncado) doble precisión a entero			
cvttss2siq S, D	X/M32	R64	Convertir (truncado) simple precisión a quadword entero			
cvttsd2siq S, D	X/M64	R64	Convertir (truncado) doble precisión a quadword entero			

X: Registro XMM (e.g., %xmm3)

R32: Registro de propósito general de 32 bits (e.g., %eax)

R64: Registro de propósito general de 64 bits (e.g., %rax)

M32: 32 bits de memoria M64: 64 bits de memoria

# 6.2. Operaciones de punto flotante

Las operaciones entre valores de punto flotante siempre involucran dos operandos, el operando fuente puede ser tanto un registro xmm como un valor almacenado en memoria. El destino debe ser un registro xmm. La Tabla 3 resume las operaciones más utilizadas para simple y doble precisión.

```
Ejemplo
```

Veamos, con lo que tenemos cómo traducir la siguiente función C:

```
double convert(double t) {
  return t*1.8 + 32;
}
```

Veremos en la Sección 7 que la convención de llamada indica que los argumentos de punto flotante se pasan por los registros xmm y el valor de retorno se deja en el registro xmm0. Sabiendo esto podemos escribir:

```
.global convert
convert:
    # en xmm0 viene t por convención de llamada
    movq $0x3ffccccccccccd, %rax
```

Tabla 3: Instrucciones de copia y conversiones en punto flotante[5].

Simple precisión	Doble precisión	Efecto	Descripción
addss S, D	addsd S, D	$D \leftarrow D + S$	Suma en punto flotante
subss S, D	subsd S, D	$D \leftarrow D - S$	Resta en punto flotante
mulss S, D	mulsd D, D	$D \leftarrow D \times S$	Multiplicación en punto flotante
divss S, D	divsd S, D	$D \leftarrow D \div S$	División en punto flotante
maxss S, D	maxsd S, D	$D \leftarrow \max(D, S)$	Máximo en punto flotante
minss S, D	minsd S, D	$D \leftarrow \min(D, S)$	Mínimo en punto flotante
sqrtss S, D	sqrtsd S, D	$D \leftarrow \sqrt{S}$	Raíz cuadrada en punto flotante

Tabla 4: Instrucciones de comparación en punto flotante[5].

Instrucción	Basada en	Descripción
ucomiss S2, S1	$S_1 - S_2$	Comparación de precisión simple
ucomisd S2, S1	$S_1 - S_2$	Comparación de precisión doble

```
# El valor inmediato es la representacion de 1.8 según IEEE 754
movq %rax, -8(%rsp)
movsd -8(%rsp), %xmm1  # Carga el valor 1.8 en xmm1
movq $32, %rax
cvtsi2sdq %rax, %xmm2
# Carga el valor 32.0 convirtiendo el valor entero 32 de rax a xmm2
mulsd %xmm1, %xmm0  # xmm0=xmm0*xmm1 => xmm0=t*1.8
addsd %xmm2, %xmm0  # xmmo=xmm0+xmm2 => xmmo=t*1.8+32
# como el valor de retorno se escribe en xmm0 hemos terminado
ret
```

Al igual que con los valores enteros la arquitectura ofrece comparaciones de valores de punto flotante. Las instrucciones de comparación comparan dos valores (haciendo una resta virtual) y prenden las banderas correspondientes en el registro rflags. La comparación se comporta como una comparación de datos unsigned (i.e.: conviene utilizar jae para saltar por mayor o igual). Además, si los valores son incomparables (alguno es NaN) se prende la bandera PF (Parity Flag). Las instrucciones de comparación en punto flotante se muestran en la Tabla 4

Las instrucciones de comparación de punto flotante establecen tres banderas de condición: la bandera cero ZF, la bandera de acarreo CF y la bandera de paridad PF. Los banderas de condición se establecen de la siguiente manera:

Orden	$\mathbf{CF}$	$\mathbf{ZF}$	$\mathbf{PF}$
"desordenado"	1	1	1
$S_1 < S_2$	1	0	0
$S_1 = S_2$	0	1	0
$S_1 > S_2$	0	0	0

El caso "desordenado" ocurre cuando cualquiera de los operandos es NaN. Esto se puede detectar con la bandera de paridad. Comúnmente, la instrucción jp (para "saltar en paridad") se usa para saltar condicionalmente cuando la comparación en punto flotante arroja un resultado desordenado. Por otra parte, ZF se establece cuando los dos operandos son iguales y CF cuando  $S_1 < S_2$ . Las instrucciones ja y jb se usan para saltar condicionalmente en estos casos.

## 6.3. Instrucciones SIMD

Los programas para procesamiento de señales multimedia (audio, imágenes, video, etc) muchas veces requieren repetir la misma operación en una gran cantidad de datos, por ejemplo para cada píxel realizar una determinada operación. Por ello, las arquitecturas actuales incluyen lo que se conoce como instrucciones *Streaming SIMD Extensiones* (SSE), donde SIMD significa *Single Instruction Multiple Data*. Es decir, son instrucciones que aplican la misma operación a muchos datos a la vez.

La mayoría de las instrucciones aritméticas SSE realizan operaciones paralelas con vectores de datos. Las operaciones vectoriales también se denominan operaciones empaquetadas (*packed* en inglés). Toman operandos vectoriales que consisten en múltiples elementos y todos los elementos se operan en paralelo. Sin embargo, algunas instrucciones SSE operan con escalares en lugar de vectores.

Recordemos que los registros xmm0-xmm15 son de 128 bits por lo cual pueden alojar 4 valores de precisión simple o 2 de precisión doble o también 16 bytes, 8 words, 4 enteros de 32 bits o 2 de 64 bits. La Fig. 9 muestra los distintos tipos de datos que puede contener un registro xmm.

	flo	at			flo	at			flo	at			flo	at		4 flotantes de 32 bits
			dou	ible							dou	ıble				2 flotantes de 64 bits
byte	byte	byte	byte	byte	byte	byte	byte	byte	16 enteros de 8 bits							
sh	ort	sho	ort	sh	ort	sh	ort	sh	ort	sh	ort	sho	ort	sh	ort	8 enteros de 16 bits
	lo	ng			lo	ng			lo	ng			lo	ng		4 enteros de 32 bits
			quad	word							quad	word				2 enteros de 64 bits
						do	oubleq	uadwo	ord							1 entero de 128 bits

Figura 9: Estructura de los registros xmm (128 bits).

Hay varios tipos de instrucciones packed:

- Instrucciones de transferencia de datos.
- Instrucciones de conversión.
- Instrucciones aritméticas.

Tabla 5: Algunas intrucciones packed.

Mnemotécnico	Descripción
movaps	Mueve cuatro flotantes simple precisión alineados entre registros XMM
	o memoria.
movapd	Mueve dos flotantes dobles precisión alineados entre registros XMM o
	memoria.
addps	Suma flotantes simple precisión empaquetados.
divps	Divide flotantes simple precisión empaquetados.
divss	Divide flotantes simple precisión escalares.
mulps	Multiplica flotantes simple precisión empaquetados.
subps	Resta flotantes simple precisión empaquetados.
cmpps	Compara flotantes simple precisión empaquetados.
andnps	Realiza la operación AND NOT bit a bit de flotantes simple precisión
	empaquetados.
andps	Realiza la operación AND bit a bit de flotantes simple precisión em-
	paquetados.
orps	Realiza la operación OR bit a bit de flotantes simple precisión empa-
	quetados.
xorps	Realiza la operación XOR bit a bit de flotantes simple precisión em-
	paquetados.

#### Instrucciones lógicas.

La Tabla 5 muestra algunas instrucciones. Sin embargo, las extensiones SSE contienen muchas más instrucciones. En este apunte sólo se pretende dar una introducción. Un listado completo se puede consultar en [8] o [9]. Por otra parte, en el 2011 se introdujo una nueva tecnología de instrucciones SIMD llamadas AVX de 256 bits, pero estas no serán vistas en este apunte.

# Ejemplo

Veamos un ejemplo de instrucciones packed. La siguiente función suma cuatro flotantes almacenados a partir de la dirección etiquetada con a con los cuatro flotantes almacenados a partir de la dirección etiquetada con b:

```
addps %xmm0, %xmm1  # suma los 4 floats a la vez
movaps %xmm1, (%rdi)  # guarda el resultado en "a"
ret
```

Aquí la instrucción interesante es addps que suma los 4 valores flotantes de precisión simple a la vez. La Fig. 10 ilustra esta instrucción. Notar que para poder usar la instrucción movaps los datos tienen que estar alineados a 16 bytes. Esto se puede lograr con la directiva .align.




Figura 10: Instrucción addps

# 7. Funciones y Convención de Llamada

#### 7.1. Funciones

Otra parte fundamental del código estructurado son los procedimientos y funciones. Una función dentro de un programa puede pensarse como una función matemática que se aplica a ciertos valores del dominio y arroja un valor en el conjunto de llegada.

Así vemos por ejemplo que la función C:

```
long int sum(long int a, long int b);
```

tomará dos enteros largos y devolverá otro entero largo.

Desde el punto de vista del procesador una llamada a función es muy similar a un salto ya que el flujo del programa debe ser modificado (para ejecutar el código de la función llamada). La diferencia radica en que, como el código es secuencial, luego de una llamada a función el flujo del programa debe continuar la ejecución **con el código que sigue** a la llamada. Veamos esto en C:

```
i++;
printf("%d\n",i);
i--;
...
```

Aquí vemos tres instrucciones. La segunda es una llamada a la función printf con dos argumentos, una cadena de caracteres "%d\n" y el valor de i. Luego de finalizada la impresión por parte de printf el código debe seguir con el decremento de i. Pero ¿cómo sabe printf que debe continuar con esa instrucción (siendo que printf podría ser llamada de múltiples lugares distintos)? La respuesta es que no lo sabe, sino que el código que invoca a esta función debe indicarle adonde continuar la ejecución luego de finalizar la llamada. Esta dirección donde debe continuar se conoce como dirección de retorno.

Para realizar llamadas a función, la arquitectura x86-64 provee dos instrucciones:

call Realiza la invocación a la función indicada como operando (la etiqueta que la define) guardando en la pila la dirección de retorno (la dirección de la próxima instrucción al call). Así la instrucción call f sería equivalente a

```
pushq $direccion_de_retorno
jmp f
direccion_de_retorno:
```

donde la constante dirección\_de\_retorno indica la dirección de la próxima instrucción a la llamada.

ret Retorna de una función sacando el valor de retorno que se encuentra en el tope de la pila (puesto allí por el call) y salta a ese lugar. Así la instrucción ret equivale a

```
popq %rdi
jmp *%rdi
```

aunque ret no modifica ningún registro (más que el %rip) y el registro rdi solo se ha usado para ilustrar el funcionamiento con un código equivalente. En este código el asterisco es necesario por la sintaxis.

Cuando las funciones son "llamadas" dentro de un programa se reconocen **dos** actores en cuanto a responsabilidades:

- El llamante (caller) es la parte de código que invoca a la función en cuestión. El caller quiere computar el valor de la función para ciertos valores de argumentos y luego seguir computando con el resultado obtenido.
- El llamado (callee) es la parte de código que implementa la función. Éste debe computar el resultado (valor de retorno) de la función a partir de los argumentos recibidos por el llamante.

#### 7.2. Convención de llamada

Se conoce como convención de llamada al acuerdo previo que tienen estos dos actores (llamante y llamado) sobre cómo invocar funciones, obtener sus resultados y sobre el estado de la máquina previa y posteriormente a la llamada. En lo específico, una convención de llamada describe a nivel de ensamblador:

• ¿Dónde deben ir los argumentos al invocar a una función?

- ¿Dónde quedará el resultado obtenido?
- ¿Qué registros mantendrán su valor luego de la llamada?

# Convención de llamada para x86-64 en Linux

- Los seis primeros argumentos a la función son pasados por registro en el siguiente orden: %rdi, %rsi, %rdx, %rcx, %r8, %r9 (cuando son valores enteros o direcciones de memoria).
- Si son valores de punto flotantes pueden utilizarse hasta 8 de los registros xmm en el siguiente orden: %xmm0, %xmm1, %xmm2, %xmm3, %xmm4, %xmm5, %xmm6 y %xmm7.
- Parámetros grandes mayores a 64 bits, por ejemplo estructuras pasadas por valor, se pasan utilizando la pila.
- Cuando la función toma como argumento una mezcla de valores enteros y flotantes rdi será el primer valor entero, xmm0 el primer valor flotante, y así sucesivamente. Así, en la función void f(int, double, int, double) los argumentos irán en rdi,xmm0,rsi,xmm1.
- Si hubiera más argumentos de los que se pueden pasar por registros, éstos son pasados a la función utilizando la pila.
- El resultado de la función (si lo hubiera) es devuelto en el registro %rax si es entero y sencillo o en el registro xmm0 si es flotante.
- El llamado se compromete a preservar el valor de los registros %rbx, %rbp, %rsp, y %r12 a %r15. Esto no quiere decir que no los pueda usar sino que al retornar deben tener el mismo valor que al comenzar la función. La función podría guardarlos temporalmente en memoria o pila y restaurarlos antes de retornar. Estos registros se conocen como callee saved ya que es responsabilidad del llamado preservarlos.
- Los otros registros (incluso los utilizados para pasar los argumentos) pueden ser modificados libremente por la función sin necesidad de restaurar sus valores. Si el llamante desea preservar sus valores es responsabilidad de él, por lo cual estos registros se conocen como *caller saved*. En la Fig. 1 se puede observar el rol de los registros en la llamada a función.
- El bit DF de rflags está inicialmente apagado (esto incrementará los punteros en instrucciones de manejo de cadena) y debe ser apagado al finalizar la función (y antes de llamar a otra función).
- Como %rbp y %rsp son preservados durante una llamada a función, el estado de la pila de llamante se mantiene.

Respecto a este último punto (la preservación de la pila), es muy común que cada función demarque el comienzo de **su porción** de pila utilizando el **%rbp**. Como este registro es *calle saved* debe ser preservado por el llamado. Por esta razón es muy común ver porciones llamadas prólogo y epílogo en una función como:

```
#prólogo
pushq %rbp # Guardar el valor del rbp del llamante
movq %rsp, %rbp # La pila para esta función comienza en el tope (vacía)
 . . .
 . . .
#epílogo
movq %rbp, %rsp # El registro rsp vuelve a apuntar al tope de la pila anterior.
                 # Restaurar el rbp del llamante
popq %rbp
  Ejemplo
   Veamos cómo llamaríamos a la función sum antes vista con los argumentos 40 y 45:
movq $40, %rdi
                  # el primer argumento es 40 y va en el registro rdi
movq $45, %rsi  # el segundo argumento es 45 y va en el registro rsi
call sum
                 # guarda la dirección de retorno en pila y salta a sum
movq %rax, i # aquí %rax contiene el resultado (85)
   Veamos ahora una posible implementación de sum:
.global sum # la etiqueta sum debe ser global
sum:
    # Prólogo
    pushq %rbp
    movq %rsp, %rbp
    movq %rdi, %rax
                          # copio el valor del primer arg en %rax
    addq %rsi, %rax
                          # y le sumo el segundo argumento
                          # aquí el resultado YA está en rax
    # Epílogo
    movq %rbp, %rsp
    popq %rbp
                    # Retorna a la siguiente instrucción luego de call sum
    ret
```

#### Ejemplo

En este ejemplo vemos cómo llamar a la función printf para imprimir un entero y un flotante doble precisión:

```
.data
str: .asciz "%d %f\n"
a: .long 45
```

```
f: .double 3.14
.text
.global main
main:
    pushq %rbp
                        # Alineamos el stack
                        # Le pasamos la direc. de la cadena de formato
    leaq str, %rdi
    movl a, %esi
                        # Le pasamos el segundo argumento
    movsd f, %xmm0
                        # le pasamos el tercer argumento
    movb $1, %al
                        # Cantidad de argumentos de punto flotante
    call printf
                        # Llamamos a la función printf
    popq %rbp
                        # Desapilamos para preservar el valor de rsp
    xorl %eax, %eax
                        # Retornamos cero
    ret
```

Notar que para poder utilizar la función printf la convención de llamada AMD64 System V ABI/11] requiere varias cuestiones:

- Justo antes de una instrucción call la pila debe estar alineada al menos con 16 bytes.
- La convención de llamada también requiere que que el subregistro al contenga el número de registros vectoriales utilizados para una función de argumento variable. printf es una función de argumento variable, por lo que es necesario configurar al. En este ejemplo la cantidad de argumentos de punto flotante es uno.
- rdi debe ser un puntero a la cadena de formato.
- También debemos terminar la cadena de formato con NULL. Por lo tanto, en lugar de utilizar .ascii, utilizar .asciz.

# **Apéndices**

# A. Compilando código ensamblador con GNU as

Un programador puede escribir todo su programa en ensamblador. El único requerimiento es que el código defina una etiqueta global dentro del segmento de código llamada main. Una vez escrito el código, el programa puede ser compilado utilizando gcc:

```
gcc sum.s
```

Luego podemos ejecutar mediante:

```
./a.out
```

También podemos usar la opción -o:

```
gcc -o sum sum.s
y luego ejecutar mediante:
./sum
```

tación en ensamblador.

Sin embargo, escribir todo el programa en ensamblador no es la mejor opción. Es mejor escribir solo la parte que necesariamente debe ser escrita en ensamblador (con fines de optimizar, acceder al hardware, etc). Por ello, podemos mezclar código C con ensamblador siempre y cuando el ensamblador respete la convención de llamada vista en la Sección 7.

```
Ejemplo
 // Este archivo es main.c
 #include<stdio.h>
 double suma(double a, double b);
 int main(){
     printf("La suma es: f\n", suma(12, 3.14));
     return 0;
 }
donde la implementación de suma en ensamblador sería
 // este archivo es suma.s
  .global suma
  suma:
      # por convención de llamada el primer argumento viene en xmm0
      # y el segundo en xmm1
      addsd %xmm1, %xmm0
      # el valor de retorno en xmm0
      ret
   Luego podemos compilar todo junto:
  gcc -o main main.c suma.s
Luego podemos ejecutar mediante:
 ./main
y obtendremos el resultado:
 15.140000
   El enlazador se encargará de que la llamada a suma se corresponda con su implemen-
```

# B. Depurando el código con GDB

GDB o GNU Debugger es el depurador estándar para el compilador GNU. Se puede utilizar tanto para programas escritos en lenguajes de alto nivel como C y C ++ como para programas de código ensamblador.

Continuando con el ejemplo anterior, compilamos de la siguiente manera agregando la opción –g para incluir información en el archivo objeto para relacionarlo con el archivo fuente:

```
gcc -g -o main main.c suma.s
```

Luego podemos iniciar la sesión de depuración con GDB:

```
gdb ./main
```

Una vez iniciada la sesión, tenemos comandos para ejecutar el código línea por línea, de a tramos, visualizar contenido de memoria, registros, etc.

Para ver una guía detallada de los comandos consultar los documentos [12] y [13]. Ambos se encuentran en la Sección Apuntes varios del Campus Virtual de la asignatura. También hay disponible un vídeo tutorial en la Sección Ejemplos.

# C. Otras opciones útiles para compilar

■ -S

Esta opción permite obtener el código Assembler

#### **Ejemplo**

```
gcc -S -o hola hola.c
```

Se obtiene un archivo hola.s

#### ■ -fverbose-asm

Para adjuntar nombres C a los operandos en Assembler como comentarios.

#### ■ -fomit-frame-pointer

Elimina el uso del puntero base (frame pointer) para todas las funciones. Puede ser útil en funciones pequeñas pero puede dificultar la depuración de funciones complejas.

# Referencias

- [1] Andrew S. Tanembaum, Organización de computadoras: Un enfoque estructurado, cuarta edición, Pearson Education, 2000
- [2] Paul A. Carter, *PC Assembly Language*, Disponible en formato electrónico: http://www.drpaulcarter.com/pcasm/, 2006.

- [3] M. Morris Mano, Computer system architecture, tercera edición, Prentice-Hall, 1993.
- [4] Randall Hyde, The art of assembly language, segunda edición, No Starch Pr. 2003.
- [5] Randal E. Bryant David R. O'Hallaron, X86-64 Machine-Level Programming, 2005.
- [6] Bryant, Randal E, David Richard, O'Hallaron y David Richard, O'Hallaron, Computer systems: A programmer's perspective, Prentice Hall, 2003.
- [7] AMD64 Architecture Programmer's Manual Volume 1: Application Programming, AMD64 Technology, 2015.
- [8] AMD64 Architecture Programmer's Manual Volume 4: 128-Bit and 256-Bit Media Instructions, AMD64 Technology, 2015.
- [9] X86 Assembly Language Reference Manual, Oracle, 2012.
- [10] Miquel Albert Orenga y Gerard Enrique Manonellas, *Programación en ensamblador* (x86-64), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 2011.
- [11] M. Matz, J. Hubicka, A. Jaeger, M. Mitchell, System V Application Binary Interface: AMD64 Architecture Processor Supplement, Draft Version 0.99.7, 2014.
- [12] Debugging Assembly Code with GDB.
- [13] GDB Tutorial, A Walkthrough with Examples, 2009.
- [14] Intel 64 and IA-32 Arquitectures Software Developer's Manual, Volume 2, Intel, diciembre 2021.
- [15] Richard Blum, Professional Assembly Language, Wiley Publishing, Inc., 2005.
- [16] Ray Seyfarth, Introduction to 64 Bit Intel Assembly Language Programming, 2011.