Arquitetura de Computadores

Linguagem de máquina (Continuação)

Prof. Tiago Gonçalves Botelho


- Objetivos: estudar as instruções de uma máquina real por meio de códigos escritos em linguagem de montagem e de alto nível.
- Metodologia: estudar a linguagem de máquina passo a passo até chegar a aspectos mais elaborados.
- ☐ Justificativa: construir um conjunto de instruções que facilite o projeto tanto de hardware quanto de software e que maximize a performance e minimize os custos.


 □ Arquitetura do Computador = Conjunto de Instruções (ISA) + Organização da Máquina




```
temp = v[k];
                                  v[k] = v[k+1];
High Level Language
                                  v[k+1] = temp;
    Program
          Compiler
                                   lw$15, 0($2)
Assembly Language
                                   Iw$16, 4($2)
    Program
                                  sw $16, 0($2)
          Assembler
                                  sw $15, 4($2)
Machine Language
     Program
                           0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
           Machine Interpretation
Control Signal
                               ALUOP[0:3] <= InstReg[9:11] & MASK
    Specification
```

Organização da máquina







Instruções Básicas: Processador MIPS

- MIPS Comp. Systems, Inc. → Stanford, 1984
 Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages/
 Microprocessador sem estágios inter-bloqueados de pipeline)
- 1992 → comprada pela Silicon Graphics Inc.
- 1998 → MIPS Technologies Inc. em 1998
- Atualmente produz outros dispositivos eletrônicos
- Características do processador MIPS:
 - Implementa um pequeno conjunto de instruções simples
 - Cada instrução é executada em um único ciclo de clock
 - Utiliza a técnica de pipeline
 - Utiliza 32 registradores de 32 bits

Instruções Básicas: MIPS - ISA

- 111 instruções, representadas em 32 bits:
 - 21 Instruções aritméticas (+, -, *, /, %)
 - 8 Instruções lógicas (&, |, ~)
 - 8 Instruções de manipulação
 - 12 Instruções de comparação (>, <, =, >=, <=, ¬)
 - 25 Instruções branch/jump
 - 15 Instruções de load
 - 10 Instruções de store
 - 8 Instruções de move
 - 4 Instruções diversas

- Soma: (três operandos)
 - add a,b,c # A soma do conteúdo dos registradores b e c é # colocada no registrador a
- Subtração: (três operandos)
- sub a,b,c#A subtração do conteúdo dos registradores b e c # é colocada no registrador a
- Exemplos

Seja o seguinte segmento de código escrito em C que contém as seguintes variáveis a, b, c, d e e:

$$a = b + c \rightarrow add a$$
, b, c
 $d = a - e \rightarrow sub d$, a, e

□ Exemplos

Seja o seguinte segmento de código escrito em C que contém as seguintes variáveis a, b, c, d e e. Como codificar em MIPS? a = b + c + d + e

```
add a, b, c #a=b+c
add a, a, d #a=b+c+d
add a, a, e #a=b+c+d+e
```

Seja o código em C:

$$f = (g + h) - (i + j)$$

- Desenvolver código equivalente em MIPS:
 - ☐ a)Código utilizando o menor número de variáveis
 - ☐ b) Refazer de forma a preservar valor inicial de variáveis

Resposta usando registradores temporários:

```
add t0, g, h # t0 é uma variável temporária.
add t1, i, j # t1 é uma variável temporária.
sub f, t0, t1 # f recebe (g + h) - (i + j) = (t0 - t1)
```

- □ O MIPS possui 32 registradores de 32 bits que são numerados da seguinte forma:
 - Registradores de variáveis:\$s0,\$s1,\$s2,...
 - Registradores temporários: \$t0,\$t1,\$t2,...

- □ Operações aritméticas somente entre registradores
- Necessita de instruções que transfiram dados entre a memória e os registradores
- □Por que não utilizar mais do que 32 registradores?
- Usando o exemplo anterior:

```
add $t0,$s1,$s2 #$t0 contém g + h
add $t1,$s3,$s4 #$t1 contém i + j
sub <math>$s0,$t0,$t1 # f recebe $t0 - $t1,
# ou (g + h) - (i + j)
```

□ A memória → um vetor unidirecional acessado por meio de endereços

```
Mem(0) Mem(1) Mem(2) Mem(3) Mem(4) Mem(5) Mem(n)
```

- □ Endereço de memória → formado por uma constante associada ao conteúdo de um registrador: Constante(\$Registrador)
- A função de transferência de dados da memória para
- o registrador é conhecida como load
- MIPS → load word ou simplesmente lw

- ☐ A função de transferência de dados do registrador
- para a memória é conhecida como store
- MIPS → store word ou simplesmente sw
- Formatos:

Iw \$t0, Constante(\$S0)

sw \$\$1, Constante(\$\$2)


Suponha que A seja um vetor de 100 palavras, e que o compilador tenha associado as variáveis g e h aos registradores \$s1 e \$s2. O endereço inicial do vetor, ou endereço base, está armazenado em \$s3. Escreva o código C na linguagem do MIPS.

$$g = h + A[8]$$

O valor de A[8] está na memória e deve ser transferido para um registrador:


```
lw $t0, 8($s3) # registrador $t0 recebe A[8]
add $s1, $s2, $t0 # g recebe h + A[8]
```

- ☐ Constante da instrução → deslocamento
- □ O registrador cujo valor armazenado é somado a essa constante é chamado de registrador base
- MIPS → armazena palavras de 32 bits (4 bytes)
- ☐ Endereçamento de memória é sempre múltiplo de 4



☐ Para obter o correto deslocamento no registrador base \$s3, deveríamos usar 8X4 = 32, dessa forma seria deslocado para elemento A[8]:

lw \$t0, 32(\$s3) # registrador \$t0 recebe A[8]
add \$s1, \$s2, \$t0 # g recebe h + A[8]



□ Suponha que h está associado ao registrador \$s2 e que o endereço base do vetor A esteja armazenado em \$s3. Escreva o código de montagem para:

$$A[12] = h + A[8]$$

□ Resultado para a expressão em C (A[12] = h + A[8]):

```
lw $t0, 32($s3) # registrador temporário $t0 recebe A[8]
add $t0, $s2, $t0 # registrador temporário $t0 recebe h + A[8]
sw $t0, 48($s3) # h + A[8] é armazenado de volta para a
# memória em A[12]
```

Resumo das instruções

Categoria	Instrução	Exemplo	Significado	Comentário
Aritmática	add	add \$s1, \$s2, \$s3	\$s1= \$s2 + \$s3	3 operandos; dados em registradores
Aritmética	sub	sub \$s1, \$s2, \$s3	\$s1= \$s2 - \$s3	3 operandos; dados em registradores
Transferância	load word	lw \$s1, 100(\$s2)	\$s1= Memória[\$s2 +100]	Dados transferidos da memória para registradores
Transferência de dados	store word	sw \$s1, 100(\$s2)	Memória[\$s2 + 100] = \$s1	Dados transferidos do registrador para a memória

☐ Instruções com constantes: addi \$s1, \$s1, 23

Instrução do Tipo R

□ Tipo R – registrador:

	Ор		Rs		Rt		Rd	Sł	namt		Funct
	6 bits	5	bits	5	bits	5	bits	5	bits		6 bits
31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0

- □ Op operação básica a ser realizada pela instrução → Opcode.
- □ Rs registrador que contém o primeiro operando fonte.
- Rt registrador que contém o segundo operando fonte.
- □ Rd registrador que guarda o resultado da operação → registrador-destino.
- □ Shamt quantidade de bits deslocados.
- ☐ **Funct** especifica uma variação da operação apontada no campo **op**, conhecida como código de função.

Exemplo: add Rd, Rs, Rt

Instrução do Tipo R

□ Tipo R – registrador

	Ор		Rs		Rt		Rd	S	hamt		Funct
	6 bits		5 bits		5 bits	ļ	5 bits	5	bits		6 bits
31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0

 \square Exemplo: add $\$t_0$, $\$S_0$, $\$S_3$

Op= 0	Rs=16=	= S ₀	Rt=19= S ₃	$Rd=8=t_0$	Shamt=0	Funct=32
000000	1000	0	10011	01000	00000	100000
31 26	25	21	20 16	15 11	10 6	5 0

Instrução do Tipo I

☐ Tipo I – Imediato:

	Ор	Rs			Rt	Endereço	O
	6 bits	5 bits			5 bits	16 bits	
31	26	25	21	20	16	15	0

Exemplo: Iw Rt, 32(Rs)

	35			Rs			Rt			32	
	6 bits			5 bits			5 bits			16 bits	
4	31	26	25		21	20		16	15		0

Exemplo: sw Rt, 32(Rs)

	43	Rs		Rt		32	
	6 bits	5 bits		5 bits		16 bits	
31	26	25	21	20	16	15	0

Codificação de instruções MIPS

Instrução	Formato	op	rs	rt	rd	Shamt	Funct	Endereço
add	R	0	reg	reg	reg	O	32	n.a.
sub	R	0	reg	reg	reg	0	34	n.a.
add immediate (addi)	I	8	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	constante
lw (load)	I	35	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	endereço
sw (store)	I	43	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	endereço

Tradução completa de instrução

- ☐ Linguagem de alto nível: A[300] = h + A[300]
 - □ Considerar A[] em \$t1, h em \$s2
- Linguagem assembly:

```
lw $t0, 1200($t1)
add $t0, $s2, $t0
sw $t0, 1200($t1)
```

Linguagem de máquina (ainda em decimal):


op	rs	rt	rd	Endereço/shamt	funct
35	9	8		1200	
O	18	8	8	О	32
43	9	8		1200	

Tradução completa de instrução

Linguagem de máquina. Resultado final em binário:

op	Rs	rt	rd	Endereço/shamt	funct
100011	01001	01000		0000 0100 1011 000	00
000000	10010	01000	01000	00000	100000
101011	01001	01000		0000 0100 1011 000	00

Formato das Instruções: Load/Store



□ Tipo I – Imediato:

	Ор	Rs	Rt	Endereço
	6 bits	5 bits	5 bits	16 bits
31	26	25 21	20 16	15 0

Exemplo 1: Branch equal:

beq Rs, Rt, endereço beq Registrador1, Registrador2, L1

□Exemplo 2: Branch not equal:


bne Rs, Rt, endereço bne Registrador1, Registrador2, X20

■ Instruções Branch em Assembly

Comando	Exemplo	Comentários
blt	blt Rs1, Rs2, Label	#vá para Label Se Rs1 < Rs2
bgt	bgt Rs1, Rs2, Label	#vá para Label Se Rs1 > Rs2
ble	ble Rs1, Rs2, Label	#vá para Label Se Rs1 <= Rs2
bge	bge Rs1, Rs2, Label	#vá para Label Se Rs1 >= Rs2


Instrução Desvio Incondicional (Jump)

☐ Tipo J – Jump:



■ Exemplo1: J Endereço

```
□ Exemplo: Seja o código C abaixo: if (i == j) f = g + h; else f = g - h;
```



```
bne $s3, $s4, Else; # desvia para Else se i != j
add $s0, $s1, $s2; # f = g + h
j Exit # desvia para a saída
Else: sub $s0, $s1, $s2; # f = g - h , salta se i == j
# e Else label com o
Exit: # endereço de desvio
```

□ Altere o exemplo anterior para trabalhar com beq:

■ Exercício: Desenvolva um código utilizando o MIPS que receba a nota de um aluno e armazene 1 caso o aluno seja aprovado e 0 caso seja reprovado. Considere nota >=6 para aprovação.

Loop While

Exemplo: Seja o código em linguagem C: Suponha que i e k correspondam aos registradores \$s3 e \$s5, a base do array save esteja em \$s6 e j em \$s4.

```
while (save [ i ] == k)

i = i + j;
```

```
Loop: add $t1, $s3, $s3 #t1 ← 2* i
    add $t1, $t1, $t1 #t1← 4* i
    add $t1, $t1, $s6 #t1← endereço de Save[i]
    lw $t0, 0($t1) #t0← Save[i]

    bne $t0, $s5, Exit # desvia para Exit se save[i]!= k
    add $s3, $s3, $s4 #i←i+j
    j Loop # desvia para Loop

Exit:
```

Loops: a utilização de vetores com índice variável

Exemplo: Seja o loop programado na linguagem C:

```
do{
      g = g + A[ i ];
      i = i + j;
} while(i!=h)
```

Suponha que A seja um vetor de 100 posições e para g, h, i e j são associados os registradores: \$s1 → \$s4. O vetor base está armazenado em \$s5.

Desenvolver o código em assembly do MIPS

Loops: a utilização de vetores com índice variável

```
Loop:add $t1, $s3, $s3 # t1 ← 2 * i
   add $t1, $t1, $t1 # t1 ← 4 * i
   add $t1, $t1, $s5 # t1 ← endereço de A[i]
  Iw $t0, 0($t1) # t0 \leftarrow A[i]
   add $s1, $s1, $t0 # g \leftarrow g + A[i]
   add $s3, $s3, $s4 \#i \leftarrow i + i
   bne $s3, $s2, Loop # desvia para o Loop se i != h
Exit:
```

Compilação do teste "Menor do que"

- ☐ A instrução **set on less than** ou **slt** é usada para testar dois valores
- Esta instrução compara os valores de dois registradores e atribui o valor 1 a um terceiro se o valor do primeiro registrador for menor que o segundo; caso contrário atribui zero
- ☐ Para criar facilidades de programação um registrador denominado de \$zero é mapeado no registrador 0

```
slt $t0, $s3, $s4 # Se $s3 < $s4 \rightarrow $t0 = 1
```

Compilação do teste "Menor do que"

Exemplo: Teste se uma variável a associada ao registrador \$s0 é menor que b (reg. \$s1) e desvie para Less se a condição for verdadeira.

```
slt $t0, $s0, $s1  # Se a < b → $t0 = 1

bne $t0, $zero, Less  # desvia para Less se $t0 != 0
  # isto se a < b
```

Operandos Imediatos

- Códigos tipicamente utilizam pequenas constantes
- Qual a abordagem para implementar constantes?
 - Carregar as constantes na memória e depois carregá-las em registrador
 - Criar registradores específicos para armazenar a constante (tal como o \$zero)
 - Ter instruções especiais que contenham constantes!

```
addi $t1, $t1, 4 #$t1 = $t1 + 4
slti $t0, $s2,15 #$t0 = 1 if $s2<15
```

16 hit immediate	Formato
16	S bit immediate


- A constante inserida dentro da própria instrução!
 - Imediato é limitado: +2¹⁵—1 até -2¹⁵

Transformação de Números

Binário para Hexadecimal

Hexadecimal	Binary	Hexadecimal	Binary	Hexadecimal	Binary	Hexadecimal	Binary
O _{hex}	0000 _{two}	4 _{hex}	0100 _{two}	8 _{hex}	1000 _{two}	C _{hex}	1100 _{two}
1 _{hex}	0001 _{two}	5 _{hex}	0101 _{two}	9 _{hex}	1001 _{two}	d _{hex}	1101 _{two}
2 _{hex}	0010 _{two}	6 _{nex}	0110 _{two}	a _{nex}	1010 _{two}	e _{hex}	1110 _{two}
3 _{hex}	0011 _{two}	7 _{hex}	0111 _{two}	b _{hex}	1011 _{two}	f _{hex}	1111 _{two}

Hexadecimal para Binário



Representação de Binário sem Sinal

Hex (8+2 dígitos)	Binary (32 dígitos)	Decimal (Até 10)
0x00000000	00000	0
0x00000001	00001	1
0x00000002	00010	2
0x00000003	00011	3
0x00000004	00100	4
0x0000005	00101	5
0x00000006	00110	6
0x0000007	00111	7
0x00000008	01000	8
0x00000009	01001	9
0xFFFFFFC	11100	2 ³² - 4
0xFFFFFFD	11101	2 ³² - 3
0xFFFFFFE	11110	2 ³² - 2
0xFFFFFFF	11111	2 ³² - 1

31 30 29	 3	2	1	0	bit position
1 1 1	 1	1	1	1	bit
0 0 0	0	0	0	0	- 1


 $2^{32} - 1$

MIPS Register Convention

Nome	Número do Registrador	Uso	Preservado na chamada?
\$zero	0	constante 0 (hardware)	n.a.
\$at	1	reservado p/ assembler	n.a.
\$v0 - \$v1	2-3	valores para resultados	não
\$a0 - \$a3	4-7	argumentos	sim
\$t0 - \$t7	8-15	temporários	não
\$s0 - \$s7	16-23	valores salvos	sim
\$t8 - \$t9	24-25	mais temporários	não
\$gp	28	ponteiro global	sim
\$sp	29	stack pointer	sim
\$fp	30	frame pointer	sim
\$ra	31	Endereço retorno (hardware)	sim

MIPS: Banco de Registradores

- Posssui 32 registradores de 32 bits
 - Duas portas de leitura e
 - Uma porta de escrita
- Registradores são
- Mais rápidos do que memórias
- Mas se o banco de registradores for
 grande será mais lento (por exemplo, um banco de
 64 registradores poderá ser 50% mais lento do que um de 32)
- Porta de Read/write impactam a velocidade quadraticamente
- Mais fácil de compilar e usar:
 - (A*B) (C*D) (E*F)
- Mantém as variáveis de forma que:
 - melhora a densidade do código (registradores são chamados com menos bits do que a memória)
 - Todas as máquinas (desde 1975) têm usado registradores de propósito geral



Referências

- □ Patterson, David A.; Hennessy, John; Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software; 3ª ed.; Elsevier, 2005.
- □Prof. Luiz Henrique Andrade Correia; Notas de aula.