# Aula 8 - Aritmética Inteira Arquitetura de Computadores I

Prof. MSC. Wagner Guimarães Al-Alam

Universidade Federal do Ceará Campus de Quixadá

2020



#### Sumário

- Instruções Shift e Rotate
- Aplicação das Instruções Shift e Rotate
- Instruções de Multiplicação e Divisão
- Soma e Substração Estendida
- ASCII e Aritmética Unpacked Decimal
- Aritmética Packed Decimal





#### Shift and Rotate Instructions


- Deslocamento Logico vs Aritmético
- Instrução SHL
- Instrução SHR
- Instrução SAL e SAR
- Instrução ROL
- Instrução ROR
- Instrução RCL e RCR
- Instrução SHLD/SHRD





### Deslocamento Lógico

 Um deslocamento lógico completa a posição do novo bit criado com 0(zero).








#### Deslocamento Aritmético

 Um deslocamento lógico completa a posição do novo bit criado com uma cópia do sinal do número.








#### SHL Instruction

 A instrução SHL (shift left) faz um deslocamento lógico à esquerda no operando destino, preenchendo o bit menos significativo com 0 (zero).



- Tipos de Operandos de SHL:
  - SHL reg,imm8
  - SHL mem.imm8
  - SHL reg,CL
  - SHL mem,CL





## Multiplicação Rápida

- Deslocando à esquerda 1 bit multiplica-se o número por 2
- DEslocando n bits à esquerda multiplica-se o operando por  $2^n$ 
  - Por Exemplo,  $5 * 2^2 = 20$

```
1 mov dl,5 shl dl,2 ; DL = 20
```

mov dl,5 shl dl,1


```
Before: 00000101 = 5
After: 00001010 = 10
```



#### Instrução SHR

- A instrução SHR (shift right) realiza um deslocamento lógico à direita no operando de destino. O bit mais sibgificativo é preenchido com 0 (zero)
- Deslocando à direita n bits dividimos o operando por  $2^n$


```
1 mov dl,80
shr dl,1 ; DL = 40
shr dl,2 ; DL = 10
```





#### Instruções SAL e SAR

- SAL (shift arithmetic left) é idêntica à SHL.
- SAR (shift arithmetic right) realiza o deslocamento aritmético à direita no operando de destino.



Um deslocamento aritmético preserva o sinal do número.


```
1 mov dl, -80
2 sar dl,1 ; DL = -40
3 sar dl,2 ; DL = -10
```





## Instrução ROL


- ROL (rotate) desloca cada bit para a esquerda
- O bit mais sibgificante é copiado no Carry Flag e no bit menos significativo
- Nenhum bit é perdido



```
1 mov al,11110000b
2 rol al,1 ; AL = 11100001b
3 mov dl,3Fh
rol dl,4 ; DL = F3h
```

#### Instrução ROR


- ROR (rotate right) desloca cada bit à direita
- O bit menos significativo é copiado no Carry flag e no bit mais significativo
- Nenhum bit é perdido



```
1 mov al,11110000b
2 ror al,1 ; AL = 01111000b
3 mov dl,3Fh
ror dl,4 ; DL = F3h
```

### Instrução RCL


- RCL (rotate carry left) desloca cada bit à esquerda
- Copia o Carry flag para o bit menos significativo
- Copia o bit mais significativo para o Carry flag



```
1 clc ;CF = 0
2 mov bl,88h ;CF,BL = 0 10001000b
3 rcl bl,1 ;CF,BL = 1 00010000b
4 rcl bl,1 ;CF,BL = 0 00100001b
```

#### Instrução RCR

- RCR (rotate carry right) desloca cada bit à direita
- Copia o Carry flag para o bit mais significativo
- Copia o bit menos significativo para o Carry flag



```
stc ; CF = 1
2 mov ah,10h ; CF,AH = 1 00010000b
3 rcr ah,1 ; CF,AH = 0 10001000b
```



#### Instrução SHLD

- Desloca o operando de destino n vezes à esquerda
- A posição aberta de bit é preenchida pelo bit mais significativo de operando origem
- O operando de origem não é afetado
- Sintaxe: SHLD destination, source, count
- Operand types:
  - SHLD reg16/32, reg16/32, imm8/CL
  - SHLD mem16/32, reg16/32, imm8/CL






## Exemplo de SHLD

#### • Deslocamento em 1:

```
1 mov al,11100000b
2 mov bl,10011101b
3 shld al,bl,1
```





### Instrução SHRD

- Desloca o operando de destino n vezes à direita
- As posições abertas pelo deslocamento são preenchidas pelos bits menos significativos do operando de origem
- O operando de origem não é modificado
- Sintaxe: SHRD destination, source, count
- Tipos de Operandos:
  - SHRD reg16/32, reg16/32, imm8/CL
  - SHRD mem16/32, reg16/32, imm8/CL






## Exemplo de SHRD

#### • Deslocamento em 1:

```
1 mov al,11000001b
2 mov bl,00011101b
3 shrd al,bl,1
```





## Aplicação de Deslocamentos e Rotações

- Deslocando Múltiplas palavras duplas
- Multiplicação Binária
- Mostrando bits binários
- Isolando um Bit em String



## Deslocando Múltiplas Palavras Duplas

- Algumas vezes os programas necessitam deslocar todos bits em um array, como deve quando está sendo movida uma imagem em mapeamento de bits de uma posição da tela para outra.
- Os Bits que seguem em um Array de 3 Palavras Duplas 1 Bit à Direita:

```
%include "io.inc"

%include "io.inc"

section .data
ArraySize EQU 3
array DW 99999999h
times ArraySize -1 DW 9999999h; 1001 1001...

section .text
global CMAIN
CMAIN:
mov ebp, esp; for correct debugging

mov ebp, esp; for correct debugging

mov esi,0
shr WORD [array+ 4],1 ; high dword
rcr WORD [array+ 2],1 ; middle dword, include Carry
rcr WORD [array+ 2],1 ; low dword, include Carry
rcr WORD [array+ 1],1 ; low dword, include Carry
rcr WORD [array+ 1],1 ; low dword, include Carry
rcr WORD [array+ 2],1 ; middle dword, include Carry
rcr WORD [array+ 1],1 ; low dword, include Carry
rcr wORD [array+ 1],1 ; low dword, include Carry
```

19

# Multiplicação Binária

• multiplicar  $123 \times 36$ 

	01111011	123
×	00100100	36
	01111011	123 SHL 2
+ 011	11011	123 SHL 5
000100	4428	



## Multiplicação Binária

- Já sabemos que SHL realiza a multiplicação sem sinal eficientemente quando o multiplicador é uma potência de 2.
- Você poode decompor um número binário em potências de 2.
  - Por exemplo, para multiplicar EAX \* 36, fatore 36 em 32 + 4 e use a propriedade distributiva da multiplicação para realizar a operação:

```
1 EAX * 36
2 = EAX * (32 + 4)
3 = (EAX * 32)+(EAX * 4)
```

```
1 mov eax,123

2 mov ebx,eax

3 shl eax,5 ; mult by 2^5

4 shl ebx,2 ; mult by 2^2

5 add eax.ebx
```



#### Mostrar Bits Binários

 Algoritmo: Deslocar MSB no Carry flag; Se CF = 1, acrescente um caractere "1" a uma string; caso contrário, acrescente um caractere "0". Repita em um laço 32 vezes.


```
data
buffer BYTE 32 DUP(0),0

code
mov ecx,32
mov esi,OFFSET buffer
L1: shl eax,1
mov BYTE PTR [esi],'0'
jnc L2
mov BYTE PTR [esi],'1'
L2: inc esi
loop L1
```



### Isolando bits em uma string

 O campo data dos arquivos do MS-DOS é empacotado em ano, mês, e dia em 16 bits:



#### Isolar o campo Mês:

```
mov ax,dx ; make a copy of DX shr ax,5 ; shift right 5 bits and al,00001111b ; clear bits 4-7 mov month,al ; save in month variable
```

4 0 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

## Instruções de Multiplicação e Divisão

- Instrução MUL
- Instrução IMUL
- Instrução DIV
- Divisão Inteira com Sinal
- Instruções CBW, CWD, CDQ
- Instrução IDIV
- Implementação de Expressões Aritméticas



#### Instrução MUL

- No modo 32-bit, a instrução MUL (multiplicação sem sinal) multiplica um operando de 8-, 16-, ou 32-bit por AL, AX, ou EAX.
- The instruction formats are:
  - MUL r/m8
  - MUL r/m16
  - MUL r/m32

Table 7-2 MUL Operands.

Multiplicand Multiplier		Product
AL	reg/mem8	AX
AX	reg/mem16	DX:AX
EAX	reg/mem32	EDX:EAX



## Exemplos de MUL

• 100h \* 2000h, usando operando de 16-bit:

```
1 .data
2 val1 WORD 2000h
3 val2 WORD 100h
4 .code
5 mov ax,val1 mul val2 ; DX:AX = 00200000h, CF=1
```

• 12345h \* 1000h, usando operando de 32-bit:

```
1 mov eax,12345h
2 mov ebx,1000h
3 mul ebx ; EDX:EAX = 000000012345000h, CF=0
```



## Instrução IMUL

- IMUL (multiplicação inteira com sinal) multiplica um operando com sinal de 8-, 16-, ou 32-bit por AL, AX, or EAX
- Preserva o sinal do produto pela extensão de sinal para a metade superior do registrador de destino
- Exemplo: multiplica 48 \* 4, usando operando de 8-bit:

```
1 mov al,48
2 mov bl,4
3 imul bl ; AX = 00C0h, OF=1
```

OF=1 porque AH não é uma extensão de sinal de AL.



## Exemplos de IMUL

■ Multiplicar 4.823.424 \* -423:

```
1 mov eax,4823424

2 mov ebx,-423

3 imul ebx

4 ; EDX:EAX = FFFFFFF86635D80h, OF=0
```

OF=0 porque EDX é uma extensão de sinal de EAX.



#### Instrução DIV

- A instrução DIV (divisão sem sinal) realiza a divisão em operandos inteiros sem sinal de 8-bit, 16-bit, e 32-bit
- Um único operando é informado (operando em registrador ou memória), que é assumido como divisor
- Formatos de Instrução:
  - DIV reg/mem8
  - DIV reg/mem16
  - DIV reg/mem32

Default Operands:				
Dividend	Divisor	Quotient	Remainder	
AX	r/m8	AL	АН	
DX:AX	r/m16	AX	DX	
EDX:EAX	r/m32	EAX	EDX	





## Exemplos de DIV

• Divide 8003h por 100h, usando operandos de 16-bit:

```
mov dx,0 ; clear dividend, high mov ax,8003h ; dividend, low mov cx,100h ; divisor div cx ; AX = 0080h, DX = 3
```


#### Mesma divisão usando operando de 32-bit:

```
mov edx,0 ; clear dividend, high
mov eax,8003h ; dividend, low
mov ecx,100h ; divisor
div ecx ; EAX = 00000080h, DX = 3
```



# Divisão Inteira com Sinal (IDIV)

- Inteiros com sinal devem ter seu sinal estendido antes da divisão ser realizada
  - preencha o os byte/word/doubleword com a cópia do bits de sinal dos byte/word/doubleword's menos significativos
- Por exemplo, o byte mais significativo contém uma cópia do sinal do byte menos significativo:





### Instruções CBW, CWD, CDQ

- As instruções CBW, CWD, e CDQ proveem importantes operações de estenção de sinal:
  - CBW (convert byte to word) estende AL em AH
  - CWD (convert word to doubleword) estende AX em DX
  - CDQ (convert doubleword to quadword) estende EAX em EDX
- Exemplo:

```
.data
dwordVal SDWORD -101 ; FFFFFF9Bh
.code
mov eax,dwordVal
cdq ; EDX:EAX = FFFFFFFFFFF9Bh
```



### Instrução IDIV

- IDIV (signed divide) realiza a divisão inteira com sinal
- Mesma sintaxe e operandos da instrução DIV
- Exemplo: divisão em 8-bit de -48 por 5

```
1 mov al,-48 cbw ; extend AL into AH mov bl,5 idiv bl ; AL = -9, AH = -3
```



## **Exemplos IDIV**

• Exemplo: divisão em 16-bit de -48 por 5

```
1 mov ax,-48 cwd ; extend AX into DX mov bx,5 idiv bx ; AX = -9, DX = -3
```

• Exemplo: divisão em 32-bit de -48 por 5





## Expressões Aritméticas sem Sinal

- Algumas boas razões para aprender como implementar expressões inteiras:
  - Aprender como compilá-las
  - Testar seu entendimento de MUL, IMUL, DIV, IDIV
  - Verificar overflow (Carry and Overflow flags)
- Example: var4 = (var1 + var2) \* var3

```
; Assumir operandos sem sinal
mov eax,var1
add eax,var2 ; EAX = var1 + var2
mul var3 ; EAX = EAX * var3
jc TooBig ; check for carry
mov var4,eax ; save product
```



## Expressões Aritméticas Com Sinal(1 of 2)

• Example: eax = (-var1 \* var2) + var3

```
mov eax, var1
neg eax
imul var2
jo TooBig ; check for overflow

dd eax, var3
jo TooBig ; check for overflow
```

Exemplo: var4 = (var1 \* 5) / (var2 - 3)

```
mov eax, var1 ; left side
mov ebx, 5
imul ebx ; EDX:EAX = product
mov ebx, var2 ; right side
sub ebx, 3
idiv ebx ; EAX = quotient
mov var4, eax
```



## Expressões Aritméticas Com Sinal(2 of 2)

• Exemplo: var4 = (var1 \* -5)/(-var2%var3);

```
mov eax, var2
                         ; begin right side
neg eax
cda
                         ; sign-extend dividend
idiv var3
                         ;EDX = remainder
mov ebx, edx
                         ;EBX = right side
mov eax. -5
                         ; begin left side
imul var1
                         :EDX:EAX = left_side
idiv ebx
                         ; final division
mov var4.eax
                          : auotient
```

Em alguns casos é mais fácil calcular primeiramente o termo mais a direita primeiro.



#### Adição e Subtração Estendida

- Instrução ADC
- Adição com Precisão Estendida
- Instrução SBB
- Subtração com Precisão Estendida



#### Adição com Precisão Estendida

- Somando dois operando que são maiores que uma palavra do computador(32 bits).
  - Virtualmente não há limite para o tamanho dos operandos
- A operação aritmética deve ser realizada em passos
  - O valor do Carry para cada passo deve ser passado para o próximo passo.



#### Instrução ADC

- A instrução ADC (add with carry) soma ambos operandos, origem e destino e o conteúdo de Carry flag armazenando o resultado no operado de destino.
- Operandos são valores binários
  - Mesma sintaxe do ADD, SUB, etc.
- Example
  - Soma de dois inteiros de 32 bit(FFFFFFFh + FFFFFFFh), produzindo uma soma de 64 – bit em EDX : EAX

```
mov edx,0
mov eax,0FFFFFFFh
add eax,0FFFFFFFh
adc edx,0
;EDX:EAX = 00000001FFFFFFFh
```



#### Exemplo de Soma Estendida

- Tarefa: Somar 1 a EDX : EAX
  - Valor inicial de EDX:EAX: 00000000FFFFFFFh
  - Somar os 32 bits menos significativos primeiro, definindo o Carry flag.
  - Somar os 32 bits mais significativos, e incluir o Carry flag.

```
mov edx,0 ; set upper half
mov eax,0FFFFFFFF ; set lower half
add eax,1 ; set lower half
adc edx,0 ; set upper half
```

EDX : EAX = 0000000100000000



#### Instrução SBB

- A instrução SBB (subtract with borrow) subtrai ambos operandos, origem e o valor do Carry flag do operando destino.
- Sintaxe do Operando:
  - Mesmo que a instrução ADC





#### Exemplo de Subtgração Estendida

- Tarefa: Subtrair 1 de EDX : EAX
  - Valor inicial de EDX:EAX: 0000000100000000h
  - Subtrair os 32 bits menos significativos primeiro, definindo o Carry flag.
  - Subtrair os 32 bits mais significativos, e incluir o Carry flag.

```
mov edx,1 ;set upper half
mov eax,0 ;set lower half
sub eax,1 ;subtract lower half
sbb edx,0 ;subtract upper half
```

#### EDX:EAX = 00000000 FFFFFFF



## ASCII e Artimética Decimal Empacotada

- Binary Coded Decimal
- ASCII Decimal
- Instrução AAA
- Instrução AAS
- Instrução AAM
- Instrução AAD
- Packed Decimal Integers
- Instrução DAA
- Instrução DAS



#### Binary-Coded Decimal

- Inteiros Binary-coded decimal (BCD) usam 4 bits binários para representar cada dígito decimal
- Um número usando representação não empacotada BCD armazena um digito decimal nos 4 menores bits de cada byte
  - Por Exemplo, 5.678 é armazenado com a seguinte sequência de bytes hexadecimais:





#### **ASCII** Decimal

- Um número usando representação ASCII Decimal armazena um único dígito ASCII em cada byte
  - Por exemplo, 5.678 é armazenado como a seguinte sequência de bytes hexadecimais:





#### Instrução AAA

- A instrução AAA (ASCII adjust after addition) ajusta o resultado binário de uma instrução ADD ou ADC. Isso faz o resultado em AL consistente com a representação decimal em ASCII.
  - O valor do Carry, se não termina em AH
- Exemplo: Somar '8' e '2'

```
1 mov ah, 0 mov al, '8' ;AX = 0038h add al, '2' ;AX = 006Ah aaa ;AX = 0100h (adjust result) or ax,3030h ;AX = 3130h = '10'
```



#### Instrução AAS

- A instrução AAS (ASCII adjust after subtraction) ajusta o resultado binário de uma instrução SUB ou SBB.
- Isso faz o resultado de AL consistente com a representação decimal em ASCII.
  - Isto coloca o valor do Carry, se há algum em AH
- Exemplo: Subtrair '9' de '8'

```
1 mov ah, 0
2 mov al, '8' ;AX = 0038h
3 sub al, '9' ;AX = 00FFh
4 aas ;AX = FF09h, CF=1
5 or al, 30h ;AL = '9'
```



#### Instrução AAM

 A instrução AAM (ASCII adjust after multiplication) ajusta o resultado binário de uma instrução MUL. A multiplicação deve ser realizada em números BCD não empacotados.

```
1 mov bl,05h ; first operand mov al,06h ; second operand mul bl ; AX = 001Eh aam ; AX = 0300h
```



## Instrução AAD

 A instrução AAD (ASCII adjust before division) ajusta o número BCD não empacotado dividido em AX antes da operação de divisão

```
%include "io.inc"
   section .bss
   auotient RESB 1
   remainder RESB 1
   section .text
   global CMAIN
  CMAIN:
10 mov ebp, esp; for correct debugging
  mov ax .0307 h
                       ; dividend
  aad
             ; AX = 0025h
13 mov bl .5
                    · divisor
                   : AX = 0207h
14 div bl
  mov [quotient], al
16 mov [remainder], ah
  xor eax, eax
18 ret
```

## Aritmética Decimal Empacotada

- Decimais Inteiros Empacotados armazenam 2 dígitos decimais por byte
  - Por exemplo, 12.345.678 pode ser armazenado como a seguinte sequência de bytes hexadecimais:



Decimal empacotado é também conhecido como BCD empacotado. Bom para valores financeiros - precisão estendida é possível, sem erros de arredondamento.

#### Instrução DAA

- A instrução DAA (decimal adjust after addition) converte o resultado binário de uma operação ADD ou ADC para o formato decimal empacotado.
  - O valor a ser ajustado deve estar em AL
  - Se o dígito menos significativo é ajustado, a Auxiliary Carry flag é ativada.
  - Se o dígito mais significativo é ajustado, a Carry flag é ativada.



#### DAA Logic

```
1 | If (AL(lo) > 9) or (AuxCarry = 1) |
2 | AL = AL + 6 |
3 | AuxCarry = 1 |
4 | Else |
5 | AuxCarry = 0 |
Endif |
7 | If (AL(hi) > 9) or Carry = 1 |
8 | AL = AL + 60h |
9 | Carry = 1 |
10 | Else |
11 | Carry = 0 |
12 | Endif
```

Se AL = AL + 6 ativa Carry flag, seu valor é usando quando estiver avaliando AL(hi).



#### DAA Exemplos

• Exemplo: calcular BCD35 + 48

```
1 mov al ,35 h add al ,48 h ; AL = 7Dh daa ; AL = 83h, CF = 0
```

• Exemplo: calcular *BCD*35 + 65

```
1 mov al,35h  
2 add al,65h  ; AL = 9Ah  
3 daa  ; AL = 00h, CF = 1
```

• Exemplo: calcular BCD69 + 29

```
1 mov al,69h
2 add al,29h ; AL = 92h
3 daa ; AL = 98h, CF = 0
```



#### Instrução DAS

- A instrução DAS (decimal adjust after subtraction) converte o resultado binário de uma operação SUB ou SBB para o formato decimal empacotado.
- O valor deve estar em AL
- Exemplo: subtrair BCD 48 de 85

```
1 mov al,48h
2 sub al,35h ; AL = 13h
das ; AL = 13h CF = 0
```



#### Lógica DAS

```
1 | If (AL(Io) > 9) OR (AuxCarry = 1) | AL = AL - 6; | 3 | AuxCarry = 1; | 4 | Else | 5 | AuxCarry = 0; | 6 | Endif | 7 | If (AL > 9FH) or (Carry = 1) | 8 | AL = AL - 60h; | 9 | Carry = 1; | Else | 1 | Carry = 0; | 10 | Else | 11 | Carry = 1; | 10 | Else | 12 | Endif | 12 | Endif | 13 | Else | 15 | Else | 15 | Else | 15 | Else | 16 | Else | 17 | Else | 17 | Else | 18 | Else | 19 | Else |
```

Se AL = AL - 6 ativa a Carry flag, seu valor será usado quando avaliar AL no segundo IF.



## Exemplo DAS(1 of 2)

Exemplo: subtrair BCD48 – 35

```
1 mov al,48h sub al,35h ; AL = 13h das ; AL = 13h CF = 0
```

• Exemplo: subtrair BCD62 - 35

```
1 mov al,62h
sub al,35h ; AL = 2Dh, CF = 0
das ; AL = 27h, CF = 0
```

• Exemplo: subtrair BCD32 - 29

```
1 mov al,32h
2 add al,29h ; AL = 09h, CF = 0
3 daa ; AL = 03h, CF = 0
```





# Exemplo DAS (2 of 2)

• Exemplo: subtrair BCD32 - 39

#### Passos:

$$AL = F9h$$

CF = 1, então subtrair 6 de F9h

$$AL = F3h$$

F3h > 9Fh, então subtrair 60h de F3h

$$AL = 93h, CF = 1$$

