# Arquitetura do Processador X86 Arquitetura de Computadores I

Prof. MSC. Wagner Guimarães Al-Alam

Universidade Federal do Ceará Campus de Quixadá

2017-1



#### Agenda

- Elementos Básicos da Linguagem Assembly
- Exemplo: Somando e Subtraindo Inteiros
- Montando, Linkando e Executando Programas
- Definindo dados
- Constantes Simbólicas
- Programando em 64 bits

# Elementos Básicos da Linguagem Assembly

- Constantes inteiras
- Expressões inteiras
- Constantes de caracteres e strings
- Palavras reservadas e identificadores
- Diretivas e instruções
- Labels
- Mneumonicos e operandos
- Comentários
- Exemplos



#### Constantes inteiras

- Presença opcional do sinal
- Dígitos binários, decimais hexadecimais ou octais
- Caracteres comuns de terminação (base)
  - h hexadecimal
  - d decimal
  - b binário
  - r real codificado
- Exemplos: 30d, 6Ah, 42, 1101b

#### Expressões Inteiras

• Operadores e níveis de precedência

Operador	Nome	Nível de Precedência
( )	parêntesis	1
+ ,-	positivo, neativo	2
* ,/	multplicação, divisão	3
MOD	módulo	3
+ ,-	soma, subtração	4

Exemplos

Expressão	Valor
16/5	3
-(3+4)*(6-1)	-35
-3 + 4 * 6 - 1	20
25 <i>mod</i> 3	1



# Constantes de Caracteres e Strings

- Cercando caracteres em aspas simples ou duplas
  - 'A', "x"
  - Caractere ASCII = 1 byte
- Cercando strings com aspas simples ou duplas
  - "ABC"
  - 'xyz'
  - Cada caractere ocupa um byte
- Aspas incorporadas como caractere
  - 'Say "Goodnight," Gracie'

#### Palayras Reservadas e Identificadores

- Palavras reservadas não podem ser utilizadas como identificadores
  - Mneumônicos de instruções, diretivas, atributos de tipo, operadores, símbolos predefinidos
  - Depende de linguagem, veja no manual do Assembly que for usar (nesta disciplina NASM)
- Identificadores
  - Caracteres do 1 ao 247, incluindo dígitos
  - Caso sensitivo (NASM)
  - Primeiro caractere deve ser uma letra, \_ , @, ?, ou \$

#### **Diretivas**

- Comandos que são reconhecido e atuam sobre o Assembler (não é traduzido para uma instrução de máquina)
  - Não faz parte do conjunto de instruções Intel
  - Usado para declarar código, área de dados, modelo de seleção de memória, declarar procedimentos, etc.
  - Não é caso sensitivo
- Assemblers diferentes possuem diretivas diferentes
  - MASM não é o mesmo que NASM, por exemplo



#### Instruções

- Convertido em código de máquina pelo assembler
- Executado em tempo real pelo CPU
- Iremos usar o conjunto de instruções do Intel IA-32
- Uma instrução contém:
  - Label (opcional)
  - Mneumônico (requerido)
  - Operando (depende da instrução)
  - Comentário (opcional)



### Etiquetas (Labels)

- Atuam como marcadores de local
  - marca o endereço (offset) do código de dado
- Segue as regras para identificadores
- Etiqueta de dados
  - deve ser única
  - exemplo: meuArray (não é seguido por dois pontos :)
- Etiquetas de código
  - alvo das instruções de saltos (jump) e laços (loop)
  - exemplo: L1: (seguido por dois pontos :)



### Mneumonicos e Operandos

- Mneumônicos de instruções
  - guiado por memória
  - exemplos: MOV, ADD, SUB, MUL, INC, DEC
- Operandos
  - constantes
  - expressões constantes (podem ser avaliadas em tempo de compilação)
  - registradores
  - memória (etiqueta de dado)

Constantes e expressões contantes são frequentemente chamadas de valores imediatos

#### Comentários

- Comentários são uma boa prática!
  - explicam o propósito do programa
  - quando foram escritos e por quem
  - informação de revisão
  - técnicas de programação complicadas
  - explicações específicas da aplicação
- Comentários de uma linha
  - Começam com ponto e virgula
- Comentários de múltiplas linhas (MASM)
  - começam com a diretiva COMMENT e um caractere escolhido pelo programador
  - terminam com o mesmo caractere escolhido pelo programador



### Exemplos de Formatos de Instruções

- Nenhum operando
  - stc ; set Carry flag
- Um operando
  - inc eax ; register
  - inc myByte; memory
- Dois operandos
  - add ebx,ecx; register, register
  - sub myByte,25; memory, constant
  - add eax,36 \* 25; register, constant-expression

### Exemplo: Somando e Subtraindo Inteiros - MASM

```
1 ; Dialeto MASM
2 ; AddTwo.asm — adds two 32—bit integers
3 .386 ...model flat ,stdcall .stack 4096
5 ExitProcess PROTO, dwExitCode:DWORD .code main PROC
10 mov eax,5 ; move 5 to the EAX register
11 add eax,6 ; add 6 to the EAX register
12 INVOKE ExitProcess,0 moin ENDP
13 main ENDP
14 The main ENDP
15 END main ENDP
16 The main ENDP
17 The main ENDP
18 The main ENDP
```

#### Exemplo: Somando e Subtraindo Inteiros - NASM

```
1 %include "io.inc"; NASM macro library — biblioteca multiplataforma de macro de 1/0
2 section .text
4 global CMAIN:
5 CMAIN:
6 mov ebp, esp; for correct debugging
7 mov eax,5; move 5 ao registrador EAX
8 add eax,6; soma 6 ao registrador EAX
9 xor eax, eax; modo mais eficiente de atribuir 0 ao registrador EAX
10 ret; retorna ao SO o valor de EAX (convencao)
```

### Exemplo de Saída

#### Mostrando registradores e flags no debugger

```
EAX=00030000 EBX=7FFDF000 ECX=00000101 EDX=FFFFFFF ESI=00000000 EDI=00000000 EBP=0012FFF0 ESP=0012FFC4 EIP=00401024 EFL=00000206 CF=0 SF=0 ZF=0 OF=0
```



# Sugestão de Padrão de Código (1/2)

- Algumas abordagens sobre Capitalização (uso de CAPS)
  - não usar CAPS em nada
  - usar CAPS em tudo
  - usar CAPS em palavras reservadas, incluindo mnemônicos de instruções e nomes de registradores
  - usar CAPS somente em diretivas e operadores
- Outras sugestões
  - descrever nomes de identificadores
  - espaço cercando operadores aritméticos
  - linhas brancas entre procedimentos

# Sugestão de Padrão de Código (2/2)

- Indentação e espaçamento
  - código e etiqueta de dados sem indentação
  - instruções executáveis indentar com 4 5 espaços
  - comentários: lado direito da página, alinhado verticalmente
  - 1 3 espaços entre instruções e seus operandos
    - ex: mov ax.bx
  - 1-2 linhas em branco entre procedimentos

### Template de Programa MASM

```
; Program Template (Template.asm)
   ; Program Description:
   : Author:
   : Creation Date:
   ; Revisions:
   ; Date:
   : Modified by:
   .386
   .model flat, stdcall
  .stack 4096
  ExitProcess PROTO, dwExitCode:DWORD
   .data
   : declare variables here
   .code
   main PROC
16
17
         : write vour code here
18
         INVOKE ExitProcess .0
  main ENDP
   ; (insert additional procedures here)
  END main
```

#### Hello World - NASM




### Montando, Linkando e Executando Programas

- Ciclo Montagem-Link-Executar
- Listando Arquivo
- Mapear Arquivo

#### Ciclo Montagem-Link-Executar

- O diagrama que segue descreve os passos da criação do programa fonte até a execução do programa compilado.
- Se o código fonte é modificado, os passos 2 a 4 devem ser repetidos.



### Listando Arquivo

- Use para ver como o programa é compilado
- Contém
  - código fonte
  - endereços
  - código objeto (linguagem de máquina)
  - nomes de segmentos
  - símbolos (variáveis, procedimentos, e constantes)

#### Definindo Dados

- Tipos de dados intrísecos
- Definição de estado de dados
- Definindo dados BYTE e SBYTE
- Definindo dados WORD e SWORD
- Definindo dados DWORD e SDWORD
- Definindo dado QWORD
- Definindo dado TBYTE
- Defining dado número Real
- Ordem Little Endian
- Somando variáveis ao programa AddSub
- Declarando dados não inicializados



# Tipos de dados intrísecos - (1/2)

- BYTE, SBYTE
  - 8-bit unsigned integer; 8-bit signed integer
- WORD, SWORD
  - 16-bit unsigned & signed integer
- DWORD, SDWORD
  - 32-bit unsigned & signed integer
- QWORD
  - 64-bit integer
- TBYTE
  - 80-bit integer



# Tipos de dados intrísecos - (2/2)

- REAL4
  - 4-byte IEEE short real
- REAL8
  - 8-byte IEEE long real
- REAL10
  - 10-byte IEEE extended real

#### Tipos de dados intrísecos em NASM

Usados na seção .data

Diretiva	Propósito	Espaço de Armazenamento
DB	Define Byte	aloca 1 byte
DW	Define Word	aloca 2 bytes
DD	Define Doubleword	aloca 4 bytes
DQ	Define Quadword	aloca 8 bytes
DT	Define Ten Bytes	aloca 10 bytes

#### Exemplos

choice DB 'y'
number DW 12345
neg\_number DW -12345
big\_number DQ 123456789
real\_number1 DD 1.234
real\_number2 DQ 123.456

#### Definindo Estado de dado

- Um comando de definição de dados define um armazenamento em memória para uma variável.
- Pode opcionalmente ser associada a um nome (label)
- Sintaxe: [name] directive initializer [,initializer] . . . value1
   BYTE 10
- Todos inicializadores se tornam dados binários.

#### Definindo dados BYTE e SBYTE

Cada uma das seguintes linhas define um simples byte de armazenamento:

```
value1 BYTE 'A' ; character constant
value2 BYTE 0 ; smallest unsigned byte
value3 BYTE 255 ; largest unsigned byte
value4 SBYTE -128 ; smallest signed byte
value5 SBYTE +127 ; largest signed byte
value6 BYTE ? ; uninitialized byte
```

- MASM não previne você de inicializar um BYTE com um valor negativo, mas isso é considerada uma má prática.
- Se você declara uma variável SBYTE, o debugger Microsoft irá automaticamente mostra seu valor em decimal com sinal.

### Definindo Array de BYTE

#### Exemplo que usa inicializadores múltiplos:

```
| list1 BYTE 10,20,30,40
| list2 BYTE 10,20,30,40
| BYTE 50,60,70,80
| BYTE 81,82,83,84
| list3 BYTE 7,32,41h,00100010b
| list4 BYTE 0Ah,20h,'A',22h
```

# Definindo STRINGS - (1/3)

- Uma string é implementada como um array de caracteres
  - Por conveniência, isso é usualmente cercado por aspas
  - Frequentemente será encerrado por null (0)
- Examples:

```
str1 BYTE "Enter your name",0
str2 BYTE 'Error: halting program',0
str3 BYTE 'A','E','I','O','U'
greeting BYTE "Welcome to the Encryption Demo program "
BYTE "created by Kip Irvine.",0
```



# Definindo STRINGS - (2/3)

 Para continuar uma simples string em múltiplas linhas, termine cada linha com uma vírgula:

```
menu BYTE "Checking Account",0dh,0ah,0dh,0ah,

"1. Create a new account",0dh,0ah,

"2. Open an existing account",0dh,0ah,

"3. Credit the account",0dh,0ah,

"4. Debit the account",0dh,0ah,

"5. Exit",0ah,0ah,

"Choice>",0
```

# Definindo STRINGS - (3/3)

- Sequência de terminação de linha (end-of-line):
  - 0Dh = carriage return
  - 0Ah = line feed

```
str1 BYTE "Enter your name:
",0Dh,0Ah
BYTE "Enter your address: ",0
newLine BYTE 0Dh,0Ah,0
```

#### S

ugestão: Definir todas as strings usadas em seu programa na mesma área do segmento de dados.

#### Usando o Operador DUP

- Use DUP para alocar (criar espaço para) um array de string.
   Sintaxe: counter DUP ( argument )
- Counter e argument devem ser constantes ou expressões constantes

```
var1 BYTE 20 DUP(0); 20 bytes, all equal to zero
var2 BYTE 20 DUP(?); 20 bytes, uninitialized
var3 BYTE 4 DUP("STACK"); 20 bytes: "STACKSTACKSTACKSTACK"
var4 BYTE 10,3 DUP(0),20; 5 bytes
```

#### **NASM**

Em NASM o comando equivalente ao DUP é o TIMES: zerobuf: times 64 db 0

#### Definindo dados WORD e SWORD

- Define armazenamento para inteiros de 16-bit
  - ou caracteres double
  - valor simples ou múltiplos valores

```
word1 WORD 65535 ; largest unsigned value
word2 SWORD -32768 ; smallest signed value
word3 WORD ? ; uninitialized , unsigned
word4 WORD "AB" ; double characters
myList WORD 1,2,3,4,5 ; array of words
array WORD 5 DUP(?) ; uninitialized array
```

#### Definindo dados WORD e SWORD

# Definições de armazenamento para inteiros com sinal e sem sinal de 32 bits:

```
val1 DWORD 12345678h ; unsigned
val2 SDWORD -2147483648 ; signed
val3 DWORD 20 DUP(?) ; unsigned array
val4 SDWORD -3,-2,-1,0,1 ; signed array
```

### Definindo Dado QWORD, TBYTE, Real

Definição de armazenamento para quadwords, valores tenbyte, e números reais:

```
quad1 QWORD 1234567812345678h

val1 TBYTE 100000000123456789Ah

rVal1 REAL4 -2.1

rVal2 REAL8 3.2E -260

rVal3 REAL10 4.6E+4096

6 ShortArray REAL4 20 DUP(0.0)
```

#### Ordem Little Endian

- Todos os tipos de dados maiores de byte armazenam seus bytes individuais na ordem reversa. O byte menos significativo ocorre no primeiro endereço de memória.
- Exemplo:
  - val1 DWORD 12345678h

0000:	78
0001:	56
0002:	34
0003:	12

### Adicionando Variáveis ao AddSub - MASM

```
TITLE Add and Subtract, Version 2
   (AddSub2.asm)
   This program adds and subtracts 32-bit unsigned
   ; integers and stores the sum in a variable.
   INCLUDE Irvine32.inc
   .data
   val1 DWORD 10000h
   val2 DWORD 40000h
  val3 DWORD 20000h
  final Val DWORD?
11
   .code
   main PROC
13
         mov eax, val1; start with 10000h
14
         add eax, val2; add 40000h
15
         sub eax.val3 : subtract 20000h
16
         mov finalVal.eax : store the result (30000h)
17
         call DumpRegs; display the registers
18
         exit
  main ENDP
20
  END main
```

### Adicionando Variáveis ao AddSub - NASM

```
%include "io.inc"
   section .data
   val1 dd 1000h
   val2 dd 4000h
   val3 dd 2000h
   section .bss
   finalVal · RESW 1
10
   section .text
   global CMAIN
13
   CMAIN .
14
         mov ebp, esp; for correct debugging
15
         mov eax, [val1]; start with 1000h
16
         add eax, [val2]; add 4000h
17
         sub eax, [val3]; subtract 2000h
18
         mov [finalVal], eax; store the result (3000h)
19
20
         mov edx, 3000h; permite validar a resposta
21
         xor eax, eax
23
         ret
```

#### Declarando Dados Não Inicializados - MASM

- Use a diretiva .data? para declarar um segmento de dados não inicializado:
  - .data?
- Neste segmento, declare variáveis com o inicializador "?":
  - smallArray DWORD 10 DUP(?)

#### Vantagem

O arquivo executável do programa tem seu tamanho reduzido.

### Reserva de Dados Não Inicializados - NASM

Diretiva	Propósito
RESB	Reserve um Byte
RESW	Reserve um Word
RESD	Reserve um Doubleword
RESQ	Reserve um Quadword
REST	Reserve um Ten Bytes

### Constantes Simb<u>ólicas</u>

- Diretiva sinal de igual
- Calculando o tamanho de Arrays e Strings
- Diretiva EQU
- Diretiva TEXTEQU

# Diretiva sinal de igual

- name = expression
  - expression é um inteiro de 32-bit (expression or constant)
  - pode ser redefinido
  - name é chamado de constante simbólica
- é uma boa prática de programação usar símbolos

```
1 COUNT = 500
2 .
3 .
4 mov ax,COUNT
```



# Calculando o tamanho de Arrays e Strings

- contador da localização corrente: \$
  - subtrair o endereço da lista
  - a diferença é o número de bytes

```
1 | list BYTE 10,20,30,40 | ListSize = ($ - list)
```

### Calculando o Tamanho de um Array de Palavras

### Divide o número total de bytes por 2 (o tamanho de uma palavra)

```
1 | list WORD 1000h,2000h,3000h,4000h
2 | ListSize = ($ - list) / 2
```

# Calculando o Tamanho de um Array de Doubleword

Divide o número total de bytes por 4 (o tamanho de um doubleword)

### Diretiva EQU

- Define um símbolo com um inteiro ou expressão de texto.
- Não pode ser redefindo

```
PI EQU <3.1416>
pressKey EQU <" Press any key to continue...",0>
data
prompt BYTE pressKey
```



### Diretiva TEXTEQU

- Define um símbolo com um inteiro ou expressão de texto.
- Chamado macro de texto
- Pode ser redefinido

# Programação em 64 bits

- MASM suporta programação em 64-bit, contudo as seguintes diretivas não são permitidas:
  - INVOKE, ADDR, .model, .386, .stack

### Versão 64-Bit de AddTwoSum

```
1 ; AddTwoSum_64.asm — Chapter 3 example.
2 ExitProcess PROTO
3.data
4 sum DWORD 0
5.code
6 main PROC
7 mov eax, 5
8 add eax, 6
9 mov sum, eax
10
11 mov ecx, 0
12 call ExitProcess
13 main ENDP
END
```

# Considerações do Slide Anterior

- As seguintes linhas não são necessárias:
  - .386
  - .model flat,stdcall
  - .stack 4096
- INVOKE não é suportado.
- Instrução CALL não pode receber argumentos
- Use registradores 64-bit quando possível