

I. Le gaz parfait:

1^o) Définitions

a) le système

Un **gaz parfait** est tel que ses molécules peuvent être considérées comme quasi ponctuelles et qu'il n'y a pas d'interaction à distance entre celles-ci autre que les actions de contact intervenant lors des chocs. On considérera de plus que les chocs à plus de deux molécules sont hautement improbables. La distribution des vitesses de molécules suit la loi de Maxwell si le gaz parfait est à l'équilibre.

Un **système** est l'ensemble des corps situés à l'intérieur d'une surface fermée. Le reste de l'univers constitue le milieu extérieur.

Un système est **isolé** s'il ne peut rien échanger avec le milieu extérieur.

Un système est **fermé** s'il n'échange pas de matière avec le milieu extérieur. Dans le cas contraire, il est **ouvert**.

b) l'état du système

On appelle **variables d'état indépendantes** l'ensemble des n paramètres nécessaires et suffisants à la description du système.

L'**état macroscopique** du système est donné si l'on fixe la valeur numérique des n variables d'état indépendantes.

Une variable d'état est **extensive** si elle dépend du volume de l'échantillon de matière considéré (ex: volume, masse, énergie, charge électrique, nombre total de particules...)

Une variable d'état est **intensive** si elle ne dépend pas du volume de l'échantillon de matière considéré (ex: température, pression, molarité, masse volumique...)

L'**équation d'état** d'un système est la relation expérimentale liant les diverses variables d'état caractérisant le système (ex : $PV=nRT$ pour un GP, $F=k.(l-l_0)$ pour un ressort dans la limite d'élasticité).

c) l'équilibre

Un système est en **équilibre** lorsque toutes ses variables d'état demeurent constantes au cours du temps.

Rem. 1 : Tout système soumis à des conditions extérieures **uniformes et constantes** évolue vers un état d'équilibre qu'il ne peut plus quitter ensuite spontanément. Si les conditions extérieures sont constantes mais pas uniformes, l'état du système sera stationnaire mais pas à l'équilibre (ex : barre dont les deux extrémités sont maintenues à deux températures différentes et constantes).

Rem. 2 : L'état d'équilibre atteint par le système ne dépend que des conditions extérieures et de la constitution de celui-ci ; il ne dépend pas de l'histoire du système (pas de phénomène d'hystéresis).

d) Transformations d'un système

Une **transformation** d'un système est une modification qui amène le système d'un état d'équilibre initial à un état d'équilibre final.

Une transformation est **quasi-statique** si elle est effectuée par une suite d'états infiniment voisins d'états d'équilibres. Elle est lente par rapport au temps de relaxation du système (ex: dans un moteur tournant à 3000tr par mn, les compressions sont quasi statiques car la vitesse de déplacement du piston est lente par rapport aux vitesses des molécules).

Une transformation est **réversible** si elle est quasi-statique et si par renversement du temps, le système **et** le milieu extérieur repassent par tous leurs états antérieurs (ex: on étire lentement un ressort : tant qu'on reste dans la limite d'élasticité de celui-ci la transformation est réversible, au-delà elle n'est plus que quasi-statique).

Une transformation est **cyclique** s'il l'état initial est identique à l'état final.

II. Les gaz réels:

1°) Limitations du modèle du gaz parfait

Dans un gaz réel, il y a contrairement au gaz parfait des **interactions intermoléculaires** qui peuvent provenir par exemple de l'action des moments dipolaires des molécules entre eux (cas de l'eau ou de l'ammoniac par exemple). Même en l'absence de moment dipolaire, il y a une interaction résiduelle attractive en $1/r^7$ (donc de faible portée) qui se superpose aux forces de répulsion entre nuages électroniques.

De plus dans un gaz réel, le volume des molécules n'est plus négligeable comme dans le cas du gaz parfait. Il faudra retrancher du volume du récipient, un covolume représentant le volume occupé par les molécules du gaz réel. Aux faibles pressions, le comportement des GR tend vers celui du GP (propriété qu'on retrouve sur l'équation d'état).

2°) Les coefficients thermoélastiques

Pour étudier les gaz réels, on dispose d'un jeu de coefficients qui permettent soit de trouver l'équation d'état régissant le GR à partir de son comportement expérimental soit de prédire le comportement du GR au vu de son équation d'état. Ces coefficients sont au nombre de 3 :

- $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$ coefficient de dilation isobare
- $\beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$ coefficient d'augmentation de pression isochore
- $\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$ coefficient de compressibilité isotherme

Ces trois coefficients sont liés par la relation: $\alpha = p \cdot \beta \cdot \chi_T$.

3°) Le gaz de Van der Waals

Il s'agit d'une modélisation parmi d'autre d'un comportement de gaz réel. L'équation d'état pour une mole est :

$$\left(p + \frac{a}{V^2} \right) (V - b) = RT \quad \text{où } b \text{ est le covolume et } \frac{a}{V^2} \text{ la pression interne.}$$

Rem.1 : pour n moles, l'équation d'état devient : $\left(p + \frac{n^2 a}{V^2} \right) (V - nb) = nRT$.

Rem.2 : l'énergie interne d'une mole d'un gaz de VdW est $dU = c_v \cdot dT + \frac{a}{V^2} \cdot dV$. Elle est supérieure à celle d'un GP

ce qui est normal car il faut pour séparer les molécules vaincre les forces attractives.

III. Statique des fluides:

1°) Pression

Un fluide est **parfait** s'il est constitué de particules libres de se mouvoir les unes par rapport aux autres sans frottement. Si la masse volumique du fluide est constante, il est **incompressible**. Dans le cas contraire, sa masse volumique ρ dépend de P et T .

On montre que dans un fluide au repos (il y a agitation moléculaire mais pas de mouvement d'ensemble), la force subie par un élément de fluide au sein de celui-ci est proportionnelle à sa surface et normale à celle-ci : $d\vec{F} = p \cdot d\vec{S}$.

Le scalaire p est la pression : c'est une fonction des coordonnées de l'élément de fluide mais pas de sa surface. P existe dans tout le fluide. Chaque élément de fluide est en équilibre sous l'effet des forces de pression exercées à sa surface par les autres parties de ce fluide.

L'unité de la pression est le Pascal : $[1\text{Pa}=1\text{N.m}^{-2}]$

THERMODYNAMIQUE

SDÉ MP


Il y a d'autres unités. Pour la conversion en mm de Hg, il faut fixer la valeur de la masse volumique du mercure. On utilise les valeurs suivantes : $t=0^\circ\text{C}$, $g=9.80665\text{m.s}^{-2}$, $\rho=13595\text{kg.m}^{-3}$, $p=101325\text{Pa}$.

On aura alors: $1\text{atm}=760\text{mm Hg}=101325\text{Pa}$; $1\text{bar}=10^5\text{Pa}$; $1\text{to}=1\text{mmHg}=133.22\text{Pa}$

Le Torr (to) est une unité de mesure utilisée dans les pompes à vide.


2°) Equilibre mécanique d'un fluide

La loi fondamentale de l'hydrostatique est $\vec{\text{grad}} p = \vec{f}_v$ où \vec{f}_v représente les forces volumiques auxquelles est soumis l'élément de fluide considéré.




Si on considère un fluide incompressible placé dans le champ de pesanteur terrestre, cette relation s'intègre en : $p_A - p_B = \rho g (z_A - z_B)$.

La différence de pression entre deux points situés dans **un même fluide incompressible** est proportionnelle à la dénivellation entre ces points.



Le **théorème de Pascal** est une conséquence de la relation précédente: **un fluide incompressible transmet intégralement les pressions**. C'est le principe des machines hydrauliques. Si on exerce une force F_2 sur la surface S_2 , on subit en S_1 une force $F_1 = F_2 \cdot \frac{S_1}{S_2}$ bien plus importante car $p_1=p_2$ (surfaces au même niveau).




Le **théorème d'Archimède** est une autre conséquence de la loi fondamentale de l'hydrostatique : **tout corps plongé dans un fluide un équilibre reçoit de celui-ci une poussée de bas en haut égale en valeur absolue au poids de fluide déplacé, cette poussée s'exerçant au centre de masse du fluide déplacé appelé centre de poussée**.

3°) Cas des gaz

Un mélange est **idéal** lorsque les propriétés des gaz pris séparément ne sont pas modifiées lors du mélange. Tout se passe comme si les molécules occupaient seules le volume entier du récipient. Un mélange de GP est idéal.

La **pression partielle** d'un gaz dans un mélange est la pression qu'il exercerait s'il était seul dans le récipient. On en déduit la **loi de Dalton**: **la pression totale d'un mélange idéal est la somme des pressions partielles de ses divers constituants**.



On s'intéresse ici à l'atmosphère isotherme. Considérons une tranche d'atmosphère de surface S et d'épaisseur dz considérée comme un gaz parfait : elle est en équilibre sous l'effet de son poids et des forces de pression exercées sur sa face inférieure $p(z).S.\vec{e}_z$ et sur sa face supérieure $-p(z+dz).S.\vec{e}_z$. Sachant que $\rho = \frac{n.M}{V}$ où M est la masse molaire et n le nombre de moles, et que pour un GP, $pV=nRT$, on obtient en considérant qu'en $z=0$ $P=P_0$, la loi de pression $P = P_0 \cdot \exp\left(-\frac{Mgz}{RT}\right)$ où $R=8.314\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Si on utilise la masse moléculaire

m, on a $P = P_0 \cdot \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right)$ où $k = \frac{R}{N} = 1,38 \cdot 10^{23} \text{J.K}^{-1}$ est la constante de Boltzmann.

Cherchons alors le nombre de molécules dans la tranche considérée. D'après la loi des GP, $pSdz = \frac{dN}{N} RT$. On a alors $dN = \frac{P_0 S}{kT} \cdot \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) dz$. On voit alors une interprétation directe du nivelllement barométrique, à savoir que si une molécule s'élève à l'altitude z en acquérant une énergie potentielle mgz , c'est grâce à l'énergie d'agitation thermique kT . Le terme en exponentielle est appelé facteur de Boltzmann : il se généralise à de nombreux autres systèmes à l'équilibre thermique.

IV. Bilans énergétiques – Premier principe de la thermodynamique:

1°) Energie interne

En mécanique, on montre en appliquant le théorème de Koenig à une assemblée de n particules que le théorème de l'énergie mécanique s'écrit : $\Delta(K + E_{cm} + E_{pm}) = W_{extérieur}$ où $K = \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i \right) v_G^2$ est l'énergie cinétique du mouvement d'ensemble (celle du centre de masse affectée de toute la masse du système), E_{cm} est l'énergie cinétique d'agitation désordonnée (mouvement des particules par rapport à G centre de masse) et E_{pm} l'énergie potentielle dont dérive les forces d'interaction entre particules.

En s'inspirant de cette formulation et en supposant que pour une assemblée de molécules les forces d'interaction dérivent d'une énergie potentielle (énoncé microscopique du premier principe), on définit l'**énergie interne** d'un système de particules par la somme de l'énergie cinétique d'agitation désordonnée et de l'énergie potentielle d'interaction :

$$U = E_{cm} + E_{pm}$$

U est une **fonction d'état** : sa variation ne dépend que des états initial et final mais pas du chemin suivi lors de la transformation. U est une grandeur **additive**. dU est une différentielle totale exacte : elle satisfait au critère de Schwartz.

A partir de U, on définit une autre fonction d'état , l'enthalpie H par $H = U + pV$

2°) Le travail

Le travail élémentaire des forces de pression s'exprime par $\delta W = -p_{ext} dV$. Ce n'est pas une fonction d'état (sauf dans quelques cas particuliers) : son expression dépend de la manière dont on effectue la transformation (on traduit ceci par un δ à la place du d dans la variation élémentaire de W).

Si la transformation est quasi-statique, on a à chaque instant $p_{ext} = p_{int} = p$. Le travail élémentaire sera alors $\delta W = -p.dV$ où p est la pression du gaz dans le système .

Si la transformation est irréversible alors $p_{ext} \neq p_{final}$ et le travail élémentaire sera : $\delta W = -p_{final}.dV$.

Rem.1 : dans le cas d'un cycle, le travail est l'aire du cycle représenté dans le diagramme de Clapeyron affecté du signe dû au sens de parcours.

Rem.2 : si on cherche le travail fourni par un opérateur agissant sur un piston, il faut tenir compte des forces de pression exercées sur chacune des faces du piston : $\delta W_{piston} = -\delta W_{opérateur} = -(p - p_{ext}).dV$

Rem.3 : s'il y a des travaux autres que ceux dus aux forces de pression, il faut en tenir compte avec les expressions usuelles ($\delta W = Vdq$ pour un travail électrique par exemple...)

3°) Le transfert thermique

On peut constater sur un exemple simple (compression isotherme d'un GP) qu'un bilan du type énergie mécanique n'est pas satisfaisant : $\Delta(U + K) \neq W_{ext}$. En effet, dans ce bilan mécaniste, on ignore le processus d'interaction thermique (transfert d'énergie cinétique par agitation thermique au travers des parois d'un récipient par exemple). Il manque donc un terme dans le bilan.

On appelle **transfert thermique** l'énergie échangée par un système thermodynamique autrement que sous forme de travail d'une force extérieure : c'est l'énergie transférée par interaction thermique. On la note Q et elle s'exprime en Joules.

Ce n'est pas une fonction d'état sauf dans quelques cas particuliers.

4°) Le premier principe

La variation d'énergie interne d'un système fermé au cours d'une transformation est égale à la somme du travail des forces extérieures et du transfert thermique : $\Delta(U + K) = W + Q$ où K est l'énergie cinétique de mouvement d'ensemble.

Sous forme élémentaire et s'il n'y a pas de mouvement d'ensemble, on a : $dU = \delta W + \delta Q$

THERMODYNAMIQUE

SPÉ MP

5° Bilans énergétiques

On introduit les deux coefficients calorimétriques c_v et c_p capacités thermiques respectivement à volume constant et à pression constante. Ces coefficients peuvent être soit massiques soit molaires. Dans la suite, on les considérera comme molaires.

- $c_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v$ c_v représente l'énergie interne reçue par une mole (ou 1kg) d'un corps lorsqu'on le chauffe

d'un Kelvin. C'est aussi le transfert thermique reçu si le chauffage est isochore. On a donc $dU = nc_v dT$

- $c_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$ c_p représente l'enthalpie reçue par une mole (ou 1kg) d'un corps lorsqu'on le chauffe d'un Kelvin. C'est aussi le transfert thermique reçu si le chauffage est isobare. On a donc $dH = nc_p dT$

- Pour un gaz parfait, on a la relation de Mayer : $c_p - c_v = R$

- On pose $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$. Pour un gaz parfait, on aura donc : $c_v = \frac{R}{\gamma - 1}$ et $c_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$.

Pour étudier une transformation donnée appliquée à un gaz parfait (pour le gaz de VdW voir plus haut), on peut donc à l'aide du premier principe trouver deux expressions du transfert thermique :

- Si la transformation est réversible alors $\delta Q_{rev} = nc_v dT + pdV$ et $\delta Q_{rev} = nc_p dT - Vdp$


- Si la transformation est irréversible alors les expressions ne sont guère simples : $\delta Q = nc_v dT + p_{ext} dV$ et

$$\delta Q = nc_p dT - Vdp - pdV + p_{ext} dV$$

Le choix entre les diverses expressions sera guidé par la nature de la transformation (si la transformation est isobare, on choisira celle où on peut écrire que $dp=0\dots$)

Transformation		Travail	Transfert Thermique	Energie interne (ou remarques)
Evolution isochore		$W = 0$	$Q_v = \Delta U = nc_v(T_f - T_i)$	$\Delta U = nc_v(T_f - T_i)$
Evolution isobare		$W = -p_0(V_f - V_i)$	$Q_p = \Delta H = nc_p(T_f - T_i)$	$\Delta U = nc_p(T_f - T_i) - p_0(V_f - V_i)$
Evolution isotherme	réversible	$W = nRT \ln\left(\frac{V_i}{V_f}\right)$	$Q = -W = -nRT \ln\left(\frac{V_i}{V_f}\right)$	$\Delta U = 0$
	irréversible	$W = -p_f(V_f - V_i)$	$Q = -W = p_f(V_f - V_i)$	$\Delta U = 0$
Evolution adiabatique	réversible	$W = \Delta U = nc_v(T_f - T_i)$	$Q = 0$	Lois de Laplace : $pV^\gamma = Cte$; $TV^{\gamma-1} = Cte_2$; $T^\gamma p^{1-\gamma} = Cte_3$
	irréversible	$W = \Delta U = nc_v(T_f^* - T_i)$	$Q = 0$	<i>L'état final n'est pas le même que dans le cas réversible !!</i>

5° Bilan énergétique en système ouvert



On considère un système ouvert (compresseur, turbo-réacteur, turbo-compresseur, tuyère...).

Ce système admet à l'entrée des gaz à la pression p_1 , à la température T_1 . Les molécules entrant dans le système sont à la vitesse \vec{v}_1 .

A la sortie le système éjecte des gaz à la pression p_2 , à la température T_2 . Les molécules sortant de ce système sont à la vitesse \vec{v}_2 .

Comme il est délicat de traiter directement des systèmes ouverts, on va considérer un système fermé englobant le système ouvert que l'on cherche à étudier. A l'instant initial, le système fermé sera délimité par ABCD. A l'instant final, le système fermé est délimité par A'B'C'D'.

Le système réel ouvert est traité en « boite noire » : on ne cherche pas à connaître son fonctionnement exact mais on s'intéresse seulement aux grandeurs qu'il échange avec l'extérieur (le transfert thermique Q et le travail W_{autres} représentant le travail autre que celui des forces de pression).

Appliquons le premier principe au système fermé considéré entre les deux états définis ci-dessus en tenant compte de la compression isobare en entrée et de la détente isobare en sortie. On obtient :

$$U_{A'B'C'D'} + K_{A'B'C'D'} - U_{ABCD} - K_{ABCD} = W_{\text{autres}} - p_2 V_2 + p_1 V_1 + Q$$

En faisant apparaître la zone commune A'B'CD et en utilisant les notations indiquées sur la figure :

$$U_{A'B'CD} + K_{A'B'CD} + U_{CDC'D'} + K_{CDC'D'} - U_{ABA'B'} - K_{ABA'B'} - U_{A'B'CD} - K_{A'B'CD} = W_{\text{autres}} - p_2 V_2 + p_1 V_1 + Q$$

Soit après simplifications :

$$(U_2 + p_2 V_2 + K_2) - (U_1 + p_1 V_1 + K_1) = W_{\text{autres}} + Q$$

On retiendra ce bilan sous la forme :

$$\boxed{\Delta(H + K) = W_{\text{autres}} + Q}$$

Rem.1 : si les vitesses des gaz sont négligeables (en dehors des tuyères et turbo-réacteurs c'est souvent le cas !) alors K sera considéré comme nul.

Rem.2 : si les parois du système sont athermanes (comme dans la détente de Joule – Thompson) ou si la transformation est rapide, on considérera alors la condition d'adiabaticité réalisée. On aura alors $Q=0$.

On obtient alors le bilan classique des compresseurs et autres turbo : $\boxed{\Delta H = W_{\text{compresseur}}}$

Rem.3 : si de surcroît, il n'y a pas de travail autre que celui des forces de pression alors on retrouve le bilan de la détente de Joule – Thompson à savoir $\boxed{\Delta H = 0}$

V. Entropie – Machines thermiques:

1°) Entropie – Second principe

Le premier principe ne permet pas de prédire le sens d'évolution d'un système. Or expérimentalement, on constate que certaines transformations ne se produisent que dans un sens donné.

Historiquement, certains énoncés ont tenté assez tôt de rendre compte de ces constatations.

Par exemple :

- ***Il n'existe pas de moteur perpétuel de première espèce*** (i.e. ne puisant son énergie nulle part) : celui-ci se comprend à l'aide du premier principe.

- ***Il n'existe pas de moteur perpétuel de deuxième espèce*** (i.e. fonctionnant de manière cyclique et qui produise du travail à partir d'une seule source de chaleur) : cet énoncé est déjà moins facile à cerner d'où l'idée de chercher une fonction permettant de trouver le sens d'évolution d'un système.

Il faut pour cela faire appel à la mécanique statistique et à la notion d'état accessible.

THERMODYNAMIQUE

SPÉ MP

On arrive à l'énoncé suivant :

Tout système est caractérisé par une fonction d'état S appelée entropie. Lorsqu'un système isolé est le siège de transformations irréversibles, son entropie augmente. Lorsque le maximum est atteint, le système est en équilibre.

On pose par définition $S = k \ln \Omega$ où k est la constante de Boltzmann et Ω le nombre de micro-états susceptibles de réaliser l'état macroscopique dans lequel se trouve le système.

Cette définition montre comme l'entropie est reliée au « désordre » d'un système : en effet, plus le désordre est important, plus le nombre de micro-états permettant de réaliser le macro-état du système sera important. Par contre, cette définition n'est pas utilisable directement. On démontre en mécanique statistique (après avoir introduit un troisième principe à savoir **S tend vers 0 quand T tend vers 0**) l'identité thermodynamique : $dU = TdS - pdV$. Or le premier principe nous donnait que : $dU = \delta Q - p_{ext}dV = \delta Q_{rev} - pdV$.

$$\text{On obtient donc que : } dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}.$$

Rem.1 : une transformation adiabatique réversible est isentropique

Rem.2 : pour une transformation réversible, il suffit d'utiliser $\delta Q_{rev} = nc_vdT + pdV$ et $\delta Q_{rev} = nc_pdT - Vdp$ dans dS puis d'intégrer.

Rem.3 : pour une transformation irréversible, on imaginera une transformation réversible de même nature amenant le système du même état initial au même état final. En utilisant les expressions ci-dessus, on obtiendra une valeur de ΔS identique puisque S est une fonction d'état. **Attention, pour une transformation adiabatique irréversible, il n'est pas possible de trouver une transformation de même nature conduisant au même état final à partir du même état initial !!**

Rem.4 : lorsqu'on fait un bilan entropique, c'est le ΔS_{ext} qui change entre évolution réversible et irréversible :

Evolution réversible	$\Delta S = \int_{E_{initial}}^{E_{final}} \frac{\delta Q_{rev}}{T}$	$\Delta S_{ext} = \int_{E_{initial}}^{E_{final}} \frac{\delta Q_{échangée}}{T} = -\Delta S$	$\Delta S_{univers} = 0$
Evolution irréversible	$\Delta S = \int_{E_{initial}}^{E_{final}} \frac{\delta Q_{rev}}{T}$	$\Delta S_{ext} = \int_{E_{initial}}^{E_{final}} \frac{\delta Q_{échangée}}{T} \neq -\Delta S$	$\Delta S_{univers} = \Delta S + \Delta S_{ext} > 0$

Rem.5 : on peut aussi utiliser le formalisme $dS = \delta S_e + \delta S_c$ où δS_e est l'entropie échangée par le système et δS_c l'entropie créée lors de la transformation. Il est facile de voir que $S_e = -\Delta S_{ext}$ et que $S_c = \Delta S_{univers}$.


2°) Machines thermiques

On considère une machine fonctionnant entre une source chaude de température T_c et une source froide de température T_f . Une source thermique est telle que sa température ne varie pas quelle que soit l'énergie qu'elle échange avec le système. Pour faciliter l'étude, on démontre à partir du second principe l'inégalité de Carnot Clausius : si au cours d'un cycle un système échange de l'énergie Q_i avec n sources thermiques de températures T_i alors $\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$. L'égalité a lieu dans le cas réversible.


Pour une machine à deux sources, on a donc 3 relations :

- $T_f < T_c$
- $W + Q_f + Q_c = 0$ premier principe
- $\frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_c}{T_c} \leq 0$ deuxième principe

Sachant que W , Q_f et Q_c peuvent être positifs ou négatifs, il y a à priori 8 possibilités. En fait, il ne reste que deux possibilités intéressantes : les moteurs thermiques et les machines thermiques.



Machine frigorifique



Moteur thermique

a) Moteurs thermiques

On dit qu'un système parcourt un **cycle de Carnot** lorsqu'il n'exerce de transfert thermique qu'avec deux sources et que toutes les transformations sont réversibles. Le cycle de Carnot est constitué de deux isothermes et de deux adiabatiques. On

$$\text{définit le rendement par } r = -\frac{W}{Q_c}.$$

On peut alors facilement démontrer le théorème de Carnot :

Le rendement d'un moteur réel est inférieur au rendement d'un moteur réversible fonctionnant entre les deux mêmes sources. Le rendement du moteur réversible qui ne dépend que des températures T_c de la source chaude et T_f de la source froide et non de l'agent de transformation a pour expression : $r = 1 - \frac{T_f}{T_c}$.

b) Machines frigorifiques

Le principe des réfrigérateurs ou de l'air conditionné est que le système (fréon, ammoniac...) reçoit un travail (fourni par un compresseur) afin de prélever de l'énergie à la source froide (intérieur du réfrigérateur ou intérieur de la zone climatisée) tout en la restituant à la source chaude (extérieur du réfrigérateur ou extérieur de la zone climatisée). Comme $W > 0$, $Q_f < -Q_c$: le système restitue plus d'énergie à la source chaude qu'il n'en préleve à la source froide.

$$\text{On définit l'efficacité par } \eta = \frac{Q_f}{W}. \text{ On montre facilement que pour une machine frigorifique : } \eta \leq \frac{T_f}{T_c - T_f}. \text{ L'égalité n'est obtenue que dans le cas réversible. L'efficacité peut être supérieure à 1.}$$

Le principe des pompes à chaleur est que le système (fréon, ammoniac...) reçoit un travail (fourni par un compresseur) afin de prélever de l'énergie à la source froide (extérieur de la zone chauffée) tout en la restituant à la source chaude (intérieur de la zone chauffée). On comprend le fonctionnement réversible pompe à chaleur – climatisation de ces appareils suivant que l'intérieur de la maison est source froide ou chaude !

$$\text{On définit l'efficacité par } \eta' = \frac{-Q_c}{W}. \text{ On montre facilement que pour une pompe à chaleur : } \eta' \leq \frac{T_c}{T_c - T_f}. \text{ L'égalité n'est obtenue que dans le cas réversible. L'efficacité peut être supérieure à 1.}$$