Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № 9

Дисциплина Операционые системы.

Тема Обработчики прерываний.

Студент Куприй А. А.

Группа ИУ7-63Б

Преподаватель Рязанова Н.Ю.

ВВЕДЕНИЕ

Задание:

Задание 1:

- Написать загружаемый модуль ядра, в котором зарегистрировать обработчик аппаратного прерывания с флагом IRQF—SHARED.
 - Инициализировать тасклет.
 - В обработчике прерывания запланировать тасклет на выполнение.
- Вывести информацию о тасклете используя, или printk(), или seq_file interface <linux/seq_file.h.

Задание 2:

- Написать загружаемый модуль ядра, в котором зарегистрировать обработчик аппаратного прерывания с флагом IRQF—SHARED.
 - Инициализировать очередь работ.
- В обработчике прерывания запланировать очередь работ на выполнение.
- Вывести информацию об очереди работ используя, или printk(), или seq_file interface - </ur>

1 Практическая часть

Для первого и второго задания был написан обработчик прерывания для irq=1.

1.1 Задание 1

На листинге ниже представлен текст программы первого задания.

Листинг 1.1 — Текст программы

```
1 #include linux/module.h>
 2 #include linux/kernel.h>
 3 #include ux/init.h>
 4 #include ux/interrupt.h>
 5 #include ux/time.h>
 7 MODULE AUTHOR("Alexander Kupry");
 8 MODULE LICENSE("GPL");
 9 MODULE DESCRIPTION("lab 09 task 1");
10
11 #define HANDLEDIRQ 1
12
13 static int irq = HANDLEDIRQ;
14 static int irq call count = 0;
15 static int dev id;
16
17 void tasklet_function(unsigned long data);
18
19 char tasklet data [] = "tasklet function was called";
20 DECLARE TASKLET(tasklet, tasklet function, (unsigned long)&tasklet data);
21
22 void tasklet_function(unsigned long data)
23 {
24
       struct timeval t;
25
       struct tm brocken;
26
       do gettimeofday(&t);
27
       time to tm(t.tv sec, 0, &brocken);
28
29
       printk (KERN INFO "TASKLET MODULE\nTasklet: { state: %ld, count: %d,
           data: %s }, current time: %d:%d:%d:%ld\n",
           tasklet.state, atomic_read(&tasklet.count), (char *) tasklet.data,
30
31
           brocken.tm hour + 3, brocken.tm min, brocken.tm sec, t.tv usec);
32 }
33
```

```
34 static irgreturn t interrupt handler(int irg, void *dev id)
35 {
36
        if (irq == HANDLEDIRQ)
37
38
            irq call count++;
            printk (KERN INFO "TASKLET MODULE\nirq call count = \%d\n",
39
               irq call count);
            tasklet schedule(&tasklet);
40
41
            return IRQ HANDLED;
42
        }
43
        else
44
            return IRQ NONE;
45
46
47 }
48
49 static int init tasklet module init (void)
50 {
        int ret = request irq(irq, interrupt handler, IRQF SHARED,
51
           "tasklet_interrupt_handler", &dev_id);
52
53
        if (ret)
54
        {
            printk(KERN ERR "TASKLET MODULE\nerror while handle irq\n");
55
56
            return -1;
57
        }
        printk(KERN INFO "TASKLET MODULE\nsuccess load\n");
59
60
        return 0;
61 }
62
63 static void __exit tasklet_module exit(void)
64 {
65
        tasklet kill(&tasklet);
        free_irq(irq, &dev_id);
66
67
        printk(KERN INFO "TASKLET MODULE\nunload module\n");
68 }
69
70 module_init(tasklet_module_init);
71 module exit(tasklet module exit);
```

Компиляция загружаемого модуля ядра при помощи Makefile:

Рисунок 1.1—Скришот результата работы таке.

Загрузка модуля ядра с помощью команды insmod:

Рисунок 1.2 — Скришот демонстрации успешной загрузки модуля.

Демонстрация успешного вызова обрабочика прерываний tasklet_function:

Рисунок 1.3—Скришот команды sudo dmesg.

Демонстрация содержимого /proc/interrupts:

san_s	anchez@LEX	~/workspace,	/OC/sem_2/la	ab_09/source	e/task_1	sudo cat /	/proc/interrupts	hea	d -4			
	CPU0	CPU1	CPU2	CPU3	CPU4	CPU5	CPU6	CPU7				
0:									IR-IO-APIC	2-edge	timer	
1:			25176						IR-IO-APIC	1-edge	i8042,	tasklet_interrupt_handler
8:									IR-IO-APIC	8-edge	rtc0	

Рисунок 1.4—Скриншот команды cat /proc/interrupts.

Демонстрация успешной выгрузки модуля:

```
      san_sanchez@LEX san_sanchez@LEX san_sanchez@LEX san_sanchez@LEX san_sanchez@LEX v/workspace/0C/sem_2/lab_09/source/task_1
      sudo rmmod tasklet sudo dmesg | tail -2

      [17901.758242] TASKLET MODULE unload module
      sudo cat /proc/interrupts | head -4

      cpu0 cpu1 cpu2 cpu3 cpu4 cpu5 cpu6 cpu7
      cpu6 cpu7

      0: 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer

      1: 0 0 0 27023 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042

      8: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
```

Рисунок 1.5 — Скриншот результата работы команды insmod.

1.2 Задание 2

На листинге ниже представлен текст программы второго задания.

Листинг 1.2 — Текст программы

```
1 #include linux/module.h>
 2 #include linux/kernel.h>
 3 #include ux/init.h>
 4 #include ux/interrupt.h>
 5 #include ux/time.h>
 6
 7 MODULE AUTHOR("Alexander Kupry");
 8 MODULE LICENSE("GPL");
 9 MODULE DESCRIPTION("lab 09 task 2");
10
11 #define HANDLEDIRQ 1
12
13 static int irq = HANDLEDIRQ;
14 static int irq call count = 0;
15 static int dev id;
16
  void tasklet function(unsigned long data);
17
18
19 char tasklet data [] = "tasklet function was called";
  DECLARE_TASKLET(tasklet, tasklet_function, (unsigned long)&tasklet_data);
20
21
22
   void tasklet function (unsigned long data)
23 {
24
       struct timeval t;
25
       struct tm brocken;
26
       do gettimeofday(&t);
27
       time to tm(t.tv sec, 0, &brocken);
28
29
       printk(KERN_INFO "TASKLET MODULE\nTasklet: { state: %ld, count: %d,
           data: %s }, current time: %d:%d:%d:%ld\n",
30
            tasklet.state, atomic read(&tasklet.count), (char *) tasklet.data,
            brocken.tm\_hour + 3, brocken.tm\_min, brocken.tm\_sec, t.tv\_usec);
31
32 }
33
34 static irqreturn_t interrupt_handler(int irq, void *dev_id)
35 {
36
       if (irq == HANDLEDIRQ)
37
38
           irq_call_count++;
39
            printk(KERN\ INFO\ "TASKLET\ MODULE\ nirq\ call\ count\ =\ \%d\ n",
               irq call count);
```

```
40
             tasklet schedule(&tasklet);
41
             return IRQ HANDLED;
42
        }
43
        else
44
45
            return IRQ NONE;
46
47
48
   static int __init tasklet_module_init(void)
50
51
        int ret = request irq(irq, interrupt handler, IRQF SHARED,
            "tasklet interrupt handler", &dev id);
52
53
        if (ret)
54
        {
             printk (KERN ERR "TASKLET MODULE\nerror while handle irq\n");
55
56
             return -1;
        }
57
58
59
        printk(KERN INFO "TASKLET MODULE\nsuccess load\n");
60
        return 0;
61 }
62
63
   static void __exit tasklet_module_exit(void)
64
   {
        tasklet kill(&tasklet);
        free irq(irq, &dev id);
66
67
        printk\left(KERN\_INFO\ "TASKLET\ MODULE\backslash nunload\ module\backslash n"\right);
68 }
70 module init(tasklet module init);
   module exit (tasklet module exit);
```

Компиляция загружаемого модуля ядра при помощи Makefile:

Рисунок 1.6 — Скришот результата работы make.

Загрузка модуля ядра с помощью команды insmod:

Рисунок 1.7 — Скришот демонстрации успешной загрузки модуля.

Демонстрация успешного вызова обрабочика прерываний:

Рисунок 1.8 — Скришот команды sudo dmesg.

Демонстрация содержимого /proc/interrupts:

san	_sanchez@LEX	~/workspa	ce/OC/sem_2	!/lab_09/sou	rce/task_2	sudo cat	/proc/interr	rupts head	-4			
	CPU0	CPU1	CPU2	CPU3	CPU4	CPU5	CPU6	CPU7				
0									IR-IO-APIC	2-edge	timer	
1			31062						IR-IO-APIC	1-edge	i8042,	workqueue_interrupt_handler
8	: 0	0	0	1	0	0	0	0	IR-IO-APIC	8-edge	rtc0	

Рисунок 1.9—Скриншот команды cat /proc/interrupts.

Демонстрация успешной выгрузки модуля:

san_	sanchez@LEX	~/workspace	e/OC/sem_2/l	ab_09/source	e/task_2	sudo rmmod	workq.ko					
san_	sanchez@LEX	~/workspace	e/OC/sem_2/l	ab_09/source	e/task_2	sudo dmesg	tail -2					
[1899	[18999.885558] WORKQUEUE MODULE											
	un	load module										
san_	sanchez@LEX	~/workspace	e/OC/sem_2/l	ab_09/source	e/task_2	sudo cat /	proc/interrupt	s hea	d -4			
	CPU0	CPU1	CPU2	CPU3	CPU4	CPU5	CPU6	CPU7				
0:	9	0	0	0	0	0	0	0	IR-IO-APIC	2-edge	timer	
1:	0	0	31168	0	0	0	0	0	IR-IO-APIC	1-edge	i8042	
8:	0	0	0	1	0	0	0	0	IR-IO-APIC	8-edge	rtc0	

Рисунок 1.10 — Скриншот результата работы команды insmod.