TEMA 2


SUBALGORITMOS FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

- ÍNDICE
 - SUBALGORITMOS
 - DEFINICIÓN DE FUNCION Y PROCEDIMIENTO
 - PASO DE PARÁMETROS
 - AMBITO: VARIABLES LOCALES Y GLOBALES
 - EFECTOS LATERALES
 - SUGERENCIAS

- Para solucionar un problema complejo se pueden usar varias estrategias:
 - **Divide y vencerás.** Descomposición en partes más sencillas de resolver o "abarcables".
 - Por analogía o similitud. Un problema similar o muy parecido del que conocemos la solución.

- Estrategia "divide y vencerás": Consiste en partir el problema en subproblemas más simples o módulos.
 Este paso se repite con cada subproblema hasta que sus subsoluciones sean evidentes (diseño descendente o top-down).
- Para solucionar cada subproblema se realizan subalgoritmos. La mayoría de los lenguajes de programación permiten programar estos subalgoritmos por medio de subprogramas.



No tiene por qué haber dependencia jerárquica, son **módulos independientes**, pero que se emplean cuando es necesario.

¿Cuándo parar el refinamiento?.

Un refinamiento excesivo podría dar lugar a un número tan grande de módulos que haría poco práctica la descomposición.

Criterio para dejar de descomponer: Cuando el MODULO definido realice una única tarea, lo suficientemente simple y entendible, y no existan subtareas que requieran descomposición.


 Ejemplos de módulos que realizan una única tarea, lo suficientemente simple y entendible, y no existen subtareas que requieren descomposición:



Si se importa la clase, se tiene acceso al conjunto de funciones matemáticas estándar:

Math.abs
Math.sin
Math.ceil
Math.cos
Math.floor
Math.tan
Math.rint
Math.exp
Math.log
Math.log
Math.sqrt
Math.min

- El problema principal se soluciona con el algoritmo principal (el primer paso de la división).
- El programa principal correspondiente se encarga de ensamblar (llamar o invocar) correctamente los distintos subprogramas y de intercambiar información entre ellos.



 Esta característica permite que los algoritmos sean simples, modulares y reutilizables.

Problemas al escribir programas:

- código fuente repetido
- falta de estructuración del código fuente

Solución: subprogramas

- pueden ser utilizados desde distintos puntos de un programa (evitan la repetición de código)
- un subprograma soluciona una parte del problema inicial (facilita la estructuración)
- son independientes: se pueden escribir y verificar sin preocuparse de detalles de otros subprogramas.
- facilitan la localización de errores.

El uso apropiado de la modularización tiene importantes ventajas:

- Facilita el desarrollo del software, dado que los subproblemas con más fáciles de resolver.
- Facilita la reutilización del software, dado que un módulo se puede usar en muchos programas.
- Facilita el mantenimiento. Se puede profundizar en las pruebas de cada módulo más de lo que se hace en un programa mayor.

Dos conceptos importantes:

- ACOPLAMIENTO: Se refiere al grado de interdependencia entre módulos. Es preciso minimizar el acoplamiento (interdependencia) entre módulos. Relaciones externas.
- COHESIÓN: Fortaleza interna de un módulo, lo fuertemente (estrictamente) relacionadas que están entre sí las partes de un módulo. Relaciones internas.

Los módulos de un programa deben estar débilmente acoplados y fuertemente cohesionados.

 MÓDULOS COMPRENSIBLES: Para facilitar los cambios, el mantenimiento y la reutilización de módulos, cada módulo debe ser comprensible de forma aislada.

Para ello, es bueno que posea:

- □ Independencia funcional.
- ☐ IDENTIFICACIÓN: Nombre debe ser adecuado y descriptivo.
- □ **DOCUMENTACIÓN**, debe aclarar todos los detalles de diseño e implementación que no queden de manifiesto en el propio código.
- ☐ SIMPLICIDAD, las soluciones sencillas son siempre las mejores.


- Tipos de subprogramas:
 - FUNCIONES: Es un subprograma que toma uno o más valores denominados argumentos y produce un valor denominado resultado.

Es similar a una función matemática.

 PROCEDIMIENTOS: Es un subprograma que ejecuta un proceso especifico y devuelve <u>varios</u> (<u>más de uno</u>) o <u>ningún resultado</u>. Se usan cuando las funciones no son apropiadas.

SUBPROGRAMAS

- Existen dos puntos de vista:
 - El programador del subprograma. Se encargará de diseñarlo y declararlo (DECLARACIÓN). Es imprescindible que tenga claro:
 - Datos de entrada exteriores al subprograma, datos que va a devolver, tarea a realizar y cómo va realizarla.
 - El programa que usa el subprograma. Se encargará de llamarlo (INVOCACIÓN). Sólo tiene que tener claro:
 - Datos tiene que darle y qué le va a devolver (modelo de la caja negra).



 Las funciones son diseñadas para realizar una tarea especifica, tomando unos valores de entrada (argumentos) y devolviendo un único valor.

DECLARACIÓN en Pseint:

```
Funcion {variable de retorno} <- <nombre>
(lista_parámetros Por Valor/Por Referencia)
    .[.declaraciones locales]
    acciones //cuerpo de la función
```

FinFuncion

- {variable de retorno}: Nombre de la variable que tiene el resultado a devolver.
- <nombre>: Nombre de la función.
- (lista_parametros): Separados por comas. Si no se indica, los arrays se pasan por referencia, las demás expresiones por valor.

Ejemplo:

```
Proceso EjemploFuncion
    Definir radio, valorArea Como Real;
    Escribir "Escribe el radio: ";
    Leer radio;
    valorArea <- areaCirculo(radio);</pre>
    Escribir "Area: ", valorArea;
FinProceso
Funcion area <- areaCirculo(radioCirculo)</pre>
    Definir area Como Real;
    area <- 3.1416 * (radioCirculo ^2);
FinFuncion
```

INVOCACIÓN A UNA FUNCIÓN.

La forma de llamar a una función es la siguiente:

```
nombre (lista parámetros actuales)
```

nombre: Es el nombre de la función.

lista_parámetros_actuales: Son expresiones que dan valor a los parámetros de la función.

Estos parámetros tienen que *coincidir* en *número*, *orden* y *tipo* con los parámetros formales (los de la cabecera de la función).

Todos los parámetros son de entrada.

INVOCACIÓN A UNA FUNCIÓN.

Ejemplos:

```
x←tangente(30)
Escribir tangente(2*cos(45))
preciofinal←descuento(precioinicial,30)
```


NOTAS:

- Siempre se realiza la llamada dentro de una expresión.
- La variable a la que se asigna el valor de la función debe tener el mismo tipo que el resultado de la función. Ej. x debe ser real.

 INVOCACIÓN A UNA FUNCIÓN.

FUNCIONAMIENTO (I):

 Al hacer la llamada y ceder el control a la función, se asocia (asigna el valor) de



cada parámetro real a cada parámetro formal asociado, siempre por orden de aparición y de izquierda a derecha, por lo que siempre que no coincidan los tipos y el número de parámetros formales y reales, se produce un error.

INVOCACIÓN A UNA FUNCIÓN.

FUNCIONAMIENTO (y II):

- Si todo ha ido bien, se ejecutan las acciones de la función hasta que lleguemos a una de tipo devolver <expresión> que pondrá fin a la ejecución.*
- Se le asocia al nombre de la función el valor retornado y se devuelve el control al subprograma que hizo la llamada, pero sustituyendo el nombre de la función por el valor devuelto.

^{*} En algunos lenguajes de programación se espera encontrar un return. En PSeInt no hay devolver, cuando llega a FinFuncion se devuelve el control al subprograma que hizo la llamada.

EJEMPLOS:

- Las funciones matemáticas en **Java** vienen definidas en la clase *Math*:
 - Seno de un ángulo: sin(double a)
 - Coseno de un ángulo: cos(double a)
 - Tangente de un ángulo: tan(double a)
 - En Python hay que importar la librería *math*:

```
import math
a=math.sin(1)
b=math.cos(1)
c=math.tan(1)
print(a) ##Imprime: 0.841
print(b) ##Imprime: 0.54
print(c) ##Imprime: 1.557
```

- Son subprogramas que realizan una tarea especifica y que pueden devolver más de un resultado (0, 1 o n).
- DECLARACIÓN en Pseint:

```
Funcion <nombre> (lista_parámetros Por Valor/
/Por Referencia)
    .[.declaraciones locales]
acciones //cuerpo del procedimiento
FinFuncion
```

- El significado de cada elemento es el mismo que en las funciones.
- Ningún valor está asociado con el nombre del procedimiento; por consiguiente, no puede ocurrir en una expresión.

Ejemplo:

```
Funcion incrementar (numero Por Referencia)
   numero ← numero+1
FinFuncion
```

- INVOCACIÓN A UN PROCEDIMIENTO.
 - La forma de llamar a un procedimiento es:

```
nombre (lista_parámetros_actuales)
```

nombre: Es el nombre del procedimiento.

lista_parámetros_actuales: Son expresiones o variables.

Coinciden en número, orden y tipo con los parámetros formales.

```
Ej: leerVector(a,b)
  incrementar(c)
```

 NOTAS: Siempre se realiza la llamada en una línea, como si fuera una acción.

Los parámetros pueden ser de ENTRADA, de SALIDA o de E/S.

INVOCACIÓN A UN PROCEDIMIENTO.

FUNCIONAMIENTO (I):

 Se cede el control al procedimiento al que se llama y se sustituye cada parámetro formal de la definición por el parámetro actual o real de la llamada asociado a él. La sustitución se hace de izquierda a derecha por orden de colocación.

Tienen que existir el **mismo número de parámetros** formales que reales, y el **tipo** tiene que **coincidir** con el del parámetro formal asociado. Si no se cumple alguna de estas condiciones se produce un error.

INVOCACIÓN A UN PROCEDIMIENTO.

FUNCIONAMIENTO (II):

 Si la asociación ha sido correcta comienzan a ejecutarse las acciones del procedimiento hasta llegar a la última acción.

Al terminar se vuelven a asociar los parámetros formales que devuelven los resultados a los parámetros reales asociados en la llamada, es decir, de esta manera algunos de los parámetros reales de la llamada ya contendrán los resultados del procedimiento.


INVOCACIÓN A UN PROCEDIMIENTO.

FUNCIONAMIENTO (y III):

– Finalmente se cede el control a la siguiente acción a la que se hace la llamada, pero teniendo en cuenta que en esta acción y en las siguientes se puede usar ya los parámetros reales en los que se devolvieron los resultados del procedimiento, para trabajar con ellos.

Ejercicio nº 7

- Los parámetros o argumentos son la forma correcta de intercambiar información entre el programa principal y el subprograma.
- Clasificación de parámetros, según donde se encuentren en el programa:
 - Parámetros actuales o reales.
 - Parámetros formales.



- Parámetros actuales o reales: Si los parámetros están en la llamada al subprograma. Sus valores se copiarán en los parámetros formales.
- Parámetros formales: Si los parámetros están en la declaración (cabecera) del subprograma. Su contenido lo recibe al realizar la llamada a la función de los parámetros reales. Los parámetros formales son variables locales dentro de la función.

- Parámetros reales o parámetros formales:
 - Cuando invocamos a un subprograma NO es necesario utilizar una variable con el mismo nombre del parámetro de definición del subprograma. Lo que se pasan son los valores.
 - Sí es necesario que los valores sean de tipos compatible.

- Tipos de parámetros, según el flujo de información:
 - Parámetros de entrada (E) al subprograma. Si se modifica el valor del parámetro formal, el valor del real no cambia.
 - Parámetros de salida (S) al subprograma. No tiene valor inicial en el procedimiento. El valor del formal se pasa al valor del real.
 - Parámetros de entrada/salida (E/S). El valor inicial se tiene en cuenta. El valor del formal se pasa al valor del real.

Siempre debemos verificar 3 cosas en la correspondencia entre parámetros actuales y formales:

- Cantidad de parámetros
- Conformidad de tipos de los parámetros
- Orden de los parámetros



PASO DE PARÁMETROS


- Existen dos métodos de paso de parámetros:
 - Paso por valor: Se usa cuando los parámetros son de entrada.
 - Paso por referencia o por variable: Se utiliza para parámetros de salida o de entrada/salida.

PASO DE PARÁMETROS

- Paso por valor. Funcionamiento:
 - se calcula el valor de los parámetros reales en la llamada (evaluando las expresiones correspondientes).
 - una copia de dicho valor se asigna a los parámetros formales del subprograma.
 - el subprograma opera sobre esta copia.
 - al finalizar el subprograma se pierde su estado de cómputo local, y cualquier cambio hecho en el parámetro formal NO quedará reflejado en el parámetro real.

PASO DE PARÁMETROS

- Paso por valor.
- Restricciones:
 - Los parámetros reales pueden ser expresiones, variables o constantes.
 - Los parámetros formales y reales han de ser de tipo asignación-compatibles




PASO DE PARÁMETROS

- Paso por referencia o por variable.
 Funcionamiento:
 - Los parámetros reales sustituyen directamente a los parámetros formales (es decir, los parámetros formales son sinónimos de los parámetros reales).
 - el subprograma va modificando dichos parámetros.
 - aunque al finalizar el subprograma se pierde su estado de cómputo local, cualquier cambio hecho en el parámetro formal SI quedará reflejado en el parámetro real.

PASO DE PARÁMETROS

- Paso por referencia o por variable.
- Restricciones:
 - sólo se permiten
 variables como
 parámetros reales
 - Los parámetros formales y reales han de ser de tipos idénticos.



Ejercicio paso por valor y paso por referencia

Ejercicio nº 8 (para casa)

Ejercicio nº 9

TIPOS DE VARIABLES

VARIABLES GLOBALES:

se declaran en el bloque del algoritmo/programa principal

VARIABLES LOCALES A UN SUBPROGRAMA:

se declaran en el bloque del mismo subprograma

VAR. NO-LOCALES A UN SUBPROGRAMA:


se declaran en un bloque exterior al subprograma

AMBITO

- **ÁMBITO** (o visibilidad) de un identificador (variables, constantes, procedimientos, etc.):
 - Parte del programa/algoritmo en que un objeto se define.
 - Bloque en el que el identificador puede ser utilizado.
 - Las variables globales* son visibles en todo el programa y subprogramas, excepto en subprogramas que un identificador local tenga el mismo nombre.
 - Las locales son visibles en sus propios subprogramas. Este valor no es accesible a otros programas, es decir, no pueden utilizar este valor.

NOTA: En PSeInt no se permiten variables globales.


AMBITO



Variables definidas en	Accesibles desde
A	A, B, C, D, E, F, G
В	В, С
C	C
D	D, E, F, G
E	E, F, G
F	F
G	G

EFECTOS LATERALES

- Se producen cuando un subprograma influye directamente en el estado de cómputo de otros (es decir, sin que estos efectos sean producidos por el paso de parámetros).
- Es decir, los efectos laterales se producen al modificar variables globales o no- locales a un subprograma.



EFECTOS LATERALES

- Aunque dichos cambios son sintácticamente correctos, quedan absolutamente <u>prohibidos</u> porque:
 - disminuyen la reusabilidad del subprograma.
 - dificultan la depuración y verificación del programa.
- Para cambiar el valor de variables globales o no locales debemos pasarlas como <u>parámetros por</u> <u>referencia.</u>

SUBPROGRAMAS

Sugerencias:

- Antes de desarrollar un subprograma se debe tener claro para qué servirá.
- Cada subprograma deberá ejecutar una sola tarea, pero hacerla bien.
- Ningún subprograma deberá afectar a ningún otro subprograma. Usar variables locales.
- Cada subprograma deberá comportarse como una caja negra: recibir entradas, efectuar un proceso y entregar resultados.

SUBPROGRAMAS

Sugerencias:

- La comunicación entre subprogramas se realiza mediante parámetros.
- Si al tratar de realizar una tarea, el subprograma se extiende, se considerará la división del subprograma.
- Cualquier tarea que se efectúa más de una vez en un programa, debe ser un subprograma.

SUBPROGRAMAS

Sugerencias:

- Los subprogramas deben ser lo más generales posibles, es decir, servir para el mayor número de entradas.
- Los subprogramas deben ser pequeños, con un tamaño máximo de 20 líneas, aproximadamente, para facilitar su depuración.

Ejercicio nº 10 y 11