Dialogue system – Documentation technique

Le 16-06-2021 par Alexandre Venet https://twitter.com/alhomepage

1. Introduction

Ce fichier présente les **objets** utilisés pour le système de dialogue de *Reliquia*: *The Immortality Stone*, ainsi que les éléments **exposés** (publics, privés sérialisés), ou utiles à la compréhension, des **scripts** utiles pour une intervention par programmation.

2. Scripts

Les scripts sont distribués dans des dossiers du projet à des fins de clarté :

- Game : ce qui relève des objets de la scène, les composants,
- Interfaces : les interfaces C# à implémenter,
- ScriptableObjects: les classes définissant les fichiers instances SO,
- **Types** : autres types utiles de structure de données.

Si certains types ne peuvent pas apparaître en *Inspector*, cela est mentionné au cas par cas.

Tous les scripts, hors packages, appartiennent à l'espace de nom « AlexandreDialogues ».

3. Editor Scripting

Les fichiers de mise en forme pour l'éditeur (*Editor Scripting*) se trouvent et doivent rester dans le dossier **Assets/Editor**. Ils concernent :

- 1. DialogueManager,
- 2. DialogueRef,
- 3. Dialogue,
- 4. HelpFile.

Le menu d'Unity a une entrée : Tools/Reliquia. Les sous-entrées sélectionnent les fichiers d'aide :

- HelpFile (fichier intégré à l'interface),
- notice d'utilisation (pdf),
- documentation technique (pdf).

4. Prefabs

Deux prefabs sont fournis:

1. CharacterUIObject : ensemble d'éléments d'UI pour un personnage,

2. **DialogueManager** : l'objet comprenant le gestionnaire de dialogue et tous les éléments d'UI relatifs au dialogue.

5. Game

5.1. Dialogue

5.1.1. Dialogue Manager

Classe	
Accès : public	
Héritage : MonoBehaviour	
Singleton	
Mis en forme par Editor Scripting : - EDialogueManager.	

Propriété : Instance	
Accès : public	Type : DialogueManager
Modificateur : static	Accesseur (get), pas de mutateur (set)
Propriété permettant d'accéder aux autres membres de la classe, en tant que la classe est définie comme Singleton.	

Champ: _inventory	
Accès : private Type : Inventory	
Référence au fichier ScriptableObject d'inventaire.	

Champ:_defaultCamera	
Accès : private Type : GameObject	
Référence à une caméra de dialogue par défaut, caméra virtuelle Cinemachine.	

Champ : _canvas	
Accès : private Type : GameObject	
Référence au Canvas d'UI enfant.	

Champ: _textLastCharldentifier

Accès : private Type : char

Caractère unique identifiant la fin du texte de réplique, styles inclus.

Classe: UIObjects

Accès: private

Classe interne à DialogueManager pour définir l'ensemble des références suivantes.

Champ: m_character

Accès : public Type : GameObject

Un objet d'UI de personnage.

Champ: m_image

Accès : public Type : Image (UnityEngine.UI)

Le composant image de l'objet précédent et qui reçoit un sprite (voir Character).

Champ: m_name

Accès : public Type : TextMeshProUGUI

Composant accueillant le texte du nom du personnage.

Champ: _UICharacterLeft

Accès : private Type : UIObjects

Voir **UIObjects**.

Champ: _UICharacterRight

Accès : private Type : UIObjects

Voir **UIObjects**.

Champ: _replyText

Accès : private Type : TextMeshProUGUI

Le composant accueillant le texte de réplique.

Champ: m_controledScripts

Accès : public Type : List<MonoBehaviour>

Collection de scripts destinés à implémenter l'interface **IEnableForDialogue**. Son contenu est testé

dans Awake() pour initialiser m_IEnableForDialogue.

Champ: m_IEnableForDialogue

Accès : public Type : List<IEnableForDialogue>

Collection de scripts implémentant l'interface **IEnableForDialogue**. Elle est initialisée dans Awake() avec les contenu de **m_controledScripts** qui implémentent effectivement l'interface. Cette collection est utilisée par **DialogueEntry** pour déclencher ou non **EnableMe(bool value)**.

Champ: m_conditionsBools

Accès : public Type : List<bool>

Collection de booléens issus des méthodes personnelles utilisées comme condition de démarrage de dialogue dans une entrée de dialogue (type **StartConditionsTestType.Method**).

Propriété : IsDialogueStarted

Type: bool Accesseur public (get), mutateur private (set)

Propriété renvoyant *true* ou *false* selon que le dialogue a commencé ou non. Exemple d'appel : *DialogueManager.Instance.IsDialogueStarted* ;

Méthode: DialogueCheckStart(DialogueRef dialogueRef)

Type retourné: void

Méthode de vérification d'entrée de dialogue. Requiert une référence à un composant **DialogueRef**.

Exemple d'appel :

DialogueManager.Instance.DialogueCheckStart(dialogueRef);

Méthode : StartDialogueFromFile(Dialogue dialogue, GameObject virtualCamera, bool useControledScriptsAtStart, bool useControledScriptsAtEnd)

Type retourné: void

Méthode de lancement d'un fichier de dialogue, indépendamment de la situation 3D ou de l'étape dans la narration. Requiert :

- une référence de dialogue,
- une référence de caméra virtuelle,
- premier booléen : lance on non la fonction **EnableMe(bool value)** de la collection d'objets implémentant l'interface **IEnableForDialogue** au démarrage du dialogue,
- second booléen : idem pour la fin du dialogue.

Exemple d'appel:

DialogueManager.Instance.StartDialogueFromFile(_dialogue, _virtualCamera, true, true);

5.1.2. Dialogue Ref

Classe

Accès: public

Héritage: MonoBehaviour

Mise en forme par Editor Scripting:

- EDialogueRef: paramètres généraux et ouverture de fenêtre,

- EdialogueRefWindow: édition des entrées de dialogue,

- **EBaseWindow** : classe de base de **EDialogueRefWindow**.

Champ: m_dialogueRefType

Accès : public Type : DialogueRefType

Le type d'interaction choisi (voir **DialogueRefType).** Exemple d'utilisation :

if (_dialogueRef.m_dialogueRefType == DialogueRefType.InteractiveZone){//...}

Champ: m_levelProgress

Accès : public Type : LevelProgress

Référence au fichier ScriptableObject de progression. Voir LevelProgress.

Champ: m_virtualCamera

Accès : public Type : GameObject

Référence à la caméra virtuelle pour cette entrée de dialogue. Peut rester null si aucune caméra n'est prévue.

Champ: m_myDialogs

Accès : public Type : DialogueEntry[]

Collection d'entrées de dialogue. Voir DialogueEntry.

6. Interfaces

6.1. IEnableForDialogue

Interface

Accès: public

Implémenter cette interface pour préparer un script de façon à l'inclure dans la collection **DialogueManager.m_controlesScripts** (et par suite **DialogueManager.m_IEnableForDialogue**) afin que sa méthode **EnableMe(bool value)** soit déclenchable au début et à la fin d'un dialogue.

Méthode : EnableMe(bool value)

Type retourné: void

Méthode appelée par Dialogue Manager avec :

- false si DialogueEntry.m_useControledScriptsAtStart true,
- true si DialogueEntry.m_useControledScriptsAtEnd true.

Exemple d'utilisation:

public void EnableMe(bool value){ _isActive = value; }

7. ScriptableObjects

7.1. Character

Classe

Accès: public

Héritage: ScriptableObject

Entrée dans le menu de création d'asset : ScriptableObjects/Dialogue/Character.

Champ: m_spriteLeft

Accès : public Type : Sprite

Référence au sprite du personnage qui s'affiche à gauche de l'écran.

Champ: m_spriteRight

Accès : public Type : Sprite

Référence au sprite du personnage qui s'affiche à droite de l'écran.

7.2. Dialogue

Classe

Accès: public

Héritage : ScriptableObject

Entrée dans le menu de création d'asset : ScriptableObjects/Dialogue/Dialogue.

Mise en forme par Editor Scripting:

- **EDialogue** : ouverture de fenêtre,

- EdialogueWindow: édition du dialogue,

- **EBaseWindow** : classe de base de **EdialogueWindow** .

Champ: m_test

Accès : public Type : string

Si ce champ est renseigné, alors le texte est affiché en console lors du déclenchement du dialogue.

Champ: m_casting

Accès : public Type : Role[]

Collection décrivant la distribution des rôles pour ce dialogue.

Champ: m_replies

Accès : public Type : Reply[]

Collection de répliques pour ce dialogue.

7.3. Inventory

Classe

Accès: public

Héritage: ScriptableObject

Entrée dans le menu de création d'asset : ScriptableObjects/Dialogue/Inventory

Champ: m_inventoryStrings

Accès : public Type : string

Collection de textes décrivant l'inventaire du personnage jouable.

7.4. LevelProgress

Classe

Accès: public

Héritage : ScriptableObject

Entrée dans le menu de création d'asset : ScriptableObjects/Dialogue/LevelProgress

Champ: m_levelStep

Accès : public Type : int

Le niveau actuel de progression. Lors du chargement du fichier, cette variable prend la valeur de **m_initValue**.

Champ : m_initValue	
Accès : public Type : int	
La valeur initiale, par défaut 0. Lors du chargement du fichier, cette valeur est affectée à m_levelStep.	

8. Types

8.1. Dialogue

8.1.1. Dialogue Colors Ref

Classe	
Accès : public	

Champ: ColorsHash	
Accès : public Type : Dictionary <string, int=""></string,>	
Non affichable en <i>Inspector</i> . Collection des champs Name et HashCode des styles de TMPRO Reliquia StyleSheet	

8.1.2. Reply

Classe	
Accès : public	

Champ : m_role	
Accès : public	Type : Role
Rôle utilisé pour la réplique courante.	

Champ: m_stageDirections	
Accès : public	Type : string
Chaîne de caractères des didascalies de réplique.	

Champ : m_styleColorHash	
Accès : public Type : int	
Valeur du HashCode d'un style de TMPRO Reliquia StyleSheet .	

Champ: m_charSpeed

Accès : public Type : float

Temps d'affichage d'une lettre de dialogue. En éditeur, valeur limitée entre 0 et 1.

Champ: m_spaceSpeed

Accès : public Type : float

Temps d'affichage d'un espace entre lettres de dialogue. En éditeur, valeur limitée entre 0 et 1.

Champ: m_text

Accès : public Type : string

Le texte de la réplique.

Champ: m_replyEvent

Accès : public Type : UnityEvent

L'événement de la réplique. N'est déclenché que s'il a des méthodes abonnées.

8.1.3. Role

Classe

Accès: public

Champ: m_character

Accès : public Type : Character

Un personnage pour ce rôle.

Champ: m_characterView

Accès : public Type : RoleCharacterView

Une valeur de point de vue. Voir RoleCharacterView.

8.1.4. RoleCharacterView

Type: enum

Accès : public

Valeurs:

- Left

- Right

Décrit la position d'un personnage à l'écran de dialogue : à gauche ou à droite. Décrit également l'angle de vue pour sélectionner le *sprite* à afficher (par exemple : image du personnage vu de ¾ droite à gauche, image du personnage vu de ¾ gauche à droite).

8.2. DialogueEntry

8.2.1. DialogueEntry

Classe

Accès: public

Champ: m_name

Accès : public Type : string

Nom du dialogue.

 $Champ: \textbf{m_useControledScriptsAtStart}$

Accès : public Type : bool

Si *true*, alors au début du dialogue **DialogueManager** lance la méthode **EnableMe(false)** de l'interface **IEnableForDialogue**.

Champ: m_eventAtStart

Accès : public Type : UnityEvent

Un événement au démarrage du dialogue, qui ne se déclenche que s'il a des méthodes abonnées.

Champ: m_dialogueSO

Accès : public Type : Dialogue

Référence à un fichier de dialogue pour cette entrée de dialogue.

Champ: m_startconditions

Accès : public Type : StartConditionsTest[]

Collection des conditions de démarrage.

Champ: m_dialogueAltSO

Accès : public Type : Dialogue

Dialogue alternatif dans le cas des conditions de démarrage **Object** ou **Method**.

Champ: m_levelChangesAtEnd

Accès : public Type : bool

Si true, alors à la fin du dialogue, le niveau de LevelProgress change.

Champ: m_nextLevel

Accès : public Type : int

Si m_levelChangesAtEnd est à true, alors LevelProgress prend cette valeur.

Champ: m_useControledScriptsAtEnd

Accès : public Type : bool

Si *true*, alors à la fin du dialogue **DialogueManager** lance la méthode **EnableMe(true)** de l'interface **IEnableForDialogue**.

Champ: m_eventAtend

Accès : public Type : UnityEvent

Un événement à la fin du dialogue, qui ne se déclenche que s'il a des méthodes abonnées.

8.3. DialogueRef

8.3.1. DialogueRefType

Type: enum

Accès: public

Valeurs:

- InteractiveZone

TriggerZone

Le type d'interaction souhaitée avec un objet présentant le composant DialogueRef:

- InteractiveZone : par entrée utilisateur,

- **TriggerZone**: lancement automatique.

8.4. StartConditions

8.4.1. StartConditionsOperator

Type : enum

Accès: public

Valeurs:

- EqualTo
- NotEqualTo
- LessThan
- LessThanOrEqualTo
- GreaterThan
- GreaterThanOrEqualTo

Opérateurs de comparaison utilisés pour établir une condition de démarrage de dialogue de type **Level**. Correspondance syntaxique C# :

- ==
- !=
- <
- <=
- >
- >=

8.4.2. StartConditionsTest

Classe

Accès: public

Champ: m_type

Accès : public Type : StartConditionsTestType

Le type de condition de démarrage utilisée pour ce dialogue.

Champ: m_operator

Accès : public Type : StartConditionsOperator

L'opérateur de comparaison choisi pour un type de comparaison Level.

Champ: m_level

Accès : public Type : int

La valeur sur laquelle effectuer la comparaison.

Champ : m_object	
Accès : public	Type : string
Si la condition de démarrage est un objet , alors c'est le nom de cet objet.	

Champ: m_eventCondition	
Accès : public	Type : UnityEvent
Si la condition de démarrage est de type Method , ceci est l'événement qui se déclenche s'il a des méthodes abonnées.	

8.4.3. StartConditionsTestType

Type : enum

Accès : public

Valeurs:

- Level - Object

- Method

Le type de condition de démarrage d'un dialogue.

- Level: par niveau d'un LevelProgress,

- **Object**: par présence d'un objet dans l'inventaire,

- **Method**: par script dans une méthode personnalisée.