# Lo strato di collegamento Parte 3

Controllo d'errore e controllo di flusso


# End-to-End vs. Hop-by-Hop

- Una funzione può essere eseguita
  - da estremo a estremo (end-to-end) (Strato di trasporto)
  - tratta per tratta (hop-by-hop) (Strato di Data link)

### Esempi


- Controllo d'errore eseguito in ogni hop del percorso di rete oppure solamente tra sorgente e destinazione
- Controllo di flusso eseguito in ogni hop del percorso di rete oppure solamente tra sorgente e destinazione
- Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei due approcci ?

### Controllo d'errore nello strato di Data Link




### Controllo d'errore nello strato di Trasporto

- Il protocollo di strato di trasporto (es. TCP) emette i segmenti ed esegue end-to-end sia la rivelazione d'errore che la ritrasmissione
- La rete è considerata inaffidabile




### Controllo d'errore nello strato di Trasporto



Maggiore

scalabilità

### End-to-End vs. Hop-by-Hop



Data

5

Data

Data

2

3

Data

4

# Automatic Repeat Request (ARQ)

# Automatic Repeat Request (ARQ)

#### Obiettivo

assicurare che una sequenza di PDU sia consegnata in ordine e senza errori o duplicazioni in presenza di un servizio offerto dagli strati sottostanti che introduce errori e/o perdite

#### Possibili procedure alternative


- Stop-and-Wait ARQ
- Go-Back N ARQ
- Selective Repeat ARQ

#### Elementi chiave delle procedure ARQ


- Codici di rivelazione d'errore
- Riscontri positivi (ACK)
- Riscontri negativi (NACK)
- Timeout

# Stop-and-Wait ARQ

L'entità A trasmette una frame ed aspetta l'ACK




### Numeri di Sequenza



- L'entità emittente (A) si comporta sempre nello stesso modo
- Nel secondo caso, l'entità ricevente (B) riceve la frame 1 due volte (duplicazione)
- B rivela la duplicazione mediante il numero di sequenza (S<sub>last</sub>) contenuto nell'header di ciascuna frame


# Numeri di Sequenza

#### Esaurimento prematuro del time-out



- La stazione emittente interpreta in modo scorretto gli ACK
  - Per a il secondo ACK riscntra la frame 1 che invece è persa
- Occorre inserire il numero di squenza anche negli ACK (R<sub>next</sub>)
  - indica il numero di sequenza della prossima frame che il ricevitore si aspetta di ricevere
  - implicitamente riscontra tutte le frame con numero di sequenza R'<R

# Numero di sequenza 1-Bit



### Stop-and-Wait ARQ (Trasmitter)

#### State Ready

- Attesa di una richiesta di invio di un pacchetto dallo strato superiore
- Quando arriva una richiesta, si trasmette la frame con numero di sequenza Slast e completa di CRC
- Transizione nello stato Wait

#### State Wait


- Attesa del riscontro della frame emessa o dell'esaurimento del timeout (la ricezione delle richieste dallo strato superiore sono bloccate)
- Se il timeout scade viene ritrasmessa la frame e viene riavviato il timer
- Se viene ricevuto un ACK
  - Se il numero di sequenza non è corretto l'ACK è ignorato
  - Se il numero di sequenza è corretto (Rnext=Slast+1), la frame è accettata e si torna nello stato Ready

# Stop-and-Wait ARQ (Receiver)

#### Sempre nello stato Ready

- Attesa dell'arrivo di una nuova frame
- Quando arriva una frame viene eseguito il controllo d'errore (CRC)
- Se non sono rivelati errori e il numero di sequenza è corretto (Slast=Rnext)
  - la frame è accettata
  - viene aggiornato il valore di Rnext
  - viene emesso l'ACK con valore Rnext
  - il pacchetto è consegnato allo strato superiore
- Se non sono rivelati errori e il numero di sequenza non è corretto
  - la frame è scartata
  - viene emesso un ACK with Rnext (ACK duplicato)
- Se sono rivelati errori
  - la frame è scartata

# Modello Stop-and-Wait ARQ



$$t_{0}=2t_{prop}+2t_{proc}+t_{f}+t_{ack}$$
 Lunghezza di una frame $=2t_{prop}+2t_{proc}+rac{n_{f}}{R}+rac{n_{a}}{R}$  Lunghezza di una ACK

### Efficienza su un canale senza-errori

#### Rate di trasmissione efficace

bit di overhead

Effetto dell'overhead

$$R_{eff}^{0} = \frac{\text{numero di bit infromativi consegnati a destinazione}}{\text{tempo totale necessario per la consegna dei bit informativi}} = \frac{n_f - n_o}{t_o}$$

#### Efficienza di trasmissione

 $\frac{R_{eff}}{R} = \frac{\frac{n_f - n_o}{t_o}}{R} = \frac{1 - \frac{n_o}{n_f}}{1 + \frac{n_a}{n_f} + \frac{2(t_{prop} + t_{proc})R}{n_f}}$ Effetto di un ACK

Effetto del prodotto Banda-Ritardo

### Esempio: Impatto del prodotto banda-ritardo

 $n_f = 1250 \text{ byte} = 10000 \text{ bits}, n_a = n_o = 25 \text{ byte} = 200 \text{ bit}$ 

2xDelayxBW Efficiency	1 ms	10 ms	100 ms	1 sec
	200 km	2000 km	20000 km	200000 km
1 Mbit/s	10 <sup>3</sup>	104	10 <sup>5</sup>	106
	88%	49%	9%	1%
1 Gbit/s	106	107	108	109
	1%	0.1%	0.01%	0.001%

La tecnica Stop-and-Wait non è efficiente in link ad alta velocità o con elevati ritardi di propagazione

### Efficienza su un canale con errori

- Sia  $1-P_f$  = probabilità che una frame arrivi senza errori
- $1/(1-P_f)$  = numero medio di trasmissioni necessarie per avere una trasmissione corretta di una frame
- $t_0/(1 P_f)$  = tempo medio di trasferimento di una frame

$$\eta_{SW} = \frac{\frac{n_f - n_o}{t_o}}{R} = \frac{1 - \frac{n_o}{n_f}}{R} = \frac{1 - \frac{n_o}{n_f}}{1 + \frac{n_a}{n_f} + \frac{2(t_{prop} + t_{proc})R}{n_f}} (1 - P_f)$$
Effetto della proba

Effetto della probabilità di perdita delle frame

# Esempio: Impatto del Bit Error Rate

- $n_f = 1250$  byte = 10000 bit,  $n_a = n_o = 25$  byte = 200 bit
- Calcolo dell'efficienza per un BER p=0, 10-6, 10-5, 10-4

$$1-P_f=(1-p)^{n_f}\approx e^{-n_f p}$$
 per grandi valori di  $n_f$  e per piccoli valori di  $p$ 


1 - P <sub>f</sub> Efficiency	0	10-6	10-5	10-4
R=1 Mbps	1	0.99	0.905	0.368
T <sub>prop</sub> =1 ms	88%	86.6%	79.2%	32.2%

Gli errori introducono un effetto significativo quando il prodotto n<sub>f</sub> p si avvicina ad 1

### Go-back N ARQ

- Miglioramento del protocollo Stop-and-Wait
- Elimina le attese dei riscontri
  - Il canale è mantenuto occupato inviando altre frame
  - Utilizza una finestra in trasmissione di ampiezza W<sub>s</sub> frame
  - Usa m bit per la numerazione delle frame
- Se vengono ricevuti gli ACK delle frame emesse prima di esaurire la finestra, la finestra è aggiornata e la trasmissione delle frame può continuare
- Se la finestra si esaurisce, la trasmissione viene interrotta in attesa degli ACK
- Se non sono ricevuti ACK, allo scadere di un timeout le frame della finestra vengono ritrasmesse


### Go-back-N ARQ




Le frame con errori e fuori sequenza sono scartate

### Go-Back-N Transmitter & Receiver

#### Transmitter



#### Receiver




Il Receiver accetta solo frame corrette e in sequenza (con numero di sequenza =  $R_{next}$ )

Quando arriva una nuova frame in sequenza, viene incrementato di uno  $R_{\text{next}}$ , quindi la finestra in ricezione slitta di una unità

# Sliding window

#### Transmitter




Il Transmitter attende gli ACK (con numero di sequenza  $S \ge S_{last}$ )


Quando arriva un ACK, con numero di sequenza S, viene posto  $S_{last} = S$ 

L'estremo superiore della finestra sarà quindi  $S_{last}$  +  $W_s$  -1

Numeri di sequenza a m bit modulo M = 2<sup>m</sup>



### Dimensione massima della finestra




Il massimo valore della finestra è uguale a  $W_s = M = 2^m$ 

Il receiver ha R<sub>next</sub>= 0, ma non è in grado di distinguere se il suo ACK per la frame 0 è stato ricevuto e quindi la frame arrivata è nuova oppure si tratta della ritrasmissione della vecchia frame 0


### Dimensione massima della finestra

$$W_s = M = 2^m - 1 = 3$$




Il massimo valore della finestra è uguale a  $W_s = M - 1 = 2^m - 1$ 

# Piggybacking



### Dimensionamento della finestra e del timeout



- Il valore del Timeout ( $T_{out}$ ) deve essere la somma delle seguenti componenti
  - due tempi di propagazione + un tempo di processing = 2  $T_{prop}$  +  $T_{proc}$
  - ullet Un tempo di trasmissione di una frame informativa  $T_f$
  - Un tempo di trasmissione della frame ACK,  $T_{ACK}$
- $\mathbf{W}_{\mathrm{s}}$  deve esere grande abbastanza da poter mantenere il canale occupato per tutto il periodo  $T_{\mathrm{out}}$

# Dimensione della finestra vs. prodotto banda-ritardo

Frame = 1250 bytes =10,000 bits, R = 1 Mbps				
2(t <sub>prop</sub> + t <sub>proc</sub> )	2 x Delay x BW	Window		
1 ms	1000 bits	1		
10 ms	10,000 bits	2		
100 ms	100,000 bits	11		
1 second	1,000,000 bits	101		

### Efficienza del Go-Back-N

Tempo di trasferimento di una frame

$$t_{GBN} = t_f (1 - P_f) + P_f \{t_f + \frac{W_s t_f}{1 - P_f}\} = t_f + P_f \frac{W_s t_f}{1 - P_f}$$

Efficienza

$$\eta_{GBN} = \frac{\frac{n_f - n_o}{t_{GBN}}}{R} = \frac{1 - \frac{n_o}{n_f}}{1 + (W_s - 1)P_f} (1 - P_f)$$

# Impatto del BER su GBN

- $n_f = 1250$  bytes = 10000 bits,  $n_a = n_o = 25$  bytes = 200 bits
- Random bit errors with p=0, 10<sup>-6</sup>, 10<sup>-5</sup>, 10<sup>-4</sup>
- R = 1 Mbps, Delay = 100 ms
- 1 Mbps x 100 ms = 100000 bits = 10 frames  $\rightarrow$  W<sub>s</sub> = 11


Efficiency	0	10-6	10-5	10-4
S&W	8.9%	8.8%	8.0%	3.3%
GBN	98%	88.2%	45.4%	4.9%

- Go-Back-N è migliore di S&W nei casi di elevato valore del prodotto banda ritardo
- Go-Back-N diviene inefficiente se il BER cresce

# Selective Repeat ARQ


- Go-Back-N ARQ è inefficiente poichè, in caso di ritrasmissione, è riemesso un numero elevato di frame, anche se ricevute correttemente dal receiver
- Selective Repeat ritrasmette solo le frame che sono state perse
  - l'esaurimento del Timeout determina la ritrasmissione solo del frame corrispondente
  - La ricezione di un NAK causa la ritrasmissione della trama non riscontrata più vecchia
- Il Receiver gestisce una finestra in ricezione che indica i numeri di sequenza che possono essere accettati
  - Farme corrette, ma fuori sequenza con numero disequenza compreso nella finestra in ricezione non sono scartate, ma sono bufferizzate
  - Un arrivo di una frame con Rnext determina lo scorrimento della finestra in trasmissione

# Selective Repeat ARQ




# Selective Repeat ARQ


#### Transmitter



Finestra in trasmissione

#### Receiver









### Finestre in trasmissione e ricezione

#### **Transmitter**



I limiti della finestra si spostano in avanti di k se arriva un ACK con  $R_{next} = S_{last} + k$  $k = 1, ..., W_s-1$ 


#### Receiver



I limiti della finestra si spostano in avanti di 1 se arriva una frame con numero di sequenza =  $R_{next}$ 

# Valori massimi di W<sub>s</sub> e W<sub>r</sub>


Esempio:  $M=2^2=4$ ,  $W_s=3$ ,  $W_r=3$ 



La vecchia frame 0 è accettata perchè ricade nella finestra di ricezione

# Valori massimi di W<sub>s</sub> e W<sub>r</sub>

**Esempio:**  $M=2^2=4$ ,  $W_s=2$ ,  $W_r=2$ 




Il massimo valore permesso è  $W_s + W_r = 2^m$ 


La vecchia frame 0 è rifiutata perchè ricade fuori dalla finestra di ricezione

# Perchè $W_s + W_r = 2^m$

- Il Transmitter emette le frame da 0 a W<sub>s</sub>-1; la finestra di trasmissione è vuota
- Tutte le frame arrivano al receiver
- Tutti gli ACKs sono persi
- Il Transmitter riemette la frame 0



- La finestra di ricezione inizia a {0, ..., W<sub>r</sub>}
- La finestra di ricezione slitta a {W<sub>s</sub>, ..., W<sub>s</sub>+W<sub>r</sub>-1}
- Il ricevitore rifiuta la frame 0 perchè è fuori dalla finestra di ricezione



# Efficienza del Selective Repeat

- Assumiamo  $P_f$  = frame loss probability
- Il numero di trasmissioni richieste per trasferire una frame è

$$1/(1-P_f)$$

Il tempo di trasferimento è quindi

$$t_f / (1 - P_f)$$

L'efficienza è data da

$$\eta_{SR} = \frac{\frac{n_f - n_o}{t_f / (1 - P_f)}}{R} = (1 - \frac{n_o}{n_f})(1 - P_f)$$

### Esempio: Impatto del BER sul Selective Repeat

- $n_f$ =1250 bytes = 10000 bits,  $n_a$ = $n_o$ =25 bytes = 200 bits
- Random bit errors with p=0, 10<sup>-6</sup>, 10<sup>-5</sup>, 10<sup>-4</sup>
- R = 1 Mbps, Delay = 100 ms

Efficiency	0	10-6	10-5	10-4
S&W	8.9%	8.8%	8.0%	3.3%
GBN	98%	88.2%	45.4%	4.9%
SR	98%	97%	89%	36%

Il Selective Repeat ha prestazioni migliori rispetto a GBN e S&W, ma l'efficienza diminuisce al crescere del BER

### Confronto tra i metodi ARQ

Assumiamo  $n_a$  e  $n_o$  trascurabili rispetto a  $n_f$ , e  $L = 2(t_{prop} + t_{proc})R/n_f = (W_s-1)$ 

### Selective-Repeat

$$\eta_{SR} = (1 - P_f)(1 - \frac{n_o}{n_f}) \approx (1 - P_f)$$

Go-Back-N
$$\eta_{GBN} = \frac{1 - P_f}{1 + (W_S - 1)P_f} = \frac{1 - P_f}{1 + LP_f}$$


per  $P_f \approx 0$ , SR & GBN uguali

### Stop-and-Wait

$$\eta_{SW} = \frac{(1 - P_f)}{1 + \frac{n_a}{n_f} + \frac{2(t_{prop} + t_{proc})R}{n_f}} \approx \frac{1 - P_f}{1 + L}$$

per  $P_f \rightarrow 1$ , GBN & SW uguali

### Efficienza ARQ



Prodotto banda ritardo = 10, 100