MAX ModelBatch

Версия 1.3.7 · 3ds Max 2022-2027 · FBX + дополнительный GLB · примеры из Max 2024

Импортируй, готовь и экспортируй модели пачкой. Dummy-иерархии, отдельный FBX на модель, UV-швы, LOD и маршруты по тегам в одной панели 3ds Max. FBX подходит для Unity и других инструментов.

В версии 1.3.7 очистка UV1 checker не выделяет память, в том числе после ошибки её выделения. Сохранены оптимизация отрисовки из 1.3.6, цвета, прозрачность и проверка глубины чекера. Настройки экспорта и Viewport сохраняют компактные колонки из 1.3.5, которые переходят в столбец на узкой панели. Счётчики швов размещены в строку. Сохранены нативные заголовки Max и независимое состояние разделов; viewer останавливается до завершения Max. Снимки Export settings и Viewport ниже сделаны в 1.3.5 в Max 2024; эта компоновка сохранена в 1.3.7. Снимок Models сделан в 1.3.4, остальные рабочие процессы - в 1.2.0 и могут содержать прежние названия. Сохранены Dummy по пивоту LOD0, восстановление вкладки, настройки и данные сцен. Имена, пути и галочки на снимках служат примерами.

Названия кнопок и вкладок ниже оставлены на английском, как в интерфейсе плагина, чтобы их было проще найти.

Содержание

1. Установка и открытие
2. Первый экспорт
3. Dummy, имена и подготовка
4. Таблица экспортируемых моделей
5. Теги, цвета и папки проекта
6. Настройки экспорта
7. Масштаб и направления Unity
8. UV-каналы и цвета вершин
9. Отображение UV-швов
10. Просмотр LOD и общие слои
11. Пакетный импорт FBX
12. Обновление и откат
13. Mesh Align: дополнительная сборка
14. GLB / meshopt: дополнительная сборка
15. Сохранение настроек и частые вопросы


1. Установка и открытие

1. Открой релиз 1.3.7. Выбери архив **для своего года Max**. Для Max 2024: скачать стандартную сборку.
2. Закрой Max. Распакуй архив в постоянную папку, например `C:\Tools\MaxModelBatch\2024`. Основной файл - `MaxModelBatch.dlu`. В исторических релизах до 1.2.0 включительно он назывался `TS_UnityExport.dlu`.
3. В Max открой **Customize** → **Configure System Paths** → **3rd-Party Plug-Ins** → **Add**. Добавь папку с `.dlu` и перезапусти Max.
4. Открой **Scripting** → **MAX ModelBatch** на **Max 2022-2024**, либо **MAX ModelBatch** → **MAX ModelBatch** на **Max 2025-2027**. Резервное меню на старых версиях Max также называется **MAX ModelBatch**. В опубликованной сборке **1.2.0** команда ещё называется **Unity FBX Exporter** и находится в **Scripting** или **Unity Tools**.

При первом обновлении после переименования репозитория закрой Max и вручную замени установку. Удали `TS_UnityExport.dlu` из всех папок, которые Max сканирует при поиске плагинов, перед установкой `MaxModelBatch.dlu`. Для каждого года Max должна остаться одна подходящая копия. Настройки и теги существующих сцен сохраняются.

На странице Скачать выбери **Standard**, **Mesh Align**, **GLB** или **Mesh Align + GLB**. Standard содержит FBX, UV, LOD, импорт и теги. Mesh Align экспериментальный. Для GLB нужен соответствующий отдельный Tools ZIP; см. настройку GLB. Не смешивай годы Max и варианты плагина/worker. Qt поставляется с Max, дополнительные Qt DLL не нужны. Публичные ZIP скачиваются без аккаунта GitHub.

Панель можно закрепить в удобной области окна Max. На вкладке **Export** папка проекта и **Analyze** находятся сверху, **Export FBX** - снизу. Между ними две страницы: **Models** (создание Dummy, Scene tools и список) и **Export settings** (Geometry / pivots, FBX / Unity и Mesh channels). Нажми заголовок раздела, чтобы свернуть или раскрыть его; это не выключает инструменты внутри. Закреплённая вкладка восстанавливается после перезапуска; явное закрытие панели сохраняется.



Models: создание Dummy, сворачиваемые Scene tools и список экспорта. Analyze заполняет список.

---

2. Первый экспорт

Для одного ассета собери визуальные меши и коллизии под одним Dummy. Если такая иерархия уже есть, переходи сразу к Analyze.

Шаги соответствуют публичным архивам **1.3.7** и обновлённому PDF. Models, Export settings и Viewport показывают текущую компоновку; на остальных снимках могут быть прежние названия.

1. Выдели меши одной модели в Max. Открой **Export** → **Models**.
2. Введи понятную основу в **Asset name**, например `TrashCan`. Переключи **At center / At bottom / At LOD0 pivot**, при необходимости включи **Auto LODs** и нажми **Create Dummy** над списком моделей.
3. Укажи **Project folder** - общую папку, относительно которой будут рассчитываться пути тегов.
4. Нажми **Analyze**. Если выделены объекты, анализируются их корни Dummy. Если ничего не выделено, плагин ищет Dummy по всей сцене.
5. На странице **Models** проверь имена, **Destination** и галочки корней. При необходимости назначь тег в последнем столбце.
6. Проверь **Export settings**, включая раздел **Mesh channels**. Нажми **Export FBX**.
7. Посмотри результат операции снизу и открой **Details** или **Updates / Log** → **Log**, если есть ошибки.

Компактные элементы Dummy в 1.3.7

Asset name, **At center / At bottom / At LOD0 pivot**, **Auto LODs** и **Create Dummy** находятся прямо над списком Models. Инструменты сцены находятся в **Models → Scene tools**. Правила имён, положение геометрии и отмена одним Ctrl+Z сохраняются. В прежних сборках 1.2.1 создание было в **Export → Preparation → Create Dummy from Selection**.

Каждый отмеченный корень, видимый через текущий фильтр тегов, экспортируется в отдельный файл с именем Dummy: например `SM_TrashCan.fbx`. В файл входит его иерархия, включая `_COL`.


Пример структуры одного ассета:

```
SM_TrashCan                ← экспортный корень, имя файла
├── TrashCan_LOD0           ← самый подробный вариант
├── TrashCan_LOD1
├── TrashCan_LOD2
└── TrashCan_COL            ← коллизия
```

LOD не нужно включать для каждой детали составной модели. Используй LOD-ранжирование, когда выбранные объекты или группы представляют альтернативные уровни детализации одного ассета.

---

3. Dummy, имена и подготовка



Исторический снимок 1.2.0: создание Dummy было в Preparation. В 1.3.7 оно находится над списком Models; инструменты сцены находятся в Models → Scene tools. Organize export layers работает со всей сценой.

At center / At bottom / At LOD0 pivot задаёт точку корня:

Режим	Где окажется Dummy
At center	В центре общего bounding box геометрии выбранной иерархии
At bottom	В том же центре по X/Y, но на нижней границе геометрии по Z
At LOD0 pivot	Мировая позиция пивота единственного именованного объекта/группы LOD0; с Auto LODs - самой детальной альтернативы

Без Auto LODs отсутствие или неоднозначность LOD0 останавливает операцию без изменений сцены. Ветки коллизий исключены; именованная группа LOD0 задаёт пивот для своего поддерева. Копируется только позиция: геометрия остаётся на месте, вращение и масштаб корня единичные.

«У пола» означает низ выбранной модели, а не мировой `Z = 0`. Положение видимой геометрии при создании корня сохраняется.

В **Asset name** можно явно задать общую основу имени. Если оставить поле пустым, плагин ищет информативное имя среди выделенных объектов. Автоматический выбор использует эвристики; когда подходящей основы нет, появится запрос имени. Явное имя удобнее, если в сцене остались `Plane003`, числовые или временные названия.

Корень получает `SM_`, но не постфиксы `_COL` и `_LOD#`: `SM_TrashCan`. У дочерних объектов `SM_` убирается. **Auto LODs** присваивает всем LOD общую основу: больше полигонов - меньший номер; при равенстве учитывается порядок выделения. Выбранная группа считается по сумме её render-мешей. Коллизии исключаются из ранжирования и сохраняют `_COL`. Автоматическое ранжирование рассчитано максимум на десять LOD-вариантов.


Создание Dummy, переименование и переподчинение отменяются одним **Ctrl+Z**.

Инструменты сцены:

Кнопка	Действие
Normalize Dummies	Приводит размеры бокса всех Dummy к 1×1×1
Hide _COL	Скрывает коллизии по суффиксу `_COL`; повторное нажатие показывает их
Rebuild SG from Normals	Восстанавливает smoothing groups выделенных Editable Poly/Mesh по готовым нормалям
Rebuild SG from UV	Восстанавливает smoothing groups выделенных Editable Poly/Mesh по UV-швам Max channel 1 базового объекта
Organize export layers	Раскладывает объекты всей сцены по общим слоям LOD0, LOD1, … и COL

Для **Rebuild SG from UV** UV должны быть в базовом объекте: если они находятся только в модификаторе Unwrap/UVW Mapping, сначала подготовь стек. Этот инструмент меняет сглаживание; он отличается от просмотра UV-швов, который сцену не меняет.

4. Таблица экспортируемых моделей



В раскрытой иерархии видны Dummy, дочерние объекты и предполагаемые результаты разделения материалов.


- **Галочка у корня** включает его в экспорт. Она отличается от обычного выделения строки.
- Клик по **Name**, **Status** или **Destination** выделяет соответствующий объект в Max. Dummy выделяется вместе со всеми потомками, даже когда ветка свёрнута. Клик по обычному мешу выбирает сам меш.
- **Ctrl/Shift** позволяют выделять несколько строк. Столбец **Tag** открывает выпадающий список назначения тега и не меняет выделение сцены.
- После **Analyze** ветки свёрнуты. **Развернуть всё / Свернуть всё** переключает все уровни показанных иерархий.
- **All / None / Invert** меняют экспортные галочки только у моделей, видимых через фильтр тегов. Скрытые фильтром модели сохраняют свои галочки.
- Потяни границу столбца, чтобы изменить ширину; двойной клик по границе подбирает её по содержимому. Клик по заголовку сортирует строки, повторный клик меняет порядок. Дочерние объекты остаются под своим корнем.

Split materials разделяет render-меши с Multi/Sub материалами на меши по материалам. Analyze заранее показывает предполагаемые результаты. Кнопка обрабатывает **все показанные фильтром модели, независимо от экспортных галочек**. Строка предполагаемого результата ещё не является объектом сцены, поэтому до разделения её нельзя выбрать во viewport.

Analyze заполняет список, но сам по себе не экспортирует и не выполняет Split.

5. Теги, цвета и папки проекта

Тег связывает модель с относительной папкой. У одного Dummy один тег для всей его иерархии.



Export Tags: ключ, относительная папка, цвет; снизу добавление, редактирование и удаление.

1. Задай общую **Project folder**. Например, `D:\Game\Assets`.
2. Открой **Export Tags** → **Add tag**. Введи ключ, например `props`.
3. Для **Relative folder** нажми **Browse...** и выбери папку внутри проекта. При корне `D:\Game\Assets` и папке `D:\Game\Assets\Models\Props` сохранится `Models/Props`.
4. Выбери цвет и подтверди. Кнопка цвета сразу показывает выбранную подложку.
5. На **Export** → **Models** назначь тег через последний столбец. Для нескольких корней выдели строки и используй правый клик → **Assign export tag to selected roots**.


Пример итогового пути:

```
Project folder     D:\Game\Assets
Tag                props
Relative folder    Models/Props
Dummy              SM_TrashCan
Result             D:\Game\Assets\Models\Props\SM_TrashCan.fbx
```

Относительный путь можно ввести вручную, даже если папки ещё нет: экспорт создаст её. Папка вне проекта не принимается. **No tag** отправляет FBX непосредственно в Project folder. Если в качестве корня выбран каталог `Assets`, не добавляй `Assets` повторно в относительный путь.

Edit path / color меняет маршрут и цвет, сохраняя ключ. Цвет используется как подложка имён в списке с контрастным текстом и как цвет Dummy во viewport. Вид выделенного или замороженного объекта может зависеть от правил отображения самого Max.

Удаление определения тега не стирает назначение у Dummy. Такой тег станет отсутствующим; экспорт нужно разблокировать переназначением или восстановлением определения. Два корня с одинаковым итоговым именем файла в одной папке блокируют пакет до записи.




Фильтр: можно отметить несколько тегов и No tag. All models показывает все корни.

Открой **Tag filter**, отметь нужные теги и закрой меню нажатием вне него или **Esc**. Несколько тегов объединяются: показываются модели с любым из выбранных тегов. Если снять абсолютно все пункты, список будет пустым. Выбранные теги фильтра и галочки экспорта сохраняются вместе со сценой после сохранения `.max`.

Назначение тега, относительный путь и цвет находятся в User Defined Properties Dummy. Копии сохраняют их; они также записываются в FBX. При импорте **Restore export tags and relative folders from FBX** восстанавливает определения. Конфликтующие маршруты получают отдельные теги. Абсолютный Project folder задаётся для текущего проекта отдельно.

6. Настройки экспорта



Export settings: Geometry / pivots слева, FBX / Unity справа, Mesh channels ниже на всю ширину. На узкой панели колонки переходят в столбец; каждый нативный раздел сворачивается независимо.

Опция	Когда нужна и что меняет
Center mesh pivots	Центрирует pivot render-мешей по геометрии. Pivot `_COL` привязывается к экспортному Dummy независимо от этой галочки
Reset XForm + collapse	Запекает rotation/scale мешей и схлопывает стек. Выключи, если нужно сохранить авторские Transform на мешах
Move export roots to origin	Экспортирует корни у начала координат; исходное положение восстанавливается после операции
Reset organizer rotation / scale	Убирает rotation/scale организационных Dummy при экспорте. Выключи для сохранения авторских трансформаций
Weighted normals	Временно применяет Weighted Normals к render-мешам; `_COL` пропускается
Clean FBX metadata	Очищает лишние данные FBX, сохраняя нужные для сцены и маршрутизации
Keep overwritten FBX backup	Сохраняет `.fbx.bak` при перезаписи существующего файла
Strip tangents / binormals	Оставляет пересчёт тангентов Unity; по умолчанию включено
Match Unity view axes	Согласует направления модели с Unity; подробнее ниже


Подготовка pivot/Reset XForm может оставаться в сцене и иметь Undo. Экспортные временные изменения положения корней и коллизий восстанавливаются. Плагин экспортирует статические иерархии моделей, а не анимацию или риги. Для повторной работы со стеком учитывай, что **collapse** меняет исходный объект.

---

7. Масштаб и направления Unity

Проектная договорённость: **1 System Unit в Max = 1 метр**. Экспортируемый FBX использует метры. Если старая сцена имеет другие System Units, плагин переводит расстояния в метры при записи. Он не переключает единицы самой сцены. **Display Units** меняют представление чисел, а не физический размер.

Для проверки масштаба создай объект шириной 1 метр и сравни его после импорта в Unity с кубом размером 1 Unity unit. Сравни реальные габариты: значение Transform Scale само по себе не доказывает правильный размер.



Match Unity view axes включён; Unity axis bake на этом примере установлен в On.

Чтобы направления совпали:


1. Включи **Export → Export settings → Match Unity view axes**.
2. Выбери **Unity axis bake: Off/On** в соответствии с **Bake Axis Conversion** в Model Import Settings этого FBX в Unity.
3. Повторно экспортируй и переимпортируй FBX после изменения настройки.

Вид/направление Max	Ось Max	Направление Unity
Front	-Y	+Z
Back	+Y	-Z
Top	+Z	+Y
Bottom	-Z	-Y
Right	+X	+X
Left	-X	-X

Согласование по умолчанию выключено. Оно применяется при экспорте модели и Transform, а не поворачивает viewport и не создаёт живую связь с Unity. Для проверки удобна асимметричная модель с метками Front/Top/Right. При чистом исходном корне и включённой нормализации ожидаются нулевая rotation и Scale `(1,1,1)`; авторские трансформации могут сохраняться, если соответствующие Reset-опции выключены.

8. UV-каналы и цвета вершин

Открой **Export** → **Export settings** → **Mesh channels** и раскрой раздел.




Mesh channels: включение каналов, имена FBX и константы U/V. На снимке сохранён пример с Override у UV2.


- Галочки **UV0-UV3** выбирают, какие UV-каналы записывать в FBX. **UV0 соответствует Max channel 1**, UV1 - channel 2, и далее по порядку.
- **FBX name** задаёт имя слоя; пустое поле использует имя выбранного **Naming style**.
- **Override** заменяет данные включённого канала одной константой **U/V** для всех углов полигонов. Например, это удобно для передачи параметра шейдеру через отдельный UV-канал.
- Без Override константа используется только для заполнения отсутствующих данных канала.
- **Vertex Color / Vertex Alpha** включают соответствующие данные render-мешей. Коллизии `_COL` экспортируются без этих дополнительных каналов.

На чистых настройках UV0 включён; UV1-UV3, Vertex Color и Vertex Alpha выключены. Настройки сохраняются, поэтому на рабочем компьютере галочки могут отличаться. Включи UV1, если второй UV-набор должен попасть в экспорт.

9. Отображение UV-швов



В Viewport LOD preview и scope остаются на всю ширину. UV seams слева; UV1 checker и Display справа друг под другом. Счётчики швов собраны в строку. На узкой панели разделы переходят в один столбец без изменения настроек функций.




UV Seams: каналы, область объектов, Depth test, частота обновления и цвета. Здесь показан режим Both с Only differences.

1. Открой **Viewport → UV seams** и включи **Show UV seams**.
2. В **Channels** выбери **UV0 (Max channel 1)**, **UV1 (Max channel 2)** или **Both (compare)**.
3. В **Objects** выбери **Selected objects** либо **All visible objects**.
4. Настрой **Depth test**, **Only differences** и палитру.


Цвет по умолчанию	В Both (compare)	При просмотре одного канала
Голубой	Шов только UV0	Все швы UV0
Оранжевый	Шов только UV1	Все швы UV1
Зелёный	Общий шов UV0 и UV1	Не используется отдельно

Only differences скрывает общие швы только при сравнении Both. Открытые границы также считаются швами. Кнопки **UV0**, **UV1**, **Common** в Colors позволяют выбрать свои цвета; **Reset colors** восстанавливает палитру.

Hide occluded seams (Depth test) скрывает линии за поверхностью модели. Выключи его для просмотра швов насквозь.




Depth test включён: оранжевая диагональ за передней поверхностью не видна.



Depth test выключен: диагональ рисуется целиком. В HTML-версии эти два состояния можно переключать.

Refresh interval задаёт минимальный интервал между запланированными обновлениями после изменений: **16-2000 ms**, по умолчанию **100 ms**. Это не непрерывный опрос сцены в простое. Меньший интервал быстрее показывает правки; больший уменьшает нагрузку. Если сцена тяжёлая, попробуй 200-500 ms и область Selected objects. **Refresh** принудительно обновляет снимок; **Details** раскрывает причины пропуска объектов или проблем UV.

Швы читаются из вычисленного стека модификаторов, работают при редактировании Editable Poly и с Unwrap UVW. Просмотр не требует Collapse и не меняет меш. После включения швы продолжают отображаться при переключении вкладки и закрытии панели. Для режима одного канала не требуется наличие второго UV-набора.



Другой способ включения: меню режима shading во viewport → UV Seams, под Edged Faces. Оно использует то же состояние, что Show UV seams.


---

10. Просмотр LOD и общие слои


Просмотр одного уровня

В **Viewport** → **LOD preview** выбери **LOD0**, **LOD1**, … из списка найденных уровней. **Previous / Next** переходят между существующими уровнями, пропуская отсутствующие. **All LODs** возвращает обычное отображение сцены.

LOD определяется по именам **объектов или групп**, например `Tree_LOD0`, `Tree_LOD1`, `Tree_LOD12`. Потомки наследуют ближайшего именованного предка; собственная метка LOD у дочернего объекта имеет приоритет. Просмотр поддерживает номера выше 9, хотя автоматическое переименование при создании Dummy ограничено LOD0-LOD9.



All LODs: внизу красный LOD0, зелёный LOD1, синий LOD2; сверху два объекта без LOD-имени.



Выбран LOD1; Show objects without LOD names выключен. В HTML можно переключить All, LOD0, LOD1 и LOD2.

Show objects without LOD names оставляет видимыми объекты без метки LOD. Режим просмотра продолжает работать с закрытой панелью и не снимает существующие Hide-состояния объектов/слоёв. После замены сцены режим возвращается к All LODs. UV-швы учитывают текущий LOD-просмотр.

Распределение по слоям

В **Export → Models → Scene tools** нажми **Organize export layers**. Кнопка работает **со всей сценой**, независимо от выделения, экспортных галочек и фильтра тегов:


- создаёт отсутствующие общие слои `LOD0`, `LOD1`, … и `COL`;
- распределяет объекты по их именам и наследуемым меткам;
- помещает ветки `_COL` в `COL`, даже если выше есть LOD-метка;

- сохраняет настройки существующих слоёв; **Ctrl+Z** отменяет операцию.

Просмотр LOD временно фильтрует viewport. Организация слоёв меняет принадлежность объектов к слоям сцены. Для экспорта нужных моделей используй Models: LOD-просмотр сам по себе не выбирает состав экспортного файла.

---

11. Пакетный импорт FBX



FBX Import: папка, таблица файлов, настройки и Import Selected. Размеры и имена файлов на снимке тестовые.

1. Открой **FBX Import** и выбери **Folder** → **Browse...**.
2. Выдели один или несколько файлов через **Ctrl/Shift**; **Select All** выделяет весь список, **Clear Selection** снимает выделение.
3. При необходимости включи **Show FBX options for the first file**. Нативный диалог импорта Max откроется для первого доступного файла, чтобы настроить пакет.
4. Оставь **Restore export tags and relative folders from FBX** включённым, если импортируешь модели с тегами этого плагина.
5. Нажми **Import Selected**. Все файлы добавляются **в текущую сцену**. Результаты видны в Status и отчёте снизу.


Refresh перечитывает папку. **Stop after current file** останавливает пакет после завершения текущего файла. Заголовки сортируют таблицу; ширина столбцов настраивается вручную. Импорт использует настройки FBX-импортера Max; отдельные `.max` для каждого файла не создаются.

12. Обновление и откат

На вкладке **Updates / Log** находятся действия обновления и сворачиваемый **Log** с Copy, Clear и Auto-scroll.

Публичное обновление вручную: скачай ZIP 1.3.7 для своего года Max и набора функций на странице Скачать. Сохрани сцену, закрой Max, замени установленный `.dlu` и перезапусти Max. Для GLB также установи соответствующий пакет инструментов. Аккаунт GitHub для публичных архивов не нужен.

Встроенный автообновитель по-прежнему использует закрытый репозиторий разработки. Для его действий нужны `gh auth login` с доступом к репозиторию и папка плагина, доступная для записи. Публикация ZIP не меняет это требование.



Исторический снимок Updates из прежней тестовой сборки. В 1.3.7 используются компактные названия ниже; версии и пути на снимке служат примерами.

1. Открой **Updates / Log** → **Check now**.
2. Если доступно обновление, нажми **Install update**. Плагин скачает и проверит пакет для своего года Max и варианта сборки.
3. Когда всё готово, сохрани сцену и закрой Max. Установка выполняется после выхода процесса.
4. Запусти Max после завершения установки. Проверь **Installed**, вариант сборки и **+ GLB**, если он включён.

Check at startup включает проверку при запуске. **Download and install after closing Max** также включает стартовую проверку и автоматически готовит совместимые обновления. По умолчанию обе опции выключены.

Roll back подготавливает восстановление предыдущего файла после закрытия Max. **Retry install** повторяет подготовленную установку, если другой процесс помешал замене. Предыдущая версия сохраняется для отката.

Цвет текста различает информацию/прогресс, успех/актуальную версию, предупреждения/доступное обновление и ошибки; смысл также указан словами. **Plugin file** доступен только для чтения, полный путь виден в подсказке. **Website / guide** открывает это публичное руководство.

При переходе с `TS_UnityExport.dlu` один раз установи переименованный плагин вручную и убери старые копии из папок плагинов. Для каждого года Max оставь одну подходящую копию. Горячей замены нет.

---

13. Mesh Align: дополнительная сборка

Вкладка **Mesh Align** появляется в архивах `_MeshAlign.zip` и `_MeshAlign_GLB.zip`. Она помогает согласовать плоскости и границы соседних модульных Editable Poly. Это дополнительный инструмент работы с геометрией, не обязательный этап FBX-экспорта.

1. Выдели модульные меши и нажми **Analyze selection**: найдутся плоские области и общие кластеры плоскостей.
2. Проверь результаты; двойной клик по области или кластеру подсвечивает соответствующие полигоны.
3. **Project all clusters / Project selected clusters** проецируют вершины на согласованные плоскости.
4. **Weld borders (all clusters) / Weld borders (selected clusters)** совмещают позиции граничных вершин с учётом этих плоскостей.

Analyze и подсветка не меняют геометрию. Project/Weld перемещают существующие вершины и имеют Undo; они не объединяют объекты и не добавляют/удаляют полигоны. Для операций изменения требуется базовый Editable Poly без стека модификаторов. Параметры расстояний относительные к bounding box выделения. UV-aware welding пока не реализован.

---

14. GLB / meshopt: дополнительная сборка

Вкладка **GLB / meshopt** входит только в сборки `_GLB.zip` и `_MeshAlign_GLB.zip`. Стандартная и Mesh Align без GLB сохраняют сценарии FBX.

1. На странице Скачать возьми плагин и соответствующий `_GLB_Tools.zip` или `_MeshAlign_GLB_Tools.zip` для **одинаковых версии 1.3.7, года Max и набора функций**.
2. Распакуй инструменты в постоянную папку с правом записи. Сохрани манифесты и лицензии. В настройках GLB выбери её `gltfpack.exe` и `MaxModelBatchGlbWorker.exe`: worker должен соответствовать сборке плагина. При каждом обновлении GLB-плагина обновляй и инструменты.
3. В **Scene export** анализируй корни Dummy, применяй общие теги/фильтр, отмечай модели и экспортируй текущую вычисленную статическую геометрию, включая несохранённые правки. Захват GLB не запускает FBX-подготовку pivot и не схлопывает стек сцены.
4. **Pack existing GLB** работает с готовыми файлами. Перед использованием оптимизированного результата проверь профиль совместимости и отчёт проверки в целевом приложении.

GLB использует метры и правую систему Y-up / -Z forward. Неподдерживаемые skin/morph, анимация, материалы и карты дают отчёт. Для meshopt-сжатия нужен совместимый декодер. Дополнительные meshlet-пакеты содержат обычный GLB, отдельный версионированный файл и манифест; им нужна поддержка потребителя, они сами не включают GPU-рендеринг или игровое поведение. Оставляй профиль совместимости по умолчанию, пока поддержка выбранных опций целевым загрузчиком не подтверждена.

Автообновитель заменяет только плагин, а не отдельную установку инструментов. Использование meshlet в рабочей игре/GPU пока ожидает проверки.

---

15. Сохранение настроек и частые вопросы

Что запоминается

Данные	Где сохраняются
Project folder, определения тегов, выбранный фильтр, экспортные галочки	В `.max` после сохранения сцены
Тег, относительный путь, цвет модели	В User Defined Properties Dummy и в экспортируемом FBX
Ширина и сортировка таблиц, параметры экспорта, UV-палитра/интервал, Updates	В пользовательских настройках плагина
Определения тегов для новых сцен того же проекта	Дополнительно запоминаются для проекта

Если что-то не работает

Симптом	Что проверить
Analyze показывает не все модели	Сними выделение в Max для анализа всей сцены; проверь корни Dummy и Tag filter
Export FBX неактивна	Задана ли Project folder, есть ли показанные корни с галочками, не пуст ли фильтр
Швы не видны	Show UV seams, нужный канал, область Selected/All visible, текущий LOD, Hide-состояния и Details
Общие UV-швы пропали	Выключи Only differences в режиме Both
Обновление UV заметно задерживается	Уменьши Refresh interval; для тяжёлой сцены ограничь показ Selected objects
Dummy имеет другой цвет	Проверь тег/цвет, состояние выделения/заморозки и загруженную сборку; после ручной замены `.dlu` нужен перезапуск
Экспорт заблокирован тегом	Восстанови отсутствующее определение или назначь существующий тег/No tag
Два объекта экспортируются в один путь	Измени имя корня или папку тега; одинаковые назначения блокируют пакет
Размер или Front в Unity неверны	Проверь System Units, реальный размер модели и совпадение Unity axis bake с Bake Axis Conversion
После замены файла работает старый интерфейс	Закрой Max, проверь, что зарегистрирована одна копия `.dlu` для нужного года, затем перезапусти

Details показывает полный отчёт текущей операции, а **Log** помогает понять причину ошибки. Некорректные имена файлов, нулевой scale и неподдерживаемые Transform могут блокировать экспорт до исправления сцены.

Для проверки новой сборки на Max 2024 пройди короткий маршрут: создание Dummy → Analyze → назначение тега → экспорт одного FBX → импорт → Viewport (UV seams / LOD preview). Затем сохрани и открой `.max`, чтобы проверить сохранение фильтра, галочек и тегов.

Технические материалы в репозитории плагина, доступные при наличии доступа к нему: UV-швы, теги экспорта, создание Dummy, оси Unity, единицы измерения, обновления, Mesh Align.

Интерактивное переключение примеров доступно в HTML-версии руководства. В PDF показаны оба состояния Depth test и два состояния LOD.

MAX ModelBatch · Инструкция на русском · Скриншоты тестовых сцен Max 2024 · 16 октября 2026