MAX ModelBatch: руководство с иллюстрациями

Версия 1.2.1 · 3ds Max 2022-2027 · работа с FBX · примеры из Max 2024

Плагин помогает импортировать, готовить и экспортировать модели через панель Max: создавать корневые Dummy, сохранять отдельный FBX для каждой модели, импортировать файлы пачкой, сравнивать UV-швы, просматривать LOD и распределять модели по папкам проекта с помощью тегов. FBX можно использовать в Unity и других инструментах; согласование осей Unity включается отдельно.

MAX ModelBatch - новое имя TS_UnityExport. Версия 1.2.1 использует новое название, репозиторий и имя файла плагина, сохраняя настройки и данные сцен. Иллюстрации сняты в настоящем Max 2024 на тестовых сценах версии 1.2.0, поэтому на них остаются прежние названия интерфейса. Переименование, старые теги и пути сцен, а также настоящий экспорт FBX проверены отдельно в Max 2024. Все двенадцать вариантов SDK-сборки проходят регрессионные тесты; проверка в остальных версиях самого Max ещё требуется. Имена объектов, пути, галочки и номера версий на снимках служат примерами, а не набором настроек по умолчанию.

Названия кнопок и вкладок ниже оставлены на английском, как в интерфейсе плагина, чтобы их было проще найти.

Содержание

1. Установка и открытие
2. Первый экспорт
3. Dummy, имена и подготовка
4. Таблица экспортируемых моделей
5. Теги, цвета и папки проекта
6. Настройки экспорта
7. Масштаб и направления Unity
8. UV-каналы и цвета вершин
9. Отображение UV-швов
10. Просмотр LOD и общие слои
11. Пакетный импорт FBX
12. Обновление и откат
13. Mesh Align: дополнительная сборка
14. Сохранение настроек и частые вопросы


1. Установка и открытие

1. Открой релиз 1.2.1. Выбери архив **для своего года Max**. Для Max 2024: скачать стандартную сборку.
2. Закрой Max. Распакуй архив в постоянную папку, например `C:\Tools\MaxModelBatch\2024`. Основной файл - `MaxModelBatch.dlu`. В исторических релизах до 1.2.0 включительно он назывался `TS_UnityExport.dlu`.
3. В Max открой **Customize** → **Configure System Paths** → **3rd-Party Plug-Ins** → **Add**. Добавь папку с `.dlu` и перезапусти Max.
4. В новой сборке открой **Scripting** → **MAX ModelBatch** на **Max 2022-2024**, либо **MAX ModelBatch** → **MAX ModelBatch** на **Max 2025-2027**. Резервное меню на старых версиях Max также называется **MAX ModelBatch**. В опубликованной сборке **1.2.0** команда ещё называется **Unity FBX Exporter** и находится в **Scripting** или **Unity Tools**.

При первом обновлении после переименования репозитория закрой Max и вручную замени установку. Удали `TS_UnityExport.dlu` из всех папок, которые Max сканирует при поиске плагинов, перед установкой `MaxModelBatch.dlu`. Для каждого года Max должна остаться одна подходящая копия. Настройки и теги существующих сцен сохраняются.

Стандартный архив содержит все основные функции этого руководства, кроме экспериментального Mesh Align. Для него нужен архив с суффиксом `_MeshAlign.zip`. Qt поставляется вместе с Max: дополнительные Qt DLL в папку плагина копировать не нужно. Пока репозиторий плагина закрытый, для скачивания потребуется доступ к нему в GitHub; само руководство общедоступно.

Панель можно закрепить в удобной области окна Max. На вкладке **Export** папка проекта и **Analyze** находятся сверху, **Export FBX** - снизу. Между ними четыре страницы: **Models**, **Preparation**, **Export settings**, **Mesh channels**.



Models: папка проекта, фильтр, список корней, теги и кнопка экспорта. На снимке показаны три тестовых корня.

---

2. Первый экспорт

Для одного ассета собери визуальные меши и коллизии под одним Dummy. Если такая иерархия уже есть, переходи сразу к Analyze.

1. Выдели меши одной модели в Max. Открой **Export** → **Preparation**.
2. Введи понятную основу в **Asset name**, например `TrashCan`. Выбери положение Dummy и нажми **Create Dummy from Selection**.
3. Укажи **Project folder** - общую папку, относительно которой будут рассчитываться пути тегов.
4. Нажми **Analyze**. Если выделены объекты, анализируются их корни Dummy. Если ничего не выделено, плагин ищет Dummy по всей сцене.
5. На странице **Models** проверь имена, **Destination** и галочки корней. При необходимости назначь тег в последнем столбце.
6. Проверь **Export settings** и **Mesh channels**. Нажми **Export FBX**.
7. Посмотри результат операции снизу и открой **Details** или **Log**, если есть ошибки.

Каждый отмеченный корень, видимый через текущий фильтр тегов, экспортируется в отдельный файл с именем Dummy: например `SM_TrashCan.fbx`. В файл входит его иерархия, включая `_COL`.


Пример структуры одного ассета:

```
SM_TrashCan                ← экспортный корень, имя файла
├── TrashCan_LOD0           ← самый подробный вариант
├── TrashCan_LOD1
├── TrashCan_LOD2
└── TrashCan_COL            ← коллизия
```

LOD не нужно включать для каждой детали составной модели. Используй LOD-ранжирование, когда выбранные объекты или группы представляют альтернативные уровни детализации одного ассета.

---

3. Dummy, имена и подготовка



Preparation: создание корня сверху, инструменты сцены ниже. Organize LOD / COL layers работает со всей сценой.

Dummy position задаёт точку корня:

Режим	Где окажется Dummy
Group center	В центре общего bounding box геометрии выбранной иерархии
Bottom center (floor)	В том же центре по X/Y, но на нижней границе геометрии по Z

«У пола» означает низ выбранной модели, а не мировой `Z = 0`. Положение видимой геометрии при создании корня сохраняется.

В **Asset name** можно явно задать общую основу имени. Если оставить поле пустым, плагин ищет информативное имя среди выделенных объектов. Автоматический выбор использует эвристики; когда подходящей основы нет, появится запрос имени. Явное имя удобнее, если в сцене остались `Plane003`, числовые или временные названия.

Корень получает `SM_`, но не постфиксы `_COL` и `_LOD#`: `SM_TrashCan`. У дочерних объектов `SM_` убирается. **Assign LOD0-LOD9 by polygon count** присваивает всем LOD общую основу: больше полигонов - меньший номер; при равенстве учитывается порядок выделения. Выбранная группа считается по сумме её render-мешей. Коллизии исключаются из ранжирования и сохраняют `_COL`. Автоматическое ранжирование рассчитано максимум на десять LOD-вариантов.


Создание Dummy, переименование и переподчинение отменяются одним **Ctrl+Z**.

Инструменты сцены:

Кнопка	Действие
Normalize Dummies	Приводит размеры бокса всех Dummy к 1×1×1
Hide _COL	Скрывает коллизии по суффиксу `_COL`; повторное нажатие показывает их
Rebuild SG from Normals	Восстанавливает smoothing groups выделенных Editable Poly/Mesh по готовым нормалям
Rebuild SG from UV	Восстанавливает smoothing groups выделенных Editable Poly/Mesh по UV-швам Max channel 1 базового объекта
Organize LOD / COL layers	Раскладывает объекты всей сцены по общим слоям LOD0, LOD1, … и COL

Для **Rebuild SG from UV** UV должны быть в базовом объекте: если они находятся только в модификаторе Unwrap/UVW Mapping, сначала подготовь стек. Этот инструмент меняет сглаживание; он отличается от просмотра UV-швов, который сцену не меняет.

4. Таблица экспортируемых моделей



В раскрытой иерархии видны Dummy, дочерние объекты и предполагаемые результаты разделения материалов.


- **Галочка у корня** включает его в экспорт. Она отличается от обычного выделения строки.
- Клик по **Name**, **Status** или **Destination** выделяет соответствующий объект в Max. Dummy выделяется вместе со всеми потомками, даже когда ветка свёрнута. Клик по обычному мешу выбирает сам меш.
- **Ctrl/Shift** позволяют выделять несколько строк. Столбец **Tag** открывает выпадающий список назначения тега и не меняет выделение сцены.
- После **Analyze** ветки свёрнуты. **Развернуть всё / Свернуть всё** переключает все уровни показанных иерархий.
- **Выбрать все**, **Снять все**, **Инвертировать выбор** меняют экспортные галочки только у моделей, видимых через фильтр тегов. Скрытые фильтром модели сохраняют свои галочки.
- Потяни границу столбца, чтобы изменить ширину; двойной клик по границе подбирает её по содержимому. Клик по заголовку сортирует строки, повторный клик меняет порядок. Дочерние объекты остаются под своим корнем.

Split materials разделяет render-меши с Multi/Sub материалами на меши по материалам. Analyze заранее показывает предполагаемые результаты. Кнопка обрабатывает **все показанные фильтром модели, независимо от экспортных галочек**. Строка предполагаемого результата ещё не является объектом сцены, поэтому до разделения её нельзя выбрать во viewport.

Analyze заполняет список, но сам по себе не экспортирует и не выполняет Split.

5. Теги, цвета и папки проекта

Тег связывает модель с относительной папкой. У одного Dummy один тег для всей его иерархии.



Export Tags: ключ, относительная папка, цвет; снизу добавление, редактирование и удаление.

1. Задай общую **Project folder**. Например, `D:\Game\Assets`.
2. Открой **Export Tags** → **Add tag**. Введи ключ, например `props`.
3. Для **Relative folder** нажми **Browse...** и выбери папку внутри проекта. При корне `D:\Game\Assets` и папке `D:\Game\Assets\Models\Props` сохранится `Models/Props`.
4. Выбери цвет и подтверди. Кнопка цвета сразу показывает выбранную подложку.
5. На **Export** → **Models** назначь тег через последний столбец. Для нескольких корней выдели строки и используй правый клик → **Assign export tag to selected roots**.


Пример итогового пути:

```
Project folder     D:\Game\Assets
Tag                props
Relative folder    Models/Props
Dummy              SM_TrashCan
Result             D:\Game\Assets\Models\Props\SM_TrashCan.fbx
```

Относительный путь можно ввести вручную, даже если папки ещё нет: экспорт создаст её. Папка вне проекта не принимается. **No tag** отправляет FBX непосредственно в Project folder. Если в качестве корня выбран каталог `Assets`, не добавляй `Assets` повторно в относительный путь.

Edit path / color меняет маршрут и цвет, сохраняя ключ. Цвет используется как подложка имён в списке с контрастным текстом и как цвет Dummy во viewport. Вид выделенного или замороженного объекта может зависеть от правил отображения самого Max.

Удаление определения тега не стирает назначение у Dummy. Такой тег станет отсутствующим; экспорт нужно разблокировать переназначением или восстановлением определения. Два корня с одинаковым итоговым именем файла в одной папке блокируют пакет до записи.




Фильтр: можно отметить несколько тегов и No tag. All models показывает все корни.

Открой **Tag filter**, отметь нужные теги и закрой меню нажатием вне него или **Esc**. Несколько тегов объединяются: показываются модели с любым из выбранных тегов. Если снять абсолютно все пункты, список будет пустым. Выбранные теги фильтра и галочки экспорта сохраняются вместе со сценой после сохранения `.max`.

Назначение тега, относительный путь и цвет находятся в User Defined Properties Dummy. Копии сохраняют их; они также записываются в FBX. При импорте **Restore export tags and relative folders from FBX** восстанавливает определения. Конфликтующие маршруты получают отдельные теги. Абсолютный Project folder задаётся для текущего проекта отдельно.

6. Настройки экспорта



Export settings: слева подготовка геометрии и pivot, справа параметры FBX/Unity. Галочки на снимке - пример сохранённых настроек.

Опция	Когда нужна и что меняет
Center mesh pivots	Центрирует pivot render-мешей по геометрии. Pivot `_COL` привязывается к экспортному Dummy независимо от этой галочки
Reset XForm + collapse	Запекает rotation/scale мешей и схлопывает стек. Выключи, если нужно сохранить авторские Transform на мешах
Move export roots to origin	Экспортирует корни у начала координат; исходное положение восстанавливается после операции
Reset organizer rotation / scale	Убирает rotation/scale организационных Dummy при экспорте. Выключи для сохранения авторских трансформаций
Weighted normals	Временно применяет Weighted Normals к render-мешам; `_COL` пропускается
Clean FBX metadata	Очищает лишние данные FBX, сохраняя нужные для сцены и маршрутизации
Keep overwritten FBX backup	Сохраняет `.fbx.bak` при перезаписи существующего файла
Strip tangents / binormals	Оставляет пересчёт тангентов Unity; по умолчанию включено
Match Unity view axes	Согласует направления модели с Unity; подробнее ниже


Подготовка pivot/Reset XForm может оставаться в сцене и иметь Undo. Экспортные временные изменения положения корней и коллизий восстанавливаются. Плагин экспортирует статические иерархии моделей, а не анимацию или риги. Для повторной работы со стеком учитывай, что **collapse** меняет исходный объект.

---

7. Масштаб и направления Unity

Проектная договорённость: **1 System Unit в Max = 1 метр**. Экспортируемый FBX использует метры. Если старая сцена имеет другие System Units, плагин переводит расстояния в метры при записи. Он не переключает единицы самой сцены. **Display Units** меняют представление чисел, а не физический размер.

Для проверки масштаба создай объект шириной 1 метр и сравни его после импорта в Unity с кубом размером 1 Unity unit. Сравни реальные габариты: значение Transform Scale само по себе не доказывает правильный размер.



Match Unity view axes включён; Unity axis bake на этом примере установлен в On.


Чтобы направления совпали:

1. Включи **Export → Export settings → Match Unity view axes**.
2. Выбери **Unity axis bake: Off/On** в соответствии с **Bake Axis Conversion** в Model Import Settings этого FBX в Unity.
3. Повторно экспортируй и переимпортируй FBX после изменения настройки.

Вид/направление Max	Ось Max	Направление Unity
Front	-Y	+Z
Back	+Y	-Z
Top	+Z	+Y
Bottom	-Z	-Y
Right	+X	+X
Left	-X	-X

Согласование по умолчанию выключено. Оно применяется при экспорте модели и Transform, а не поворачивает viewport и не создаёт живую связь с Unity. Для проверки удобна асимметричная модель с метками Front/Top/Right. При чистом исходном корне и включённой нормализации ожидаются нулевая rotation и Scale `(1,1,1)`; авторские трансформации могут сохраняться, если соответствующие Reset-опции выключены.

8. UV-каналы и цвета вершин




Mesh channels: включение каналов, имена FBX и константы U/V. На снимке сохранён пример с Override у UV2.

- Галочки **UV0-UV3** выбирают, какие UV-каналы записывать в FBX. **UV0 соответствует Max channel 1**, UV1 - channel 2, и далее по порядку.
- **FBX name** задаёт имя слоя; пустое поле использует имя выбранного **Naming style**.
- **Override** заменяет данные включённого канала одной константой **U/V** для всех углов полигонов. Например, это удобно для передачи параметра шейдеру через отдельный UV-канал.
- Без Override константа используется только для заполнения отсутствующих данных канала.
- **Vertex Color / Vertex Alpha** включают соответствующие данные render-мешей. Коллизии `_COL` экспортируются без этих дополнительных каналов.

На чистых настройках UV0 включён; UV1-UV3, Vertex Color и Vertex Alpha выключены. Настройки сохраняются, поэтому на рабочем компьютере галочки могут отличаться. Включи UV1, если второй UV-набор должен попасть в экспорт.

9. Отображение UV-швов




UV Seams: каналы, область объектов, Depth test, частота обновления и цвета. Здесь показан режим Both с Only differences.

1. Открой **UV Seams** и включи **Show UV seams**.
2. В **Channels** выбери **UV0 (Max channel 1)**, **UV1 (Max channel 2)** или **Both (compare)**.
3. В **Objects** выбери **Selected objects** либо **All visible objects**.
4. Настрой **Depth test**, **Only differences** и палитру.


Цвет по умолчанию	В Both (compare)	При просмотре одного канала
Голубой	Шов только UV0	Все швы UV0
Оранжевый	Шов только UV1	Все швы UV1
Зелёный	Общий шов UV0 и UV1	Не используется отдельно

Only differences скрывает общие швы только при сравнении Both. Открытые границы также считаются швами. Кнопки **UV0**, **UV1**, **Common** в Colors позволяют выбрать свои цвета; **Reset colors** восстанавливает палитру.

Hide occluded seams (Depth test) скрывает линии за поверхностью модели. Выключи его для просмотра швов насквозь.




Depth test включён: оранжевая диагональ за передней поверхностью не видна.



Depth test выключен: диагональ рисуется целиком. В HTML-версии эти два состояния можно переключать.

Refresh interval задаёт минимальный интервал между запланированными обновлениями после изменений: **16-2000 ms**, по умолчанию **100 ms**. Это не непрерывный опрос сцены в простое. Меньший интервал быстрее показывает правки; больший уменьшает нагрузку. Если сцена тяжёлая, попробуй 200-500 ms и область Selected objects. **Refresh** принудительно обновляет снимок; **Details** раскрывает причины пропуска объектов или проблем UV.

Швы читаются из вычисленного стека модификаторов, работают при редактировании Editable Poly и с Unwrap UVW. Просмотр не требует Collapse и не меняет меш. После включения швы продолжают отображаться при переключении вкладки и закрытии панели. Для режима одного канала не требуется наличие второго UV-набора.



Другой способ включения: меню режима shading во viewport → UV Seams, под Edged Faces. Оно использует то же состояние, что Show UV seams.


---

10. Просмотр LOD и общие слои


Просмотр одного уровня

В **LOD View** выбери **LOD0**, **LOD1**, … из списка найденных уровней. **Previous / Next** переходят между существующими уровнями, пропуская отсутствующие. **All LODs** возвращает обычное отображение сцены.

LOD определяется по именам **объектов или групп**, например `Tree_LOD0`, `Tree_LOD1`, `Tree_LOD12`. Потомки наследуют ближайшего именованного предка; собственная метка LOD у дочернего объекта имеет приоритет. Просмотр поддерживает номера выше 9, хотя автоматическое переименование при создании Dummy ограничено LOD0-LOD9.



All LODs: внизу красный LOD0, зелёный LOD1, синий LOD2; сверху два объекта без LOD-имени.



Выбран LOD1; Show objects without LOD names выключен. В HTML можно переключить All, LOD0, LOD1 и LOD2.

Show objects without LOD names оставляет видимыми объекты без метки LOD. Режим просмотра продолжает работать с закрытой панелью и не снимает существующие Hide-состояния объектов/слоёв. После замены сцены режим возвращается к All LODs. UV-швы учитывают текущий LOD-просмотр.

Распределение по слоям

В **Export → Preparation** нажми **Organize LOD / COL layers**. Кнопка работает **со всей сценой**, независимо от выделения, экспортных галочек и фильтра тегов:


- создаёт отсутствующие общие слои `LOD0`, `LOD1`, … и `COL`;
- распределяет объекты по их именам и наследуемым меткам;

- помещает ветки `_COL` в `COL`, даже если выше есть LOD-метка;
- сохраняет настройки существующих слоёв; **Ctrl+Z** отменяет операцию.

Просмотр LOD временно фильтрует viewport. Организация слоёв меняет принадлежность объектов к слоям сцены. Для экспорта нужных моделей используй Models: LOD-просмотр сам по себе не выбирает состав экспортного файла.

---

11. Пакетный импорт FBX




FBX Import: папка, таблица файлов, настройки и Import Selected. Размеры и имена файлов на снимке тестовые.

1. Открой **FBX Import** и выбери **Folder** → **Browse...**.
2. Выдели один или несколько файлов через **Ctrl/Shift**; **Select All** выделяет весь список, **Clear Selection** снимает выделение.
3. При необходимости включи **Show FBX options for the first file**. Нативный диалог импорта Max откроется для первого доступного файла, чтобы настроить пакет.
4. Оставь **Restore export tags and relative folders from FBX** включённым, если импортируешь модели с тегами этого плагина.
5. Нажми **Import Selected**. Все файлы добавляются **в текущую сцену**. Результаты видны в Status и отчёте снизу.

Refresh перечитывает папку. **Stop after current file** останавливает пакет после завершения текущего файла. Заголовки сортируют таблицу; ширина столбцов настраивается вручную. Импорт использует настройки FBX-импортера Max; отдельные `.max` для каждого файла не создаются.

12. Обновление и откат

Первое обновление после переименования: старый автообновлятор строго проверяет адрес файлов прежнего репозитория, поэтому один раз нужно установить новую сборку вручную. Дальше работают шаги ниже. Новый автообновлятор понимает исторические пакеты и заменяет файл с уже загруженным именем, чтобы не создавать вторую копию плагина.



Снимок вкладки Updates из теста предыдущей сборки. Installed/Latest здесь исторические; при проверке будут показаны фактические версии.

1. Открой **Updates** → **Check now**.
2. Если доступно обновление, нажми **Install after Max closes**. Плагин скачает и проверит пакет для своего года Max и варианта сборки.
3. Когда загрузка готова, сохрани сцену и закрой Max. Установка выполняется после выхода процесса.
4. Запусти Max после завершения установки. Проверь **Installed**.

Check for updates at Max startup включает проверку при запуске. **Automatically download and install after Max closes** включает автоматическую подготовку и установку после закрытия. По умолчанию автоматические опции выключены.

Roll back подготавливает восстановление предыдущей версии, также после закрытия Max. **Open GitHub releases** открывает страницу релизов. Если другой процесс удерживает `.dlu`, установка сохраняет подготовленный пакет; **Retry after Max closes** позволяет повторить её.

Для закрытого репозитория установи GitHub CLI и выполни `gh auth login` под аккаунтом с доступом. Папка плагина должна быть доступна для записи. Установка не закрывает и не перезапускает Max сама; горячей замены `.dlu` нет. Для старой версии без Updates сначала нужна ручная установка.

13. Mesh Align: дополнительная сборка

Вкладка **Mesh Align** появляется только в архиве `_MeshAlign.zip`. Она помогает согласовать плоскости и границы соседних модульных Editable Poly. Это дополнительный инструмент работы с геометрией, не обязательный этап FBX-экспорта.

1. Выдели модульные меши и нажми **Analyze selection**: найдутся плоские области и общие кластеры плоскостей.
2. Проверь результаты; двойной клик по области или кластеру подсвечивает соответствующие полигоны.
3. **Project all clusters / Project selected clusters** проецируют вершины на согласованные плоскости.
4. **Weld borders (all clusters) / Weld borders (selected clusters)** совмещают позиции граничных вершин с учётом этих плоскостей.

Analyze и подсветка не меняют геометрию. Project/Weld перемещают существующие вершины и имеют Undo; они не объединяют объекты и не добавляют/удаляют полигоны. Для операций изменения требуется базовый Editable Poly без стека модификаторов. Параметры расстояний относительные к bounding box выделения. UV-aware welding пока не реализован.

14. Сохранение настроек и частые вопросы

Что запоминается

Данные	Где сохраняются
Project folder, определения тегов, выбранный фильтр, экспортные галочки	В `.max` после сохранения сцены
Тег, относительный путь, цвет модели	В User Defined Properties Dummy и в экспортируемом FBX
Ширина и сортировка таблиц, параметры экспорта, UV-палитра/интервал, Updates	В пользовательских настройках плагина
Определения тегов для новых сцен того же проекта	Дополнительно запоминаются для проекта

Если что-то не работает

Симптом	Что проверить
Analyze показывает не все модели	Сними выделение в Max для анализа всей сцены; проверь корни Dummy и Tag filter
Export FBX неактивна	Задана ли Project folder, есть ли показанные корни с галочками, не пуст ли фильтр
Швы не видны	Show UV seams, нужный канал, область Selected/All visible, текущий LOD, Hide-состояния и Details
Общие UV-швы пропали	Выключи Only differences в режиме Both
Обновление UV заметно задерживается	Уменьши Refresh interval; для тяжёлой сцены ограничь показ Selected objects
Dummy имеет другой цвет	Проверь тег/цвет, состояние выделения/заморозки и загруженную сборку; после ручной замены `.dlu` нужен перезапуск
Экспорт заблокирован тегом	Восстанови отсутствующее определение или назначь существующий тег/No tag
Два объекта экспортируются в один путь	Измени имя корня или папку тега; одинаковые назначения блокируют пакет
Размер или Front в Unity неверны	Проверь System Units, реальный размер модели и совпадение Unity axis bake с Bake Axis Conversion
После замены файла работает старый интерфейс	Закрой Max, проверь, что зарегистрирована одна копия `.dlu` для нужного года, затем перезапусти

Details показывает полный отчёт текущей операции, а **Log** помогает понять причину ошибки. Некорректные имена файлов, нулевой scale и неподдерживаемые Transform могут блокировать экспорт до исправления сцены.

Для проверки новой сборки на Max 2024 пройди короткий маршрут: создание Dummy → Analyze → назначение тега → экспорт одного FBX → импорт → UV Seams → LOD View. Затем сохрани и открой `.max`, чтобы проверить сохранение фильтра, галочек и тегов.

Технические материалы в репозитории плагина, доступные при наличии доступа к нему: UV-швы, теги экспорта, создание Dummy, оси Unity, единицы измерения, обновления, Mesh Align.

Интерактивное переключение примеров доступно в HTML-версии руководства. В PDF показаны оба состояния Depth test и два состояния LOD.
