

## CONFIGURACIÓN DE MÓDULO FACTURACIÓN ELECTRONICA / INFILE

Para lograr la integración entre el certificador (INFILE) con el sistema de Odoo, se requiere estar afiliado con Infile, y contar con la LLAVE y TOKEN proporcionado por INFILE. Así mismo se debe consultar con Infile la configuración de Frases según el régimen en que se encuentra registrada la empresa. (Citar el siguiente ejemplo)

**CODIGO DE ESTABLECIMIENTO: 1** 

CÓDIGO DE FRASE: 1

CREDENCIALES DEL AMBIENTE DE PRODUCCIÓN		
NIT	106947141	
PREFIJO	RODESA	
LLAVE	5A5D0B10BDC25C27BE230678FE2E907C	
TOKEN SIGNER	141155e3df24339989c99e92407bd18c	

Al tener la información de códigos de establecimiento, frase y accesos de INFILE deberá seguir los siguientes pasos:


1. Ingresar a la plataforma de ODOO y dirigirse al módulo de Aplicaciones (Imágenes con fines ilustrativos)



Creado por: Savinorio Dueñas



2. Buscar la aplicación "INFILE FEL" y proceder con su instalación.




 Una vez que termine la instalación del módulo "INFILE FEL" deberá agregar los permisos correspondientes, para realizar esta operación debe habilitar el "Modo Desarrollador" ingresando a "AJUSTES" y desplazando hacía abajo en las herramientas de Desarrollador.







4. Activado el Modo Desarrollador vamos a ingresar nuevamente a "AJUSTES" y seleccionamos la opción que se encuentra en la parte superior de nombre "TÉCNICO"



5. Buscaremos la opción de "Permisos de Accesos" que se encuentra en la categoría de Seguridad.



6. Se deberán crear 6 nuevos permisos para el módulo FEL con la siguiente información:

Nombre: infilefel.frase Modelo: infilefel.frase

Grupo:

Administración / Ajustes Contabilidad / Facturación

Punto de Venta / Administradora

Punto de venta / Usuario

Ventas / Usuario: Mostrar todos los documentos Ventas / Usuario: Solo mostrar documentos propios.

Deberá aplicar los permisos para leer, de escritura, para crear y eliminar.




Creado por: Savinorio Dueñas



7. Una vez creados los permisos correspondientes regresamos a la parte de "AJUSTES" e ingresamos a "Actualizar Información" de la empresa.



8. Dentro de actualizar información, ahora podrá visualizar una pestaña con nombre "FEEL" en donde deberá agregar la información de INFILE de la empresa. (citar el siguiente ejemplo)





## Campos que deberá agregar obligatoriamente:

- Usuario FEL = PREFIJO INFILE
- Llave pre firma FEL = LLAVE INFILE
- Llave firma FEL = TOKEN SIGNER INFILE

CREDENCIALES DEL AMBIENTE DE PRODUCCIÓN		
NIT	106947141	
PREFIJO	RODESA	
LLAVE	5A5D0B10BDC25C27BE230678FE2E907C	
TOKEN		
SIGNER	141155e3df24339989c99e92407bd18c	

## Para el apartado de Frases deberá agregar:

- Código de establecimiento
- Código de Frase


Deberá guardar los cambios aplicados y proceder con la configuración del Diario Contable.

9. Por último, deberá configurar el diario contable para esto debe dirigirse a la lista de aplicaciones e ingresar al módulo de "Facturación"





10. En la opción ubicada en la parte superior "Configuración" debe seleccionar "Diarios Contables"



- 11. Ingresar al Diario "Facturas de Cliente" y configurar la pestaña de "Facturación Electrónica" con la siguiente información:
- Tipo DTE: Factura
- Código de Establecimiento: El código de establecimiento de la empresa
- Nombre Comercial: Nombre comercial de la empresa.
- Dirección: Dirección de la empresa





Este es el procedimiento completo para la configuración de Facturación Electrónica con INFILE, se recomienda realizar pruebas con el ambiente de pruebas proporcionado por INFILE.

## Errores comunes de Validación al momento de Facturar:

- NIT de cliente incorrecto o no existente.
- Selección de diario contable que no está configurado para FEL

Cualquier duda o consulta puede escribirnos a <a href="mailto:info@erp-gt.com">info@erp-gt.com</a> o abrir un ticket en nuestro ¡Sistema de Ayuda! → <a href="www.erp-gt.com/request">www.erp-gt.com/request</a>

Creado por: Savinorio Dueñas