邻居和邻接



通过以下命令查看邻居/邻接状态

```
[R1]dis ospf peer b
>two way:邻居关系(发送HELLO确认成功)
>full:邻接关系(两台设备数据库同步成功)
```

OSPF定义的网络类型

《 点到点网络

```
10.1.1.1 10.1.1.2
R1<----->R2
PPP
```


《 广播型网络



要保证两两邻接,需要建立n*(n-1)/2个邻接关系,出现故障排查不便

NBMA网络

non-broadcast/multi-access 非广播多点接入网络



≪ PTMP网络

point to multi-point 点到多点网络

(由NBMA网络演变出来的网络)



DR和BDR

DR: 指定路由器。 (用来减少网络连接关系同时保证数据库能够同步完成)

ペ DR选举条件?

- 在广播型网络和NDMA网络中选举DR
- 在同网段中选举DR
- 网络接口优先级大于0

ペ DR如何选举?

DR在建立邻居的时候即开始选举,发送HELLO报文,比较本路由器和其他路由器的优先级,优先级低的自动放弃选举DR,优先级相同时,比较router-id, router-id大的作为DR,次一级则作为BDR,其他的为普通路由器。即:

- 1. 比较优先级
- 2. 比较router-id

≪ DR/BDR/普通路由器的邻居邻接关系?

- DR与BDR和普通路由器都为邻接关系
- BDR与DR和普通路由器都为邻接关系
- 普通路由器和普通路由器为邻居关系(不需要数据库同步)

《 这样做的意义?

可以大幅度减少路由器之间的邻接建立数量。

比如,对于一个拥有40个路由器的广播型网络,如果不选举DR和BDR,根据 n*(n-1)/2 的计算公式,此时要建立 40*39/2=780 个邻接关系,而通过选举DR和BDR,邻接关系的数量减少到 39+38=77 个。由此可见,DR和BDR的 引入大幅度减少了多设备网络直接的邻接关系。

≪ DR选举完之后,权力遵循永久制和世袭制。

新路由器的引入不会导致重新选举DR;

DR淘汰之后,由BDR继承DR。

OSPF区域

Area 0为骨干区域,所有ABR都至少有一个接口属于Area 0.

尽 划分区域的理由?

- 1. LSA存储和LSDB计算的资源考虑;
- 2. 减少网络动荡所带来的影响 (将动荡限制在area内);

≪ 划分骨干区域Area 0的目的?

统一路由信息发布,避免产生路由风暴。

非骨干区域不得两两转发路由信息。

OSPF协议无环路。

《 区域划分的单位?

路由器端口。

≪ 路由器角色?

- IR: 所有端口都在非骨干区域的路由器
- ABR: 至少有一个端口在骨干区域的路由器
- BR: 所有参与组网的端口都在骨干区域的路由器
- ASBR: 位于自治系统边界 (引入了其他协议) 的路由器