✓ Выполнено

Настройка протокола динамической конфигурации хостов.

Пункт 1

Создать пул с произвольным именем и указать диапазон раздаваемых IP-адресов можно из режима администрирования (conf t) при помощи следующей команды:

```
ip pool <ИМЯ_ПУЛА> <IP-АДРЕС_НАЧАЛА_ДИАПАЗОНА>-<IP-АДРЕС_ОКОНЧАНИЯ_ДИАПАЗОНА>
```

Для настройки DHCP-сервера необходимо из режима администрирования (conf t) перейти в режим конфигурирования dhcp-сервера, присвоив ему произвольный номер в системе маршрутизатора, для этого используется команда:

```
dhcp-server <Nº>
```

Далее в режиме конфигурирования dhcp-сервера, необходимо привязать созданный ранее пул раздаваемых адресов с указанием номера dhcp-сервера в системе маршрутизатора, сделать это можно при помощи команды:

```
pool <ИMЯ_ПУЛА> <№>
```

В результате чего можно из режима настройки конкретного пула dhcp задавать все необходимые параметры, например:

```
mask <CETEBAЯ_MACKA>
gateway <IP-АДРЕС_ШЛЮЗА>
dns <IP-АДРЕС_DNS-CEPBEPA>
domain-name <DNS-СУФФИКС>
```

После настройки сервера необходимо указать, на каком интерфейсе маршрутизатор будет принимать пакеты DHCP Discover и отвечать на них предложением с IP-настройками, сделать это можно из режима конфигурирования определённого интерфейса при помощи следующей команды:

```
interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
dhcp-server <№>
```


```
hq-rtr>enable
hg-rtr#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL
hq-rtr(config)#ip pool HQ-Clients 192.168.100.65-192.168.1
hg-rtr(config)#dhcp-server 1
hg-rtr(config-dhcp-server)#pool HO-Clients 1
hg-rtr(config-dhcp-server-pool)#mask 255.255.255.240
hg-rtr(config-dhcp-server-pool)#gateway 192.168.100.78
hq-rtr(config-dhcp-server-pool)#dns 192.168.100.1
hg-rtr(config-dhcp-server-pool)#domain-name au-team.irpo
hq-rtr(config-dhcp-server-pool)#exit
hg-rtr(config-dhcp-server)#exit
hg-rtr(config)#interface vl200
hq-rtr(config-if)#dhcp-server 1
hg-rtr(config-if)#exit
hq-rtr(config)#write memory
Building configuration...
hq-rtr(config)#
```

Для проверки получите информацию о созданном DHCP-пуле, с помощью команды:

show dhcp-server <N⁰> detailed

hq-rtr#show dhcp-server 1 detailed DHCP-server 1: Global options: Lease-time: 86400 sec Netmask: 255.255.255.0 Static entries: Framed-ip pool entries: Pool entries: pool HQ-Clients 1 192.168.100.78 Gateway: DNS-servers: 192.168.100.1 Domain-name: au-team.irpo Netmask: 255.255.255.240 hq-rtr#

На виртуальной машине HQ-CLI должен быть получен IP-адрес и все необходимые сетевые параметры



На DHCP-сервере можно просмотреть информацию о клиентах (выданных адресах) на определённом интерфейсе, для этого из привилегированного режима выполните команду:

show dhcp-server clients <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>

```
hq-rtr#show dhcp-server clients vl200
Total DHCP clients count: 1
Client Client Server Server
IP Address MAC Address ACK Time Lease Time
192.168.100.65 1e52.cbc2.cd2c 25 86400
hq-rtr#
```

Закончить задание 9