Messung und Modelierung der Evapotranspiration

Debora Jäckel Simon Roth Gabriela Schär Alexandra Schuler

20. März 2013

blablabla...

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Methode2.1Lysimeter2.2FAO Penman-Monteith-Methode2.3Turc-Methode2.4Ivanov-Methode	9
3	Resultate	10
4	Diskussion	10

1 Einleitung

Wasser verlässt ein Gebiet in dem es entweder als Oberflächenabfluss, Basisabfluss oder Grundwasser abfliesst, oder es Verdunstet. Wird das Wasser von der Bodenoberfläche verdunstet, spricht man von Evaporation. Verdunstet es von Pflanzenoberflächen, so ist dies die Transpiration. Da es schwierig ist, diese beiden Messgrössen technisch voneinander zu trennen, werden sie zu einer Grösse, der Evapotranspiration, zusammengefasst.

In diesem Versuch geht es nun darum, Evapotranspiration mit verschiedenen Modellen zu bestimmen. Für die Hydrologie ist es wichtig, die Evapotranspiration zu kennen, da sie ein wichtiger Bestandteil in der Wasserbilanz eines Einzugsgebiets ausmacht.

Es gibt verschiedene Methoden, die Evapotranspiration zu bestimmen. Zum einen gibt es empirische Modelle, zum anderen kann die Evapotranspiration auch mit Lysimetern gemessen werden. Empirische Modelle werden entwickelt, in dem die Evapotranspiration als Funktion von meteorologischen Variablen beschrieben wird. Es handelt sich dabei um meteorologische Variablen, die einen starken Einfluss auf die Evaporation haben, zum Beispiel Lufttemperatur, globale Strahlung, Sonnenscheindauer, Luftfeuchtigkeit, etc. Dazu wird die Evapotranspiration in einem Versuchsgebiet gemessen und mit den Meteodaten in Verbindung gesetzt. Da diese Modelle für bestimmte Standorte mit zugehörigen Eigenschaften entwickelt werden, sind sie nicht immer auf andere Standorte übertragbar und können nicht als allgemein gültig angenommen werden.

Für die Auswertungen stehen Lysimeterdaten von der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART und Meteodaten der ANETZ Station in Reckenholz zur Verfügung. Mit den Lysimeter- und den Meteodaten kann die Evapotranspiration direkt berechnet werden. Für die Modellierung mit der FAO Penman-Monteith-, Turc- und Ivanov-Methode werden nur die Meteodaten verwendet.

Ziel des Versuchs ist es, zu verstehen, was die Evapotranspiration ist und welche Methoden es gibt, diese zu bestimmen.

2 Methode

Für die Bestimmung der Evapotranspiration werden die Lysimeter- und Meteodaten mit MATLAB prozessiert. Da die Meteodaten in UTC und die Lysimeterdaten in MEZ vorliegen, müssen die Datensätze zuerst an eine Zeit angepasst werden. Zudem müssen die Einheiten so angepasst werden, dass sie auf die jeweiligen Berechnungsformeln passen.

2.1 Lysimeter

Ein Lysimeter ist eine Anlage, die zur Analyse von Wasser- und Stofftransport durch den Boden dient. Es besteht aus einem zylindrischen Topf, der mit Erde gefüllt ist. Am unteren Ende befindet sich ein Auslass für das versickerte Wasser und am Rand befinden sich auf verschiedenen Höhen diverse Messsonden. Wenn das Lysimeter auf einer Waage steht, kann zusätzlich die Gewichtsveränderung und somit der Wasserinput durch Niederschlag

und der Wasserverlust durch die Evapotranspiration gemessen werden. Die Abbildung 1 zeigt die oberirdische Ansicht der Lysimter der ART. Eine Beschreibung der Komponenten der Lysimeter ist in der Abbildung 2 zu sehen.



Abbildung 1: Lysimeteranlage der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART aus [3]




Abbildung 2: Schematische Darstellung eines Lysimeters aus [1]

Zur Berechnung der Evapotranspiration mittels Lysimeterdaten wird die Bilanzformel

(1) verwendet.

$$AET = P - SW - \Delta W \tag{1}$$

AET Reale Evapotranspiration $[H/T^{-1}]$

P Niederschlagsrate $[H/T^{-1}]$

SW Sickerwasserrate $[H/T^{-1}]$

 ΔW Änderung der Wasserspeichers [H/T⁻¹]

Die Änderung des Wasserspeichers wird aus der Gewichtsdifferenz des Lysimeters berechnet (2).

$$\Delta W = \frac{\Delta m}{\rho_{Wasser} * A} \tag{2}$$

 ΔW Änderung der Wasserspeichers [H/T⁻¹]

 Δm Gewichtsänderung [kg] ρ_{Wasser} Dichte des Wassers [kg/m³]

A Oberffläche des Lysimeters [m²]

Zur Bestimmung der Niederschlagsrate werden die Daten eines Niedeschlagsmessgeräts verwendet. Die Sickerwasserrate wird aus de

2.2 FAO Penman-Monteith-Methode

Die Penman-Monteith-Methode kombiniert die beiden Ansätze der Massenbilanz und der Energiebilanz. Alle in der Formel enthaltenen Parameter können entweder direkt gemessen oder dann aus meteorologischen Daten berechnet werden. Die Methode impliziert, dass der aerodynamische und der Oberflächenwiderstand von der Oberflächenbepflanzung abhängig sind [vgl. Abb. 3].




Abbildung 3: Schematische Darstellung des aerodynamischen und des Oberflächenwiderstands in der Penman-Monteith-Methode

Der aerodynamische Widerstand beschreibt die Grösse, welche Wärme und Wasserdampf daran hindert , wegtransportiert zu werden. Diese hängt von der Windgeschwindigkeit und der Bodenrauigkeit ab. Der Oberflächenwiderstand beschreibt den Widerstand des Wasserdampfes, sich zwischen den transpirierenden Pflanzen und dem evaporierendem Boden zu bewegen. Dieser ist abhängig von Verhältnis der Blattfläche zur Bodenfläche und dem Stomatawiderstand eines gut bestrahlten Blattes. Unter Berücksichtigung dieser Einflüsse folgt die FAO Penman-Monteith-Formel für die Referenzfäche:

$$ET_0 = \frac{0.408\Delta \left(R_n - G\right) + \gamma \frac{900}{T + 273} u_2 \left(e_s - e_a\right)}{\Delta + \gamma \left(1 + 0.34 u_2\right)}$$
(3)

ET₀ potentielle Referenzevapotranspiration [mm/d]

R_n Nettostrahlung [MJ/m²d]

G Bodenwärmefluss [MJ/m²d]

Δ Steigung der Sättigungsdampfdruckkurve [kPa/°C]

 γ Psychrometerkonstante [kPa/°C]

T mittlere Temperatur in 2 m Höhe [°C]

u₂ Windgeschwindigkeit in 2 m Höhe [m/s]

e_s Sättigungsdampfdruck [kPa]

e_a aktueller Dampfdruck [kPa]

In den folgenden Berechnungen wird der Bodenwärmefluss allerdings vernachlässigt. Um

die Evapotranspiration einer spezifischen Pflanze zu bestimmen, wird die Referenzevapotranspiration mit einem Pflanzenfaktor multipliziert. Es folgt daraus:

$$ET_C = K_C * ET_0 \tag{4}$$

ET₀ potentielle Referenzevapotranspiration [mm/s]

K_C Pflanzenfaktor [-]

ET_C Evapotranspiration einer spezifischen Pflanze [mm/s]

Die Temperatur T kann aus den Meteodaten entnommen werden. Die übrigen Parameter müssen berechnet werden. Die FAO [2] gibt folgende Formeln:

Steigung der Sättigungsdampfdruckkurve

$$\Delta = \frac{4098 \left[0.6108 * e^{\frac{17.27*T}{T+237.3}} \right]}{\left(T + 237.3 \right)^2} \tag{5}$$

 Δ Steigung der Sättigungsdampfdruckkurve [kPa/°C]

T mittlere Temperatur in 2 m Höhe [°C]

Nettostrahlung

$$R_n = 0.77 * R_s - \sigma \left[\frac{T_{max,K}^4 + T_{min,K}^4}{2} \right] (0.34 - 0.14\sqrt{e_a}) \left(1.35 \frac{R_s}{R_{s0}} - 0.35 \right)$$
 (6)

R_n Nettostrahlung [MJ/m²d]

R_s Kurzwellenstrahlung [MJ/m²d]

 σ Stefan Boltzmann Konstante $[4.903 * 10^{-9} \,\mathrm{MJ/K^4m^2d}]$

 $T_{max,K}$ maximale Temperatur während 24 h [K] $T_{min,K}$ minimale Temperatur während 24 h [K]

e_a aktueller Dampfdruck [kPa]

R_{s0} Kurzwellenstrahlung ohne Wolkenbedeckung [MJ/m²d]

$$R_{s0} = \left(0.75 + 2 * 10^{-5}z\right) * R_a \tag{7}$$

R_s0 Kurzwellenstrahlung ohne Wolkenbedeckung [MJ/m²d]

R_a extraterrestrische Strahlung [MJ/m²d]

z Höhe über Meer [m]

Psychrometerkonstante

$$\gamma = 0.665 * 10^{-3} P \tag{8}$$

 γ Psychrometerkonstante [kPa/°C]

P Atmosphärendruck [kPa]

Windgeschwindigkeit in 2 m Höhe

$$u_2 = u_z \frac{4.87}{\ln(67.8z - 5.42)} \tag{9}$$

u₂ Windgeschwindigkeit in 2 m Höhe [m/s]

u_z Windgeschwindigkeit in zm Höhe [m/s]

z Messhöhe [m]

Sättigungsdampfdruck

$$e_s = 0.6108 * e^{\frac{17.27T}{T + 273.3}} \tag{10}$$

e_s Sättigungsdampfdruck [kPa]

T mittlere Temperatur in 2 m Höhe [°C]

2.3 Turc-Methode

Das Modell von Turc ist für Frankreich und Nordafrika entwickelt worden und ist nur für Temperaturen über °C definiert.

Es ist ein strahlungsbasiertes empirisches Modell. Als Input Parameter wird aber nicht nur die globale Strahlung, sondern auch die Temperatur benötigt. Das Modell ist nur für Temperaturen im positiven Bereich anwendbar und wird ungenau bei tiefen Temperaturen. Die potentielle Evapotranspirationsrate berechnet sich zu:

$$PET = 0.31 * C * (R_G + 2.094) * \frac{T}{T + 15}$$
(11)

PET Evapotranspirations rate nach Turc [mm/d]

T mittlere Lufttemperatur im gegebenen Zeitinterval oC]

R_G globale Strahlung [MJ/m² d]

C für rel. Luftfeuchtigkeit RH $\geq 50\% = 1$

Für eine rel. Luftfeuchtigkeit < 50% gilt:

$$C = 1 + \left(\frac{50 - RH}{70}\right) \tag{12}$$

RH durchschnittliche rel. Luftfeuchtigkeit [%]

2.4 Ivanov-Methode

Das Modell von Ivanov ist eine modifizierte Version des Modells von Turc. Es kann für die Abschätzung der Evapotranspirationsrate bei tieferen Temperaturen in den Monaten November bis Februar genutzt werden und ist ein temperaturbasiertes Modell. Für die Berechnung der täglichen Evapotranspiration wird folgende Formel benutzt:

$$PET = 0.000036 * (25 + T)^{2} * (100 - RH)$$
(13)

PET Evapotranspirations rate nach Ivanov [mm/d]

T mittlere Lufttemperatur im gegebenen Zeitinterval °C

R_G globale Strahlung [MJ/m² d]

Für die monatliche Evapotranspiration wird folgende Formel verwendet:

$$PET = 0.0011 * (25 + T)^{2} * (100 - RH)$$
(14)

PET Evapotranspirationsrate nach Ivanov [mm/Mt]

T mittlere Lufttemperatur im gegebenen Zeitinterval °C]

R_G globale Strahlung [MJ/m² d]

3 Resultate

4 Diskussion

blabla...

Literatur

- [1] Umwelt Geräte Technik GmbH Lysimeter
- [2] Allen, Richard G.; Pereira, Luis S.; Raes, Dirk; Smith, Martin: Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements. 1998
- [3] Prasuhn, Volker: Lysimeteranlage Zürich Reckenholz