pthread Lib.

## 쓰레드의 개념

UNIX PROCESS

- 하나의 프로세스에 여러 개의 제어 흐름을 두어 프로세스가 동시에 여러 개의 일을 하도록 하는 것
- 쓰레드는 운영체제 커널에 의해 스케쥴 가능한 독립적인 명령어로 정의
- 소프트웨어 개발자에게는 쓰레드는 main 함수와 독립적으로 프로시저(procedure)의 개념

하고 독립적으로 **User Address Space User Address Space** Stack Pointer Thread 2 routine2() var1 Prgrm. Counter var2 stack routinel var1() stack Prgm. Counter var3 Registers var2() Registers routinel() var1 Stack Pointer Thread 1 var2 main() Prgrm. Counter text stack routinel() Registers routine2() Process ID main() Group ID text routine1() data arrayA User ID routine2() arrayB Process ID User ID Group ID Files Locks heap arrayA Sockets data arrayB Locks Sockets heap

THREADS WITHIN A UNIX PROCESS

2

### Pthread Lib.

- 전통적으로 하드웨어 회사들의 다양한 쓰레드를 별도로 개발했음
- 프로그래머들이 동일한 인터페이스로 프로그래밍할 수 있게 표준화한 것이 Pthread 라이브러리임
- 커널 쓰레들의 장점을 충분히 활용하기 위해 프로그래머에게 표준화된 인터페이스를 제공함
- Unix 시스템에서는 IEEE POSIX 1003.1c 표준(1995)으로 Pthread가 개발됨
- Pthreads는 C 프로그래밍 언어의 형태와 프로시져 형태를 그대로 사용
- 참고 사이트
  - standards.ieee.org/findstds/standard/1003.1-2008.html
  - www.opengroup.org/austin/papers/posix\_faq.html
  - www.unix.org/version3/ieee\_std.html

## Pthread Lib.를 이용

- 쓰레드 접근 방식의 장점
- 비동기적인 사건들을 처리하는 코드를 단순화할 수 있음
- 다중 프로세스 접근 방식에서는 프로세스들이 메모리나 파일 디스크립터를 공유하려면 운영체제가 제공하는 복잡한 기법들을 사용해야 하지만, 쓰레드들은 특별한 처리 없이도 동일한 메모리 주소 공간과 파일 디스크립터들에 접근할 수 있음
- 프로그램이 해결해야 할 문제를 작은 조각들로 분할함으로써 프로그램의 전반적인 산출량을 높일 수 있음
- 대화식 프로그램의 경우에는 사용자의 입·출력을 처리하는 부분과 그 외의 부분을 여러 쓰레드들로 나눔으로써 프로그램의 체감 반응 속도를 높일 수 있음
- 모든 쓰레드는 각자 고유한 쓰레드 ID를 가짐
- 프로세스 ID가 시스템 전반에서 고유한 것과 달리, 쓰레드 ID는 쓰레드가 속한 프로세스의 문맥 안에서만 의미를 가짐
- 컴파일 시 POSIX Thread 라이브러리를 링크해야 사용 가능
  - gcc –o hello hello.c -lpthread

# 1. 쓰레드 생성

Attr – 쓰레드 특성. NULL

pthread\_attr\_t 의 값은 pthread\_attr\_init() 이용해 지정

사용자 모드 쓰레드를 사용하기 위해서는 PTHREAD\_SCOPE\_SYSTEM을 쓰고 커널 모드 쓰레드를 사용하기 위해서는 PTHREAD\_SCOPE\_PROCESS 값을 사용.

리눅스는 /usr/include/bits/pthreadtypes.h

다중 인자 - 구조체로 ... 모든 인자는 주소로 전달(반드시 (void \*)형 변환 필요)

## 쓰레드 생성 예

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
                                                                 int main(void) {
#include <pthread.h>
                                                                     int
                                                                            errnum;
pthread t tidnum;
                                                                     errnum = pthread create(&tidnum, NULL, thread func, NULL);
                                                                     if (errnum != 0) {
                                                                        printf("Can't create thread : %s\n", strerror(errnum));
void print_ids(const char *s) {
                                                                        exit(1);
   pid_t
             pid;
                                                                     print ids("Main Thread:");
   pthread t tid;
                                                                     sleep(1);
                                                                     exit(0);
   pid = getpid();
   tid = pthread self();
   printf("%s pid %u tid %u (0x%x)\n", s, (unsigned int)pid,
     (unsigned int)tid, (unsigned int)tid);
void * thread func(void *arg) {
   print ids("new thread: ");
   return((void *)0);
                                                     [ssuos@localhost os]$ gcc 11-3-1.c -lpthread
                                                     [ssuos@localhost os]$ ./a.out
                                                    Main Thread: pid 17530 tid 3078445312 (0xb77d5900)
                                                    new thread: pid 17530 tid 3078441792 (0xb77d4b40)
```

### 쓰레드로 인자 전달

- pthread\_create()는 프로그래머에게 쓰레드 시작 루틴에 하나의 인자를 전달할 수 있게 함
- 다중 인자를 전달하려면 구조체 형태로 전달
- 모든 인자는 주소로 전달(반드시 (void \*)형 변환 필요)

```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define NUM THREADS 8
char *messages[NUM THREADS];
struct thread data
 int thread_id;
 int sum;
 char *message;
struct thread data thread data array[NUM THREADS];
void *PrintHello(void *threadarg)
 int taskid, sum;
 char *hello_msg;
 struct thread data *my data;
 sleep(1);
 my data = (struct thread data *) threadarg;
 taskid = my_data->thread_id;
 sum = my data->sum;
 hello_msg = my_data->message;
 printf("Thread %d: %s Sum=%d\n", taskid, hello msg, sum);
 pthread exit(NULL);
```

```
int main(int argc, char *argv[])
pthread t threads[NUM THREADS];
int *taskids[NUM THREADS];
int rc, t, sum;
sum=0;
messages[0] = "English: Hello World!";
messages[1] = "French: Bonjour, le monde!";
messages[2] = "Spanish: Hola al mundo";
messages[3] = "Klingon: Nuq neH!";
messages[4] = "German: Guten Tag, Welt!";
messages[5] = "Russian: Zdravstvytye, mir!";
messages[6] = "Japan: Sekai e konnichiwa!";
messages[7] = "Latin: Orbis, te saluto!";
for(t=0;t<NUM THREADS;t++) {
 sum = sum + t;
 thread data array[t].thread id = t;
 thread data_array[t].sum = sum;
 thread_data_array[t].message = messages[t];
 printf("Creating thread %d\n", t);
 rc = pthread create(&threads[t], NULL, PrintHello, (void *) &thread data array[t]);
  printf("ERROR; return code from pthread create() is %d\n", rc);
  exit(-1);
pthread exit(NULL);
```

## 쓰레드 종료

#include <pthread.h>
void pthread\_exit(void \*rval\_ptr);

- 쓰레드를 종료시키는 방법은 여러 가지가 있음
  - 쓰레드를 시작 루틴에서 아무 일 없이 일을 수행하면 종료 후 리턴
  - 쓰레드가 일을 완료하던지 안하던지 간에 pthread\_exit() 호출하면 쓰레드는 종료
  - 전체 프로세스가 exec()이나 exit()을 호출하면 쓰레드는 종료
  - pthread\_exit()을 명시적으로 호출하지 않고 main()가 종료되면 쓰레드는 종료
- pthread\_exit() 파일을 close x... open()
- Pthread\_join().. 자원을 회수

## 쓰레드 종료 대기

#include <pthread.h>
int pthread\_join(pthread\_t thread, void \*\*rval\_ptr);


반환값: 성공 시 0, 실패 시 오류 번호

프로세스가 종료를 하지 않고.. 쓰레드가 종료되는 상황

- pthread\_exit()
- 2. 같은 프로세스에서 다른 어떤 쓰레드가 취소요청에 의해 쓰레드가 취소됨.
- 3. 쓰레드 종료해야루틴이 정상적으로 return ...-> 쓰레드의 종료 코드...

pthread\_join 함수를 호출한 쓰레드는 thread로 지정된 쓰레드가 pthread\_exit 함수를 호출하거나 취소될 때까지 차단됨

쓰레드가 취소되면 rval\_ptr가 가리키는 메모리 장소 PTHREAD\_CANCELED가 설정됨



## 쓰레드 분리

#include <pthread.h>
int pthread\_detach(pthread\_t tid);

반환값: 성공 시 0, 실패 시 오류 번호

•pthread\_detach()함수를 호출하는 외에도 pthread\_create()시 pthread\_attr\_t에 detachstate를 지정해 줌으로써 detach상태로 생성 가능

•pthread\_attr\_t는 pthread\_attr\_init(3) 변경 가능

## 기타

### • 다른 쓰레드의 취소를 요청하는 함수

```
#include <pthread.h>
int pthread_cancel(pthread_t tid);

반환값: 성공 시 0, 실패 시 오류 번호
```

### • 쓰레드 종료 시 호출되는 함수를 처리하는 함수

```
#include <pthread.h>
void pthread_cleanup_push(void(*rtn)(void *), void *arg);
void pthread_cleanup_pop(int execute);
```

### 두 쓰레드 ID를 비교하는 함수 pthread\_self() = getpid

```
#include <pthread.h>
int pthread_equal(pthread_t tid1, pthread_t tid2);

반환값: 둘이 같으면 0이 아닌 값, 같지 않으면 0
```

#### • 최대 한 번만 수행됨을 보장하는 함수

```
#include <pthread.h>
int pthread_once(pthread_once_t *once_control, void (*init_routine)(void));
반환값: 성공 시 0, 실패 시 오류 번호
```

### **Mutex Lock**

- 쓰레드의 동기화와 다중 쓰기 작업이 있을 때 공유되는 데이터의 보호
- mutex 변수는 공유 데이터를 접근하는 것을 보호하는 Lock처럼 사용
- 주어진 시간에 하나의 쓰레드만이 mutex 변수를 lock 걸 수 있음 : 동시에 여러개의 쓰레드가 mutex 변수를 lock하려고 해도 단 하나의 쓰레드만 lock을 걸 수 있음
- 공유변수를 번갈아 가며 사용 race condition 방지
- 은행 트랙잭션의 예

Thread 1	Thread 2	Balance
Read balance: \$1000		\$1000
	Read balance: \$1000	\$1000
	Deposit \$200	\$1000
Deposit \$200		\$1000
Update balance \$1000+\$200		\$1200
	Update balance \$1000+\$200	\$1200

# Mutex Lock 필요 예

```
#include < O pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
int cnt=0;
void *count(void *arg){
 int i;
  char* name = (char*)arg;
  //===== critical section ========
  cnt=0;
  for (i = 0; i < 10; i++)
    printf("%s cnt: %d\n", name,cnt);
    cnt++;
    usleep(1);
  //===== critical section =======
```

```
int main()
  pthread t thread1,thread2;
  pthread create(&thread1, NULL, count, (void *)"thread1");
  pthread create(&thread2, NULL, count, (void *)"thread2");
  pthread join(thread1, NULL);
  pthread_join(thread2, NULL);
Thread 1, cnt 0
Thread 2, cnt 1
Thread 1, cnt 32
Thread 2, cnt 3....
Thread 1, cnt0
Therad1, cnt 1......
Thread 2, cnt 0, cnt1, cnt2....
```

### Mutex 관련 함수와 조건 변수

```
#include <pthread.h>
pthread_mutex_init (pthread_mutex_t *mutex, const pthread_mutexatt_t *attr);
pthread_mutex_destroy (pthread_mutex_t *mutex);
반환값: 성공 시 0, 실패 시 오류 번호
```

```
Pthread_mutex_t ... 형태의 변수 선언...
pthread_mutex_t mutex;

정적 방법
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cont_t mutex = PTHREAD_COND_INITIALIZER;

동적방법
pthread_mutex_init(); // ulock 상태로 초기화 된다.
Pthread_cond_init();
```

# Mutex 예

```
include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
pthread mutex t mutex;
int cnt=0;
void *count(void *arg){
 int i;
  char* name = (char*)arg;
  pthread mutex lock(&mutex);
  //===== critical section =======
  cnt=0;
 for (i = 0; i <10; i++)
    printf("%s cnt: %d\n", name,cnt);
   cnt++;
    usleep(1);
  //====== critical section =======
  pthread mutex unlock(&mutex);
```

```
int main()
 pthread t thread1,thread2;
 pthread_mutex_init(&mutex,NULL);
  pthread create(&thread1, NULL, count, (void *)"thread1");
  pthread create(&thread2, NULL, count, (void *)"thread2");
  pthread join(thread1, NULL);
  pthread join(thread2, NULL);
 pthread mutex destroy(&mutex);
```

### Mutex ==== 조건 변수

- 조건변수는 쓰레드간 동기화를 위해서 사용하는 장치
- 공유되는 데이터의 안정성 보장하기 위한 용도
- 하나의 쓰레드는 조건변수에 시그널이 전달될 때까지 특정영역에서 대기 상태로

Thread 1	Thread 2
i ++;	i 출력

### • 조건 변수 사용

- 조건 변수 사용하지 않으면 프로그래머가 지속적으로 쓰레드를 지속적으로 polling하면서 조건이 만족하는지 검사해야 함
- 조건 변수는 반드시 mutex lock과 함께 사용
- 조건변수 초기화 및 해제 함수

```
#include <pthread.h>
int pthread_cond_init(pthread_cond_t *restrict cond, pthread_condattr_t *restrict attr);
int pthread_cond_destroy(pthread_cond_t *cond);
반환값(둘 다): 성공 시 0, 실패 시 오류 번호
```

### 조건 변수

#### • 쓰레드를 잠그는 함수

### • 쓰레드를 깨우는 함수

```
#include <pthread.h>
int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond);
int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond);

반환값(둘 다): 성공 시 0, 실패 시 오류 번호
```

# 조건변수 사용 예

```
#include <pthread.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
pthread mutex t mutex;
pthread cond t cond;
int data=0;
void *increase(void *arg){
    while(1){
        pthread_mutex_lock(&mutex);
        pthread_cond_signal(&cond);
        data++;
        pthread mutex unlock(&mutex);
        sleep(1);
```

```
void *printData(void *arg){
    while(1){
        pthread mutex lock(&mutex);
        pthread cond wait(&cond,&mutex);
        printf("data :%d\n",data);
        pthread_mutex_unlock(&mutex);
int main()
  pthread_t thread1,thread2;
  pthread mutex init(&mutex,NULL);
  pthread_cond_init(&cond,NULL);
  pthread create(&thread1, NULL, increase, NULL);
  pthread create(&thread2, NULL, printData, NULL);
  pthread join(thread1, NULL);
  pthread join(thread2, NULL);
  return 0;
```