#### Coeficiente crítico dinámico

La cantidad de pasos de descorrelación  $\tau$  es del orden de  $L^2$ . Pero en una red finita  $\xi \to L^D$ . Entonces

$$\tau \sim \xi^{2D} = \xi^z \quad , \quad z > 2 \tag{1}$$

z es el coeficiente crítico dinámico. Para Ising se estima  $z\approx 2.16$ .

Recordemos que  $\tau \sim \chi$ . Entonces,  $\chi \sim \xi^z$ .  $(z \ge \gamma/\nu = 2D - d)$ .

Cuando nos acercamos al punto crítico aparece el "critical slowing down".



## Solución al slowing down

La solución es, en lugar de hacer un muestreo secuencial, hacer uno simultáneo (invirtiendo simultáneamente varios spines).

Para que esto sea posible tengo que cumplir

- (a) Cumplir micro-reversibilidad.
- (b) Tomar "conglomerados representativos" de spines.

## Algoritmo de Swendsen-Wang

- (1) Busco clusters de spines up y down. Unimos los spines del mismo tipo por "bonds" de probabilidad  $p=1-\exp(-\beta J)$ . Estos son los "conglomerados". Algunos clusters sse fragmentarán en clusters más chicos.
- (2) Invierto los spines de cada cluster formado por los "bonds".
- (3) Rompo los "bonds".

Se obtienen  $\tau \sim \xi^z$  con  $z \approx 0.35$ .

El slowing down es menor a que el límite teórico  $z=\gamma/nu$ . Lo que ocurre es que estamos pasando a una universalidad distinta, que es la de "bond percolation".



#### Observaciones

- (a) Si  $T \to \infty$  entonces  $p \approx 0$ . En este caso todos los bonds están rotos y por lo tanto el sistema se comporta como de spines independientes.
- (b) Si  $T \to 0$  entonces  $p \approx 1$ . Todos los spines unidos por bonds. El sistema está formado por grandes clusters, típico de un sistema frío.

# Algoritmo de Glauber

$$\frac{\omega(S_{i+1})}{\omega(S_i)} = e^{-\Delta \mathcal{H}} \quad \Rightarrow \quad \frac{\omega(S_i)}{\omega(S_{i+1})} = e^{\Delta \mathcal{H}}$$
 (2)

Observamos

(a) Si  $s_i = +1 \rightarrow s_i = -1$ . Entonces

$$P(i, i+1) = \frac{e^{-\Delta \mathcal{H}}}{e^{-\Delta \mathcal{H}} + e^{\Delta \mathcal{H}}} = \frac{1}{1 + e^{2\Delta \mathcal{H}}}$$
(3)

(b) Si  $s_i = -1 \rightarrow s_i = +1$ . Entonces

$$P(i, i+1) = \frac{e^{\Delta \mathcal{H}}}{e^{-\Delta \mathcal{H}} + e^{\Delta \mathcal{H}}} = \frac{1}{1 + e^{-2\Delta \mathcal{H}}}$$
(4)

## Algoritmo de Glauber

Si llamamos

$$g = \frac{1}{1 + \exp(2\Delta \mathcal{H})} \tag{5}$$

- (a) Si paso de  $+1 \rightarrow -1$ , entonces  $P = (1+g)^{-1}$ .
- (b) Si paso de  $+1 \rightarrow +1$ , entonces  $1-(1+g)^{-1}=g\,(1+g)^{-1}$ .
- (c) Si paso de  $-1 \rightarrow +1$ , entonces  $P = g(1+g)^{-1}$ .
- (d) Si paso de  $-1 \rightarrow -1$ , entonces  $1-g\,(1+g)^{-1}=(1+g)^{-1}$ .

### Algoritmo de Glauber

Vemos que si paso a  $s_i = -1$  (independientemente del spin anterior) la probabilidad de transición es  $(1+g)^{-1}$ .

Vemos que si paso a  $s_i=+1$  (independientemente del spin anterior) la probabilidad de transición es  $g\,(1+g)^{-1}$ .

Observar que esto cumple micro-reversibilidad:

$$\omega(S_i) \frac{\omega(S_{i+1})}{\omega(S_i) + \omega(S_{i+1})} = \omega(S_{i+1}) \frac{\omega(S_i)}{\omega(S_i) + \omega(S_{i+1})}$$
(6)