Вопрос 13

Применение первого начала термодинамики к различным изопроцессам.

Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона.

Первый закон термодинамики

Количество теплоты, переданное системе при переходе из одного состояния в другое, равно сумме работы, совершенной системой, и изменения внутренней энергии системы.

$$Q = \Delta U + A'_{2339} = \Delta U - A_{BHPUL,CUM}$$

Изопроцесс — термодинамический процесс, при постоянной массе вещества и одном из макропараметров (объема, температуры, давления).

Рассмотрим три изопроцесса и адиабатный процесс

Изотермический процесс — процесс изменения состояния ТД системы при постоянной температуре.

 $Q = \Delta U + A'; \quad \Delta U = \frac{i}{2} v R \Delta T = 0 \quad \Rightarrow \quad Q = A'$

Количество теплоты, переданное системе при постоянной температуре, равно работе, совершенной газом

/зобарный | Изотермический

Изобарный процесс — процесс изменения состояния ТД системы при постоянном давлении.

 $Q_p = \Delta U + A'; \quad \Delta U = \frac{i}{2} v R \Delta T; \quad A' = v R \Delta \quad \Rightarrow \quad Q_p = \frac{i+2}{2} v R \Delta T = \frac{i+2}{2} p \Delta V$

Количество теплоты, переведенное системе при постоянном давлении, равно произведению давления, изменения объема и половины увеличенного на два числа степеней свободы.

Изохорный процесс — процесс изменения состояния ТДС при постоянном объеме.

V = const

 $Q_V = \Delta U + A'; \quad \Delta U = \frac{i}{2} v R \Delta T; \quad A' = 0 \quad \Rightarrow \quad Q_V = \frac{i}{2} v R \Delta T$

Количество теплоты, переведенное системе при постоянном объеме равно произведению количества газа, универсальной газовой постоянной и половины числа степеней свободы.

Адиабатный процесс — процесс изменения состояния ТДС без теплообмена с внешней средой.

dQ = 0 = dU + dA \Rightarrow dA = -dU Работа газа совершается за счет уменьшения внутренней энергии газа.

Рассмотрим резкое сжатие газа. Давление неизменно на малых участках.

$$dA = -dU = -\frac{i}{2}v R \cdot dt$$

$$p \cdot dV = -C_{v}v \cdot dT$$

$$v RT \frac{dV}{V} = -v C_V \cdot dT$$

$$T\frac{dV}{V} \cdot \frac{C_P - C_V}{C_V} = -dT$$

$$(\gamma-1)\frac{dV}{V} = -\frac{dT}{T}$$

$$(\gamma-1)\frac{dV}{V} + \frac{dT}{T} = 0$$

$$\int (\gamma - 1) \frac{dV}{V} + \int \frac{dT}{T} = const$$


$$(\gamma - 1) \cdot \ln V + \ln T = const$$

$$\ln T \cdot V^{\gamma - 1} = const$$

$$T \cdot V^{\gamma - 1} = e^{const} = const_1$$

$$V^{\gamma-1} \cdot \frac{pV}{vR} = const_1$$

$$pV^{\gamma} = const_1 \cdot R \nu = const_2$$



Уравнение Пуассона для адиабатного процесса $pV^{\gamma} = c$. Другая форма записи $TV^{\gamma-1}=c$

Угол наклона изотерма в у раз меньше, чем у адиабаты.

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i}$$
 - коэффициент Пуассона