#### Билет 5

Электроёмкость, электроёмкость уединённого проводника, конденсатор. Вывод формулы ёмкости плоского конденсатора. Последовательное и параллельное соединения конденсаторов. Энергия системы зарядов, Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электрического поля.

Электрическая емкость уединенного проводника

Рассмотрим сферический проводник радиусом r .

*Уединенный проводник* — проводник, находящиеся очень далеко от других тел, так что его размеры во много разменьше расстояний до других тел.

При сообщении шару заряда q в окружающем пространстве возникнет электростатическое поле, потенциал шара измениться и станет равным  $\varphi$  . Приняв потенциал бесконечно удаленных тел за 0, можем вычислить

потенциал шара  $\varphi=rac{k\ q}{\varepsilon\ r}$  , тогда  $rac{q}{\varphi}=rac{\varepsilon\ r}{k}$  . Эта величина на зависит от заряда и определяется лишь радиусом

шара и диэлектрической проницаемостью окружающей среды.

Отношение заряда проводника произвольной формы к его потенциалу не зависит от значения заряда и определяется его геометрическими размерами проводника, его формой и электрических свойств среды.

Электрическая емкость проводника — отношение заряда проводника к изменению его потенциала.

$$C = \frac{q}{\Delta \varphi}$$
;  $[C] = \Phi = \frac{K\pi}{B}$   $1\Phi = 9 \cdot 10^{11} cM = 9 \cdot 10^{9} M$ 

Емкостью в 1 Ф обладает проводник, потенциал которого возрастает на 1 В при сообщении ему заряда 1 Кл.

### Конденсаторы

Конденсатор — система проводников, емкость которой не зависит от окружающих тел, накопитель энергии. Конденсатор представляет собой два проводника, разделенные слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами проводников. Проводники называют обкладками конденсатора.

Заряд конденсатора — абсолютное значение заряда на одной из обкладок.

Электроемкость конденсатора — отношение заряда одного из проводников к разности потенциалов между этим проводником и соседним.  $C = \frac{q}{U}$ 

Классификации конденсаторов								
1	По материалу диэлектрика							
	Бумажные	Электролитические	Слюдяные	Воздушные	Керамические			
2	По форме обкладок							
	Плоские	Сферические	Цилиндрические					
3	По величине емкости							
	Постоянные Переменные							

Соединение	Формула
Последователь	$U = U_1 + U_2$ ; $q_1 = q_2 = q$
Hoe $C_1$ $C_2$	
	$U = \frac{q}{C} = \frac{q_1}{C_1} + \frac{q_2}{C_2} \qquad C = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$
Параллельное	$U = U_1 = U_2;  q_1 + q_2 = q$
	$q = C U = C_1 U_1 + C_2 U_2$ $C = C_1 + C_2$

### Формулы емкостей

Вид	Емкость	Вид	Емкость
Плоский + о о В В Д д д д д д д д д д д д д д д д д д	Поверхностная плотность заряда $\sigma = \frac{q}{S}$ Энергия одной пластины $E_0 = \frac{\sigma}{2  \varepsilon  \varepsilon_0}$ Рассмотрим точки В и D: $U = \Delta \varphi = \varphi_D - \varphi_B$ $C = \frac{q}{U} = \frac{q}{\varphi_D - \varphi_B} = \frac{\sigma S}{d  E} = \frac{\sigma S}{d \cdot 2 \cdot \frac{\sigma}{2  \varepsilon  \varepsilon_0}} = \frac{\varepsilon  \varepsilon_0  S}{d}$	Сферический +	$\varphi_1 = \frac{k q}{R_1};  \varphi_2 = \frac{k q}{R_2}$ $\frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{q}{k q \cdot (\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2})}$ $C = 4\pi \varepsilon \varepsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$

## Энергия плоского конденсатора

ергия плоского конденсатора Рассмотрим плоский конденсатор. Напряженность поля, созданного зарядом одной из пластин равна  $\frac{E}{2}$  , где E - напряженность E поля в конденсаторе. В однородном поле находится заряд E . Torда по формуле потенциальной энергии в однородном поле энергия конденсатора E . Torда по формуле потенциальной энергии в однородном поле энергия конденсатора E .



 $E d = U \Rightarrow W_p = \frac{q U}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{q^2}{2 C}$ 

Будем постепенно заряжать конденсатор переносами малого заряда  $-\Delta q$  с одной пластины на другую.

Конденсатор будет заряжаться, электрическое поле внутри него будет совершать работу.

Так как порция заряда мала, можно считать, что напряжение во время переноса не изменяется.

Тогда работа  $\Delta A = -\Delta q U = -\frac{1}{C} q \Delta q$  . Изменение энергии конденсатора  $\Delta W_p = -\Delta A = \frac{1}{C} q \Delta q$  .

Суммарная энергия конденсатора равна  $W_p = \int \frac{1}{C} q \, dq = \frac{1}{C} \cdot \frac{q^2}{2} = \frac{q^2}{2C}$ 

# Энергия заряженного проводника

Будем аналогично заряжать проводник, перемещая к нему из бесконечности электрический заряд малыми порциями  $\Delta q$  .

 $_\Delta A = _\Delta q \left( arphi_{_\infty} - arphi 
ight)$  , где  $\,arphi\,$  - потенциал проводника с зарядом  $\,q\,$  . Пусть  $\,q_{_\infty} = 0\,$  .

Тогда  $\Delta A = -\Delta q \varphi = -\frac{q \Delta q}{C}$ .

Суммарная энергия проводника равна  $W_p = \int \frac{1}{C} q \, dq = \frac{1}{C} \cdot \frac{q^2}{2} = \frac{q^2}{2C} = \frac{q \, \varphi}{2} = \frac{C \, \varphi^2}{2}$ 

### Энергия электрического поля

Вся энергия заряженных тел сконцентрирована в электрическом поле этих тел.

Подставим в формулу энергии конденсатора значение емкости конденсатора: 
$$W_{p} = \frac{C \ U^{2}}{2} = \frac{\varepsilon_{0} \varepsilon \ S}{d} \cdot \frac{E^{2} \ d^{2}}{2} = \frac{\varepsilon_{0} \varepsilon \ E^{2}}{2} \cdot S \ d = \frac{\varepsilon_{0} \varepsilon \ E^{2}}{2} \cdot V$$

Разделим формулу энергии на объем, занятый полем, и получим энергию, приходящуюся на единичный объем, то есть плотность энергии.

 $\omega_e = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon \, E^2}{2}$  - данное выражение не зависит от формы конденсатора, справедливо для любого поля любого конденсатора.