## Вопрос 11

## Теплоёмкость. Теплоёмкость идеального газа. Теплоёмкость многоатомных газов. Работа при адиабатном процессе.

Молярная теплоемкость — скалярная физическая величина, численно равная количеству теплоты, необходимому для изменения температуры 1 моля вещества на 1 К.  $c_{\mu} = \frac{Q}{\mu \Delta T}$   $c_{\mu} = [\frac{\mathcal{J} \mathcal{H}}{MOЛЬ \cdot K}]$ 

Теплоемкость — скалярная физическая величина, численно равная количеству теплоты, необходимому для изменения температуры тела на 1 К.  $C = \frac{Q}{\Delta T}$   $C = [\frac{\mathcal{J} \mathcal{H}}{K}]$ 

Рассмотрим изолированную систему, состоящую из воды и эфира. По закону сохранения энергии (Сумма внутренних энергий тел системы равна нулю) после выравнивания температур веществ  $\Delta U_1 + \Delta U_2 = 0$ . По 1 закону термодинамики (Количество теплоты, полученной телом, равно сумме изменения внутренней энергии и работы, совершенной телом)  $Q_1 = \Delta U_1 + A_1$ ;  $Q_2 = \Delta U_2 + A_2$ . Работы жидкостей равны нулю  $\Rightarrow Q_1 + Q_2 = \Delta U_1 + \Delta U_2 = 0$ .

Приходим к уравнению теплового баланса (В замкнутой системе сумма количеств полученной теплоты каждым телом равна нулю).

Для твердых и жидких веществ удельные теплоемкости практически не меняются при изменении условий процесса, но для газа это изменение значительно.

## Рассмотрим два изопроцесса

## Изопроцесс

Изохорный

Изобарный

Молярная теплоемкость в изохорном процессе -  $C_V$  . Газ не совершает работу, а тогда по 1 закону

термодинамики  $Q_V = \nu C_V \Delta T = \Delta U$  .  $C_V = \frac{\Delta U}{\nu \Delta T} = \frac{\frac{i}{2} \nu R_\Delta T}{\nu_\Delta T} = \frac{iR}{2}$ 


Молярная теплоемкость в изобарном процессе -  $\,C_{\scriptscriptstyle p}\,\,$  .

$$Q_p = \Delta U + A = \nu C_p \Delta T \qquad C_p = \frac{\Delta U + A}{\nu_{\Delta} T} = \frac{\frac{i}{2} \nu R_{\Delta} T}{\nu_{\Delta} T} + \frac{\nu R_{\Delta} T}{\nu_{\Delta} T} = \frac{i R}{2} + R = \frac{(i+2) R}{2}$$

Формула Майера  $C_p = C_V + R$ 

Коэффициент Пуассона 
$$\frac{C_p}{C_V} = \gamma = \frac{i+2}{i}$$

**Адиабатный процесс** — процесс, при котором система может обмениваться с внешней средой только энергией за счет совершения работы.



$$Q = \Delta U + A = 0 \Rightarrow A = -\Delta U = \nu C_V (T_1 - T_2)$$

По уравнению состояния ИГ  $T = \frac{p\,V}{vR} = \frac{p\,V}{v\cdot(C_p - C_V)}$ 

Подставим это равенство в первую формулу и получим формулу работы газа в адиабатном процессе:  $A = \frac{C_{V}(\,p_{1}V_{1} - p_{2}V_{\,2})}{C_{\,p} - C_{V}} = \frac{p_{1}V_{1} - p_{2}V_{\,2}}{\gamma - 1}$ 

Работа при адиабатном процессе — площадь подграфика, то есть интеграл.