Вопрос 11

Теплоёмкость. Теплоёмкость идеального газа. Теплоёмкость многоатомных газов. Работа при адиабатном процессе.

Удельная теплоемкость — скалярная физическая величина, численно равная количеству теплоты, необходимому для нагревания 1 килограмма вещества на 1 К. $c=\frac{Q}{m\Delta T}$ $c=[\frac{\cancel{L}\cancel{m}}{\kappa z \cdot K}]$

Молярная теплоемкость — скалярная физическая величина, численно равная количеству теплоты, небхоимому для нагревания 1 моля вещества на 1 К. $c_{\mu} = \frac{Q}{\mu \Delta T}$ $c_{\mu} = [\frac{A \mathcal{H}}{MOJD \cdot K}]$

Теплоемкость — скалярная физическая величина, численно равная количеству теплоты, необходимому для нагревания тела на 1 К. $C = \frac{Q}{\Lambda T}$ $C = \left[\frac{\cancel{\cancel{\square}}\cancel{\cancel{M}}}{\cancel{\cancel{K}}}\right]$

Рассмотрим изолированную систему, состоящую из воды и эфира. По закону сохранения энергии (Сумма внутренних энергий тел системы равна нулю) после выравнивания температур веществ ΔU_1 + ΔU_2 = 0 . По 1 закону термодинамики (Количество теплоты, полученной телом, равно сумме изменения внутренней энергии и работы, совершенной телом) $Q_1 = \Delta U_1 + A_1$; $Q_2 = \Delta U_2 + A_2$. Работы жидкостей равны нулю $\Rightarrow Q_1 + Q_2 = \Delta U_1 + \Delta U_2 = 0$

Приходим к уравнению теплового баланса (В замкнутой системе сумма количеств полученной теплоты каждым телом равна нулю).

Для твердых и жидких веществ удельные теплоемкости практически не меняются при изменении условий процесса, но для газа это изменение значительно.

Рассмотрим два изопроцесса

Изохорный

|Изобарный

Молярная теплоемкость в изхорном процессе - $C_{\scriptscriptstyle V}$. Газ не совершает работу, а тогда по 1 закону

термодинамики $Q_V = vC_V \Delta T = \Delta U$. $C_V = \frac{\Delta U}{v\Delta T} = \frac{\frac{1}{2}vR_\Delta T}{v\Delta T} = \frac{iR}{2}$

Молярная теплоемкость в изобарном процессе - $C_{\scriptscriptstyle n}$

$$Q_p = \Delta U + A = \nu C_p \Delta T \qquad C_p = \frac{\Delta U + A}{\nu_{\Delta} T} = \frac{\frac{i}{2} \nu R_{\Delta} T}{\nu_{\Delta} T} + \frac{\nu R_{\Delta} T}{\nu_{\Delta} T} = \frac{i R}{2} + R = \frac{(i+2) R}{2}$$

Формула Майера $C_p = C_V + R$

Коэффициент Пуассона
$$\frac{C_p}{C_V} = \gamma = \frac{i+2}{i}$$

Адиабатный процесс — процесс, при котором система может обмениваться с внешней средой только энергией за счет совершения работы.

$$Q = \Delta U + A = 0 \Rightarrow A = -\Delta U = \nu C_V (T_1 - T_2)$$

 $T = \frac{p\,V}{vR} = \frac{p\,V}{v\cdot(C_{\rm p} - C_{\rm V})}$. Подставим это равенство в первую формулу и получим По уравнению состояния ИГ

формулу работы газ в адиабатном процессе: $A = \frac{C_V(p_1V_1 - p_2V_2)}{C_v - C_v} = \frac{p_1V_1 - p_2V_2}{v - 1}$