Lecția 7 Povestea cu două finaluri

50 de minute, copii de 6-7 ani. Trei misiuni, un puzzle dificil pentru toți și două rezerve suplimentare. Copiii construiesc o poveste în care spectatorul alege unde ajunge și se poate întoarce să vadă celălalt final.

Ideea nouă: programul schimbă pagina

Introducem **Adaugă pagină** și blocul roșu **Mergi la pagină / Go to Page**. O pagină este o scenă cu propriul fundal, personaje și programe. Imaginea din blocul roșu arată destinația. Este un bloc de sfârșit: acțiunile acelei scene se pun înaintea lui, nu după el.

Folosim atingerea cu degetul, săritura, mărirea, Așteaptă și mărimea inițială, deja cunoscute. Nu cerem texte, dialoguri scrise, înregistrări sau personaje personalizate. Copilul poate spune oral povestea.

Pregătire numai cu biblioteca instalată

Creăm un proiect nou. **Pagina 1: Park și Rabbit. Pagina 2: Beach Day și Dog.** Adăugăm a doua pagină cu plusul din dreapta, alegem fundalul ei și personajul. Eliminăm pisica inițială de pe fiecare pagină dacă urmăm modelul. Centrele personajelor pot fi aproximative; în această lecție nu folosim ciocniri.

La M2 adăugăm **Ball** pe pagina 2, jos în dreapta, ca buton de întoarcere. La M3 adăugăm Dog pe pagina 1 și o a treia pagină, **Beach Night**, cu Rabbit și Ball. Personajele trebuie să fie separate și vizibile ca să poată fi atinse ușor. Nu micșorăm butonul-minge.

Nu copiem fișiere pe tablete. Toate cele trei fundaluri și personajele sunt incluse. SJR-urile sunt referințe opționale pentru profesor; copiii construiesc paginile în timpul lecției.

Demonstrația care evită confuzia

Adăugăm pagina 2 înainte să căutăm blocul roșu către ea. Revenim la pagina 1 prin miniatura din dreapta. Iepure: **atingere → mergi la pagina 2**. Atingem iepurele pe scenă: fundalul și personajul se schimbă.

Miniaturile din dreapta sunt pentru editare. În joc, paginile se schimbă prin personajele programate. Nu considerăm misiunea rezolvată dacă un copil folosește miniaturile pentru călătorie. Aceleași desene de personaje pe pagini diferite sunt personaje separate: fiecare primește propriul program.

Modelele principale așteaptă atingeri, inclusiv la sosire. La rezerve folosim un fapt nou: când un program execută Mergi la pagină, programele cu steag de pe pagina destinație pornesc automat. Selectarea miniaturii în editor nu este aceeași probă.

Cele 50 de minute

Minute	Activitate	Acțiunea profesorului
0-4	Exemplu oficial adaptat	O acțiune, apoi altă scenă.
4-10	Două pagini	Fundaluri și personaje din bibliotecă.
10-18	Misiunea 1	Portalul pornește din program.
18-24	Misiunea 2	Construim și probăm întoarcerea.
24-27	Pauză	Spunem două continuări posibile.
27-37	Puzzle dificil	Două finaluri și întoarcere.
37-45	Creația mea	Alegem sensul și gestul fiecărui final.
45-50	Testez și salvez	Explorăm drumurile, salvăm și redeschidem.

Păstrăm timp pentru fiecare: oferim tuturor încercarea puzzle-ului dificil și indicii progresive. Dacă lucrul merge mai lent, construim M2 împreună și simplificăm pregătirea scenei; nu luăm minutele atelierului sau ale salvării. La ora atelierului, copilul personalizează ultima variantă care funcționează. Rezervele și soluțiile lor rămân suplimentare, după o alegere personală sau într-o întâlnire următoare; nu sunt obligații pentru toată clasa.

Exemplu oficial adaptat: Povestea continuă în altă scenă

Reper: Moonrise after Sunset. Exemplul oficial leagă apusul de apariția lunii. Adaptăm ideea de continuare la personajele noastre: iepurele părăsește parcul și întâlnește câinele pe plajă. Pregătește două pagini din bibliotecă înainte de a arăta blocul roșu. Nu avem nevoie să editām fundaluri.

Model pentru demonstrație: Pagina 1, Rabbit: atingere → sari 2 → pagina 2. Pagina 2 are Beach Day și Dog. Copilul spune oral ce se întâmplă după sosire; nu adăugăm încă pornire automată pe pagina 2. Aceasta rămâne la rezerve.

Întreabă înainte de rulare: „Ce parte a poveștii se întâmplă înainte de blocul roșu? Rulează prin atingerea iepurelui, nu prin miniatura paginii.”

Exemplul este inclus în timpul de demonstrație sau în introducerea misiunii indicate; nu este o misiune suplimentară. Profesorul îl pregătește în ScratchJr, folosind biblioteca instalată. Copiii construiesc propriile proiecte; nu au fișiere de importat și nu trebuie să deschidă site-ul oficial în timpul lecției.

Rezervele de 6-8 și 8-10 minute sunt suplimentare. Păstrăm puzzle-ul dificil pentru toți. Limităm decorarea până funcționează călătoria; pozițiile nu trebuie copiate exact.

Misiunea 1 Portalul

Țința: atingem iepurele din parc. Sare o dată, apoi ajungem la plaja de zi. Acolo câinele așteaptă; la atingere sare o dată. Nu folosim miniaturile în timpul probei.

Soluție: pagina 1, iepure: atingere → sari 2 → mergi la pagina 2. Pagina 2, câine: atingere → sari 2. Numărul 2 din Sari indică înălțimea, nu două sărituri.

Verificare: săritura iepurelui se vede înainte de schimbare. Câinele nu sare până nu este atins. Pentru o nouă probă M1, profesorul revine la pagina 1 în editor; M2 adaugă întoarcerea în poveste.

Indicii: „Ce se întâmplă înainte să dispară parcul?”, „Unde trebuie să fie blocul roșu?”, „Pe ce pagină și pe ce personaj lucrezi acum?”. Copiii primesc ținta, nu o greșeală de copiat.

Misiunea 2 Dus-întors

Ținta: păstrăm portalul și săritura câinelui. Mingea de pe plajă ne întoarce în parc. Putem face aceeași călătorie de două ori, numai prin personajele de pe scenă.

Trecere: adăugăm Ball pe pagina 2, jos în dreapta, separat de câine. Minge: atingere → mergi la pagina 1. Celelalte programe rămân cele din M1.

Verificare: iepure → plajă; câine → săritură; minge → parc. Repetăm fără Reset și fără miniaturi. Revenirea în parc așteaptă un nou tap; nu ne trimite automat iar pe plajă.

Indiciu: „Cine poate fi butonul de întoarcere?”. Copilul poate alege alt personaj inclus, suficient de mare și separat, dacă este consecvent la toate finalurile.

Misiunea 3 Două finaluri

Puzzle dificil pentru toți. În parc avem două alegeri: iepurele deschide plaja de zi, câinele deschide plaja de noapte. Ziua, atingem câinele și sare. Noaptea, atingem iepurele: crește, așteaptă, revine la mărimea inițială. Fiecare final are o minge care ne întoarce în parc. Vizităm ambele finaluri fără miniaturi.

Trecere: la pagina 1 adăugăm Dog. Adăugăm pagina 3 cu Beach Night, Rabbit și Ball. În model simplificăm iepurele paginii 1 la atingere → pagina 2; săritura de dinainte rămâne opțională. Programul câinelui de pe pagina 2 și mingea de întoarcere rămân.

Pagina și actorul	Soluția profesorului
1, iepure	Atingere → mergi la pagina 2.
1, câine	Atingere → mergi la pagina 3.
2, câine	Atingere → sari 2.
2, minge	Atingere → mergi la pagina 1.
3, iepure	Atingere → mărește 4 → așteaptă 10 → mărime inițială.
3, minge	Atingere → mergi la pagina 1.

Ce este dificil: legăm trei scene într-o hartă cu două ramuri și două drumuri de întoarcere. Două personaje pot arăta la fel și totuși au roluri diferite pe pagini diferite. Nu introducem condiții, scoruri sau variabile.

Indicii progresive: „Construiește întâi drumul de zi și întoarcerea”, „Ce personaj alegem pentru cealaltă destinație?”, „Pe ce pagină trebuie pus programul de mărire?”, „Ambele mingi trebuie să ducă unde?”. Desenăm trei dreptunghiuri și săgețile înainte să programăm.

Verificare: plecăm din parc, vizităm ziua, probăm câinele, revenim. Alegem noaptea, probăm iepurele, așteptăm mărimea inițială, revenim. Repetăm circuitul fără Reset; fiecare final rămâne deschis până atingem mingea. Toți primesc provocarea, cu sprijin dacă este nevoie.

Creația mea: Două alegeri care spun o poveste

Minutele 37-45: 8 minute pentru fiecare copil. Acest timp este inclus în cele 50 de minute și nu depinde de terminarea puzzle-ului dificil. Copilul continuă cea mai avansată variantă care îi funcționează, chiar dacă este numai M1. Nu trebuie să înceapă alt proiect.

Spune copiilor: „Alege ce înseamnă cele două drumuri și inventează un gest pentru fiecare final. De exemplu, ziua mergem la joacă, iar seara ne liniștim. Povestea se spune oral; programul arată diferența. Poți păstra cele trei fundaluri existente.”

Verificarea autorului: Urmează fiecare drum prin personajele programate și întoarce-te. Arată ce ai ales tu: acțiunea, ordinea sau semnificația finalului. Miniaturile se folosesc numai la editare.

Sprijin și extensie: Personalizează un singur drum funcțional dus-întors. Pentru mai multă dificultate, finalurile au gesturi diferite, dar folosesc aceleași două tipuri de blocuri.

Profesorul cere o alegere de comportament sau de regulă; schimbarea decorului poate însoți acea alegere. Nu proiectează o soluție de copiat pentru acest atelier. Soluțiile puzzle-urilor rămân reperele profesorului; creația personală poate avea mai multe rezultate corecte.

Ce urmăresc la încheiere: Copilul arată pagina căreia îi aparține programul și blocul care schimbă scena.

Rezervă 1 Finalul pornește singur

6-8 minute în plus. Păstrăm cele două alegeri și mingile. Schimbăm doar pornirea acțiunilor de pe paginile 2 și 3 din atingere în steag. Câinele sare automat când ajungem la zi; iepurele crește și revine automat când ajungem la noapte.

Verificare: atingem doar alegerea din parc. Acțiunea finalului pornește fără alt tap. Finalul rămâne acolo; mingea ne întoarce. Repetăm ambele alegeri. **Indiciu:** „Ce programe pornesc când blocul roșu ne aduce pe pagina nouă?”. Nu punem Mergi la pagină după acțiunile finalurilor din această rezervă.

Rezervă 2 Trei opriri

8-10 minute în plus. O singură atingere pornește trei scene în ordine: o săritură în parc, două sărituri pe plaja de zi, apoi creștere și revenire pe plaja de noapte. Se oprește acolo. Mingea ne întoarce în parc, unde așteaptă un nou tap.

Pornim de la M3. P1: numai iepure. P2: numai câine. P3: iepure și minge. Înlocuim programele vechi.

• Pagina 1, iepure: atingere → sari 2 → mergi la pagina 2.

• Pagina 2, câine: steag → repetă 2 [sari 2] → mergi la pagina 3.

• Pagina 3, iepure: steag → mărește 4 → așteaptă 10 → mărime inițială.

• Pagina 3, minge: atingere → mergi la pagina 1.

Verificare: 1, apoi 2, apoi 3; o săritură, două sărituri, o transformare. Blocul de schimbare a paginii este după Repeat. Așteptăm la noapte: nu se reia singur. Mingea revine la parc; abia o nouă atingere a iepurelui pornește călătoria.

Indicii: „Cine anunță scena următoare?”, „Unde punem trecerea ca să vedem ambele sărituri?”, „Ce trebuie să aștepte un tap?”.

Dificultăți și sprijin

Ce observăm	Cum ajutăm
Blocul către pagina dorită lipsește	Adăugăm mai întâi pagina destinație. Verificăm pictograma ei.
Programul apare pe alt personaj	Selectăm pagina, apoi personajul, apoi editățm.
Acțiunea nu se vede	Punem acțiunea înaintea blocului roșu, nu după schimbarea scenei.
Povestea merge doar prin miniaturi	Programăm personajele și probăm atingând scena.
Sari 2 produce o singură săritură	Numărul schimbă înălțimea. Pentru două folosim Repeat 2.
Rezerva nu pornește în pagina 2	Testăm intrând prin programul paginii 1, nu doar alegând miniatura.
Povestea se repetă fără oprire	Pagina 1 trebuie să aștepte atingerea; nu automatizăm întoarcerea.

Încheiere și verificare

Un coleg explorează ambele finaluri. Copilul explică alegerea și întoarcerea. Salvăm prin galerie, redeschidem și probăm din pagina 1.

Raport: verificare/README.md. Înainte de clasă reconstruim M3 pe Lenovo: ambele ramuri de două ori, salvare și redeschidere offline. Fără distribuirea fișierelor.

Referințe: blocurile oficiale ScratchJr și cartonașele oficiale, pentru Go to Page și pornirile de program.

Surse și adaptări: reperele oficiale și creditele cursului. Exemplele sunt adaptări pentru acest curs, nu traduceri oficiale.