Hannu Hakalahti

Siemens MindSphere

Automation in Network

Ohje Syksy 2019 SeAMK Tekniikka Automaatiotekniikka Tietotekniikka



SISÄLTÖ

SI	ISÄLTÖ	1
1	JOHDANTO	3
2	MINDSPHEREN PERUSTEITA	4
	2.1 MindSpheren arkkitehtuuri	4
	2.2 MindAccess	5
	2.3 Datakeskukset	5
	2.4 Verkko-osoitteet	6
	2.5 Aloitusnäyttö	6
3	UUDEN ASSETIN LUOMINEN MINDSPHEREEN	7
	3.1 Asset Manager	7
	3.2 Aspektin luominen	8
	3.3 Tyypin luominen	11
	3.4 Assetin luominen	14
4	MINDSPHEREN ULKOPUOLINEN SOVELLUS	16
	4.1 Service Credentials	16
	4.2 Esimerkkisovellus	18
	4.3 Fleet Manager	20
5	MINDSPHERE-SOVELLUS	21
	5.1 MindSphere OS Bar	21
	5.2 Manifest-tiedosto	23
	5.3 Requirements-tiedosto	23
	5.4 Runtime-tiedosto	23
	5.5 Toimenpiteet Cloud Foundry -pilvipalvelussa	24
	5.6 Sovelluksen rekisteröinti MindSpheressä	25
	5.7 Käyttöoikeuksien määrittäminen	27
	5.8 Sovelluksen rekisteröiminen	29
	5.9 Käyttäjäroolien määritys	30
6	MINDCONNECT IOT EXTENSION JA MQTT	32
	6.1 Kirjautuminen sisään	32
	6.2 Administration	32

	6.3 Devic	e Management	33
	6.4 MQT	Г-asiakasohjelman asetukset	33
	6.5 Viesti	pohjat	33
	6.6 Uude	n laitteen luominen (100)	34
	6.7 Laitte	en tietojen määrittäminen (110)	35
	6.8 Sijain	nin määrittäminen (112)	36
	6.9 Mittau	usdatan lähettäminen (200)	37
	6.10	Linkitys MindSphereen	38
L	ÄHTEET.		42

1 JOHDANTO

MindSphere on Siemensin kehittämä ja ylläpitämä PaaS-alusta, johon asiakkaat voivat muun muassa luoda omia sovelluksiaan. Tässä dokumentissa on ohjeet MindSpheren peruskäyttöön.

Luvussa 2 kerrotaan muutamia perusasioita MindSpherestä.

Luvussa 3 käydään läpi, kuinka Asset Manager -työkalun avulla voidaan luoda asset eli digitaalinen vastine yrityksen fyysisestä laitteesta tai automaatiojärjestelmästä, josta on tarkoitus kerätä dataa. Esimerkkinä käytetään Pysense-laajennuskorttia, jossa on eri antureita. Pysense-laajennuskorttia vastaavaa assettia käytetään myöhemmissä luvuissa.

Luvussa 4 annetaan ohjeet siitä, miten tehdään paikallisessa järjestelmässä toimiva Python-sovellus, joka hyödyntää MindSpheren ohjelmointirajapintaa. Ohjelma luo satunnaista aikasarjadataa, jota kirjoitetaan MindSpheren IoT Time Series Service -palveluun.


Luvussa 5 on ohjeet MindSphere-sovelluksen tekemiseen. Python-ohjelmointikielellä tehty sovellus lukee aikasarjadataa MindSpheren ohjelmointirajapinnan kautta ja näyttää verkkosivulla diagrammeja luetun datan perusteella. Ohjeet alkavat siitä, kuinka sovellus ladataan Cloud Foundry -pilvipalveluun ja päättyvät tarvittavien asetusten tekemiseen MindSpheren puolella.

Luvussa 6 tarkastellaan MindSpheren MindConnect IoT Extension -lisäosaa, jonka avulla lisäosaan voidaan kirjoittaa dataa käyttämällä MQTT-protokollaa. Luvussa on myös ohjeet siitä, kuinka data saadaan linkitettyä varsinaisen MindSpheren puolella olevaan assettiin.

2 MINDSPHEREN PERUSTEITA

2.1 MindSpheren arkkitehtuuri

MindSphere voidaan jakaa kolmeen erilliseen tasoon kuvion 1 mukaisesti.



Kuvio 1. MindSpheren arkkitehtuuri (Siemens AG a 2019).

MindSphere Application Platform hyödyntää Cloud Foundryn kehittämää PaaSalustaa ja se tarjoaa eri työkaluja sovellusten käyttöönottoon, skaalaukseen ja hallintaan. Sovelluskehittäjät voivat tarjota omia sovelluksiaan yritysasiakkaille MindSpheren kaupassa, minkä lisäksi Siemens tarjoaa muutamia perussovelluksia MindSpheren käyttäjille (Siemens AG a 2019.)

MindSphere Service Platform tarjoaa palveluja sovelluksenkehitykseen. Asiakas voi integroida omat sovelluksensa MindSphereen ohjelmointirajapinnan eli APIn kautta (Siemens AG a 2019.)

MindConnect Elements on joukko Siemensin kehittämiä laitteita ja ohjelmistoja asiakkaan fyysisten laitteiden liittämiseksi MindSphereen. Vaihtoehtoisesti asiakas voi kehittää oman MindSpheren ulkopuolisen sovelluksen, joka kirjoittaa laitteista kerättyä dataa MindSphereen (Siemens AG a 2019.)

2.2 MindAccess

Siemens tarjoaa asiakkailleen erityyppisiä MindSphere-tilejä, joista asiakkaat voivat valita sen vaihtoehdon, joka soveltuu parhaiten heidän omiin käyttötarkoituksiinsa. Tilit ovat saatavana erikokoisina: Small/Medium/Large.

MindAccess IoT Value Plan -tilin avulla asiakkaat voivat

- Liittää fyysiset laitteensa MindSphereen
- Lähettää laitteista kerättyä dataa turvallisesti
- Tallentaa ja visualisoida laitteista kerättyä dataa
- Hallinnoida käyttäjiä ja laitteiden digitaalisia vastineita
- Käyttää valmiita MindSpheren työkaluja (Siemens PLM Software a 2019.)

MindAccess DevOps Plan -tili sisältää kaiken tarvittavan MindSphere-sovellusten kehittämiseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon. Sovellukset voivat olla kehitetty jonkin tietyn asiakkaan tarpeisiin tai ne voivat olla tarjolla julkisesti kaikille MindSpheren käyttäjille. (Siemens PLM Software b 2019.)

2.3 Datakeskukset

Tämän dokumentin kirjoituhetkellä MindSpheressä oleva data sijaitsee kolmessa eri datakeskuksessa, jotka ovat listattuna taulukossa 1.

Taulukko 1. MindSpheren datakeskukset. (Siemens AG b 2019)

Alue	Tunnus	Verkkoalue	Datakeskus	Palveluntarjoaja
Eurooppa 1	eu1	mindsphere.io	Frankfurt,	Amazon Web
			Saksa	Services
Eurooppa 2	eu2	mindsphere.io	Amsterdam,	Microsoft Azure
			Alankomaat	
Kiina 1	cn1	mindsphere-io.cn	Shanghai,	Alibaba Cloud
			Kiina	

2.4 Verkko-osoitteet

Taulukossa 1 olevia tunnusta ja verkkoaluetta käytetään MindSphereen liittyvissä verkko-osoitteissa. Asiakas voi kirjautua omalle MindSphere-tililleen menemällä verkkoselaimella osoitteeseen (Siemens AG c 2019)

```
https://{tenant}.{tunnus}.{verkkoalue}
```

Esimerkiksi:

```
https://seamk.eu1.mindsphere.io
```

Asiakkaan sovellukset, jotka ovat yhteydessä MindSpheren ohjelmointirajapinnan kanssa, käyttävät verkko-osoitetta (Siemens AG c 2019)


```
https://gateway.{tunnus}.{verkkoalue}/api/{palvelu}
```

Esimerkiksi IoT Time Series -palvelun tapauksessa verkko-osoite on muotoa

```
https://gateway.eu1.mindsphere.io/api/iottimeseries/v3/
```

2.5 Aloitusnäyttö

MindSpheren Launchpad eli aloitusnäyttö on esitetty kuviossa 2.



Kuvio 2. MindSpheren aloitusnäyttö.

Myös asiakkaan omat sovellukset näkyvät aloitusnäytöllä.

3 UUDEN ASSETIN LUOMINEN MINDSPHEREEN

3.1 Asset Manager

Englanninkielinen termi asset kuvaa yrityksen omistamaa resurssia, joka voi olla esimerkiksi jokin laite tai teollinen tuotantoprosessi. Asset Manager -työkalun avulla tästä resurssista voidaan luoda digitaalinen vastine. Mallinnuksessa määritetään aluksi laitteen tai prosessin aspektit (engl. aspect) ja siihen liittyvät muuttujat. Tässä yhteydessä aspekti on datan mallinnusmekanismi, joka kokoaa muuttujat loogisiksi kokonaisuuksiksi. Seuraavaksi luodaan laitteen tai prosessin tyyppi, jota voidaan pitää assetin mallipohjana (engl. template). Tyyppiin liitetään aikaisemmin tehdyt aspektit. Lopuksi tyypin avulla luodaan itse asset. (Siemens AG d 2019.)

MindSphere luo jokaiselle assetille oman yksilöllisen ID-numeron, jonka avulla MindSphere API:n eli ohjelmointirajapinnan kautta tulevat luku- ja kirjoitusoperaatiot voidaan kohdistaa oikeaan kohteeseen.

Tehdään esimerkiksi Pysense-laajennuskortin digitaalinen vastine. Pysense on IoTkehitysalusta, joka sisältää kiihtyvyys-, valo- ja lämpötila-anturin lisäksi barometrin.

- Laite (asset): Pysense
- Tyyppi: ExpansionBoard
- Aspektit ja muuttujat:
 - LIS2HH12 (Kiihtyvyysanturi): accelerationX, accelerationY, accelerationZ, pitch, roll
 - LTR-329ALS-01 (Valoanturi): blueCh, redCh
 - Si7006-A20 (Lämpötila-anturi): dewPoint, humidity, temperature
 - MPL3115A2 (Barometri): pressure, temperature


Asset Manager -työkalulla tehtävät vaiheet ovat listattuna alla.

- 1. Luodaan ensin tarvittavat aspektit ja niihin kuuluvat muuttujat
- 2. Luodaan laitteen tyyppi ja liitetään siihen aiemmin luodut aspektit
- 3. Luodaan lopuksi itse laite aiemmin luodun tyypin avulla

3.2 Aspektin luominen

Aspektin luominen tapahtuu Asset Manager -työkalulla seuraavasti:

- 1. Klikkaa sivuvalikosta Aspects
- 2. Paina Create aspects -painiketta




Kuvio 3. Uusi aspekti.

- 3. Kirjoita aspektin nimi, esim. anturin mallinumero LIS2HH12
- 4. (Valinnainen). Kirjoita aspektin kuvaus
- 5. Valitse aikasarjadataa varten aspektin kategoriaksi **Dynamic**




Kuvio 4. Aspektin tiedot.

6. Aloita muuttujien lisääminen klikkaamalla Add variable –painiketta



Kuvio 5. Lisää muuttuja.

- 7. Kirjoita Name-tekstikenttään muuttujan nimi
- 8. Valitse **Data type** -pudotusvalikosta muuttujan datatyyppi
- 9. Kirjoita Unit-tekstikenttään muuttujan yksikkö
- 10. Voit lisätä uusia muuttujia klikkaamalla Add variable -painiketta
- 11. Klikkaa lopuksi Save-painiketta tallentaaksesi aspektin



Kuvio 6. Muuttujien lisääminen.

Vastaavalla tavalla voidaan luoda muut aspektit.

LTR_329ALS_01

Dynamic, 2 Variables

eamk.LTR_3	29ALS_01	Digital / Description	Ambient Light Senso	or
TR_329ALS_ lame	01			
/ariables				
Variables	Data type	Unit	Max. length	Value
	Data type	Unit lux	Max. length	Value -

Kuvio 7. Aspekti LTR_329ALS_01.

Si7006_A20

Dynamic, 3 Variables

amk.Si7006_/ 7006_A20 ime	420	Descripti	ty and Temperature	Sensor
ariables Name	Data type	Unit	Max. length	Value
	Data type DOUBLE	Unit °C	Max. length	Value -
Name	15.53		11,24	Value -

Kuvio 8. Aspekti Si7006_20.

MPL3115A2

Dynamic, 2 Variables




Kuvio 9. Aspekti MPL3115A2.

3.3 Tyypin luominen


Kun haluat luoda uuden tyypin assettia varten

- 1. Klikkaa sivuvalikosta Types
- 2. Klikkaa sitten Create type




Kuvio 10. Uusi tyyppi.

- 3. Kirjoita Name-tekstikenttään tyypin nimi
- 4. (Valinnainen). Kirjoita tyypin kuvaus **Description**-tekstikenttään




Kuvio 11. Tyypin nimi ja kuvaus.

5. Lisää tyyppiin aspekteja klikkaamalla Add aspect –painiketta




Kuvio 12. Lisää aspekti.

6. Voit kirjoittaa aspektin nimen **Name**-tekstikenttään tai vaihtoehtoisesti voit klikata **Browse aspects** -painiketta




Kuvio 13. Selaa aspekteja.

- 7. **Browse aspects** -painikkeen painaminen avaa ponnahdusikkunan, josta voi valita halutut aspektit (voit valita yhden tai useamman aspektin)
- 8. Klikkaa Add-painiketta, kun olet valinnut haluamasi aspektin/aspektit



Kuvio 14. Lisättävän aspektin valinta.

9. Kun kaikki aspektit on lisätty, klikkaa Save-painiketta




Kuvio 15. Tallenna tyyppi.

3.4 Assetin luominen

Kun haluat luoda uuden assetin

- 1. Klikkaa sivuvalikosta Assets
- 2. Klikkaa Create asset -painiketta



Kuvio 16. Luo assetti.

- 3. Valitse assetille tyyppi
- 4. Klikkaa Create-painiketta





Kuvio 17. Lisää tyyppi assettiin.

- 5. Kirjoita Name-tekstikenttään assetin nimi
- 6. (Valinnainen). Kirjoita **Description**-tekstikenttään assetin kuvaus

/pe ID:	
seamk.ExpansionBoard	
elected type of asset cannot be changed	
ame: *	
Pysense	
escription: 5	
Pysense Expansion Board	

Kuvio 18. Assetin nimeäminen.

Location-osiossa voi määrittää assetin sijainnin.

Kampusranta 9			
Postal code:	City:		
60320	Seinajoki		
Country:		Region:	
Finland		Region	
Tilliand			
Latitude:	Longitude:		
	Longitude: 22.822477		

Kuvio 19. Laitteen osoite ja sijainti.

7. Klikkaa lopuksi **Save**-painiketta sivun alaosassa

Luodun assetin ID on luettavissa selaimen osoiteriviltä

.../details/asset?selected={assetID}

4 MINDSPHEREN ULKOPUOLINEN SOVELLUS


Tässä kappaleessa käsitellään sovellusta, jota ajetaan MindSpheren ulkopuolella käyttäjän omassa järjestelmässä. Sovelluksella on kuitenkin pääsy MindSpheressä olevaan dataan MindSpheren APIn eli ohjelmointirajapinnan kautta. Edellytykset MindSpheren ulkopuolisen sovelluksen käyttöönotolle ovat

- MindAccess DevOps Plan -tili
- Outbound Traffic Upgrade -päivitys, joka mahdollistaa MindSpheren ulkopuolisten sovellusten integroinnin MindSphereen
- mdsp:core:TenantAdmin -rooli, jotta käyttäjä voi anoa tekniseltä tuelta
 Service Credentials -tunnuksia (Siemens AG e 2019)

4.1 Service Credentials

MindSpheren ulkopuolinen sovellus tarvitsee Service Credentials -tunnukset, jotta se voisi kirjoittaa ja lukea dataa MindSpherestä. Edellä mainitut tunnukset koostuvat client_id-client_secret-parista, joka voidaan rinnastaa käyttäjätunnukseen ja salasanaan. Service Credentials -tunnuksia anotaan tekniseltä tuelta, GTAC:lta (Global Technical Access Center). Pyyntö tehdään MindSpheren aloitusnäytöltä.

- 1. Klikkaa MindSphere-tekstiä aloitusnäytön ylävalikosta
- Klikkaa MindSphere Support -tekstiä, mikä avaa ponnahdusikkunan



Kuvio 20. MindSphere Support.

Avautuvassa ponnahdusikkunassa on tukipyyntölomake, jolla voi anoa tekniseltä tuelta Service Credentials -tunnuksia.

irst name: *	Last name: *	
First name	Last name	
-Mail: *	Country code: Phone:	
E-Mail	Please select Phone	
Γitle: <mark>*</mark>	Support category: *	
Short description (max. 80 characters)	Please select	

Kuvio 21. Tukipyyntölomake.

Käytä tukipyyntölomakkeessa alla olevaa mallipohjaa (Siemens AG e 2019). Pyyhi mallipohjasta tarpeeton teksti pois.

```
Subject: Request for [new|updated] Service Credentials for self-hosted application

Dear MindSphere Support,

Please [create new|update existing] Service Credentials for the tenant with the following parameters:

Tenant name: {tenantName}

Account type: {Developer (Dev) or Operator (Ops)}

Service Credentials ID: {name for the service credentials set}

Include subtenant impersonation: {yes/no. Whether to include the capability to request tokens that are restricted to a specific subtenant}
```

Tukipyynnön tekijä saa sähköpostiinsa linkin, josta Service Credentials -tunnukset voi käydä lataamassa omalle koneelle. Tunnukset ovat voimassa 365 päivää, minkä jälkeen ne vanhenevat. Tunnukset voidaan kuitenkin uusia.

4.2 Esimerkkisovellus

Tässä kappaleessa oleva esimerkkisovellus käyttää Service Credentials -tunnuksia. Sovellus on tehty Python 3 -ohjelmointikielellä ja se hyödyntää sekä **requests**- että **requests_oauthlib**-kirjastoja, jotka voidaan asentaa komennolla

```
pip install requests requests_oauthlib
```

Kun MindSphereen kirjoitetaan aikasarjadataa, on käytettävä ISO 8061 -standardin mukaista aikaleimaa: YYYY-mm-ddTHH:MM:SS.sssZ. Sama pätee aikasarjadatan lukemiseen ja poistamiseen. Validi aikaleima saadaan **datetime**-moduulin avulla esimerkiksi seuraavasti:

```
from datetime import datetime

now = datetime.utcnow()
timestamp = now.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%f")[:-3] + "Z"
```

Sovellus kirjoittaa aikasarjadataa luvussa 3 luodun Pysense-assetin MPL3115A2-aspektiin. Korvaa alla olevassa esimerkkikoodissa muuttujan **asset_id** arvo, koska se on yksilöllinen kullekin assetille. Korvaa myös muuttujien **client_id**, **client_sec-ret** ja **tenant** arvot.

```
# Standard Library
from datetime import datetime
import json
import time
import random
# Additional Modules
from oauthlib.oauth2 import BackendApplicationClient
from requests_oauthlib import OAuth2Session

# Enter your own asset ID here.
asset_id = "{myAssetID}"
# Enter your own Service Credentials here.
client_id = "{myServiceCredentialsClientID}"
client_secret = "{myServiceCredentialsClientSecret}"
```

```
# Enter your own MindSphere tenant name here.
tenant = "{myTenantName}"
# URL for the MindSphere IoT Time Series Service.
base_url = "https://gateway.eu1.mindsphere.io/api/iottimeseries/v3"
aspect = "MPL3115A2"
url = base_url + "/timeseries/" + asset_id + "/" + aspect
# Create a backend client and retrieve a token.
token_url = f"https://{tenant}.piam.eu1.mindsphere.io/oauth/token"
oauthclient = BackendApplicationClient(client id=client id)
oauthsession = OAuth2Session(client=oauthclient)
token = oauthsession.fetch_token(
    token_url=token_url,
    client_id=client_id,
    client_secret=client_secret
# Create an OAuth2Session object with the token.
client = OAuth2Session(client_id=client_id, token=token)
# Valid timestamp format is YYYY-mm-ddTHH:MM:SS.sssZ.
fmt = "%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%f"
while True:
    # Form a valid timestamp.
    now = datetime.utcnow() # use UTC time
    timestamp = now.strftime(fmt)[:-3] + "Z"
    # All aspect's variables should be written at the same time.
    timeseries = [
        {
            "_time": timestamp,
            "pressure": round(random.uniform(99000, 101325), 1),
            "temperature": round(random.uniform(20, 30), 3)
        }
    ]
```

```
# Write the timeseries data.
data = json.dumps(timeseries)
headers = {"Content-Type": "application/json"}
response = client.put(url, data=data, headers=headers)


if response.status_code == 204:
    print("Timeseries written")
    print(json.dumps(timeseries, indent=4))

time.sleep(30)
```

4.3 Fleet Manager

Fleet Manager -työkalulla voi tarkastella aspekteihin liittyvää aikasarjadataa.

- 1. Avaa Fleet Manager ja valitse asset vasemmalla olevasta listasta
- 2. Valitse aspekti, jonka dataa haluat tarkastella visuaalisesti
- 3. Klikkaamalla muuttujan nimeä, muuttujan arvot voidaan poistaa näkyvistä



Kuvio 22. Fleet Manager.

5 MINDSPHERE-SOVELLUS

Tässä kappaleessa annetaan ohjeet MindSpheressä toimivan verkkosovelluksen tekemiseen. Esimerkkisovellus on tehty Python 3 -ohjelmointikielellä ja se käyttää **Flask**-mikrosovelluskehystä. Sovellus lukee **requests**-kirjaston avulla dataa loT Time Series Service -palvelusta ja visualisoi luetun datan **plotly**-kirjaston avulla.


Käytännössä sovelluksen lähdekoodi ladataan ensin Cloud Foundry -pilvipalveluun. Tämän jälkeen sovellus rekisteröidään MindSpheren puolella. Kun käyttöoikeudet on määritetty, sovellus on lopulta käytettävissä.

MindSphere-sovelluksen käyttöönoton vaatimuksena ovat (Siemens AG f 2019)

- Cloud Foundry Command Line Interface (CF CLI) -komentoriviohjelma,
 joka on ladattavissa osoitteesta https://docs.cloudfoundry.org/cf-cli/install-go-cli.html
- Cloud Foundry -rooli (esim. SpaceDeveloper), joka oikeuttaa sovellusten lataamiseen pilveen
- MindSphere-käyttäjätili
- MindSphere Developer -rooli, joko mdsp:core:Developer tai
 mdsp:core:DeveloperAdmin

5.1 MindSphere OS Bar

MindSphere OS Bar tarjoaa yhteisen käyttöliittymäelementin kaikille MindSpheresovelluksille. Tämän käyttöliittymäelementin integrointi sovellukseen on pakollista (Siemens AG g 2019.)



Kuvio 23. MindSphere OS Bar.

MindSphere OS Bar -käyttöliittymäelementin vasemmassa reunassa on painike, jolla käyttäjä pääsee suoraan MindSpheren aloitusnäytölle (Launchpad). Oikeassa reunassa on puolestaan painike, josta voi kirjautua ulos. Keskelle on mahdollista lisätä pudotusvalikon, johon sovelluksenkehittäjä voi lisätä omaa sisältöään.

Jotta MindSphere OS Bar voidaan lisätä sovellukseen, on verkkosivun sivupohjassa määritettävä ensin **div**-elementti, jonka ID on "_mdspcontent". Lisäksi tarvitaan verkko-osoite, josta MindSphere OS Bar:in JavaScript-koodi ladataan.

static-kansiossa olevan os-bar.js-tiedoston koodi on esitetty alla.

```
_mdsp.init({
    appId: "_mdspcontent",
    appInfoPath: "/static/app-info.json"
});
```

appInfoPath-parametri viittaa **static**-kansion JSON-tiedostoon **app-info.json**, jossa määritetään, mitä pudotusvalikossa näkyy, kun se avataan.

5.2 Manifest-tiedosto

manifest.yml-tiedostossa määritetään sovellukseen liittyviä parametreja, kuten nimi, käytössä olevien instanssien ja muistin määrä, rakennuspaketit ja komento, jolla sovellus käynnistyy. Route-parametria käytetään, kun sovellus rekisteröidään MindSpheren puolella.

```
applications:
- name: pysense
  instances: 1
  memory: 256M
  routes:
  - route: pysense-seamk.apps.eu1.mindsphere.io
  buildpacks:
  - python_buildpack
  command: python application.py
```

5.3 Requirements-tiedosto

requirements-tekstitiedostossa listataan sovelluksen tarvitsemat ohjelmakirjastot. Kukin rivi alkaa ohjelmakirjaston nimellä, jota seuraa kaksi yhtäsuuruusmerkkiä ja ohjelmakirjaston versio.

```
Flask==1.1.1
plotly==3.9.0
requests==2.22.0
```

5.4 Runtime-tiedosto

runtime-tekstitiedostossa määritetään käytettävä ohjelmistokielen versio.

```
python-3.6.8
```

5.5 Toimenpiteet Cloud Foundry -pilvipalvelussa

Ennen kuin sovellus voidaan ladata Cloud Foundry -pilvipalveluun, on siellä tehtävä muutamia esivalmisteluita. Sovellukselle täytyy ensin luoda *space*, joka on jaettu sijainti sovelluksen kehittämiseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon (Cloud Foundry Foundation 2019).

Avaa komentorivikehote sovelluksen projektikansiossa, ja kirjoita siihen

```
cf login -a https://api.cf.eu1.mindsphere.io -sso
```

Komento tulostaa näytölle hyperlinkin sivustolle, josta saa väliaikaisen salasanan. Kopio ja liitä väliaikainen salasana komentorivikehotteeseen. Huomaa, että salasana ei tule näkyviin. Paina vielä enter-näppäintä.

Luo sovellusta varten uusi sijainti komennolla

```
cf create-space {sovelluksenNimi}
```

Valitse sijainti komennolla

```
cf target -o "{organisaationNimi}" -s "{space}"
```

Lataa sovellus Cloud Foundryyn komennolla

```
cf push
```

Kun komento suoritetaan, **requirements**-tekstitiedostossa olevat ohjelmakirjastot asennetaan automaattisesti. Sovellus käyttää **manifest.yml**-tiedostossa annettuja parametreja.

Voit tarkistaa, että ohjelma on käynnissä komennolla

```
cf apps
```


Cloud Foundryn puolella ei ole tarvetta tehdä muita toimenpiteitä. Uloskirjautuminen tapahtuu komennolla

```
cf logout
```

5.6 Sovelluksen rekisteröinti MindSpheressä


Avaa Developer Cockpit -työkalu MindSpheren aloitusnäytöltä ja

Klikkaa Create new application -tekstiä




Kuvio 24. Luo uusi sovellus.

- 2. Valitse sovelluksen tyypiksi **Standard** (oletus)
- 3. Valitse infrastruktuuriksi MindSphere Cloud Foundry (oletus)



Kuvio 25. Sovelluksen tyyppi ja infrastruktuuri.


- 4. Kirjoita sovelluksen nimi **Display Name** -tekstikenttään
- 5. Kirjoita sovelluksen sisäinen nimi Internal Name -tekstikenttään
- 6. Kirjoita sovelluksen versio Version-tekstikenttään
- 7. (Valinnainen). Kirjoita sovelluksen kuvaus **Description**-tekstikenttään
- 8. Liitä sovelluksen ikoni klikkaamalla **Edit icon** -tekstiä ja valitsemalla sopiva kuvatiedosto. Esimerkissä on käytetty png-tiedostoa, jonka koko on 246x246.



Kuvio 26. Sovelluksen tiedot.


Components-osiossa tehdään linkitys Cloud Foundryyn ladattuun sovellukseen.

- Name-tekstikenttään kirjoitetaan sama nimi, mikä sovellukselle annettiin manifest-tiedostossa. Muussa tapauksessa automaattinen rekisteröinti epäonnistuu
- Cloud Foundry Direct URL -tekstikenttään tuleva verkko-osoite vastaa manifest-tiedoston route-parametria
- 11. Klikkaa Add Endpoints -painiketta



Kuvio 27. Linkitys Cloud Foundryyn.

- 12. Kirjoita Path-tekstikenttään /**
- 13. Klikkaa Add




Kuvio 28. Lisää endpoint.

14. Kirjoita **content-security-policy**-tekstikenttään **script-src**-parameterin kohtaan **'unsafe-eval'**, jolloin diagrammit näkyvät sovelluksessa



Kuvio 29. Content Security Policy (CSP).

15. Klikkaa lopuksi **Save**-painiketta sivun ylälaidasta




Kuvio 30. Sovelluksen tallennus.

5.7 Käyttöoikeuksien määrittäminen


Palaa takaisin sovellusnäkymään, kun sovellus on tallennettu.

1. Avaa Authorization Management -välilehti




Kuvio 31. Authorization Management.

- 2. Valitse sovellus Applications-listasta
- 3. Klikkaa Create Scope -painiketta



Kuvio 32. Sovelluksen käyttöoikeudet.

- Kirjoita Scope Name -tekstikenttään all
- 5. Valitse ADMIN
- 6. Valitse USER
- Klikkaa Save-painiketta




Kuvio 33. Sovelluksen käyttöoikeuksien määritys.

Lisää API-rooli klikkaamalla Add API Role -painiketta



Kuvio 34. Lisää API-rooli.

- Kirjoita Role Name -tekstikenttään mdsp:core:iot.timUser, joka antaa sovellukselle oikeuden lukea aikasarjadataa ohjelmointirajapinnan kautta
- 10. Valitse ADMIN
- 11. Valitse USER
- 12. Klikkaa Save-painiketta




Kuvio 35. MindSphere API -roolin määritys.

5.8 Sovelluksen rekisteröiminen


Seuraava vaihe on sovelluksen rekisteröiminen.

- 1. Palaa takaisin sovellusnäkymään klikkaamalla Dashboard-välilehteä
- 2. Valitse sovellus, jonka haluat rekisteröidä




Kuvio 36. Sovellukset.

3. Rekisteröi sovellus klikkaamalla Register-painiketta



Kuvio 37. Sovelluksen rekisteröiminen.

 Kuittaa ponnahdusikkuna klikkaamalla Proceed With Registration -painiketta




Kuvio 38. Info.

5.9 Käyttäjäroolien määritys

Avaa MindSpheren aloitusnäytöltä Settings-työkalu.

- 1. Valitse sivuvalikosta Roles
- 2. Klikkaa sovelluksen admin-käyttäjäroolia
- 3. Klikkaa Assign users -painiketta



Kuvio 39. admin-käyttäjäroolin määritys.

Valitse avautuvasta ponnahdusikkunasta ne henkilöt, joille haluat asettaa adminkäyttäjäroolin. Tee vastaava toimenpide user-käyttäjäroolille.

Ne henkilöt, joille on määritetty sovelluksen user-käyttäjärooli, saavat sovelluksen käyttöönsä seuraavan sisäänkirjautumisen jälkeen. Sovellus voidaan käynnistää suoraan MindSpheren aloitusnäytöltä.

6 MINDCONNECT IOT EXTENSION JA MQTT

Tässä kappaleessa kerrotaan, miten MindSphereen saadaa lähetettyä dataa MQTT-protokollan ja MindConnect IoT Extension -lisäosan avulla. Lisäosan käyttö edellyttää käyttäjältä vähintään seuraavia rooleja (MindSphere h 2019):

- mdsp:core:TenantAdmin, asetetaan MindSpheressä
- mdsp:core:mci.user, asetetaan MindSpheressä
- Devicemanagement User, asetetaan lisäosassa


6.1 Kirjautuminen sisään

MindConnect IoT Extension -lisäosaan pääsee joko klikkaamalla Iisäosan ikonia MindSpheren aloitusnäytöllä tai menemällä verkkoselaimella osoitteeseen

https://{tenant}-mciotextension.eu1.mindsphere.io

6.2 Administration

Administration-ohjelmalla voidaan muun muassa hallita käyttäjätilejä ja lisäosassa käytettäviä sovelluksia.



Kuvio 40. Administration-ohjelma.

6.3 Device Management

Device Management -ohjelmaa käytetään lisäosaan luotujen laitteiden hallintaan.



Kuvio 41. Device Management -ohjelma.

6.4 MQTT-asiakasohjelman asetukset

MQTT-asiakasohjelmassa käytettävän **Client ID** -parametrin avulla lisäosaan lähetettävät viestit voidaan kohdistaa oikeaan laitteeseen. **Client ID** -parametri näkyy lisäosaan luodun laitteen **Identity**-välilehdellä **External ID** -parametrina.

Taulukko 2. MQTT-asiakasohjelman asetukset.

Client ID	"omaClientID"
Käyttäjänimi	"omaTenant/omaMCloTExtensionKäyttäjänimi"
Salasana	"omaSalasana"
Palvelin (broker)	"mciotextension.eu-central.mindsphere.io"
Palvelimen portti	1883
Aihe (topic)	"s/us"

6.5 Viestipohjat

Viestien lähettämiseen MindConnect IoT Extension -lisäosaan käytetään palveluntarjoajan ennalta määrittämiä viestipohjia (engl. templates). Viestipohjissa kaikki viestit alkavat kolminumeroisella tunnuksella ja viestin muu sisältö erotellaan pilkulla (Cumulocity 2017).

6.6 Uuden laitteen luominen (100)

Uusi laite luodaan MindConnect loT Extension -lisäosaan käyttämällä viestipohjaa, jonka tunnus on 100. Viestissä voidaan antaa laitteen nimi ja tyyppi (Taulukko 3).


Taulukko 3. Uuden laitteen luominen. (Cumulocity 2019)

Paikka	Parametri	Pakollinen	Oletusarvo
1	Laitteen nimi	Ei	MQTT Device <sarjanumero></sarjanumero>
2	Laiteen tyyppi	Ei	MCIoT_MQTTDevice

Esimerkki (jossa käytetään Eclipse Paho MQTT Python Client -kirjastoa):

```
topic = "s/us"
message = "100,PysenseMQTT,MCIoT_MQTTDevice"
client.publish(topic, payload=message)
```

Yllä oleva esimerkkiviesti luo MindConnect loT Extension -lisäosaan uuden laitteen, jonka nimi on **PysenseMQTT**. Lisäosaan luodut laitteet näkyvät kohdassa **Device** Management → **Devices** → **All devices**.



Kuvio 42. Uusi laite.

6.7 Laitteen tietojen määrittäminen (110)

Laitteelle voidaan asettaa lisätietoja viestipohjalla, jonka tunnus on 110. Viestissä voidaan antaa laitteen sarjanumero, malli ja revisio.


Taulukko 4. Laitteen tietojen asettaminen. (Cumulocity 2019)

Paikka	Parametri	Pakollinen
1	Sarjanumero	Ei
2	Malli	Ei
3	Revisio	Ei

Esimerkki:

```
topic = "s/us"
message = "110,1737000142,Pysense,1.1"
client.publish(topic, payload=message)
```

Yllä oleva esimerkki päivittää tiedot kuviossa 42 oleviin **MODEL** ja **SERIAL NUM-BER** sarakkeisiin. Samat tiedot löytyvät myös laitteen **Info**-välilehdeltä.



Kuvio 43. Laitteen tiedot.

6.8 Sijainnin määrittäminen (112)

Laitteen sijainnin määrittämiseen voidaan käyttää leveys- ja pituuspiirejä, laitteen korkeutta merenpinnasta ja sijainnin tarkkuutta. Sijainnissa käytettävät leveys- ja pituuspiirit saa selville esimerkiksi osoitteesta: https://www.latlong.net/. Sijainnin määrittämiseen käytetään viestipohjaa, jonka tunnus on 112.

Taulukko 5. Laitteen sijainnin määrittäminen. (Cumulocity 2019)

Paikka	Parametri	Pakollinen
1	Leveyspiiri	Ei
2	Pituuspiiri	Ei
3	Korkeus	Ei
4	Tarkkuus	Ei

Esimerkki:

```
topic = "s/us"
message = "112,62.788810,22.822477"
client.publish(topic, payload=message)
```

Laitteen sijainti on näkyvissä Info-välilehdellä olevalla kartalla.



Kuvio 44. Laitteen sijainti.

6.9 Mittausdatan lähettäminen (200)

Kun lisäosaan halutaan lähettää mittausdataa, käytetään viestipohjaa, jonka tunnus on 200. Pakollisia parametreja ovat muuttujan nimi, sarja ja mittausarvo. Valinnaisia parametreja ovat yksikkö ja aikaleima muodossa YYYY-mm-ddTHH:MM:SS.sssZ. Jos viestissä ei anneta aikaleimaa, palvelin luo aikaleiman automaattisesti.


Taulukko 6. Mittausdatan lähettäminen. (Cumulocity 2019)

Paikka	Parametri	Pakollinen	Oletusarvo
1	Muuttujan nimi	Kyllä	
2	Sarja	Kyllä	
3	Mittausarvo	Kyllä	
4	Yksikkö	Ei	
5	Aikaleima	Ei	Palvelimen aika

Esimerkki:

```
topic = "s/us"
message = "200,pressure,Pascal,99390.4,Pa,2019-08-26T10:04:00.000Z"
client.publish(topic, payload=message)
```

Datan lähettäminen luo laitteelle automaattisesti Measurements-välilehden.




Kuvio 45. Laitteen mittausdata.

6.10 Linkitys MindSphereen

MindConnect IoT Extension -lisäosaan luodun laitteen muuttujat voidaan linkittää MindSpheren puolella olevan assetin muuttujiin. Tämä tarkoittaa sitä, että MQTT-protokollan avulla kirjoitettua mittausdataa voidaan lukea MindSpheren oman REST-pohjaisen ohjelmointirajapinnan kautta. Data on tällöin käytettävissä esim. käyttäjän omissa MindSphere-sovelluksissa.

Linkityksen ensimmäinen vaihe on lisätä laite ryhmään. Uuden ryhmän luominen:


- 1. Klikkaa sivuvalikosta Groups
- 2. Klikkaa Add group -painiketta
- 3. Kirjoita ryhmän nimi
- 4. Klikkaa Add group -painiketta



Kuvio 46. Lisää ryhmä.

Avaa ryhmän Sub-assets-välilehti ja


- 5. Klikkaa Assign devices -painiketta
- 6. Valitse lisättävä laite
- 7. Klikkaa Assign device -painiketta



Kuvio 47. Lisää laite ryhmään.

Seuraavaksi luodaan linkitys (Device Mapping) MindSpheressä olevaan assettiin.


- 8. Avaa vasemmalla olevasta valikosta Device Mapping
- Valitse **Devices**-laatikosta linkitettävä MindConnect IoT Extension -lisäosan laite
- 10. Valitse **Assets**-laatikosta linkitettävä MindSpheren assetti
- 11. Klikkaa Add mapping -painiketta



Kuvio 48. Linkityksen luominen.

Add mapping -painikkeen klikkaaminen avaa ponnahdusikkunan, jossa voidaan linkittää lisäosassa olevan laitteen muuttujat MindSpheressä olevan laitteen muuttujiin (**Measurement mapping**).


- 12. Valitse **MEASUREMENT**-pudotusvalikosta laitteen muuttuja
- 13. Valitse **SERIES**-pudotusvalikosta muuttujan sarja
- 14. Valitse ASPECT-pudotusvalikosta aspekti
- 15. Valitse VARIABLE-pudotusvalikosta aspektin muuttuja
- 16. Klikkaa Add-painiketta



Kuvio 49. Muuttujien linkitys.


Toista muuttujien linkitys kaikille tarvittaville muuttujille.

17. Klikkaa Commit changes -painiketta




Kuvio 50. Tee muutokset.

Hyväksy muutokset klikkaamalla Apply-painiketta avautuneesta ponnahdusikkunasta



Kuvio 51. Muutoksien hyväksyminen.

Jos kaikki sujui ilman ongelmia, STATUS-sarakkeessa tulisi lukea ACTIVE.



Kuvio 52. Aktiiviset linkitykset.

LÄHTEET

- Cloud Foundry Foundation. 2019. Orgs, Spaces, Roles, and Permissions. [Verkkosivu]. Cloud Foundry Foundation. [Viitattu 9.8.2019]. Saatavana: https://docs.cloudfoundry.org/concepts/roles.html
- Cumulocity. 2017. Cumulocity MQTT Cheat Sheet. [Verkkojulkaisu]. Cumulocity GmbH. [Viitattu 12.8.2019]. Saatavana: https://support.cumulocity.com/hc/en-us/article attachments/360000089547/cheatsheet.pdf
- Siemens AG a. 2019. MindSphere Architecture. [Verkkosivu]. Siemens AG. [Viitattu 5.8.2019]. Saatavana: https://developer.mindsphere.io/concepts/concept-architecture.html
- Siemens AG b. 2019. MindSphere Regions. [Verkkosivu]. Siemens AG. [Viitattu 26.8.2019]. Saatavana: https://developer.mindsphere.io/concepts/concept-regions.html
- Siemens AG c. 2019. Overview of frequently used URLs. [Verkkosivu]. Siemens AG. [Viitattu 26.8.2019]. Saatavana: https://developer.mindsphere.io/frequently-used-links.html
- Siemens AG d. 2019. Asset Manager System Manual. [Verkkojulkaisu]. Siemens AG. [Viitattu 6.8.2019]. Saatavana: https://documentation.mindsphere.io/resources/pdf/asset-manager-en.pdf
- Siemens AG e. 2019. Accessing MindSphere APIs from Application outside Mind-Sphere. [Verkkosivu]. Siemens AG. [Viitattu 8.8.2019]. Saatavana: https://deve-loper.mindsphere.io/howto/howto-selfhosted-api-access.html
- Siemens AG f. 2019. Running a Cloud Foundry-Hosted Application. [Verkkosivu]. Siemens AG. [Viitattu 9.8.2019]. Saatavana: https://develo-per.mindsphere.io/howto/howto-cf-running-app.html
- Siemens AG g. 2019. MindSphere OS Bar. [Verkkosivu]. Siemens AG. [Viitattu 9.8.2019]. Saatavana: https://design.mindsphere.io/osbar/introduction.html
- Siemens AG h. 2019. Integrating MQTT via MindConnect IoT Extension. [Verk-kosivu]. Siemens AG. [Viitattu 12.8.2019]. Saatavana: https://develo-per.mindsphere.io/howto/howto-mqtt-mciot.html
- Siemens PLM Software a. 2019. MindAccess IoT Value Plan. [Verkkosivu]. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. [Viitattu 5.8.2019]. Saatavana: https://www.dex.siemens.com/mindsphere/mindaccess/mindaccess-iot-value-plan?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en">https://www.dex.siemens.com/mindsphere/mindaccess/mindaccess-iot-value-plan?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en">https://www.dex.siemens.com/mindsphere/mindaccess/mindaccess-iot-value-plan?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en">https://www.dex.siemens.com/mindsphere/mindaccess/mindaccess-iot-value-plan?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en">https://www.dex.siemens.com/mindsphere/mindaccess/mindaccess-iot-value-plan?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en">https://www.dex.siemens.com/mindsphere/mindaccess/mindaccess-iot-value-plan?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en">https://www.dex.siemens.com/mindsphere/mindaccess/mindaccess-iot-value-plan?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en">https://www.dex.siemens.com/mindsphere/mindaccess/mindaccess-iot-value-plan?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en">https://www.dex.siemens.com/mindsphere/mindaccess/mindaccess-iot-value-plan?viewState=&cclcl=en">https://www.dex.siemens.com/mindsphere/mindaccess-iot-value-plan?viewState=&cclcl=en">https://www.dex.siemens.com/mindsphere/mindaccess-iot-value-plan?viewState=&cclcl=en">https://www.dex.siemens.com/mindsphere/mindaccess-iot-value-plan?views-iot-value-plan?views-iot-value-plan.com/mindsphere/mindaccess-iot-value-plan.com/mindsphere/mindaccess-iot-value-plan.com/mindsphere/mindaccess-iot-value-plan.com/mindsphere/mindaccess-iot-value-plan.com/mindsphere/mindaccess-iot-value-plan.com/mindsphere/mindaccess-iot-value-plan.com/mindsphere/mindaccess-iot-value-plan.com/mindsphere

Siemens PLM Software b. 2019. MindAccess DevOps Plan. [Verkkosivu]. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. [Viitattu 5.8.2019]. Saatavana: https://www.dex.siemens.com/mindsphere/mindaccess/mindaccess-devops-plan?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US