Especificación de TADs

Qué es un TAD

- TAD quiere decir Tipo Abstracto de Datos
- ¿Qué es un Tipo Abstracto de Datos?
- Es un *tipo de datos* porque define un *conjunto de valores* y las *operaciones* que se pueden realizar sobre ellos
- Es *abstracto* ya que para utilizarlos, no se necesita conocer los detalles de la representación interna ni cómo están implementadas sus operaciones.
- No conocemos "la forma" de los valores
- Describe el "qué" y no el "cómo"
- Son una forma de modularizar a nivel de los datos
- ¿Qué TADs recuerdan de IP?

Qué es un TAD - Ejemplo

- El TAD conjunto es una abstracción de un conjunto matemático, que "contiene" "cosas" (todas del mismo tipo), sus "elementos".
- Hay operaciones para agregar y sacar elementos y para ver si algo está o no (pertenece).
 Se puede saber cuántos elementos tiene.
- El conjunto no tiene en cuenta repetidos: si en un conjunto de números agregamos el 1, el 5 y otra vez el 1, la cantidad de elementos será 2.

Qué es un TAD - Otro ejemplo

- El TAD *punto 2D* es una abstracción de un punto en el plano cartesiano.
- Se puede describir a partir de sus coordenadas cartesianas (x, y) o polares (ρ, θ) .
- Tiene operaciones para moverlo, rotarlo sobre el eje o alejarlo del centro, etc.

¿Qué caracteriza a un TAD?

- Un TAD tiene *instancias* que pertenecen a su conjunto de valores
- Un TAD tiene operaciones
 - o para *crear* una nueva instancia
 - o para *calcular* valores a partir de una instancia
 - o para *modificar* el estado

Observadores

- El estado de una instancia de un TAD lo describimos a través de variables o funciones de estado llamadas observadores
- Podemos usar todos los tipos de datos del lenguaje de especificación (int, real, seq<T>, conj<T>, etc.)
- En un instante de tiempo, el estado de una instancia del TAD estará dado por el estado de todos sus observadores

Observadores - Ejemplo

TAD punto 2D

- El estado del TAD punto 2D puede ser dado por:
 - variables de estado para las coordenadas cartesianas

obs x: real
obs y: real

o, variables de estado para las coordenadas polares

obs rho: real
obs theta: real

- ¡Pero no ambas!
- ¿Podríamos tener un solo observador (por ejemplo, una sola coordenada)?
 - No nos serviría, porque no se puede describir un punto del plano mediante una sola coordenada. No nos alcanza.

Observadores

- El conjunto de observadores tiene que ser *completo*. Tenemos que poder observar todas las características *que nos interesan* de las instancias.
- A partir de los observadores se tiene que poder distinguir si dos instancias son distintas
- Todas las operaciones tienen que poder ser descriptas a partir de los observadores

Observadores – Otro ejemplo

TAD conjunto

- El estado del TAD conjunto puede ser:
 - o una variable de tipo conj<T> (el conjunto de nuestro lenguaje de especificación)

```
obs elems: conj<T>
```

(Formalmente, las variables de estado pueden considerarse también funciones como obs elems(c: Conjunto<T>): conj<T>)

O, una función que, dado un elemento, indique si está o no está presente en el conjunto y otra que nos indique la cantidad de elementos

```
obs esta(e: T): bool
```

Observadores

TAD conjunto

- OJO. Si usamos funciones como observadores, estas son funciones auxiliares de nuestro lenguaje de especificación, y por lo tanto
 - no pueden tener efectos colaterales ni modificar los parámetros
 - o pueden usar tipos de nuestro lenguaje de especificación
 - pueden usar otros TADs
- Igualdad Observacional: decimos que dos instancias son iguales si todos sus observadores son iguales

- Las operaciones del TAD indican qué se puede hacer con una instancia de un TAD
- Las especificamos con nuestro lenguaje de especificación
- Para indicar qué hacen, usamos precondiciones y postcondiciones (requiere y asegura)

```
proc agregar(inout c: conjunto<T>, in e: T)
          requiere ...
          asegura ...
```

• Para eso hablaremos del estado del TAD (o sea, del valor de sus observadores) antes y después de aplicar la operación.

 Atención: para evitar la subespecificación, tenemos que describir el estado completo al salir de la función... Es decir, cuánto valen TODOS los observadores. (Pensar ejemplos de por qué sucede esto...)

- ATENCIÓN: Los observadores son sólo para especificar. No son operaciones que se puedan usar en el código, en la implementación.
- Si queremos usarlas en el código tenemos que especificarlas también como operaciones...

```
TAD Conjunto<T> {
    obs esta(e: T)

proc pertenece(in c: Conjunto<T>, in e: T): bool
    asegura res <==> c.esta(e)

recuerden que usamos res
para hablar del valor de retorno
}
```

TAD Conjunto

Con observador elems

```
TAD Conjunto<T> {
    obs elems: conj<T>

proc conjVacio(): Conjunto<T>
    asegura res.elems == {}

proc agregar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
    asegura c.elems == old(c).elems U {e}

proc sacar(inoutc: Conjunto<T>, in e: T)
    asegura c.elems == old(c).elems - {e}
}
```

TAD Conjunto

Definición alternativa con observador esta
 TAD Conjuntos TS {

```
TAD Conjunto<T> {
      obs esta(e: T): bool


proc conjVacio(): Conjunto<T> asegura !exists e: T :: res.esta(e)

proc agregar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
      asegura c.esta(e)
      asegura forall e': T :: (e' != e) ==> (old(c).esta(e') <==> c.esta(e'))

proc sacar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
      asegura !c.esta(e)
      asegura forall e': T :: (e' != e) ==> (old(c).esta(e') <==> c.esta(e'))
}
```

TAD Punto

```
TAD Punto {
             obs x: float
             obs y: float
             proc nuevoPunto(in x: float, in y: float): Punto
                          asegura res.x == x && res.y == y
             proc coordX(in p: Punto): float
                          asegura res == p.x
             proc coordY(in p: Punto): float
                          asegura res == p.y
             proc coordTheta(in p: Punto): float
                          asegura res == safearctan(p.x, p.y)
             proc coordRho(in p: Punto): float
                          asegura res == sqrt(p.x ** 2 + p.y ** 2)
             aux safearctan(x: float, y: float): float
                          if x == 0 then \pi/2*signo(y) else arctan(y/x)
             proc mover(inout p: Punto, in deltaX: float, in deltaY: float)
                          asegura p.x == old(p).x + deltaX && p.y == old(p).y + deltaY
```



- Principio: Descomponemos el problema en problemas más chicos
- Definimos TADs para los tipos más chicos y los componemos
 - o TAD Tablero
 - TAD Juego

```
TAD Juego {
          obs tablero: Tablero
          obs jugadas: seq<Pos>
          proc nuevoJuego(in t: Tablero): Juego
                    asegura res.tablero == t
          proc jugar(inout j: Juego, in p: Pos)
                    requiere !j.perdio() && !j.gano()
                    requiere !(p in j.jugadas)
                    asegura p in j.jugadas
     pred perdio(j: Juego)
          pred gano(j: Juego)
Pos es tupla<int, int>
```