### MÓDULO ASSEMBLER

## Pasaje de parámetros por pila



Autores: Alejandro Héctor Gonzalez Silvana Lis Gallo Junio 2021

### RESUMEN

En esta clase se trabajan ejemplos de pasaje de parámetros por valor y por referencia vía pila.

Se explica el concepto de rotación y se trabaja con análisis de

Se explica el concepto de rotación y se trabaja con análisis de caracteres a bajo nivel

### Palabras clave

pila, parámetros, rotación, caracteres

46

# Pasaje de parámetros por PILA

### Pila - Memoria

Dirección de crecimiento del programa

Dirección de crecimiento de la pila

Área para vectores de interrupción

Área para datos y programas

Área para pila

Área para Monitor (Sistema Operativo)

0

1023 (03FF h)

¿límite? No debe alcanzar el área de datos o instrucciones del programa

4000h Dirección inicial de SP

65535 (FFFF h)

# Subrutinas – Tipos de pasaje de Parámetros

Vía Registro

Por valor

Por referencia

Vía PILA

Por valor

Por referencia

### Parámetros vía PILA por valor

#### Por Pila y Valor

Tamaño: siempre 16 bits

Pasaje: cargar registros, apilar, llamar a subrutina, desapilar registros.

Uso: recuperar los valores de la pila con BX, para acceder a los valores.

Importante: hay que tener cuidado al manipular la pila desde la subrutina. Si no se pone atención en el orden en que se apilan los parámetros, la dirección de retorno de la subrutina podría perderse.

### Parámetros vía PILA por valor

```
MOV AX, MiVar
PUSH AX ; solo 1 parámetro
CALL SubSuma2
POP AX
                 ORG 3000H
             MOV BX, SP; recupera dirección de pila (3FFCH)
SubSuma2:
         ADD BX, 2 ; para acceder al parámetro (3FFEH)
         ADD AX, [BX]; accede al valor de MiVar
         RET
```



Valores SP

### Parámetros vía PILA por referencia

#### Por Pila y Referencia

Tamaño: siempre 16 bits

Pasaje: cargar registros usando OFFSET, apilar, llamar a subrutina, desapilar registros.

Uso: recuperar los valores de la pila con BX, y luego volver a usar BX indirectamente para acceder al dato.

Recordar que lo que hay en la pila es una referencia al valor y no el valor del parámetro. Hay 2 un niveles de indirección: uno para acceder al valor de la pila y otro adicional para acceder al valor del parámetro.

### Parámetros vía PILA por referencia

#### Ejemplo de parámetro por Pila y Referencia

```
MOV AX, OFFSET MiVar
PUSH AX ; solo 1 parámetro
CALL Subrutina
POP AX
...
```

3FFCH	dir. Retorno
3FFEH	Dir. de MiVar
4000H	

**ORG 3000H** 

Subrutina: MOV BX, SP; recupera dirección de pila (3FFCH)

ADD BX, 2 ; para acceder al parámetro (3FFEH)

MOV BX, [BX]; recupera dir de MiVar

ADD AX, [BX]; utiliza valor de MiVar

...

RET

### Parámetros – Ejemplo combinado

Escribir un programa que calcule el producto entre dos números sin signo almacenados en la memoria del microprocesador llamando a una subrutina MUL, pero en este caso pasando los parámetros por valor y por referencia a través de la pila.

```
ORG 1000H; Mem. de datos
     NUM1 DW 5H
     NUM2 DW 3H
     RES DW?
27.
     ORG 2000H; Programa
28.
     MOV AX, NUM1
29.
     PUSH AX
30.
     MOV AX, NUM2
31.
     PUSH AX
32.
     MOV AX, OFFSET RES
33.
     PUSH AX
34.
     MOV DX, 0
35.
     CALL MUL
36.
     POP AX
37.
     POP AX
38.
     POP AX
39.
     HLT
40.
     END
```

Programa

; asigna valor de NUM1 (5H) a AX
; apila en dir. 3FFEH
; asigna valor de NUM2 (3H) a AX
; apila en dir. 3FFCH
; recupera dirección de RES (1004H)
; apila en dir. 3FFAH
; resultado inicial de multiplicación en DX
; llama rutina, apila dir. retorno en 3FF8H
; desapila la misma cantidad que apilo
3FFAH Dir RES (1004H)

; comienza en 1000H y termina en 1001H

; comienza en 1002H y termina en 1003H

; comienza en 1004H y termina en 1005H

#### Subrutina 5. ORG 3000H; Subrutina 6. MUL: PUSH BX MOV BX, SP 8. **PUSH CX** 9. **PUSH AX** 10. PUSH DX 3FF0H 11. ADD BX, 6 12. MOV CX, [BX] 13. ADD BX, 2 ; desplaza 1 lugar en pila BX=3FFEH (NUM1) 14. MOV AX, [BX] ; AX queda con el valor de NUM1 15. SUMA: ADD DX, AX ; acumula valor de NUM1 en el resultado 16. DEC CX ; decrementa veces restantes a sumar (NUM2) 17. JNZ SUMA ; salta si CX (valor de NUM2) no llego a 0 18. SUB BX, 4 ; desplaza 2 lugares en pila BX=3FFA (dir. RES) 19. ; asigna dir. de RES: [BX]⇔[3FFAH]⇔1004H MOV AX, [BX] 20. MOV BX, AX ; asigna dir. de RES a BX (1004H) 21. MOV [BX], DX ; guarda resultado. [BX]⇔[1004H]⇔DX⇔15 POP DX 22. 23. POP AX 24. POP CX 25. POP BX

26.

RET

; apila BX en 3FF6H, preserva valor anterior ; asigna SP (3FF6H) en BX (BX apunta a pila) ; apila CX, AX, DX para preservar valores de quien llama a la subrutina. Es una buena practica de programación. SP queda en ; desplaza 3 lugares en pila BX=3FFCH (NUM2) ; CX queda con el valor de NUM2

Estado de pila luego de línea 10

3FF0H	Valor de DX
3FF2H	Valor de AX
3FF4H	Valor de CX
3FF6H	Valor de BX
3FF8H	Dir Retorno (L36)
3FFAH	Dir RES (1004H)
3FFCH	NUM2 (0003H)
3FFEH	NUM1 (0005H)
4000H	

Estado de pila al ingresar a la subrutina

46

## Ejercicios de rotación

#### Rotar a izquierda un byte:

Rotar a la izquierda significa que todos los bits se desplazan a izquierda y que el más significativo se copie en el bit menos significativo:



10001000 

00011000 

000111000

#### Rotar a izquierda un byte:

El 8088 no tiene instrucciones para rotar y ni desplazar

¿Cómo hacemos? Analicemos que significa desplazar a izquierda varias veces en binario y decimal:

 00000011 □ 00000110 □ 00001100 □ 000110000

 3
 □
 6
 □
 12
 □
 24
 □
 48

En cada desplazamiento el número se duplica, es decir multiplica por 2 (pero el 8088 no tiene instrucciones de multiplicación):

2\*A puede escribirse como una suma: A + A

Se utiliza la instrucción ADD. Ej: ADD AL, AL

#### Rotar a izquierda un byte:

Es importante no perder el bit más significativo

Al desplazar a izquierda el bit mas significativo queda en el acarreo

¿Como se ubica el bit más significativo en el menos significativo? Hay 2 maneras:

#### **Opción 1**

Puede usarse la ADC con 0: sumar al valor desplazado el valor cero y el del carry.

#### Opción 2

Puede utilizarse instrucción de salto verificando C=1 y ajustarlo solo en este caso. El ajuste se puede hacer con una instrucción OR con 1 o ADD con 1

#### Rotar a derecha un byte:

Para rotar a derecha se puede utilizar la rotación a izquierda.

Ejemplo para 4 bits:

Rotar a izquierda: 0001 □ 0010 □ 0100 □ 1000

Rotar a derecha : 0001 □ 1000 □ 0100 □ 0010

Dados n bits (4, 8, 16, 32, etc.) de un valor a rotar:

rotar 1 lugar a derecha es equivalente a rotar n-1 lugares a izquierda

66

# Ejercicios con cadenas de caracteres

Se pueden declarar strings o cadenas de caracteres. Recuerda que los caracteres en verdad se almacenan como códigos; los mismos se obtienen del estándar ASCII.

Por ejemplo, la letra A se codifica con el número 41h, y la letra a con el número 61h.

Entonces, como Assembler es un lenguaje de bajo nivel, en realidad lo que declararemos es un vector de números, donde cada número es el código ASCII de un carácter.

El compilador de assembler nos permite ingresar un texto entre comillas y el convierte el mismo en códigos.

Escribir subrutina que cuente los caracteres de una cadena terminada en "%"

Terminada en "%" significa que el último carácter legible es "%". Significa código ASCII del signo %, que es 21H

Cuando hablamos de cadena, el <u>pasaje de parámetros</u> se realiza <u>por referencia</u>, pasando el puntero al primer carácter.

El recorrido implica avanzar hasta llegar final de la cadena.

La declaración:

NUM DB "3210%" es una secuencia de 5 bytes con los valores hexadecimales 33h, 32h, 31h, 30h, 21h

Recordar que los caracteres número son:

Para el número <u>0 en ASCII es 30h</u>, el 1 es 31h, el 2 32h, etc.

Escribir subrutina que determine si un carácter es vocal.

Hay dos alternativas de solución:

Solución 1 Por ejemplo en AL tengo el valor 45H

La simple, fácil, poco escalable y poco digna de un buen programador:

comparar con instrucciones vocal por vocal con el carácter a probar:

CMP AL, 41h; valor de "A"

JZ DEVOLVER\_VERDADERO

CMP AL, 61h; valor de "a"

JZ DEVOLVER\_VERDADERO

CMP AL, 45h; valor de "E"

JZ DEVOLVER VERDADERO

. . .

Solución 2 Por ejemplo en AL tengo el valor 45H

La no tan simple, no tan fácil, escalable y digna de un buen programador:

usar un "arreglo" de vocales para comparar con el carácter a probar

VOCALES DB "AaEeliOoUu"

MOV BX, OFFSET VOCALES

MOV CL, 10 ; cantidad en el arreglo

VOLVER: CMP AL, [BX]

JZ DEVOLVER\_VERDADERO

INC BX; apunta a próxima vocal

DEC CL; actualiza cantidad vocales restantes

JNZ VOLVER; quedan vocales para testear?

. . .