Guía completa para crear una instancia EC2 en AWS y conectarse con PuTTY
A continuación te explico paso a paso cómo crear una cuenta en AWS, lanzar una instancia de Ubuntu en EC2 y conectarte mediante PuTTY:

- 1) Crear una cuenta en AWS
- 1. Registrarse en AWS:

Ve al sitio web de AWS https://aws.amazon.com/ y haz clic en "Crear una cuenta gratuita".

Ingresa tu dirección de correo electrónico, crea una contraseña y proporciona un nombre de cuenta para tu nuevo perfil de AWS.

2. Introducir la información de facturación:

AWS requiere una tarjeta de crédito o débito para verificar la cuenta, aunque muchas funciones de EC2 están cubiertas por el nivel gratuito durante 12 meses (con limitaciones de uso).

3. Verificación de identidad:

Recibirás un código de verificación en tu teléfono para completar el proceso de registro.

4. Seleccionar un plan:

Al finalizar el registro, selecciona el plan "Básico (Free)" si solo estás probando AWS.

---

2) Iniciar sesión en la consola de administración de AWS

I Ina vez creada la cuenta	accede a la consola de	administración de	ANA deede

Una vez creada la cuenta, accede a la consola de administración de AWS desde https://aws.amazon.com/console/.

#### 2. Buscar el servicio EC2:

1. Acceder a la consola:

Una vez dentro, usa la barra de búsqueda en la parte superior y escribe "EC2", luego selecciona "EC2" para entrar en el servicio de instancias.

---

- 3) Lanzar una instancia EC2 de Ubuntu
- 1. Crear una instancia:

En el panel de EC2, haz clic en el botón "Launch Instance" o "Lanzar Instancia".

# 2. Configurar los detalles de la instancia:

Nombre de la instancia: Introduce un nombre para tu instancia (por ejemplo: UbuntuServer).

# 3. Seleccionar la imagen AMI (Amazon Machine Image):

En la sección "Amazon Machine Image (AMI)", selecciona Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM), SSD Volume Type, que está bajo la sección "Free tier eligible" (Elegible para nivel gratuito).

## 4. Elegir el tipo de instancia:

Selecciona el tipo de instancia t2.micro, que es elegible para el nivel gratuito.

3. Culliqui acioni dei bai de ciave	uración del par de claves	de (	par	del	uracion	Confial	5.
-------------------------------------	---------------------------	------	-----	-----	---------	---------	----

En la sección "Key pair (login)", haz clic en "Create a new key pair".

Introduce un nombre para tu par de claves (por ejemplo: ubuntu-key), selecciona el formato PEM y haz clic en "Create key pair".

El archivo .pem se descargará automáticamente en tu computadora. Guárdalo en un lugar seguro, ya que lo necesitarás para conectarte a tu instancia.

## 6. Configurar el grupo de seguridad:

En la sección "Network settings", elige "Edit" y verifica que el puerto 22 (SSH) esté permitido.

Asegúrate de que el tráfico de entrada esté permitido desde "My IP" o desde todas las IPs, dependiendo de cómo quieras conectarte.

# 7. Configurar almacenamiento:

Mantén las configuraciones por defecto, que suelen ser 8GB de almacenamiento en el nivel gratuito.


#### 8. Lanzar la instancia:

Haz clic en "Launch instance" para crear y lanzar la instancia.

---

#### 4) Conectarse a la instancia con PuTTY

1. Convertir la clave PEM a PPK (formato compatible con PuTTY):



Haz clic en "Open". Si es la primera vez que te conectas a esta instancia, aparecerá una advertencia de seguridad sobre la clave de seguridad del servidor. Haz clic en "Sí" para continuar.
<del></del>
5) Verificar el acceso y trabajar con la instancia
Una vez conectado, deberías ver la terminal de tu servidor Ubuntu.
Ejecuta comandos para verificar que todo funcione correctamente, por ejemplo:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Con estos pasos habrás creado una instancia en AWS, lanzado una instancia de Ubuntu en EC2, y te habrás conectado exitosamente usando PuTTY. ¡Ahora ya puedes trabajar en tu servidor!