### Sistemas Operativos


Timeouts y Prioridades

Pablo Jaramillo

Diapositivas basadas en las de Diego Madariaga (2022-2)



### Mensajes



El diseño gráfico es mi pasión

## Mensajes Como funcionan

int nSend(nThread th, void \*msg)

Envía un mensaje msg al thread th. Suspende al thread hasta que se reciba una respuesta desde th.

Retorna el valor recibido.

void nReply(nThread th, int rc)

Envía una respuesta con rc a un mensaje recibido de th.

No suspende al thread.

void \*nReceive(nThread \*pth, int timeout\_ms)

Suspende al thread hasta recibir un mensaje. Registra al thread desde donde viene el mensaje en el puntero \*pth. Retorna el mensaje recibido.

La suspensión dura timeout\_ms, si no se recibe un mensaje retorna de todas formas, si este valor es 0 entonces no se suspende.

Si es <0 la suspensión es infinita hasta recibir un mensaje.

# Mensajes Como funcionan

```
T1
                                         T2
     int nSend(T2, "hola");
                                               nTask *emisor;
     . . .
             WAIT_REPLY
                                               void* nReceive(emisor, timeout);
     //nSend retorna rc
                                               int nReply(emisor, rc);
```

nSend esperará hasta recibir una respuesta del thread que utiliza nReceive.

# Mensajes Como funcionan

```
T1
                                         T2
                                               nTask *emisor;
                                               void* nReceive(emisor, timeout);
                                               . . .
                                                     WAIT_SEND / WAIT_SEND_TIMEOUT
                                               . . .
     int nSend(T2, "hola");
     . . .
            WAIT_REPLY
                                               int nReply(emisor, rc);
     //nSend retorna rc
```

nReceive esperará hasta recibir un mensaje desde nSend.

nSend esperará la respuesta para confirmar que su mensaje fue recibido.

### Ejemplo de uso de mensajes: Impresora Compartida

#### Impresora compartida

Comparación

#### Patrón Request

```
void obtenerImpresora(){
    pthread mutex lock(&m);
    Request req = {FALSE, PTHREAD COND INITIALIZER};
    put(q, &req);
    pthread cond signal(&obtener);
   while (!req.ready){
        pthread cond wait(&req.w, &m);
    pthread mutex unlock(&m);
void devolverImpresora(){
    pthread mutex lock(&m);
   ocupada = FALSE;
    pthread cond signal(&devolver);
    pthread_mutex_unlock(&m);
```

```
Mensajes 💝
enum Mensaje {OBTENER, DEVOLVER};
void obtenerImpresora(){
    int msg = OBTENER;
    // Bloquear thread hasta recibir respuesta
    nSend(impresora, &msg);
void devolverImpresora(){
    int msg = DEVOLVER;
    nSend(impresora, &msg);
```

## Impresora compartida Comparación

#### Patrón Request

```
void ImpresoraServer(){
   while(TRUE){
        pthread mutex lock(&m);
        if(emptyQueue(q)){
            struct timespec ts;
            clock gettime(CLOCK REALTIME, &ts);
            ts.tv sec += 60*5;
            while(emptyQueue(q)
                    && pthread cond timed wait(&obtener, &m, &ts)
                       != ETIMEDOUT
                    ){
                ;//wait por 5 mins
            if(emptyQueue(q)){
                modoBajoConsumo();
                while (emptyQueue(q)){
                    pthread cond wait(&obtener, &m);
                modoUsoNormal();
```

```
if(!emptyQueue(q)){
    Request *req = get(q);
    req -> ready = TRUE;
    ocupada = TRUE;
    pthread cond signal(&req->w);
while(ocupada){
    pthread cond wait(&devolver, &m);
pthread mutex unlock(&m);
```

### Impresora compartida

```
Mensajes 💝
int impresoraServer(void * ignored){
   Queue *q = makeQueue();
    int ocupado = FALSE;
    nThread t;
    int *msg;
   while (TRUE){
       // Si no esta ocupada, esperar
       if(!ocupado){
            // esperar 5 minutos (5min * 60s * 1000ms)
            msg = (int *) nReceive(&t, 60 * 5 * 1000);
            if(t == NULL){
               modoBajoConsumo();
               msg = (int*) nRecieve(&t, -1); // esperar
               modoUsoNormal();
         else { // Esperar a que se desocupe impresora
            msg = (int*) nReceive(&t, -1); // esperar
```

```
if(*msg == OBTENER){
   // Encolar si esta ocupada,
   if(ocupado)
        put(q,t);
   else{ // responder si esta disponible
        ocupado = TRUE;
        nReply(t,0);
} else if( *msg == DEVOLVER){
   nReply(t, 0); // "ok, la devolviste"
   if( EmptyFifoQueue(q)){
        ocupado = FALSE;
    } else {
        // Entregar impresora a siguiente thread
        nThread *t2 = (nThread*) get(q);
        nReply(t2, 0);
```

1.- Implementar mensajes

### Implementar Mensajes

```
Implemente:
int nSend(nThread th, void *msg)

void *nReceive(nThread *pth, int timeout_ms)

void nReply(nThread th, int rc)
```

2.- Scheduler de prioridades