

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра інформатики та програмної інженерії

3BIT

лабораторної роботи №7

з курсу «Мережеве управління та протоколи»

Перевірила:

Зенів І. О.

Виконав:

Студент Гр. ІП-01

Пашковський €. С.

Лабораторна робота № 7

Налаштування статичних та динамічних трансляцій мережних адрес (NAT)

Практична робота 9-3-1.

Статична трансляція адрес NAT

Завдання: ознайомитись з роботою NAT, налаштувати статичну трансляцію адрес NAT у мережі та перевірити її роботу.

На рис. 1 маємо зовнішню адресу 20.20.20.20 (зовнішній інтерфейс fa0/1) і внутрішню мережу 10.10.10.0 (внутрішній інтерфейс fa0/0). Потрібно налаштувати NAT.




Рис. 1. Схема мережі для виконання роботи

3. Ha Router додаємо access-list, дозволяємо все (any)

Дозволяємо весь трафік, тобто, будь-яку ІР адресу (рис. 2).

```
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#access-list 1 permit any
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface fa 0/1 overload
Router(config)#
```

Рис. 2. Складаємо список допуску

4. Створюємо правило трансляції

Тепер налаштуємо трансляцію на інтерфейсах (на внутрішньому inside, на зовнішньому - outside), тобто, для Router0 вказуємо внутрішній і зовнішній порти (рис. 3).

```
Router(config) #access-list 1 permit any
Router(config) #ip nat inside source list 1 interface fa 0/1 overload
Router(config) #int fa0/0
Router(config-if) #ip nat inside
Router(config-if) #exit
Router(config) #int fa0/1
Router(config-if) #ip nat outside
Router(config-if) #exit
Router(config-if) #exit
Router(config-if) #exit
Router(config) #
```

Рис. 3. Для R0 назначаємо внутрішній і зовнішній порти

Виходимо з режиму глобального конфігурування і записуємо настройки роутера в мікросхему пам'яті (рис. 4).

```
Router(config) #end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#wr mem
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Рис. 4. Зберігаємо налаштування в ОЗУ

- 5. Перевіряємо роботу мережі (перегляд стану таблиці NAT)
- 3 PC0 пінгуємо провайдера і переконуємося, що PC1 і сервер можуть спілкуватися (рис. 5). Також під час пінгування перевіряємо стан таблиці NAT на Router0 (рис. 6).




Рис. 5. З внутрішньої мережі пінгуємо зовнішню мережу

```
Router#sh ip nat translation
Router#sh ip nat translation
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
icmp 20.20.20.20:5 10.10.10.1:5 20.20.20.21:5 20.20.20.21:5
icmp 20.20.20.20:6 10.10.10.1:6 20.20.20.21:6 20.20.20.21:6

Router#sh ip nat translation
Pro Inside global Inside local Outside local icmp 20.20.20:25 10.10.10.1:5 20.20.20.21:5 20.20.20:25
icmp 20.20.20:6 10.10.10.1:5 20.20.20.21:5 20.20.20:25
icmp 20.20.20:6 10.10.10.1:6 20.20.20.21:6 20.20.20:21:6
icmp 20.20.20:20:7 10.10.10.1:7 20.20.20.21:7 20.20.20:21:7
icmp 20.20.20:20:8 10.10.10.1:8 20.20.20.21:8

Router#
```

Рис. 6. Під час пінгування переглядаємо стан таблиці NAT

Завдання 9.3

Якщо в схему додати PC1 (рис. 7), то чи буде працювати статичний NAT між ним і Server0?




Рис. 7. Завдання для самостійної роботи

Відповідь: так, буде (рис. 8).




Рис 8. Виконання самостійної роботи

Висновки: у межах цієї практичної роботи було досліджено роботу NAT на прикладі простої мережі.

Практична робота 9-3-2.

Налаштування статичного NAT

Завдання: налаштувати та протестувати роботу статичного NAT.

Статичний NAT - порівнює один NAT inside (внутрішній) з одним NAT outside (глобальним). Будуємо мережу, зображену на рис. 9.




Рис. 9. Схема мережі для виконання завдання

6. Алгоритм налаштування Router1

Нижче наведена послідовність команд конфігурування маршрутизатора Router1 по кроках.

Крок 1. Налаштування дефолту на R0

R0(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.20.20.2

Крок 2. Налаштування внутрішнього інтерфейсу по відношенню NAT

R0(config)# interface fastethernet 0/0

R0(config-if)# ip nat inside

Крок 3. Налаштування зовнішнього інтерфейсу по відношенню NAT

R0(config)# interface fastethernet 0/1

R0(config-if)# ip nat outside

Крок 4. Налаштування порівняння ір-адрес.

R0(config)# ip nat inside source static 10.10.10.2 200.10.21.5

В результаті цієї команди ір-адресі 200.10.21.5 завжди буде відповідати внутрішня ір-адреса 10.10.10.2, тобто якщо ми будемо звертатися до адреси 200.10.21.5 то відповідати буде РС0.

Повний лістинг команд наведено на рис. 10.




Рис. 10. Повний листинг команд по налаштуванню R1

7. Команди для перевірки роботи NAT

Перевіряєм зв'язок РС0 і R1 (рис. 11).

Рис. 11. PC0 бачить R1

Перевіримо, що R0 бачить сусідні мережі (рис. 12).

```
Router0
                                                                                         Х
   KOUTER
   Router#
   Router#
   Router#
   Router#ping 10.10.10.2
   Type escape sequence to abort.
   Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds:
   Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
   Router#
   Router#ping 200.20.20.2
   Type escape sequence to abort.
   Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.20.20.2, timeout is 2 seconds:
   Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/2 ms
   Router#
                                                                           Copy
                                                                                       Paste
```

Рис. 12. R0 бачить PC1 i R1

Перевіримо механізм роботи статичного NAT: команда show ір nat translations виводить активні перетворення, а команда show ір nat statistics виводить статистику по NAT перетворенням (рис. 13).

Router#show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 200.10.21.5 10.10.10.2 --- --
Router#show ip nat stat
Total translations: 1 (1 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet0/1
Inside Interfaces: FastEthernet0/0
Hits: 8 Misses: 24
Expired translations: 14
Dynamic mappings:
Router#

Рис. 13. Перевірка механізму роботи статичного NAT

3 ілюстрації бачимо, що глобальній ір-адресі 200.10.21.5 відповідає локальна ір-адреса 10.10.10.2, а також, який інтерфейс є зовнішнім, а який-внутрішнім.

Висновки: у межах цієї практичної роботи було налаштовано та протестовано статичного NAT.

Практична робота 9-4-1.

Налаштування динамічного NAT на маршрутизаторі R1 по кроках.

Завдання: налаштувати та протестувати динамічний NAT.

Для виконання завдання побудуємо мережу, зображену на рис 14.




Рис. 14. Схема мережі для виконання роботи

Крок 1. Налаштування на R1 списку доступу, відповідного адресам LAN

R1 (config)# access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255

Тут 0.0.0.225 — зворотна (інверсна) маска для адреси 10.10.10.0.

Крок 2. Налаштування пулу адрес

R1 (config)# ip nat pool white-address 200.20.20.1 200.20.20.30 netmask 255.255.255.0

Крок 3. Налаштування трансляції

R1 (config)# ip nat inside source list 1 pool white-address

Крок 4. Налаштування внутрішнього інтерфейсу по відношенню NAT

R1 (config)# interface fastethernet 0/0

R1 (config-if)# ip nat inside

Шаг 5. Настройка внешнего интерфейса в отношение NAT

R1 (config)# interface fastethernet 0/1

R1 (config-if)# ip nat outside

Нижче наданий повний лістинг команд по налаштуванню Router0 (рис. 15).




Рис. 15. Повний лістинг команд по конфігурації Router0

9. Команди для перевірки роботи динамічного NAT

Перевіримо зв'язок PC0 і R1 (рис. 16).

```
C:\>ping 200.20.20.2

Pinging 200.20.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 200.20.20.2: bytes=32 time<lms TTL=254

Ping statistics for 200.20.20.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 16. PC0 бачить R1

Перевіримо, що R0 бачить сусідні мережі (рис. 17).




Рис. 17. R0 бачить підмережі 10.10.10.0 и 200.20.20.0

Перевіримо механізм роботи динамічного NAT: для цього виконаємо одночасно (паралельно) команди ping i show ip nat translations (рис. 18).




Рис. 18. Адреси: глобальна, внутрішня, зовнішня

Командою show ip nat statistics виведемо статистику по NAT перетворенням (рис. 19).

```
Router#sh ip nat stat
Total translations: 4 (0 static, 4 dynamic, 4 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet0/1
Inside Interfaces: FastEthernet0/0
Hits: 12 Misses: 28
Expired translations: 14
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 1 pool white-address refCount 4
pool white-address: netmask 255.255.255.0
start 200.20.21.1 end 200.20.21.30
type generic, total addresses 30 , allocated 1 (3%), misses 0
Router#
```

Рис. 19. Статистика роботи динамічного NAT

3 ілюстрації бачимо, що локальним адресам відповідає пул зовнішніх адрес від 200.20.20.1 до 20.20.20.30.

Висновки: у межах цієї практичної роботи було налаштовано, досліджено та протестовано роботу динамічного NAT.

Практична робота 9-4-2.

Динамічний NAT Overload: налаштування PAT (маскарадинг)

Завдання: налаштувати та дослідити роботу РАТ.

PAT (Port Address Translation) - відображає кілька локальних (приватних) ірадрес в глобальну ір-адресу, скориставшись різними портами.

Для виконання завдання побудуємо мережу зображену на рис. 20.




Рис. 20. Схема мережі на налаштування трансляції адрес РАТ Розглянемо алгоритм нашої роботи по кроках.

Крок 1. Налаштування списку доступу, відповідного внутрішнім приватним адресам

R0(config)# access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255

Крок 2. Налаштування трансляції

R0(config)# ip nat inside source list 1 interface fastethernet 0/1 overload

Крок 3. Налаштування внутрішнього інтерфейсу по відношенню NAT

R0(config)# interface fastethernet 0/0

R0(config-if)# ip nat inside

Крок 4. Налаштування NAT на інтерфейсі

R0(config)# interface fastethernet 0/1

R0(config-if)# ip nat outside

Нижче дано повний лістинг команд по конфігурації R0 (рис. 21).

```
Router0
                                                                                           X
                                       IOS Command Line Interface
  Router(config)#
  Router(config) #access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
  Router(config) #ip nat inside source list 1 int fa0/1 overload
  Router(config)#int fa0/0
  Router(config-if) #ip nat inside
  Router(config-if)#int fa0/1
  Router(config-if) #ip nat outside
  Router(config-if)#exit
  Router(config)#exit
  %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
  Building configuration...
  [OK]
  Router#
                                                                             Сору
                                                                                         Paste
```

Рис. 21. Лістинг команд з конфігурування R0

10. Команди для перевірки роботи маскарадінгу (РАТ)

Перевіримо зв'язок РС0 і R1 (рис. 22).

```
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
pinging 200.20.20.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 200.20.20.2: bytes=32 time<lms TTL=254
Ping statistics for 200.20.20.2:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 22. PC0 бачить R1

Перевіримо, що R0 бачить сусідні мережі (рис. 23).




Рис. 23. R0 бачить підмережі 10.10.10.0 и 200.20.20.0

Перевіримо механізм роботи динамічного NAT: для цього виконаємо одночасно (паралельно) команди ping и show ip nat translations (рис. 24).




Рис. 24. Адреси: глобальна, внутрішня, зовнішня

Перевіримо роботу мережі в режимі симуляції (рис. 25).



Рис. 25. РАТ працює, РС0 і R1 відправляють і отримують пакети Successful

Висновки: під час виконання цієї практичної роботи було досліджено та протестовано роботу РАТ.

Висновки

Отже, під час виконання лабораторної роботи було досліжено роботу NAT у кількох його режимах та перевірено правильність його роботи.