## 一、前言

Spring中在生命周期中有一个非常重要的阶段就是推断构造方法,Bean的生命周期中,不管是单例的对象还是原型的对象都有实例化这个阶段,spring在扫描的阶段,也就是上篇笔记中所提到的spring使用插件的机制去扫描配置类,最后解析成BeanDefinition,spring的扫描是通过Asm字节码技术完成了bean的扫描工作,在扫描完成过后,生成的BeanDefinition中的BeanclassName是一个普通类的全限定名,这个类没有加载到jvm中的,只是把符合条件的类的全限定名作为className放入了BeanDefinition的属性中,所以在实例化阶段就需要加载到jvm中,然后进行实例化,在实例化的阶段就需要进行构造方法的推导,spring推导bean的构造方法过程非常复杂,考虑到了很多情况,这篇笔记就主要记录下spring是如何推导构造方法的。

#### 二、推断构造方法原理

Spring中在推断构造方法的时候,流程分为两大步:

第一步:通过spring提供的插件机制,也就是spring的bean后置处理器去决定构造方法的个数,决定构造方法的个数的逻辑为:

- 找到bean中的所有构造方法
- 循环每个构造方法,如果是实现了@Autowired的就加入到候选candidates集合中;
- 如果说找到了两个@Autowired的方法,那么就报错;
- 如果说构造方法中有@Autowired的,但是也找到了一个默认的无参数构造,那么也加入到candidates,但是这个时候只有@Autowired中的required为false才会加入,也就是说如果找到了一个默认无参数构造,一个@Autowired=true的构造,那么这个默认的无参数构造就会被舍弃,只有找到的@Autowired=false,那么又找到了一个无参数构造,才会加入到candidates中,也就是说如果找到了@Autowired=false的构造和一般的无参数构造一样,都加入到了后续列表中,spring把它当成了一个不确定的因素,需要后续继续推导;
- 如果说找到的构造方法只有一个,并且这个构造方法的参数是大于0的,那么就返回这个构造方法;
- 如果前三个都不能满足,也就说是bean中存在2个以上的构造方法,但是都没有加@Autowired注解的构造,那么直接返回null;

第二步是根据推导出的构造方法再去推导最终的构造方法,然后去实例化,在做换个过程中很很多推导条件: 首先开发者是否传入了参数,如果传入了参数,就算前面一步推导出的构造方法为空,那么有了参数,那么可以直 接实例化;

如果开发者没有传入参数,那么这个时候就要再次推导构造方法,如果这个时候的构造方法只有一个,那么你在 BeanDefinition中也没有定义参数,那么就可以直接通过无参数构造方法进行实例化;如果有参数,并且存在多个 构造方法,并且没有默认无参的构造方法,就会报错。

当构造方法大于1个的时候,如果不加@Autowired来决定使用的构造方法,那么你没有无参数的构造,那么spring最后无法决定你采用的构造方法,会采用默认的构造方法,但是你没有写默认的构造方法,那么这个时候就会报错,比如:

```
@Component
public class UserService {
    public UserService(User user) {
        System.out.println("one");
    }
    public UserService(User user,User user1) {
        System.out.println("two");
    }
}
```

如果这样修改代码, 是可以的:

```
public UserService(){
    System.out.println("non");
}
public UserService(User user, User user1) {
    System.out.println("two");
}
```

再者如果多个构造方法,开发者通过getBean传入参数并且是原型的也是可以的:

```
@Component
@Scope("prototype")
public class UserService {
    public UserService(User user){
        System.out.println("one");
    }
    public UserService(User user,User user1) {
        System.out.println("two");
    }
}

public static void main(String[] args) {

AnnotationConfigApplicationContext ac = new AnnotationConfigApplicationContext();
    ac.register(AppConfig.class);
    ac.refresh();
    System.out.println(ac.getBean(UserService.class, new User()));
}
```

那么这个时候会去执行一个参数的构造方法,但是需要你的bean的作用域是原型的,因为单例的在容器启动就会 实例化推导构造方法,这个时候是无法确定的,只有原型的或者懒加载的时候每次getBean去获取的时候才行。

还有中就是bean中的构造方法只有一个,这个时候如果构造方法的参数也大于0也是可以的,spring也是可以推导 出来,因为只有一个,肯定得用这个,如果有两个,无法确定,spring就会去尝试使用无参数的构造,最终导致的 就是如果你没有无参数构造就会报错。

当一个bean中的构造方法有1个以上,但是必须要包含一个无参数的构造,因为spring是这样规定的,如果一个bean中的构造方法有1个以上,但是这些构造都没有使用@Autowired来决定使用哪个哪个构造,那么第一步的推断构造方法返回的就是null,这个时候就要重新去推导,根据是否输入参数,参数个数,构造的个数和一些权重来决定了,但是必须要有一个无参数的构造,否则就要报错。

### 三、@Autowired推导构造方法

@Autowired在spring的属性依赖注入的时候使用的比较多,但是在一个bean中的多个构造方法也可以通过 @Autowred去决定使用哪个构造方法,但是要注意的时候,如果一个bean中的构造方法使用了@Autowired修饰 了,那么这个bean的其他构造方法不能再加@Autowired注解了,因为既然使用@Autowired来决定使用的构造方 法,那么你多个构造方法都用@Autowired修饰,那么你是几个意思?就算@Autowired的required为false也不 行。如果@Autowired都设置为false,也是可以的,因为对于spring来说,在构造方法中@Autowired如果设置 required为false,那么它只能是候选者中的一个,不是决定性因素,所以在一个bean中的构造方法,只能存在一个@Autowired,属性required为true的一个构造方法,存在了一个@Autowired,属性为required=true的构造方法,就不能再有其他的@Autowired,即使其他的required为false也不行。这是spring的设计者规定的。

#### 四、Xml中构造方法推导

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd
    http://www.springframework.org/schema/aop
https://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-2.5.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context
    https://www.springframework.org/schema/context
    https://www.springframework.org/schema/context/spring-context-2.5.xsd">
    </bean>
</bean>
</bean>
</bean>
```

spring中xml配置文件中的注入方式为构造方法注入,这个时候spring的选择就不一样了, spring会选择一个最多 参数的构造方法作为注入点,这个在源码里面已经体现了。

```
public class UserService {

public UserService(){
    System.out.println("no");
}

public UserService(User user){
    System.out.println("one");
}

public UserService(User user,User user1){
    System.out.println("two");
}
```

#### 还有下面这种方式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"</pre>
```

那么它就回去找到指定的构造方法进行注入,注入的模式多种多样,推导的范式也多种多样,这个不要去记,只要理解它的思想和理念就可以了。比如不加@Autowired的时候怎么卖推导的,加了@Autowired时候怎么推导的就可以了,不用去死记硬背。

# 五、@ConstructorProperties

在spring中的构造方法注入的情况中,spring会获取构造方法的参数去容器中找bean,和之前创建bean的过程一样,先byType,在byname,这样的话效率上有一定的影响,spring提供了一种新的方式可以让你手动指定参数中对应的beanname,然后根据beanName去获取bean,这样的方式就相当于去容器中getBean一样,性能非常高,但是这种方式spring在没有找到的情况下也是去byType和byName去获取,所以如果你要用这个注解,那么就要把bean的名字对应好,否则用了也白用,spring找不到对应的bean还是会走之前的逻辑,具体用法如下:

```
@Component
public class UserService {

   public UserService(){
       System.out.println("0");
   }

   @ConstructorProperties({"user", "person"})
   @Autowired
   public UserService(User user, Person person){
       System.out.println("2");
   }
}
```

上面的用法如果说spirng在推断构造方法推到出来的构造方法是加了 @ConstructorProperties注解的,那么就很简单了,就直接获取 @ConstructorProperties的名字数组,然后依次去容器中getBean得到参数注入的对象,但是一定要写对,否则还是走以前的逻辑,这个参数就毫无意义了。