
차원 축소

무인이동체공학과 17011882 김 우 혁


- 데이터 전처리 中 정규화<mark>, 차원축소,</mark> 영상처리
- <mark>차원 축소는 데이터 분석 과정 중 전처리에서 주로 사용됨/ 목적: 고차원 → 저차원</mark>
- 차원의 저주
- 차원이 증가할수록 동일 정보량을 표현하기 위해 필요한 데이터의 수는 지수적으로 증가
 - 차원이 증가 ~ 모델의 성능 저하 → 개별 차원 내 학습할 데이터 수 Sparse 해짐
 - 데이터의 수 < 변수의 수 → 차원의 저주 발생



- 일반적으로 intrinsic dimension(고유 차원)은 original dimension보다 상대적으로 작음 → 여기서, (고유 차원: 표현력을 상실하지 X 정도의 차원)
- <mark>차원이 높을수록</mark> 발생하는 문제: Noise 증가, 성능 감소, 계산 복잡도 증가
 - 모든 변수는 서로 상관관계 O
- 해결책 → 중요한 특성만 사용!
- <mark>차원 축소 목적</mark>: 모델의 성능을 최대로 해주는 변수<mark>의 일부 셋을 찾는 것</mark>

> X,Y → なば(2間)이 光

- 지도학습 기반 차원 축소 학습결과가 피드백 되어 Feature Selection → 정답(라벨)과 예측값 비교 에러 보정 → 반복 학습 기
- 비지도학습 기반 차원 축소 지도학습처럼 피드백을 통한 Feature Selection 반복 없음
 → 정답(라벨)이 없으므로!





- <mark>장점</mark>: 변수간 상관관계 고려/ 변수의 개수를 "많이" 줄일 수 있음
- <mark>단점: 추출된 변수의 해석이 어려움</mark>

기는 변산 이용 변경 $Z = f(x_1, x_2, ..., x_{100})$ APS #A $(x_1, x_2, ..., x_{100})$

● <mark>차원 축소</mark> 방법



● 차원 축소<mark>: PCA</mark>

- 주성분 분석의 목적
 - 차원을 줄이는 비지도 학습 방법 중 한가지

사영후원데이터의분산(variance)을 최대한 보존할 수 있는 기저를 찾아 차원을 줄이는 방법

() 즉, principal Axis principal (PC)

(PC)

(PC)

(PC)

(b) PCA reduction to 1D


★२० 기본에 अह

(). 데이어 등을 정사명 시커 차원을 낮음다면, 어떤 (WHO) 데이터용은 정사면 시커아 원래의 데이터 권을 제발 칼 워지방카 ?

(a) PCA basis

भ्रेल ⇒ रील पिरे → क्रेमिश पील डिस्ट रिएस वड राहे

- 데이터를 사영(projection)시킬 경우 손실되는 정보의 양이 적은 쪽의 기저(축)를 선택
- 아래 예시 → 왼쪽 기저(축)가 원 데이터의 분산을 최대로 유지하므로 왼쪽의 기저 축을 주성분으로 선택하는 것이 좋음



HEETS

➡ 대이터(X) 사영 변환 후 (Z)에도 분산이 보존하는 기저(a)를 찾는 것

$$Z_{1} = \alpha_{1}^{T} X = \alpha_{11} X_{1} + \alpha_{12} X_{2} + \dots + \alpha_{1p} X_{p}$$

$$Z_{2} = \alpha_{2}^{T} X = \alpha_{21} X_{1} + \alpha_{22} X_{2} + \dots + \alpha_{2p} X_{p}$$

$$\vdots$$

$$Z_{p} = \alpha_{p}^{T} X = \alpha_{p1} X_{1} + \alpha_{p2} X_{2} + \dots + \alpha_{pp} X_{p}$$

*X*₁, *X*₂, ... , *X*_p: 원 데이터 P 개 변수

 $\alpha_i = [\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, ..., \alpha_{ip}]$: i 번째 기저(basis) 또는 계수(loading)


 $Z_1, Z_2, ..., Z_p$: 각 기저로 사영 변환 후 변수 (<mark>주성분)</mark>

● 주성분 분석(PCA): 수리적 배경


- <mark>공분산(Covariance): 변수의 상관 정도 / X: 입력 데이터</mark> (n개의 데이터, d개의 변수)

$$Cov(X) = \frac{1}{n}(X - \overline{X})(X - \overline{X})^T$$
 [dxd] [dxn] [nxd]

■ 데이터 셋의 전체 분산(Total variance)



■ 사영 (Projection)




x: 사영후 벡터, p: 직교 사영을 위한 스케일러 b = 데이터(a)= 기저축 (PC)

■ 고유값(eigenvalue)과 고유벡터(eigenvector)

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \quad \rightarrow \quad (\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{x} = 0$$

- 벡터에 행렬을 곱하는 것은 선형 변환의 의미를 가짐
 - 고유벡터는 변환에 의해 방향 변화가 발생하지 않음
 - 고유벡터의 <mark>크기 변화는 ス 맛</mark>큼



- Blue vector, Pink vector → Principal Axis
- ♥ 행렬 A가 Non-singular 하다면, d개의 고유값과 고유벡터가 존재함
- ⇒고유벡터는서로 직교함(orthogonal)
- \Rightarrow tr(A) = $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_d$

Step2: 최적화 문제 정의

otep2: 죄석화 분세 성의 - <mark>데이터 X를 기저 벡터 W에 사영(</mark>projection)하면, <mark>사용</mark> 후 분산은 다음과 같음

$$V = \frac{1}{n} (\mathbf{w}^{\mathsf{T}} \mathbf{X}) (\mathbf{w}^{\mathsf{T}} \mathbf{X})^{\mathsf{T}} = \frac{1}{n} \mathbf{w}^{\mathsf{T}} \mathbf{X} \mathbf{X}^{\mathsf{T}} \mathbf{w} = \mathbf{w}^{\mathsf{T}} \mathbf{S} \mathbf{w}$$

■ S는 X의 covariace matrix → 되어되는 국가 선택하구의 , 즉시 즉정 생물의 반도이 할아나 나 공원은 생각 स्क्रिकार्ड पक्ष

■ PCA의 목적은 <mark>사영 이후 분산 V를 최대화</mark> 하는 것

$$\max \mathbf{w}^{\mathrm{T}} \mathbf{S} \mathbf{w}$$

s. t.
$$\mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{w} = 1$$

$$S = \begin{pmatrix} 0.6166 & 0.6154 \\ 0.6154 & 0.7166 \end{pmatrix}$$

Step3: 최적화 문제 술루션

■ 라그랑지 멀티플라이어(Lagrangian multiplier) 적용

$$\max \mathbf{w}^T \mathbf{S} \mathbf{w} \longrightarrow \text{Rest } \text{Rest}$$
 $s.t. \ \mathbf{w}^T \mathbf{w} = 1$

S는 X의 covariance matrix W는 S의 eigen vector 람다는 S의 eigen value

$$L = \mathbf{w}^T \mathbf{S} \mathbf{w} - \lambda (\mathbf{w}^T \mathbf{w} - 1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{w}} = 0 \Rightarrow \mathbf{S}\mathbf{w} - \lambda\mathbf{w} = 0 \Rightarrow (\mathbf{S} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{w} = 0$$

Step4: 주축 정렬

■ Eigenvalue 에 해당되는 eigenvectors를 순서대로 <mark>정렬</mark>

$$Eigenvectors = \begin{bmatrix} 0.6779 \\ 0.7352 \\ 0.6779 \end{bmatrix} -0.7352$$
 $Eigenvalues = (1.2840 \ 0.0491)$

- W₁은 Eigen vector이고 λ₁은 대응되는 eigen value 이다.
- (아래 식의 유도에 의하면) W₁에 사영된 데이터의 분산은 λ₁ 이다.

$$\mathbf{v} = (\mathbf{w}_1^T \mathbf{X})(\mathbf{w}_1^T \mathbf{X})^T = \mathbf{w}_1^T \mathbf{X} \mathbf{X}^T \mathbf{w}_1 = \mathbf{w}_1^T \mathbf{S} \mathbf{w}_1$$


Since $\mathbf{S} \mathbf{w}_1 = \lambda_1 \mathbf{w}_1$, $\mathbf{w}_1^T \mathbf{S} \mathbf{w}_1 = \mathbf{w}_1^T \lambda_1 \mathbf{w}_1 = \lambda_1 \mathbf{w}_1^T \mathbf{w}_1 = \lambda_1$

첫번째 주성분으로 $=\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}=\frac{0.96}{1.2840+0.0491}=0.96$


★ often नार due किंदि अप कि किंद्र पद काम लि!

주성분 개수 선정 법 → 몇개의 주성분을 사용해야 할까?


- 선택 방법 #1
 - 고유 값 감소율이 유의미하게 낮아지는 Elbow Point에 해당하는 주성분을 선택
- 선택 방법 #2
 - 일정 수준 이상의 분산 비를 보존하는 최소의 주성분을 선택 (보통 70% 이상)



- 주성분 분석 <mark>한계</mark>
- [1] 데이터 분포가 가우시안이 아니거나 다중 가우시안 자료들에 대해서는 적용하기 어려움



즉, 재개원 데이터가



- 랜덤 PCA의 개념
- (자료의 크기 또는 특성변수의 크기가 매우 크면 주성분 W 를 구하기 위한 SVD 계산이 불가능하거나 시간이 많이 소요됨 → 연상 수
 - 이런 경우 Randomized PCA 가 유용
 - Randomized PCA는 QR 분해를 이용하여 <mark>행렬의 SVD를 수행</mark>함

W) 卫和山 路地區 子奶 把 艺四层~

- 커널 PCA 개념
 - PCA는 선형 변환이고 Kernelized PCA는 비선형 변환임
 - SVM의 커널트릭을 PCA에서도 사용
 - 특성 변수 x를 비선형 h(x)로 번환한 후 이에 대해 PCA를 하여 차원 축소를 하는 방법임





